Manual de referencia de Ableton versión 9

para Windows y Mac OS

Manual de referencia creado por Dennis DeSantis, lan Gallagher, Kevin Haywood, Rose Knudsen, Gerhard Behles, Jakob Rang, Robert Henke y Torsten Slama.

Traducción al español por Pedro Vicente Mas Notari. E-mail: pvmas@ono.com.



Copyright 2015 Ableton AG. Todos los derechos reservados. Hecho en Alemania.

Este manual, así como el software que en él se describe se suministra bajo licencia, pudiendo ser usado y reproducido únicamente bajo las condiciones de dicha licencia. El contenido de este manual tiene carácter meramente informativo, está sujeto a modificación sin previo aviso y no tendrá en ningún caso carácter de compromiso contractual por parte de Ableton. Se han realizado todos los esfuerzos para asegurar que la información en este manual es del todo precisa. Ableton no asume ninguna clase de responsabilidad sobre los errores o inexactitudes que pudiera contener este manual.

Excepto en los supuestos contemplados en la licencia, esta publicación no podrá ser reproducida, editada, ni almacenada en servidores de datos ni transmitida por ningún medio, ya sea éste electrónico, mecánico, grabado o de cualquier otra naturaleza sin la autorización previa y por escrito de Ableton.

Ableton, el logo de Ableton, el logo de Live son marcas registradas de Ableton AG. Apple, GarageBand, Mac, Macintosh, Mac OS y QuickTime son marcas registradas de Apple Inc, registradas en U.S.A. y otros países. Finder es una marca registrada de Apple Inc. Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países. Intel es una marca registrada de Intel Corporation o sus subsidiarios en los Estados Unidos y otros países. SONiVOX es la marca de Sonic Network, Inc. VST y ASIO son marcas registradas y software de Steinberg Media Technologies GmbH. ReWire, Recycle y REX2 son marcas registradas de Propellerhead Software AB. Todos los demás productos y nombres de compañías son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos titulares.

Contenido adicional por:

SONiVOX - www.sonivoxrocks.com Chocolate Audio — www.chocolateaudio.com Puremagnetik - www.puremagnetik.com Cycling '74 - www.cycling74.com SonArte — www.sonarte.ca e-instruments - www.e-instruments.com Zero-G - www.zero-g.co.uk Goldbaby - www.goldbaby.co.nz Sample Magic - www.samplemagic.com





Tecnología de modelado físico por :



Applied Acoustics Systems — www.applied-acoustics.com























Contenidos

Bienveni	do/a a Live.	19
1.1 El e	quipo de Ableton le quiere decir: ¡Gracias!	19
	ué novedades trae Live 9?	
1.2.1	Soporte para dos monitores	19
1.2.2	Automatización en la vista Session	
1.2.3	Mejoras en la edición de envolventes	20
1.2.4	Curvas de envolvente	20
1.2.5	Mejoras en la edición MIDI	20
1.2.6	Flujo de trabajo del teclado mejorado	21
1.2.7	Navegador rediseñado	21
1.2.8	Convertir armonía, melodía o baterías a MIDI	21
1.2.9	Consolidar Tiempo a Nueva Escena	22
1.2.10	Presets por defecto para pistas MIDI y Audio	
1.2.11	Ajustes predefinidos por defecto para configuraciones de parámetros de	plug-ins
22		
1.2.12	Formas de onda mejoradas	22
1.2.13	Medidores mejorados	23
1.2.14	Coloración mejorada	23
1.2.15	Mejoras en los dispositivos	23
1.2.16	Mejoras en la renderización	24
1.2.17	Ableton Push y Push 2	24
Primeros	pasos	25
2.1 Fam	niliarícese con Live	25
2.1.1	Uso de la vista Info y del Índice	
2.2 Coi	nfiguración de Preferencias	
	pantalla principal de Live	
Autoriza	ción de Live	31
3.1 Pre	guntas frecuentes acerca de la protección de copia	31
3.1.1	¿Puedo usar Live u otros productos de Ableton sin un número de serie?	
3.1.2	¿Qué ocurre si cambio los componentes de mi equipo?	

3.1.3	¿Puedo autorizar Live más de una vez?	32
3.1.4	¿Puedo reproducir mi Set en un equipo que no esté autorizado?	
3.1.5	¿Qué puedo hacer si tengo problemas o dudas relacionadas con	
contra	la copia?	
	·	
Concept	os de Live	35
•	Navegador	3.5
	Sets	
	angement y Session	
	as	
	dio y MIDI	
	os de audio y muestras	
4.7 Cli	os MIDI y archivos MIDI	42
4.8 Dis	positivos y Mezclador	43
4.9 Pre	sets y Racks	46
4.10 End	caminamiento (Routing)	47
	abación de nuevos clips	
4.12 Env	olventes de automatización	49
	olventes de clip	
	ntrol remoto vía MIDI y teclas	
4.15 Gu	ardar y exportar	51
-		
	de archivos y sets	53
5.1 Mc	nejo del Navegador	
5.1.1	Aprendiendo la jerarquía del Navegador	
5.1.2	Carpetas del Usuario	
5.1.3	Búsqueda de archivos	
	hivos de muestra	
5.2.1	El Cache de decodificación	
5.2.2	Archivos de análisis (.asd)	
5.2.3	Exportación de Audio y Video	
	hivos MIDI	
5.3.1	Exportación de archivos MIDI	
	e Clips	
	e Sets	
5.5.1	Creación, apertura y almacenamiento de Sets	
5.5.2	Fusionado de Sets	
5.5.3	Exportación de Clips de Session como nuevos Sets	
5.5.4	Plantillas de Set	
5.5.5	Ver y cambiar las referencias de archivos de un Live Set	
5.6 Los	Proyectos Live	78

5.6	5.1	Proyectos y Live Sets	79
5.6	5.2	Proyectos y Presets	82
5.6	5.3	Administración de archivos en un Proyecto	82
5.7	Local	ización de archivos perdidos	83
5.7	7.1	Reparación manual	83
5.7	7.2	Reparación automática	83
5.8	Reco	pilación de Archivos externos	85
5.8	3.1	Recopilar archivos al exportar	
5.9		izar y Recopilar agregados en uno	
5.10		ueda de archivos sin usar	
5.11		quetar Proyectos dentro de Packs	
5.12		untas más frecuentes del Administrador de Archivos	
5.	12.1	¿Cómo creo un Proyecto?	
5.	12.2	¿Cómo puedo guardar Presets en mi Proyecto en curso?	
5.	12.3	¿Puedo trabajar con múltiples versiones de un Set?	
5.	12.4	¿Donde debería guardar mis Live Sets?	
5.	12.5	¿Puedo usar mi propia estructura de carpetas dentro de una carpe	eta de Proyecto?
90)		
Vista	Arra	ngement	91
6.1	Nave	egación	91
6.2		porte	
6.3		ar Arrangement con localizadores	
6.4		pios de tipo de compás	
6.5		o Loop del Arrangement	
6.6	Desp	lazar y redimensionar clips	100
6.7	Fundi	dos y fundidos cruzados de clips de audio	101
6.8	Selec	ción de clips y secciones de tiempo	103
6.9	Uso c	de la rejilla de edición	104
6.10	Cómo	o se usanlos comandos de tiempo	105
6.11	Divisi	ón de clips	106
6.12	Cons	olidación de clips	107
Vista			109
<i>7</i> .1		de la Vista Session	
7.2		y Escenas	
7.3		ampos de estado de pista	
7.4		guración de la rejilla de la Vista Session	
7.4	4.1	Selección al Lanzar	
7.4	1.2	Eliminación de botones Clip Stop	116
7.4	1.3	Edición de escenas	116

7.5	Grabación de sesiones en el Arrangement	117
Vista	Clip	121
8.1	La caja Clip	125
8.1		
8.1	•	
8.1	•. •	
8.1	I.4 Selector Clip Groove	126
8.1	·	
8.2	La caja Sample	
8.2	•	
8.2		
8.2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
8.2	, •	
8.2		
8.2		
8.2	·	
8.2	, ,	
8.2	•	
8.2	2.10 Recorte de clips de audio	
8.2	2.11 Sustitución y edición de la muestra	
8.3	La caja Notes	
8.3	· ·	
8.3		
8.3	the state of the s	
8.4	Ajustes predeterminados de clip y frecuencia de actualización	
Audio	o Clips, Tempo y Warping	143
9.1	Tempo	
9.1	I.1 Ajustar el tempo	143
9.1	1.2 Marcar el tempo manualmente	144
9.1		
9.2	Warping de las muestras	145
9.2	2.1 Tempo Master/Slave	146
9.2	2.2 Marcadores Warp	147
9.2	2.3 Utilización de marcadores Warp	149
9.2	2.4 Cuantización de Audio	156
9.3	Métodos de compresión y expansión de tiempo	157
9.3		
9.3	3.2 Modo Tones	158
9.3	3.3 Modo Texture	158

9.3.4	Modo Re-Pitch	159
9.3.5	Modo Complex	159
9.3.6	Modo Complex Pro	159
9.3.7	Modo REX	160
Edición d	e notas MIDI y velocidades	161
	no crear un clip MIDI vacío	161
	ditor MIDI	
	vegación y Transporte en el Editor MIDI	
	sión MIDI	
10.4.1	Edición no destructiva	166
10.4.2	Folding y Looping	
10.4.3	Ajuste a Rejilla	167
10.4.4	Edición de notas	168
10.4.5	Cómo cambiar la duración de nota	170
10.4.6	Loscomandos de Tiempo del editor MIDI	170
10.4.7	Cuantización de notas	171
10.4.8	Edición de velocidades	172
10.4.9	Estiramiento de nota MIDI	
10.4.10	·	
10.4.11		
10.4.12	2 Las herramientas de Transformación	176
Conversi	ón de audio a MIDI	177
11.1 Troc	ear a una nueva pista MIDI	177
11.1.1	Resecuenciación de rebanadas	
11.1.2	Utilización de efectos sobre las rebanadas	179
11.2 Cor	vertir armonía a una nueva pista MIDI	180
11.3 Cor	vertir melodía a una nueva pista MIDI	180
11.4 Cor	vertir baterías a una nueva pista MIDI	181
11.5 Opt	imización para una mejor calidad de conversión	182
Utilizació	on de Grooves	183
	ove Pool	
12.1.1		
12.1.1	Asignación de Grooves	
	ción de Grooves	
12.2.1	Extracción de Grooves	
	sejos sobre Groove	
	Haciendo groove con una única voz	

12.3.2	Cuantización no destructiva	188
12.3.3	Creación de texturas mediante aleatoriedad	
Cómo lan	zar clips	189
	aja Launch	
	los de lanzamiento	
	ntización de lanzamiento de Clip	
	city	
	lo Legato	
	ones de seguimiento	
13.6.1	Reproducción en bucle de partes de un clip	
13.6.2	Creación de ciclos	196
13.6.3	Reproducción temporal de clips en bucle	196
13.6.4	Cómo añadir variaciones en sincronía	196
13.6.5	Mezcla de melodías y ritmos	
13.6.6	Creación de estructuras no repetitivas	197
Routing y	E/S	199
	nitorización	200
	ada/Salida audio externo	
14.2.1	Conversiones Mono/Estéreo	
14.3 Entro	ada/Salida MIDI externo	
14.3.1	La lista de los puertos MIDI en Preferencias	
14.3.2	Reproducción de MIDI con el teclado del ordenador	
14.3.3	Conexión de sintetizadores externos	204
14.3.4	Indicadores de entrada/salida MIDI	
14.4 Rout	ing de aplicaciones ReWire esclavas	205
	uestreo	
14.6 Enco	aminamientos internos	
14.6.1	Puntos de encaminamiento interno	
14.6.2	Utilización del encaminamiento interno	211
Mezcla		221
15.1 Fl m	ezclador de Live	221
15.1.1	Características del mezclador en Session	
	s audio y MIDI	
	upar Pistas	
	s de retorno y la pista Master	
	rossfader de Live	
	v Cueina (pre-escucha)	

15.7	Track Delays	234
Grabo	ación de nuevos clips	235
16.1	Selección de entrada	235
	Armar pistas (para grabación)	
	Grabación	
16.	3.1 Grabación en el Arrangement	237
16.	3.2 Grabación en las ranuras de Session	
16.	3.3 Grabación de patrones MIDI en modo overdub	
16.	3.4 Grabación MIDI por pasos	241
16.4	Grabación sincronizada	
16.5	Grabación de notas MIDI cuantizadas	243
	Grabación con Count-in	
16.7	Configuración de tipos de archivo	244
16.8	¿Dónde están las muestras grabadas?	245
	Uso de control remoto para la grabación	
Uso d	e instrumentos y efectos	247
	Uso de dispositivos Live	249
17.1 17.	•	
	Uso de los plug-ins	
17.2	. •	
	Plug-ins VST	
17.3		
17.3		
	Plug-ins Audio Units	
	Compensación de Retardo de Dispositivo	
Racks	de instrumentos, batería y efectos	271
18.1	Una vista general de los Racks	272
18.		
18.	·	
18.2	Creación de Racks	
	Vista general de los Racks	
	Lista de la cadena	
18.4		
18.5	Zonas	
18.		
18.	•	
	5.3 Velocity Zones	

	Zonas de selección de Cadena	281
18.6 Rack	s de batería	
18.6.1	La Vista Pad	285
18.7 Utiliz	ación de los Macro Controls	287
18.8 Mez	clando con los Racks	288
18.8.1	Extracción de cadenas	290
Automatiz	ación y edición de envolventes	291
19.1 Grab	ación de la automatización en la Vista Arrangement	291
	ación de la automatización en la Vista Session	
19.2.1	Modos de grabación de automatización en Session	294
19.3 Elimi	nación de la automatización	
19.4 Sobr	escritura de datos de automatización	294
19.5 Traza	ıdo y edición de datos de automatización	295
19.5.1	Trazado de envolventes	
19.5.2	Edición de nodos	298
19.5.3	Bloqueo de envolventes	300
19.5.4	Comandos del menú Edición	300
19.5.5	Edición de la automatización de tempo	301
17.3.3	Laicion de la automanización de lempo	
Envolvent	es de clip	303
Envolvento	es de clip itor de envolventes de clip	303 303
Envolvento 20.1 El Ed 20.2 Envo	es de clip itor de envolventes de cliplventes de clip audio	303 303
Envolvent 20.1 El Ed 20.2 Envo 20.2.1	es de clip itor de envolventes de cliplventes de clip audio	303 303 305
Envolvento 20.1 El Ed 20.2 Envo 20.2.1 20.2.2	es de clip itor de envolventes de clip	303 303305305
Envolvente 20.1 El Ed 20.2 Envo 20.2.1 20.2.2 20.2.3	es de clip itor de envolventes de clip	303 303305305305
Envolvente 20.1 El Ed 20.2 Envo 20.2.1 20.2.2 20.2.3 20.2.4	es de clip itor de envolventes de clip	303 303 305 305 307
Envolvente 20.1 El Ed 20.2 Envo 20.2.1 20.2.2 20.2.3 20.2.4 20.2.5	es de clip itor de envolventes de clip	303 303 305 305 307 307 308
Envolvente 20.1 El Ed 20.2 Envo 20.2.1 20.2.2 20.2.3 20.2.4 20.2.5 20.3 Envo	es de clip itor de envolventes de clip	303
Envolvente 20.1 El Ed 20.2 Envo 20.2.1 20.2.2 20.2.3 20.2.4 20.2.5 20.3 Envo 20.3.1	es de clip itor de envolventes de clip	303
Envolvente 20.1 El Ed 20.2 Envo 20.2.1 20.2.2 20.2.3 20.2.4 20.2.5 20.3 Envo 20.3.1 20.3.2	es de clip itor de envolventes de clip	303 303 305 305 307 308 309 309
Envolvente 20.1 El Ed 20.2 Envo 20.2.1 20.2.2 20.2.3 20.2.4 20.2.5 20.3 Envo 20.3.1 20.3.2 20.3.3	es de clip itor de envolventes de clip	303
Envolvente 20.1 El Ed 20.2 Envo 20.2.1 20.2.2 20.2.3 20.2.4 20.2.5 20.3 Envo 20.3.1 20.3.2 20.3.3 20.4 Envo	es de clip itor de envolventes de clip	303 303 305 305 307 307 308 309 310 311
Envolvente 20.1 El Ed 20.2 Envo 20.2.1 20.2.2 20.2.3 20.2.4 20.2.5 20.3 Envo 20.3.1 20.3.2 20.3.3 20.4 Envo 20.5 Cóm	es de clip itor de envolventes de clip	303 303 305 305 307 307 308 309 310 311 311
Envolvente 20.1 El Ed 20.2 Envo 20.2.1 20.2.2 20.2.3 20.2.4 20.2.5 20.3 Envo 20.3.1 20.3.2 20.3.3 20.4 Envo 20.5.1	es de clip itor de envolventes de clip	303 303 305 305 307 307 308 309 310 311 311 312
Envolvente 20.1 El Ed 20.2 Envo 20.2.1 20.2.2 20.2.3 20.2.4 20.2.5 20.3 Envo 20.3.1 20.3.2 20.3.3 20.4 Envo 20.5 Cóm	es de clip itor de envolventes de clip	303 303 305 305 307 308 309 310 311 312 312
Envolvente 20.1 El Ed 20.2 Envo 20.2.1 20.2.2 20.2.3 20.2.4 20.2.5 20.3 Envo 20.3.1 20.3.2 20.3.3 20.4 Envo 20.5.1 20.5.2 20.5.3	es de clip itor de envolventes de clip	303 303 305 305 307 307 308 309 310 311 311 312 312 314
Envolvente 20.1 El Ed 20.2 Envo 20.2.1 20.2.2 20.2.3 20.2.4 20.2.5 20.3 Envo 20.3.1 20.3.2 20.3.3 20.4 Envo 20.5. Cóm 20.5.1 20.5.2	es de clip itor de envolventes de clip	303 303 305 305 307 307 308 309 310 311 311 312 312 314

Trabajar	con Video	317
21.1 lmg	portación de Video	317
	apariencia de Video en Live	
21.2.1	Video Clips en la Vista Arrangement	318
21.2.2	·	
21.2.3		
21.3 Aju	ustando el sonido al vídeo	
	cos de reajuste de Video	
Manual	de referencia de los efectos de audio de Live	325
22.1 Am	ıp	325
22.1.1	Consejos sobre Amp	327
22.2 Au	to Filter	328
22.3 Au	to Pan	331
22.4 Bed	at Repeat	332
	binet	
22.5.1		
22.6 Ch	orus	
	mpressor	
22.7.1		
22.7.2		
22.7.3	·	
22.8 Co	rpus	
	namic Tube	
	Eight	
	Three	
	sion	
	efecto External Audio	
	er Delay	
	nger	
	quency Shifter	
	1 Consejos sobre Frequency Shifter	
	ite	
	Je Compressor	
	1 Parámetros Sidechain	
	ain Delay	
	liter	
	pper	
22.21 100	·	
	Iltiband Dynamics	
	.1 Teoría del procesamiento de dinámica	
	2 Interfaz y controles	
ZZ.ZZ.	L IIIIGIIUL Y CUIIIUIGS	3/ 9

22	2.22.3	Parámetros Sidechain	382
22	2.22.4	Consejos sobre Multiband Dynamics	383
22.23	Over	drive	384
22.24	Phase	r	385
		Pong Delay	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		ators	
22.28	Rever	b	392
22	2.28.1	Procesamiento de la señal de entrada	392
22	2.28.2	Reflexiones iniciales	392
22	2.28.3	Ajustes globales	393
22	2.28.4	Diffusion Network	393
22	2.28.5	Salida	394
22.29	Satur	ator	394
22.30	Simpl	e Delay	396
22.31	Spect	rum	398
22.32	Tuner		400
22.33	Utility		402
22.34	Vinyl	Distortion	404
22.35	Voco	der	405
22	2.35.1	Consejos sobre Vocoder	408
		·	
Man	ual de	referencia de los efectos MIDI de Live	411
Man 23.1	ual de Arpeç	e referencia de los efectos MIDI de Live	411 411
Man 23.1	ual de Arpeç 3.1.1	e referencia de los efectos MIDI de Live ggiator Secciones Style y Rate	411 411 412
Man 23.1 23 23	ual de Arpeç 3.1.1 3.1.2	ggiator Secciones Style y Rate	411 411 412 415
Man 23.1 23 23 23.2	ual de Arpeç 3.1.1 3.1.2 Chord	e referencia de los efectos MIDI de Live ggiator Secciones Style y Rate Secciones Transposition y Velocity	411 411 412 415
Man 23.1 23 23.2 23.2 23.3	ual de Arpeç 3.1.1 3.1.2 Chora Durac	e referencia de los efectos MIDI de Live ggiator Secciones Style y Rate Secciones Transposition y Velocity	411 411 412 415 415
Man 23.1 23 23.2 23.2 23.3 23.4	Arpeç 3.1.1 3.1.2 Chora Durac Pitch	ggiator Secciones Style y Rate Secciones Transposition y Velocity Sión de nota	411 411 412 415 416
Man 23.1 23 23.2 23.2 23.3 23.4 23.5	ual de Arpeç 3.1.1 3.1.2 Chora Durac Pitch Rando	ggiator Secciones Style y Rate Secciones Transposition y Velocity	411 411415416418
Man 23.1 23 23.2 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6	Arpeg 3.1.1 3.1.2 Chord Durad Pitch Randd Scale	ggiator Secciones Style y Rate Secciones Transposition y Velocity	411 412 415 416 416 418 419
Man 23.1 23 23.2 23.2 23.3 23.4 23.5	Arpeg 3.1.1 3.1.2 Chord Durad Pitch Randd Scale	ggiator Secciones Style y Rate Secciones Transposition y Velocity	411 412 415 416 416 418 419
Man 23.1 23 23.2 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6	Arpeg 3.1.1 3.1.2 Chord Durad Pitch Randd Scale	ggiator Secciones Style y Rate Secciones Transposition y Velocity	411 412 415 416 416 418 419
Man: 23.1 23.2 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 23.7	Arpeg 3.1.1 3.1.2 Chora Durad Pitch Rando Scale Veloc	ggiator Secciones Style y Rate Secciones Transposition y Velocity	411 412 415 416 416 418 419
Man 23.1 23.2 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 23.7	Arpeg 3.1.1 3.1.2 Chord Durad Pitch Randd Scale Veloc	e referencia de los efectos MIDI de Live ggiator Secciones Style y Rate Secciones Transposition y Velocity Sión de nota Sión de nota Sity Sión de nota Sión de nota	411412415415416418419420421
Man: 23.1 23.2 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 23.7 Man: 24.1	Arpeg 3.1.1 3.1.2 Chord Durad Pitch Randd Scale Veloc	e referencia de los efectos MIDI de Live ggiator Secciones Style y Rate	411412415416418420421
Man: 23.1 23.2 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 23.7 Man: 24.1	Arpeg 3.1.1 3.1.2 Chora Durad Pitch Rando Scale Veloc ual de Anala	e referencia de los efectos MIDI de Live ggiator Secciones Style y Rate	411412415416418420421
Man: 23.1 23.2 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 23.7 Man: 24.1 24.2	Arpeg 3.1.1 3.1.2 Chora Durad Pitch Randd Scale Veloc ual de Anald	e referencia de los efectos MIDI de Live ggiator Secciones Style y Rate Secciones Transposition y Velocity dión de nota ity e referencia de los instrumentos de Live g Arquitectura e interfaz Osciladores	411412415415416418419421423423
Man: 23.1 23.2 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 23.7 Man: 24.1 24 24	Arpeg 3.1.1 3.1.2 Chora Durad Pitch Randa Scale Veloc ual de Anala 1.1.1 1.1.2 1.1.3	e referencia de los efectos MIDI de Live ggiator Secciones Style y Rate Secciones Transposition y Velocity dión de nota om e referencia de los instrumentos de Live ag Arquitectura e interfaz Osciladores Generador de ruido.	411
Man: 23.1 23.2 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 23.7 Man: 24.1 24 24 24	Arpeg 3.1.1 3.1.2 Chora Durad Pitch Randd Scale Veloc ual de Anald	e referencia de los efectos MIDI de Live ggiator Secciones Style y Rate Secciones Transposition y Velocity dión de nota ity e referencia de los instrumentos de Live g Arquitectura e interfaz Osciladores	411

	24.1.7	LFOs	432
	24.1.8	Parámetros globales	433
24.	2 Collis	ion	
	24.2.1	Arquitectura e interfaz	
	24.2.2	La pestaña Excitator	
	24.2.3	Las pestañas Resonator	
	24.2.4	La pestaña LFO	
	24.2.5	La pestaña MIDI	
	24.2.6	Consejos sobre diseño de sonido	
24.	3 Electr	ic	
	24.3.1	Arquitectura e interfaz	
	24.3.2	La sección del macillo	
	24.3.3	La sección del diapasón	
	24.3.4	La sección Damper	
	24.3.5	La sección Pickup	
	24.3.6	La sección Global	
24.	4 Instru	mento Externo	
24.		se	
	24.5.1	Ranuras de las muestras	
	24.5.2	Start, Transpose y Stretch	
	24.5.3	Filtro	
	24.5.4	Saturator y Envolvente	456
	24.5.5	Panorama y Volumen	456
	24.5.6	Controles globales	
	24.5.7	Salidas individuales	
24.	6 Oper	ator	457
	24.6.1	Aspectos generales	
	24.6.2	Sección del Oscilador	
	24.6.3	Sección del LFO	462
	24.6.4	Envolventes	463
	24.6.5	Sección del Filtro	466
	24.6.6	Controles globales	
	24.6.7	Glide (deslizamiento) y Spread (difusión)	
	24.6.8	Estrategias para ahorrar recursos de la CPU	
	24.6.9	Finalmente	470
	24.6.10	Lista completa de parámetros	470
24.	7 Samp	ler	480
	24.7.1	Arrancando con Sampler	481
	24.7.2	Multimuestreo	
	24.7.3	Opciones de la barra de título	482
	24.7.4	Pestañas de Sampler	483
	24.7.5	La pestaña Zone	483
	24.7.6	La pestaña Sample	490

24.7.7	La pestaña Pitch/Osc	498
24.7.8	La pestaña Filter/Global	500
24.7.9	La pestaña Modulation	503
24.7.10	·	
24.7.11	Importación de Multimuestras de terceras partes	507
24.8 Sim	pler	508
24.8.1	Modos de reproducción	509
24.8.2	Controles Warp	515
24.8.3	Filtro	516
24.8.4	Envolventes	518
24.8.5	LFO	519
24.8.6	Parámetros globales	520
24.8.7	Opciones del menú contextual	
24.8.8	Estrategias para ahorrar recursos de la CPU	522
24.9 Ten	sion	523
24.9.1	Arquitectura e interfaz	523
24.9.2	La pestaña String	524
24.9.3	La pestaña Filter/Global	
24.9.4	Consejos sobre diseño de sonido	536
Max for	Live	537
25.1 Inst	alación y autorización de Max for Live	537
	zación de dispositivos Max for Live	
	ción de dispositivos Max for Live	
25.4 Dep	pendencias de Max	540
25.5 Apr	endizaje de Programación en Max	541
	emoto MIDI y por teclado	543
Control r	, ·	543
Control r	ntrol remoto MIDI	543 544
Control r 26.1 Cor 26.1.1	ntrol remoto MIDI	543 544
Control r 26.1 Con	ntrol remoto MIDI Superficies de control soportadas en modo nativo Configuración manual de la superficie de control	543 544 544
Control r 26.1 Cor 26.1.1 26.1.2 26.1.3	ntrol remoto MIDI Superficies de control soportadas en modo nativo Configuración manual de la superficie de control Modo Takeover	543 544544547
Control r 26.1 Cor 26.1.1 26.1.2 26.1.3	ntrol remoto MIDI Superficies de control soportadas en modo nativo Configuración manual de la superficie de control Modo Takeover Navegador Mapping	543 544547548
Control r 26.1 Con 26.1.1 26.1.2 26.1.3 26.2 EIN	ntrol remoto MIDI Superficies de control soportadas en modo nativo Configuración manual de la superficie de control Modo Takeover	543 544547548549
Control r 26.1 Con 26.1.1 26.1.2 26.1.3 26.2 ELN 26.2.1	ntrol remoto MIDI Superficies de control soportadas en modo nativo	543 544547549550
Control r 26.1 Con 26.1.1 26.1.2 26.1.3 26.2 El N 26.2.1 26.2.2	ntrol remoto MIDI Superficies de control soportadas en modo nativo Configuración manual de la superficie de control Modo Takeover	543

Uso de	557	
27.1 C	onfiguración	558
	lavegando y cargando sonidos	
	eproducción y programación de ritmos	
27.3.	, , ,	
27.3.		
27.3.	<u> </u>	
27.3.		
27.3.	5 Grabación de duración fija	569
27.4 C	pciones adicionales de grabación	571
27.4.	1 Grabación con Repeat	571
27.4.	2 Cuantización	572
27.5 To	ocar melodías y armonías	573
27.5.	1 Tocando en otras escalas	575
27.6 S	ecuenciación por pasos de Melodías y Armonías	578
27.6.	1 Ajuste de Loop Length (duración del loop)	579
27.7 N	lavegar en el modo Note	
27.8 C	ontrol de los instrumentos y efectos de Live	582
	Nezclando con Push	
27.10 G	rabación de automatización	585
27.11 S	ecuenciación por pasos	586
27.11	.1 Parámetros específicos de notas	586
27.11	.2 Automatización por paso	587
27.12 C	ontrol de la Vista Session de Live	588
27.12	2.1 Vista general de Session	589
27.13 C	onfiguración de Preferencias	590
27.14 R	eferencia de control de Push	593
Uso de	Push 2	607
28.1 C	onfiguración	608
	lavegando y cargando sonidos	
	eproducción y programación de ritmos	
28.3		
28.3	2 Cargar baterías individuales	614
28.3	3 Secuenciación por pasos	617
28.3		
28.3	·	
28.4 C	pciones adicionales de grabación	
28.4		
28.4	•	
28.5 To	ocar melodías y armonías	
28.5		

28.6 Sec	cuenciación por pasos de Melodías y Armonías	630
28.6.1	Ajuste de Loop Length (duración del loop)	
28.7 Tra	bajar con muestras	
28.7.1	El Modo Classic	635
28.7.2	Modo One-Shot	637
28.7.3	Modo Slicing	638
28.8 No	vegar en el modo Note	
	o de instrumentos y efectos	
28.9.1		
28.9.2	•	
28.10 Co	ntrol de pista y mezcla	
28.10.		
28.11 Gr	abación de automatización	651
28.12 Sec	cuenciación por pasos	652
28.12.	1 Parámetros específicos de notas	652
28.12.	2 Automatización por paso	653
28.13 Mc	odo Clip	653
	ntrol de la Vista Session de Live	
	1 Vista general de Session	
	nú Setup	
	erencia de control de Push 2	
Cincroni	ración y PoWiro	667
	zación y ReWire	
	cronización vía MIDI	
29.1.1	Sincronización de dispositivos MIDI externos con Live	
29.1.2	I I	
29.1.3	-	
29.1.4	, ,	
	nexión vía ReWire	
29.2.1	Uso de Live en modo maestro ReWire	
29.2.2		
29.2.3	Más información acerca de ReWire	672
D		470
	y estrategias para el manejo de audio en la computadora	673
30.1 Ge	stión de la carga de la CPU	
30.1.1	5 - 1 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	
30.1.2	Jan gar at the control and provided provid	
30.1.3	Congelar pista	675
30.2 Ge	stión de la caraa de disco	677

Ficho	Ficha informativa sobre el audio		679
31.1	Prueb	as y metodología	679
31.2		aciones neutrales	
31	.2.1	Renderización sin distorsión	680
31	.2.2	Cotejando frecuencia de muestreo/sin transposición	681
31	.2.3	Warping con Beats/Tones/Texture/Re-Pitch sin estiramiento	681
31	.2.4	Combinación de señales en puntos únicos de la mezcla	681
31	.2.5	Grabación de señales externas (profundidad de bit >/= conversor A/D)	682
31	.2.6	Grabación de fuentes internas a 32 bit	682
31	.2.7	Congelar, Aplanar	
31	.2.8	Efectos anulados	
31	.2.9	Encaminamiento (Routing)	
31	.2.10	División de clips	
31.3	Oper	aciones no neutrales	
	.3.1	Reproducción en los modos Complex y Complex Pro	
	.3.2	Conversión/transposición de la frecuencia de muestreo	
	.3.3	Automatización de volumen	
	.3.4	Dithering	
	.3.5	Grabación de señales externas (profundidad de bit < conversor A/D)	
	.3.6	Grabación de fuentes internas por debajo de 32 bit	
	.3.7	Consolidar	
	.3.8	Fundidos de Clip	
	.3.9	Panning (Panoramización)	
	.3.10	Grooves	
31.4		ejos para conseguir una calidad de sonido óptima en Live	
31.5	Resum	nen y conclusiones	689
Hoja	técnic	ca acerca del MIDI	691
32.1	El con	nportamiento MIDI ideal	691
32.2		emas de temporalización MIDI	
32.3		oluciones MIDI de Live	
32.4	Varial	bles fuera del control de Live	694
32.5		ejos para conseguir un rendimiento MIDI óptimo	
32.6	Resum	nen y conclusiones	698
Atajo	os de t	reclado de Live	699
33.1	Mostr	ar/ocultar vistas	699
33.2		so a los menús	
33.3		e de valores	
33.4		gación	
33.5	Transp	porte	701

33.6	Edición	<i>7</i> 01
33.7	Abrazadera del Loop y Marcadores Comienzo/Final	702
33.8	Comandos de la vista Session	703
33.9	Comandos de la vista Arrangement	703
33.10	Comandos de pista	704
	Comandos de envolventes de nodos	
33.12	Modo Key/MIDI Map y el teclado MIDI del Ordenador	705
33.13	Zoom, vista y selección	705
33.14	Visor de muestra de la vista Clip	<i>7</i> 06
33.15	Editor MIDI de la vista Clip	706
33.16	Ajuste a la rejilla y Dibujar	707
33.17	Cuantización Global	707
33.18	Comandos de Set y programa	708
33.19	Manejo de Plug-Ins y dispositivos	708
33.20	Utilización del menú de contexto	709
Índice 710		

Bienvenido/a a Live.

El equipo de Ableton le quiere decir: ¡Gracias!

Live nace del deseo de los músicos de disponer de una manera más eficaz de crear, producir e interpretar música usando una computadora. Hemos invertido muchos esfuerzos en hacer de Live un programa fácil y divertido de usar, y, al mismo tiempo capaz de ayudarle a crear música con el máximo nivel de precisión y sofisticación. Pero nuestros esfuerzos no se acaban aquí. Mientras lee estas líneas... seguramente una nueva versión mejorada de Live está ya disponible para su descarga. Por favor, visite nuestro sitio web ahora mismo¹, o seleccione el comando "Buscar actualizaciones" en el menú Ayuda.

Esperamos que disfrute usando Live y que el programa le ayude a mejorar su proceso creativo.

El equipo de Ableton

1.2 ¿Qué novedades trae Live 9?

121 Soporte para dos monitores

Ahora Live puede visualizarse en dos monitores a la vez. Esto le permite, por ejemplo, trabajar con las vistas Session/Arrangement y Clip/Device simultáneamente, o dedicar un único monitor para la edición detallada de los clips MIDI.

http://www.ableton.com/downloads

122 Automatización en la vista Session

 Ahora es posible grabar y editar automatización en los clips de la Vista Session (página 292). Las envolventes de automatización aparecen en los selectores Device y Control de clip, junto a las envolventes de modulación. La automatización de los clips en Session se convierte en automatización en la línea temporal cuando se graba desde Session al Arrangement, y viceversa cuando se traen clips de Arrangement de vuelta a Session.

1.2.3 Mejoras en la edición de envolventes

- Los puntos de corte (breakpoints) de la envolvente ahora se crean simplemente pulsando sobre la envolvente. Cuando pase el cursor sobre la envolvente, aparece un pseudo punto de corte para mostrar donde se colocará el punto de corte tras pulsar. Pasando el cursor cerca de la envolvente o manteniendo pulsado el modificador [Mayús] mientras hace clic en un segmento de una envolvente (una porción de la envolvente entre puntos de corte) ahora selecciona todo el segmento.
- Las envolventes de clip en el modo Linked ahora responderán a cambios en los marcadores warp (página 315)del clip.

1.2.4 Curvas de envolvente

Ahora es posible crear curvas convexas y cóncavas en todas las envolventes con puntos de corte tanto enla línea temporal del Arrangement como en los clips. Las curvas se crean y ajustan manteniendo pulsado el modificador [ALT](PC) / [ALT](Mac) mientras se arrastra un segmento de la envolvente. Haciendo doble clic mientras se mantiene pulsado [ALT](PC) / [ALT](Mac) hace que el segmento regrese a una línea recta.

125 Mejoras en la edición MIDI

- Un nuevo conjunto de herramientas de transformación (página 140) permite una rápida manipulación del contenido de los clips MIDI. Aplique con un solo clic transposición, reproducción inversa, inversión o legato.
- Ahora es posible mover y redimensionar libremente notas MIDI sin un modificador, incluso mientras la rejilla esté desactivada. También es posible ajustar duraciones de nota estando el el Modo Dibujar (página 297).

 Los marcadores de estiramiento (página 174) de nota MIDI ahora están disponibles siempre que haya notas seleccionadas en un clip MIDI.

1.2.6 Flujo de trabajo del teclado mejorado

- [B] conmuta al modo Dibujar (Draw Mode). Pulsando [B] mientras edita con el ratón conmuta el Modo Dibujar de forma temporal. Además, ahora es posible redimensionar las notas MIDI mientras está en el Modo Dibujar.
- Las pistas, dispositivos, notas o clips seleccionados en ese momento pueden activarse o desactivarse con la tecla [0].
- La tecla [Entrar] ahora conmuta entre selección de tiempo y nota en los clips MIDI. Si la abrazadera de loop está seleccionada, pulsando [Entrar] cambiará la selección al tiempo dentro del loop entre abrazaderas.
- [Q] conmuta el modo Hot-Swap (página 60).
- [D] conmuta la selección Hot-Swap entre un Drum Rack y su pad seleccionado más reciente.

1.2.7 Navegador rediseñado

- El nuevo navegador de Live (página 53) ofrece una vista a dos paneles que muestra todos los dispositivos y Live Packs claramente distinguibles.
- Un campo de búsqueda en el navegador filtra los resultados mientras teclea. Es posible navegar entre el campo de búsqueda y las entradas filtradas usando las teclas de cursor del teclado de su ordenador.
- La pestaña Preview del navegador ahora muestra una vista previa de los presets de instrumento de Live, reproduciendo cortos ejemplos de sonido cuando se seleccionan los presets.

1.2.8 Convertir armonía, melodía o baterías a MIDI

Tres nuevos comandos (página 180) le permiten extraer la información musical de clips de audio y colocarla en clips MIDI sobre nuevas pistas:

- Convertir Armonía a MIDI extrae las notas desde audio polifónico y está diseñado para reconvertir muestras o loops.
- Convertir Melodía a MIDI extrae las notas de audio monofónico.
- Convertir Baterías a MIDI extrae los ritmos de audio percusivo, sin afinación. La nueva pista MIDI contendrá un Drum Rack con las notas del bombo, caja y charles del audio original tocando los instrumentos apropiados.

129 Consolidar Tiempo a Nueva Escena

El comando Consolidar tiempo a nueva escena consolida el material dentro del rango de tiempo seleccionado en la Vista Arrangement a un nuevo clip por pista. Los nuevos clips se colocan en una nueva escena de la Vista Session debajo de la escena previamente seleccionada.

1.2.10 Presets por defecto para pistas MIDI y Audio

Las pistas MIDI y Audio recién creadas ahora pueden venir con dispositivos ya cargados (página 255).

Ajustes predefinidos por defecto para configuraciones de 1.2.11 parámetros de plug-ins

Los plug-ins VST y Audio Units pueden cargarse con una colección específica de parámetros ya configurados en el panel de Live (página 255).

1.2.12 Formas de onda mejoradas

Live ahora dispone de formas de onda rediseñadas, para mostrar más detalle en todos los niveles de zoom y alturas de pista. Además, las formas de onda se ven de forma nítida y suave durante las operaciones de zoom y durante la grabación, para que pueda ver siempre exactamente lo que le está sucediendo a su audio.

1.2.13 Medidores mejorados

Los medidores de volumen de pista tanto en los mezcladores de Session como en Arrangement ahora muestran tanto los niveles de pico como RMS. Los medidores de pico muestran los cambios bruscos de nivel, mientras que los medidores RMS ofrecen una mejor impresión del volumen percibido.

Coloración mejorada 1.2.14

Las pistas ahora vienen coloreadas por defecto, y los nuevos clips adquieren el color de sus pistas. Es posible activar/desactivar la coloración automática mediante la opción Auto-Assign Track Colors en Preferencias Look/Feel.

Mejoras en los dispositivos 1.2.15

- Simpler (página 508) ha sido totalmente revisado con una nueva interfaz, funciones de warping, rebanado y nuevos filtros de modelado analógico construidos en colaboración con Cytomic.
- Hay nuevos filtros de modelado analógico disponibles en Simpler, Sampler, Operator y Auto Filter. Estos están basados en modelos hardware vintage clásicos y son auto resonantes, con retroalimentación y una elegante distorsión. Los filtros se construyeron en colaboración con Cytomic.
- Glue Compressor (página 365) es un nuevo compresor de modelado analógico basado en el clásico compresor por bus de una famosa mesa de mezclas de los 80.
- Tuner (página 400) analiza y muestra el tono monofónico entrante así como su distancia al semitono más cercano.
- EQ Eight (página 350) ahora tiene filtros mejorados, una pantalla flotante que muestra el espectro de frecuencias de la señal de salida y permite ajustar a la vez múltiples puntos de filtro, modos opcionales "Adaptive Q" y Audition y una serie de otras mejoras.
- Compressor (página 338) ahora dispone de un modo Auto Release, que ajusta de forma automática el tiempo de relajación basándose en el audio entrante. Un control Dry/Wet permite realizar de forma sencilla compresión en paralelo. Es posible ajustar Ratio por debajo de 1:1, para una expansión creciente. La forma del seguidor de envolvente puede cambiarse entre lineal y logarítmica. Por último, un nuevo visor muestra los niveles de entra-

da y salida, haciendo más sencillo ajustar parámetros.

- El efecto Gate (página 363) de Live ahora responde con más precisión. Hay también un nuevo control Return (llamado también "hysteresis") para ayudar a reducir "chatter" cuando el nivel cambia rápido cerca del umbral, así como una EQ de sidechain. Por último, un nuevo visor muestra los niveles de entrada y salida, haciendo más sencillo ajustar parámetros.
- El dispositivo Multiband Dynamics (página 377) ahora dispone de un circuito de sidechain que permite que se dispare basándose en el nivel de otra señal.

1.2.16 Mejoras en la renderización

Durante la exportación, la conversión de la frecuencia de muestreo ahora se lleva a cabo usando la Librería SoX Resampler de alta calidad, obteniéndose exportaciones de mayor calidad cuando se renderiza a una frecuencia de muestreo menor.

Además, un mejorado dialogo de exportación agrupa los controles relacionados, haciendo que sea más sencillo ver y configurar sus ajustes de exportación.

1.2.17 Ableton Push y Push 2

 Soporte para Ableton Push (página 557) y Push2 (página 607): ambos instrumentos para la composición musical que ofrecen control manual sobre la melodía y armonía, ritmos, sonidos y estructura de la canción.

Primeros pasos

Familiaricese con Live 2 1

Live dispone de una serie de lecciones interactivas que le guiarán paso a paso a través de las distintas funciones del programa. Las lecciones están organizadas en una tabla de contenidos, y puede abrirlas directamente en el programa mediante el menú Ayuda. Le recomendamos encarecidamente que siga estas lecciones. Muchos usuarios nos han dicho que las lecciones les ayudaron a familiarizarse rápidamente con el programa.

También le recomendamos que se lea el capítulo Conceptos de Live (página 35), cargado de información acerca de los aspectos fundamentales de Live, es una lectura muy recomendable tanto si es usted principiante como si es un usuario experimentado. Los capítulos restantes del manual constituyen una guía de referencia en profundidad, en la cual se desarrollan los conceptos apuntados en el capítulo Conceptos básicos de Live.

2.1.1 Uso de la vista Info y del Índice

La Vista Info de Live le indica el nombre y la función de allí dondequiera que usted sitúe el ratón. Para ciertos items, usted puede crear su propio texto que aparecerá en esta ventana.



La Vista y su botón Mostrar/Ocultar.

Si necesita más información acerca de un tema o elemento específico de la interfaz, consulte el manual de referencia. El índice, situado al final del manual, contiene los nombres de todos los elementos de la interfaz de usuario y le conduce a la sección relevante.

2.2 Configuración de Preferencias

En la ventana Preferencias de Live encontrará varias configuraciones que determinan la apariencia, el comportamiento y la forma de comunicarse de Live con el mundo exterior. A esta ventana se accede desde el comando Preferencias, que en Windows está disponible en el menú Opciones y en OS X desde el menú Live. También puede acceder a Preferencias con el atajo [CTRL][,] (PC)/[CMD][,](Mac).

Las Preferencias de Live se distribuyen entre varias pestañas:

- En la pestaña Look/Feel, puede modificar varias configuraciones, incluyendo el idioma que se utilice para mostrar el texto y el esquema de color, o "skin," para la pantalla gráfica de usuario de Live. Aquí también es donde puede ajustar el tamaño de los objetos que se muestran en la pantalla: el deslizador Zoom Display le permite realizar zoom sobre la pantalla de Live a un porcentaje cualquiera entre 50% y 200% del tamaño estándar de la pantalla de usuario.
- Las Preferencias de Audio se usan para configurar las conexiones de audio de Live con el

mundo exterior por medio de un interface de audio. Por favor tómese el tiempo necesario para seguir la lección "Configuración de las E/S de Audio" incluida en el programa, que le mostrará todos los pasos requeridos para ajustar y optimizar las configuraciones para cualquier sistema en particular. Para acceder a la lección, elija el comando Vista de Ayuda desde el menú Ayuda.

- Las Preferencias MIDI/Sinc se utilizan para ayudar a Live a reconocer dispositivos MIDI para tres finalidades separadas y distintas:
 - -Reproducir notas MIDI. Para aprender a encaminar la señal procedente de un dispositivo externo hasta Live a través de una entrada MIDI, o cómo enviar MIDI a un dispositivo externo, consulte el capítulo dedicado al encaminamiento y E/S (página 202).
 - -Controlar remotamente elementos de la interfaz. Este tema se trata en detalle en el capítulo MIDI y control remoto del teclado (página 543).
 - -Sincronización del programa con un secuenciador externo o caja de ritmos, tanto como maestro o como esclavo. Por favor consulte el capítulo Sincronización via MIDI (página 667) para más detalles. (Nota: Sync no está disponible en Live Lite.)
- La pestaña File/Folder de la Preferencias pertenece a la gestión de archivos de Live (página 53) y la ubicación de los dispositivos plug-in (página 258).
- Las Preferencias de la Librería le permiten especificar una ubicación por defecto para varios tipos de archivos instalados, incluyendo los Packs y su Librería del Usuario, así como si las muestras y otros archivos estarán autocontenidos o no cuando se guarden los Sets (página 86).
- Record/Warp/Launch en Preferencias permite personalizar el estado predefinido para los nuevos Live Sets (página 73) y sus componentes (página 121), así como seleccionar opciones para nuevas grabaciones (página 235).
- La pestaña CPU de Preferencias incluye opciones para administrar la carga de procesamiento (página 673), incluyendo el soporte multicore/multiprocesador.
- La pestaña Licenses/Maintenance de Preferencias se usa para administrar las licencias y la instalación de la plataforma Live (página 31).

2.3 La pantalla principal de Live


La mayor parte de su trabajo en Live sucede en la pantalla principal de Live. Esta pantalla tiene una serie de vistas, y cada vista gestiona un aspecto específico de su Live Set, que es el tipo de documento que crea y con el que trabaja en Live. Si dispone de múltiples monitores (o incluso un monitor muy grande), puede abrir una segunda ventana para mostrar todas las vistas de Live al mismo tiempo.

Cada uno de los botones selectores situados en los extremos de la pantalla abre una vista específica; pulsando este botón, por ejemplo, se abre el Navegador de dispositivos de Live:




El selector del navegador de dispositivos.

Puede hacer funcionar Live en el modo Pantalla Completa seleccionando el comando Pantalla Completa desde el menú Vista. También es posible cambiar al Modo de Pantalla Completa pulsando [F11](PC) / [CTRL][CMD][F](Mac). En Windows y en versiones de OS X anteriores a la 10.9, es posible salir del modo Pantalla Completa pulsando un botón que aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla.



Desactivar Pantalla Completa (Windows y OS X (pre-10.9)).

Cuando use la versión 10.9 ó superior de OS X, Live utiliza los controles de pantalla completa nativos del sistema operativo. Es posible activar el Modo Pantalla Completa pulsando sobre las flechas en la esquina superior derecha.




Activar Pantalla Completa (OS X post 10.9).

Cuando esté en el Modo de Pantalla Completa en la versión 10.9 ó superior de OS X, los menús de Live aparecerán cuando mueva el puntero del ratón por la parte superior de la pantalla. Es posible desactivar el Modo Pantalla Completa haciendo clic en las flechas de la derecha de la barra de menú.

Activando la opción Segunda Ventana con [CTRL][Shift][W](PC) / [CMD][Shift][W](Mac) o en el menú Vista abre una segunda ventana que mostrará una colección alternante de las vistas de Live.

Si el navegador de Live está abierto, puede ajustar la división horizontal de la ventana principal arrastrándola.



Ajuste de la división de la ventana principal.

Autorización de Live

Live utiliza un esquema de protección de copia para evitar el uso ilegal del programa. Este esquema ha sido diseñado para ofrecer los estándares de seguridad más elevados, sin que ello suponga una molestia excesiva para el usuario. Si piensa que este proceso es un inconveniente, por favor entienda que la protección de copia asegura su inversión: Permite que Ableton le ofrezca soporte y continúe desarrollando Live.

La licencia estándar de Live permite usar el programa en un sólo equipo a la vez. No obstante, usted puede autorizar Live más de una vez bajo las condiciones legales y técnicas descritas más adelante (página 31).

La primera vez que inicie Live, se le pedirá que complete el proceso de autorización. El software le llevará por todos los pasos necesarios.

Si el ordenador que desea autorizar está conectado a internet, puede autorizar el producto inmediatamente pulsando el botón apropiado en la caja de diálogo. Si no posee una conexión a internet, pulse el botón "Sin conexión a internet en este ordenador" y siga las instrucciones.

3.1 Preguntas frecuentes acerca de la protección de copia

¿Puedo usar Live u otros productos de Ableton sin un 3.1.1 número de serie?

Si usted no posee (todavía) Live o sus productos adicionales, incluso así los puede probar, aunque guardar y exportar estarán desactivados.

Si al probar Live u otro producto aumenta su interés en adquirirlo, por favor visite la tienda web de Ableton². Este sitio web contiene información sobre la red de distribución de los productos Ableton. También le ofrece la oportunidad de comprar productos Ableton online.

¿Qué ocurre si cambio los componentes de mi equipo? 3.1.2

Si cambia alguno de los componentes de su ordenador por alguna razón, Live puede que le pida que autorice el software otra vez. Live no necesita que se vuelva a autorizar cuando se sustituyen periféricos del ordenador (hardware audio o MIDI, impresoras, modems). Pero quizá sea necesario autorizar de nuevo si se sustituye la placa base, procesador o tarjeta de red. En algunos ordenadores, el reformateo de un disco duro requerirá una nueva autorización.

¿Puedo autorizar Live más de una vez? 3.1.3

La licencia estándar de Live permite usar Live en un sólo equipo a la vez. No obstante, el servidor de Ableton le proporcionará dos autorizaciones confiando en que usted usará Live en una sola máquina a la vez.

Por lo tanto, es posible usar Live en dos equipos, por ejemplo, en uno de sobremesa y en otro portátil, aunque ello no le autoriza a ejecutar el programa en ambos al mismo tiempo.

En el caso de que el servidor rechazara su demanda para otra autorización, por favor contacte el servicio técnico de Ableton³.

Para usar Live en más de un ordenador a la vez, puede pedir una licencia secundaria o una licencia de ubicación. Ableton ofrece estas licencias a precios especiales.

¿Puedo reproducir mi Set en un equipo que no esté 3.1.4 autorizado?

Aunque Live no esté autorizado, aún así puede cargar y reproducir un Live Set sin limitación de tiempo. Sin embargo, no podrá guardar ni exportar su trabajo. Cuando se vaya de gira, considere la posibilidad de llevarse su CD de programa de Live y un CD con el último estado de su(s) Live Set(s). Así, si fuera necesario, podría instalar y ejecutar Live en cualquier equipo disponible y reproducir la copia de seguridad del Live Set.

http://www.ableton.com/shop

http://www.ableton.com/support

3.1.5 ¿Qué puedo hacer si tengo problemas o dudas relacionadas con la protección contra la copia?

Por favor visite la página del servicio técnico de Ableton.

Conceptos de Live

Este capítulo presenta los conceptos esenciales de Live. Le recomendamos que lea este capítulo en su primer contacto con Live, ya que una sólida comprensión de los principios básicos del programa le ayudará a aprovechar al máximo el potencial creativo de Live.

4.1 El Navegador


El navegador de Live (página 53) es el lugar en donde interactúa con su librería de recursos musicales: la librería central de sonidos que se instalan con el programa, cualesquiera de los sonidos adicionales que haya instalado vía Ableton Packs, presets y muestras guardadas, sus dispositivos Ableton y de terceras partes, y cualquier carpeta que haya añadido de forma manual.



El Navegador de Live.

4.2 Live Sets

El tipo de documento que crea y sobre el que trabaja en Live se llama un Live Set (página 73). Los Live Sets están ubicados en un Live Project — una carpeta que recoge materiales relacionados — y que puede abrirse o bien a través del comando Abrir del menú Archivo o vía el Navegador de Live.




Un Live Set en el Navegador.

4.3 **Arrangement y Session**

Los bloques de construcción musical básicos de Live son los llamados clips. Un clip es un fragmento de material musical, ya sea una melodía, un patrón de batería, una línea de bajo o una canción completa. Live permite grabar y modificar clips y, a partir de ellos, crear estructuras musicales de mayor envergadura: canciones, bandas sonoras, remezclas, sesiones de DJ o shows en vivo.

Un Live Set consta de dos entornos que pueden albergar clips: El Arragement es una disposición de clips a lo largo de una línea temporal; Session es una "base de lanzamiento" de clips orientada al uso en tiempo real. Todos los clips de la vista Session disponen de su propio botón Reproducir que permite lanzarlos en el momento y en el orden deseado. El comportamiento de cada clip al ser lanzado puede definirse con toda precisión a través de diversos ajustes (página 189).





Clips en la vistas Session (izquierda) y Arrangement (derecha).

Se accede al Arrangement a través de la Vista Arrangement (página 91) y a la Session a través de la Vista Session (página 109). Si está usando Live en una única ventana, puede conmutar entre las dos vistas usando la tecla [Tab] del ordenador o sus respectivos selectores . Si está usando dos ventanas, pulsando [Tab] irá de la ventana Session a la Arrangement y viceversa.

Dado que ambas vistas ofrecen funcionalidades distintas, cada una de ellas reúne su propia colección de clips. No obstante, es importante señalar que la alternancia entre ambas vistas sólo cambia la apariencia del Live Set, y no activa modos, ni altera el resultado, ni modifica el material almacenado.



Puede acceder al Arrangement a través de la vista Arrangement, y a la Session a través de la vista Session.

Las vistas Arrangement y Session interactúan de un modo muy práctico. Por ejemplo, se puede improvisar con clips en la vista Session y grabar un historial de la improvisación (página 117) en el entorno Arrangement para perfeccionar posteriormente ese material. Esto funciona porque las vistas Arrangement y Session están conectadas por medio de pistas.

44 **Pistas**

Las pistas albergan los clips y también manejan el flujo de señales, así como la creación de nuevos clips a través de la grabación, síntesis de sonido, procesado de efectos y mezcla.



Una pista en la vista Arrangement.

Las vistas Session y Arrangement comparten el mismo conjunto de pistas. En la Vista Session, las pistas están dispuestas en columnas, mientras que en la Vista Arragement se apilan en vertical, con el tiempo moviéndose de izquierda a derecha. La convivencia de los clips en una misma pista está regida por una norma muy simple:

Una pista sólo puede reproducir un clip al mismo tiempo.

Por lo tanto, lo más habitual consiste colocar los clips que deberán reproducirse de manera alterna en una misma columna de la vista Session, y distribuir en filas o pistas horizontales los clips que deberán reproducirse simultáneamente, o lo que denominamos Escenas (página 111).



Una escena en la vista Session

En cualquier momento, una pista puede estar reproduciendo o bien un clip de Session o un clip de Arrangement, pero nunca los dos a la vez. Entonces, ¿quién tiene prioridad? Cuando se coloca un clip en la vista Session, la pista respectiva detiene cualquier cosa que esté haciendo para reproducir ese clip. Más concretamente, si la pista estaba reproduciendo un clip de la vista Arrangement, dejará de hacerlo en favor del clip de Session, incluso si el resto de las pistas siguen reproduciendo el contenido del Arrangement. La pista no reanudará la reproducción de clips del Arrangement hasta que se le ordene explícitamente.

Esto es para lo que sirve el botón Regresar al Arrangement, que se encuentra en la Master Track en la Vista Session y arriba a la derecha del área de scrub en la Vista Arrangement. Este botón se ilumina para indicar que una o varias pistas no están reproduciendo el contenido del Arrangement en ese momento, sino un clip de la vista Session.




El botón Regresar al Arrangement en la Vista Session.



El botón Regresar al Arrangement en la Vista Arrangement.

Cuando se pulsa este botón, todas las pistas reproducen de nuevo el contenido del Arrangement. Cada pista en la Vista Arrangement también dispone de su propio botón Regresar al Arrangement, permitiéndole reanudar la reproducción en Arrangement de sólo ciertas pistas.



Botón Regresar al Arrangement de una sola pista.

También puede capturar el estado actual en el Arrangement activando el botón Arrangement Record. Cuando desactive el modo Record o detenga Live usando el botón Stop, el Arrangement habrá cambiado.

4.5 Audio y MIDI

Los clips representan señales grabadas. Live utiliza dos tipos de señales: audio y MIDI. En el mundo digital, una señal de audio no es más que una serie de números que reproducen de manera aproximada la señal continua generada por un micrófono o enviada hacia un sistema de amplificación. Una señal MIDI es una secuencia de comandos, como: "ahora toca un C4 a mezzo piano." MIDI es un representación simbólica de material musical, mucho más cercana a una partitura escrita que a una grabación de audio. Las señales MIDI las generan dispositivos de entrada como teclados MIDLo USB4.

Para convertir las señales MIDI en señales de audio que podamos escuchar es necesario utilizar un instrumento (página 247). Algunos instrumentos, como Simpler de Live (página 508), permiten la reproducción cromática de un sonido por medio del teclado. Otros, como Impulse (página 454) de Live, ofrecen diversos sonidos de percusión asignados a las distintas teclas del teclado.

Las señales de audio se graban y reproducen a través de pistas de audio, mientras que las señales MIDI se graban y reproducen a través de pistas MIDI. Ambos tipos de pista disponen de sus correspondientes tipos de clip. Los clips de audio no pueden colocarse en pistas MIDI, y viceversa.


Es posible encontrar información sobre cómo insertar, reordenar y eliminar pistas audio y MIDI aquí (página 225).

Clips de audio y muestras 4.6

Un clip de audio contiene una referencia a una muestra (también conocida como "archivo de sonido" o "archivo de audio") o una muestra comprimida (como un archivo MP3). El clip informa a Live acerca de la unidad de su computadora donde se encuentra la muestra, la parte de la muestra que deberá reproducir y cómo deberá reproducirla.

Si arrastra una muestra desde el Navegador de Live, el programa creará automáticamente un clip para reproducir la muestra. Antes de arrastrar la muestra, puede preescucharla directamente en el navegador. Para activar la preescucha, pulse el botón con el icono de unos auriculares en el navegador.

Para una introducción al MIDI y audio digital, por favor consulte http://en.wikipedia.org/wiki/Midi y http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_audio.



Las muestras se arrastran desde el Navegador de Live.

Live ofrece numerosas y excitantes opciones de reproducción de muestras que permiten crear una gran variedad de nuevos sonidos sin alterar en modo alguno la muestra original. El programa calcula todas las modificaciones en tiempo real, mientras la muestra se reproduce. Para diversos ajustes se realizan en la vista Clip (página 121), que aparece en pantalla haciendo doble clic sobre cualquier clip.



Las propiedades de un clip de audio en la vista Clip.

Live permite realizar numerosas y potentes manipulaciones gracias a sus funciones de "warping" (página 145). Warping significa cambiar la velocidad de reproducción de muestras independientemente del tono para coincidir con el tempo de la canción. El tempo puede ajustarse al vuelo a través del campo Tempo de la Barra de Control.




El campo Tempo de la barra de control.

El uso más elemental de esta técnica, y que usualmente no requiere un ajuste manual, es la sincronización de loops a un tempo determinado. El algoritmo Auto-Warp de Live de hecho facilita el alinear cualquier muestra con el tempo de la canción, como por ejemplo una grabación de la interpretación de una banda de jazz completamente borracha. También es posible cambiar radicalmente la firma sonora de un sonido usando ajustes extremos de warp.


4.7 Clips MIDI y archivos MIDI

Un clip MIDI contiene material musical en forma de notas MIDI y envolventes de controlador MIDI. Al importar información MIDI desde un archivo MIDI (página 71), los datos se incorporan al Live Set (a partir de entonces el archivo original no será referenciado). En el navegador de Live, un archivo MIDI aparece con un icono especial, y con la extensión de archivo .mid.



Los archivos MIDLse arrastran desde los Browsers de Live.

Como cabría esperar, los contenidos de un clip MIDI se pueden visualizar y editar (página 161) en la vista Clip, por ejemplo para modificar una melodía o "pintar" un patrón de batería.



Las propiedades de un clip MIDI en la vista Clip.


4.8 Dispositivos y Mezclador

Una pista puede contener, además de clips, una cadena de dispositivos (página 247) de procesamiento de señal. Haciendo doble clic sobre la barra de título de una pista se abre la Vista Dispositivo, en la cual puede verse la cadena de dispositivos de la pista.




La Vista Dispositivo mostrando una cadena de dispositivos de una pista MIDI.

Los efectos de audio (página 325), efectos MIDI (página 411) e instrumentos (página 423) incluidos en Live están disponibles en el Navegador y pueden añadirse a las pistas arrastrándolos dese allí hasta la Vista Dispositivo, o hasta una pista de Session o Arrangement.



Los dispositivos incorporados en Live están disponibles en el navegador.


Live permite asimismo el uso de dispositivos plug-in (página 258). Los plug-ins VST y Audio Units (sólo Mac OS X) están disponibles en la etiqueta Plug-Ins del navegador.




Los dispositivos plug-in están disponibles en la etiqueta Plug-Ins del Navegador.

Imagínese un clip de audio reproduciéndose en una pista de audio. La señal de audio del clip llega al dispositivo situado en el extremo izquierdo de la cadena. Este dispositivo procesa (modifica) la señal y envía el resultado al siguiente dispositivo, y así sucesivamente. El número de dispositivos por pista es teóricamente ilimitado. En la práctica, la velocidad del procesador del ordenador impone un límite sobre el número de dispositivos que puede usar al mismo tiempo, un asunto que merece una discusión aparte (página 673). Observe que las conexiones de señal entre dispositivos de audio siempre son estéreo, aunque las entradas y salidas del software pueden configurarse para funcionar en mono en las Preferencias de Audio.

Tras recorrer la cadena de dispositivos, la señal alcanza el mezclador de Live (página 221). Como las vistas Session y Arrangement no sólo comparten el mismo conjunto de pistas, sino también el mezclador. Para mayor comodidad, el mezclador puede visualizarse en ambos entornos. Con el fin de optimizar la distribución de objetos en pantalla, las secciones individuales del mezclador pueden mostrarse u ocultarse usando las diversas opciones del menú Ver.





El mezclador de Live en las vistas Arrangement (izquierda) y Session (derecha).

El mezclador posee controles para volumen, posición de panorámica y envíos, que ajustan la contribución que cada pista realiza sobre la entrada de cualquier pista de retorno. Las pistas de retorno sólo albergan efectos, y no clips. Usando los correspondientes controles de envío, todas las pistas pueden enviar parte de su señal hacia un canal de retorno y compartir los efectos asignados a dicho canal.


El mezclador dispone asimismo de un crossfader (página 229) con el que podrá crear transiciones suaves entre clips reproducidos en pistas distintas. El crossfader de Live funciona como un típico crossfader de mezclador de DJ, la diferencia estriba en que con el de Live puede realizar fundidos no sólo entre dos pistas, sino de cualquier número de pistas, incluyendo los retornos.



El Crossfader de Live


Los dispositivos que reciben y envían señales de audio se denominan efectos de audio. Los efectos de audio son el único tipo de dispositivo que puede integrarse tanto en una pista de audio como en un canal de retorno. Sin embargo, las pistas MIDI permiten el uso de otros dos tipos de dispositivos: efectos MIDI e instrumentos.

Imaginemos una pista MIDI que está reproduciendo un clip. La señal MIDI procedente del clip es enviada a la cadena de dispositivos de la pista. Allí la señal es procesada por un número indeterminado de efectos MIDI. Un efecto MIDI recibe y envía señales MIDI. Por ejemplo, el efecto Scale (Escala) redistribuye las notas entrantes basándose en una escala musical definida por el usuario. Detrás del último efecto MIDI de la cadena encontramos un instrumento. Los instrumentos como Simpler e Impulse de Live reciben señales MIDI y envían audio. Después del instrumento puede haber cualquier número de efectos de audio que desee, tal como haría con una pista de audio.



Un efecto MIDI, un instrumento y un efecto de Audio en una pista MIDI.

Si una pista MIDI no tiene un instrumento asignado (y tampoco contiene efectos de audio), la salida de la pista consistirá en una pura señal MIDI que deberá enviarse hacia algún otro dispositivo que la convierta en una señal de audio. En este caso, los controles de mezcla y envío de la pista no aparecen en el mezclador.



El mezclador de una pista MIDI sin instrumento asignado.

4.9 Presets y Racks

Todos los dispositivos de Live pueden almacenar y recuperar conjuntos de valores de parámetro en forma de Presets (página 252). Puesto que los presets se guardan independientemente de los Live Sets, los nuevos presets entran a formar parte de su librería de usuario a la que cualquier proyecto puede acceder.

Los Racks de Instrumentos, Batería y Efectos (página 271) de Live permiten guardar combinaciones de dispositivos y sus configuraciones como un único preset. Esta prestación permite la creación de potentes construcciones de multidispositivos y en verdad añade todas las capacidades de los efectos de audio y MIDI de Live a los instrumentos incluidos.

4.10 **Encaminamiento (Routing)**

Como hemos visto, todas las pistas envían algún tipo de señal, ya sea audio o MIDI. Pero, adónde van estas señales? La respuesta depende de la configuración seleccionada en la sección In/Out del mezclador, que ofrece selectores que definen el origen y el destino de la señal de cada una de las pistas. La sección In/Out, accesible desde la opción In/Out del menú Vista, es la "sección de cableado" de Live. Sus opciones de encaminamiento (página 199) ofrecen valiosos métodos creativos y técnicos como el remuestreo, submezclas, sintes en capas, complejas configuraciones de efectos y mucho más.





El Routing de Pista se configura usando la sección E/S en la Vista Arrangement (izquierda) o Vista Session (derecha).


Las señales procedentes de las pistas pueden enviarse hacia el mundo exterior a través de las interfaces audio y MIDI de su ordenador, así como a programas externos conectados a Live a través de ReWire (página 670) o a otras pistas o dispositivos dentro del propio Live. Las pistas también pueden combinarse en un Group Track (página 226) que sirve de submezcla para las pistas seleccionadas.

Del mismo modo, una pista puede configurarse para recibir una señal de entrada y reproducirla a través de los dispositivos de la pista. Las pistas pueden recibir una señal de entrada procedente del exterior, de un programa ReWire o de otra pista o dispositivo dentro de Live. Los controles Monitor permiten definir las condiciones en las que la señal entrante se escucha a través de la pista.

También es posible encaminar señales a dispositivos hardware externos desde dentro de una cadena de dispositivos de una pista, usando los dispositivos Efecto de audio externo (página 355) e Instrumento externo (página 451). (Nota: estos dispositivos no están disponibles en las versiones Lite o Intro.)

4.11 Grabación de nuevos clips

Las pistas de Audio y las pistas MIDI pueden grabar su señal de entrada y por lo tanto crear nuevos clips (página 235). La grabación se activa en una pista pulsando su botón Armar. Con múltiples pistas seleccionadas, pulsando cualquiera de sus botones Armar las armará todas. También puede mantener pulsado el modificador [CTRL] (PC)/[CMD] (Mac) cuando pulse los botones Armar para armar varias pistas a la vez. Si se ha activado la opción Exclusive Arm en Preferencias Record, al insertar un instrumento en una nueva pista MIDI o en una vacía se armará automáticamente la pista. Cuando el botón Grabar Arrangement de la Barra de Control esté activado, cada pista armada graba su señal de entrada en el Arrangement. Cada toma originará un nuevo clip por pista.



Botones armar pista, tal y como aparecen en la vista Session.

También es posible grabar "al vuelo" (página 238) en las ranuras de la vista Session. Esta técnica resulta muy útil para los amantes de la improvisación musical, ya que para grabar en la vista Session no es necesario detener la música. Haciendo clic en el botón Session Record se graba un nuevo clip en la escena seleccionada de Session en todas las pistas armadas.



El botón Grabar Session de la barra de control

Pulsando el botón Session Record por segunda vez, la grabación se detendrá y se lanzarán los nuevos clips. Dado que estas acciones están sujetas a lanzamiento con cuantización en tiempo real, los clips resultantes pueden cortarse automáticamente según la división rítmica del proyecto.



El selector Cuantización de la barra de control.

La grabación en la vista Session, combinada con overdubbing y Record Quantization constituye el método ideal para crear patrones de batería, construidos mediante la adición sucesiva de notas durante la reproducción cíclica de la música. Para usar este método, basta con un teclado MIDI (o con el teclado de la computadora) y una pista MIDI con el instrumento de percusión Impulse de Live (página 454).

4.12 Envolventes de automatización

A menudo, cuando trabaje con el mezclador y los efectos de Live querrá seguramente que el movimiento de los diversos controles se convierta en parte del Set. El movimiento de un control a lo largo de la línea de tiempo del Arrangement o clip de Session se denomina automatización (página 291); un control cuyo valor cambia a lo largo de la línea de tiempo se considera pues automatizado. La automatización se representa mediante envolventes con puntos de corte, que es posible dibujar, editar y grabar en tiempo real.




Un control panorama automatizado y su envolvente.

En Live pueden automatizarse casi todos los controles del mezclador y de los efectos e incluso el tempo de la canción. La grabación de la automatización es muy sencilla: todos los cambios en un control que ocurren mientras los botones Armar Automatización y Arrangement Record de la barra de control estén activos se convierten en automatización en la Vista Arrangement. La automatización se graba en los clips de la Vista Session si los controles se ajustan mientras el botón Armar Automatización esté activado.

Cambiar el valor de un control automatizado mientras no se esté grabando es similar a lanzar un clip en Session mientras se está reproduciendo el Arrangement: desactiva la automatización del control (favoreciendo los nuevos ajustes del control). El control dejará de obedecer a los datos de automatización y conservará el nuevo valor hasta que pulse el botón Re-Enable Automation o se lance un clip en Session que contenga automatización.

4.13 Envolventes de clip

Las envolventes pueden encontrarse tanto en pistas como en clips. Las envolventes de clip (página 303) se usan para automatizar o modular controles de dispositivo y de mezclador. Adicionalmente, los clips de audio disponen de envolventes para alterar su afinación, volumen y más; con las que puede alterarse la melodía y el ritmo del audio grabado. Los clips MIDI poseen envolventes de clip adicionales para representar datos de controlador MIDI. Las envolventes de clip se pueden desvincular del clip con el fin de permitir ajustes de loop independientes. Ello permite superponer al clip movimientos amplios (por ejemplo, un fundido de salida) o pequeñas figuras musicales (un arpegio).



Una Envolvente para Transposición de Clip.

4.14 Control remoto vía MIDI y teclas

Con el fin de liberar al músico del uso del ratón, casi todos los controles de Live pueden controlarse de "forma remota" a través de un controlador MIDI externo. El mapeado de control remoto se define en el modo MIDI Map (página 549). Para activarlo, pulse el botón MIDI de la Barra de control.

Este modo permite pulsar cualquier control del mezclador o de los efectos y asignarlo a un controlador MIDI con tan solo enviar el mensaje MIDI deseado (por ejemplo girando un botón de su unidad de control MIDI). Sus asignaciones surtirán efecto inmediatamente después de abandonar el modo MIDI Map. Los clips de Session pueden mapearse a una tecla MIDI o incluso a un rango de teclado para utilizarlos en modo cromático.

Las teclas y controladores MIDI asignados a controles de Live no estarán disponibles para la grabación en pistas MIDI. Dichos mensajes serán excluidos antes de que los datos alcancen las pistas MIDI.



Los controles de mapa Key/MIDI.

También es posible asignar clips Session, interruptores, botones y selectores a las teclas de la computadora. Para ello, entre en el modo Key Map (página 554). Su funcionamiento es idéntico al del modo MIDI Map.

Live ofrece, además de esta técnica de mapeado de objetivo general, soporte dedicado para Ableton Push (página 557) y Push 2.

4.15 Guardar y exportar


Al guardar un Live Set, el programa también almacena toda la información contenida en el proyecto, incluyendo todos los clips, sus posiciones y ajustes, así como los valores de todos los dispositivos y controles. Sin embargo, un clip de audio puede perder la referencia a su muestra correspondiente si el archivo se elimina o desplaza a otra ubicación del disco. Los vínculos entre las muestras y sus clips pueden preservarse usando un comando especial, Recopilar y Guardar (página 85). Esta función crea una copia de todas las muestras utilizadas y las almacena junto con el Live Set en una carpeta del proyecto.

La vista Clip dispone de un botón Save que permite guardar un conjunto de ajustes predeterminados de clip (página 135) junto con la muestra, de manera que cada vez que la muestra sea arrastrada al programa adoptará automáticamente dichos ajustes. Esta opción resulta especialmente útil si ha realizado ajustes de warping en un clip y desea utilizarlos en varios Live Sets.

La exportación de audio puede realizarse tanto desde la vista Session como desde Arrangement. Por defecto, al ejecutar el comando Exportar Audio/Video (página 64), Live exportará el audio presente en la salida principal, creando un archivo de audio con las especificaciones definidas por el usuario.

Live puede asimismo exportar clips MIDI individuales como archivos MIDI (página 71).

La exportación y almacenamiento de material para su uso posterior en Live puede realizarse muy fácilmente mediante el formato de Clip de Live (página 72). Los clips de la Vista Session pueden arrastrarse de vuelta al navegador desde un Live Set, y por lo tanto exportarlos a disco como clips de Live.



Un Live Clip en el Navegador.

Los Live Clips son una manera muy potente de almacenar ideas, ya que no solo guardan las configuraciones de los clips en la vista Clip, sino también los instrumentos y cadenas de efectos de pista correspondientes. Los Clips de Live en el Navegador pueden preescucharse y añadirse a cualquier Live Set abierto como si fueran archivos de muestras. En el Live Set, restablecen las opciones creativas del clip original.

Usando los Live Clips, podría construirse su propia librería personalizada de:

- Secuencias MIDI con sus correspondientes instrumentos y efectos, e.g., un patrón de bateria MIDI con las configuraciones de Impulse y sus efectos asociadas;
- Diferentes regiones o loops (página 129) haciendo referencia al mismo archivo fuente;
- Variaciones de un loop de audio creado aplicando marcadores Warp (página 145), envolventes de clip (página 303) y efectos (página 247);
- Ideas que puede que no le vayan a su actual proyecto pero que pudieran servirle en el futuro.


Capítulo 5

Gestión de archivos y sets

Para producir música con Live se usan varios tipos de archivos, desde los que contienen MIDI (página 71) y audio (página 61), hasta otros archivos más específicos del programa como Live Clips (página 72) y Live Sets (página 73). Este capítulo explicará todo lo que necesita saber acerca de cómo trabajar con cada uno de estos tipos de archivos en Live. No obstante, primero deberíamos echar un vistazo al Navegador de Live, ya que la mayoría de estos archivos llegan al programa a través de él.

Manejo del Navegador 5.1

El navegador de Live es el lugar en donde interactua con su librería de recursos musicales: la librería central de sonidos que se instalan con el programa, cualesquiera de los sonidos adicionales que haya instalado vía Ableton Packs, presets y muestras guardadas, sus dispositivos Ableton y de terceras partes, y cualquier carpeta de su disco duro que contenga muestras, temas, etc.



El Navegador.

La pantalla del navegador se divide en las secciones izquierda y derecha, lo que llamamos la barra lateral y al panel de contenido respectivamente. Para reajustar el tamaño de las secciones, arrastre la línea divisoria horizontalmente.

5.1.1 Aprendiendo la jerarquía del Navegador

El trabajar con el navegador requiere elegir una de las etiquetas de las secciones Categories o Places en la barra lateral, y luego seleccionar los artículos que aparecen en el panel de contenido.

Las etiquetas Categories muestran todos los artículos de un tipo dado, sin importar dónde estén en su librería. Use esta sección para explorar y descubrir todos los instrumentos y sonidos que ha instalado. La sección Categories está organizada así:

- Sounds todos sus Racks y presets de Instrumentos(página 271), organizados por el tipo de sonido que hacen (en vez de por sus dispositivos.)
- Drums todos sus presets de batería. Esto incluye kits de batería completos, que están

disponibles como Drum Racks, así como golpes únicos de batería, que se entregan como Instrument Racks.

- Instruments todos sus Racks de Instrumentos y Drum Racks, así como los Instrumentos de Live y sus presets, organizados por dispositivo (en vez de por el tipo de sonido.)
- Audio Effects todos sus Audio Effect Racks, así como los dispositivos y presets de los efectos de audio de Live.
- Midi Effects todos sus MIDI Effect Racks, así como los dispositivos y presets de los efectos MIDI de Live.
- Max for Live todos sus dispositivos y presets de Max for Live (página 537), así como cualquier Rack construido usando esos dispositivos, organizado en carpetas Audio Effect, Instrument y MIDI Effect.
- Plug-Ins sus plug-ins de terceras partes VST y/o Audio Units (página 258).
- Clips todos sus Live Clips.
- Samples todas sus muestras de audio sin procesar.
- All results esta sección aparece después de que haya tecleado algo en el campo de busqueda. Muestra resultados de búsqueda para cada sección del navegador en una única lista.

Las etiquetas Places muestran el contenido de carpetas de sus discos duros. Use esta sección cuando quiera acceder a un lugar en particular, como una carpeta que ha añadido o un add-on Pack. Los contenidos de la sección Places variarán dependiendo de cómo haya configurado su librería, pero contendrán al menos lo siguiente:

- Packs todos los Packs que vienen preinstalados con Live, así como cualquiera que usted haya instalado. Cada Pack aparece como una carpeta en el panel de contenido, que a su vez puede desplegarse para mostrar los contenidos de ese Pack. Los presets, muestras y Live Clips instalados por los Packs aparecerán también en las correspondientes etiquetas de Categories.
- User Library la Librería del Usuario es la ubicación por defecto para los artículos que usted guarde, incluyendo los presets por defecto, grooves, sus presets personalizados de Racks y dispositivos, sus propias muestras, Live Clips, etc. Los archivos que quarde en su Librería del Usuario también estarán disponibles en las correspondientes etiquetas de Cate-

gories.

- Current Project todos los archivos contenidos en el Proyecto activo en ese momento (página 78). Si está trabajando en un Live Set que todavía no ha guardado, el Proyecto actual lo referencia a una ubicación temporal.
- Cualquier carpeta de cualquiera de los discos duros que haya añadido al Navegador de Live.

Para moverse entre los archivos en el Navegador de Live puede utilizar tanto el ratón como el teclado de su ordenador:

- Desplácese arriba o abajo en el Navegador con las teclas de cursor arriba y abajo, la rueda del ratón, o pulsando y arrastrando mientras mantiene pulsado el modificador [CTRL] [ALT](PC) / [CMD][ALT](Mac).
- Abra y cierre carpetas, o muévase entre la barra lateral y el panel de contenidos con las teclas de cursor izquierda y derecha.

Por defecto, cualquier carpeta que esté ya abierta se cerrará cuando abra una nueva, pero puede anular este comportamiento manteniendo pulsado CTRL](PC) / [CMD](Mac) mientras abre nuevas carpetas.

5.1.2 Carpetas del Usuario

El navegador de Live le permite trabajar con sus herramientas creativas sin importar dónde están instaladas en su ordenador. Esto le permite, por ejemplo, guardar grandes colecciones de muestras en uno o más discos externos, y aún así usar el navegador para acceder a sus contenidos - no es necesario guardarlas en una única ubicación centralizada.

Para trabajar con sus propia carpetas en Live, primero tiene que añadirlas al navegador, bien soltándolas directamente en Live desde el Explorador (Windows)/Finder (Mac) o pulsando el botón Add Folder en la barra lateral del navegador.

Después de añadir una carpeta del usuario, Live la escaneará, y así le "enseñará" al navegador sus contenidos. A continuación, aparecerá en la sección Places en la barra lateral.

Nota: si se añade una carpeta de usuario no se desplaza la carpeta a una nueva ubicación, sino que simplemente la deja disponible en el navegador de Live. Si reorganiza sus discos duros usando Explorer (Windows)/Finder (Mac), quizá Live no sea capaz de encontrar carpetas de usuario si se han movido de lugar. Por ejemplo, si una carpeta de usuario está contenida en un disco duro externo, y se abre Live sin que éste esté conectado, la carpeta de usuario todavía aparecerá en el navegador pero en color gris. Puede intentar buscarla usando el comando Localizar carpeta del [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) menú contextual, o indicarle a Live que "olvide" esta carpeta con el comando Eliminar de la barra lateral. También es posible usar este comando para eliminar carpetas que no faltan, pero con las que simplemente ya no quiere trabajar.

5.1.3 Búsqueda de archivos

El navegador de Live está equipado con un campo de búsqueda que filtra los contenidos de la etiqueta seleccionada en la barra lateral mientras teclea. Para buscar en todas las ubicaciones, pulse [CTRL][F](PC) / [CMD][F](Mac).



El campo de búsqueda del Navegador.


Los resultados incluirán archivos que coincidan con todas las condiciones de búsqueda, a diferencia de cualquiera. Por ejemplo, si busca "bajo acústico," la búsqueda le mostrará todos los sonidos de bajo acústico — no todos los sonidos acústicos y todos los sonidos de bajo.

Para una búsqueda sin tener que utilizar el ratón, sugerimos la siguiente secuencia de atajos:

- 1. [CTRL][F](PC) / [CMD][F](Mac) para colocar un cursor en el campo de búsqueda;
- 2. Introduzca sus condiciones de búsqueda;
- 3. tecla de cursor abajo para saltar a los resultados de la búsqueda;
- 4. teclas de cursor arriba y abajo para desplazarse entre los resultados de la búsqueda;
- 5. [ESC] `para vaciar el campo de búsqueda, mostrando todos los contendios de la etiqueta seleccionada en la barra lateral.

Preescucha de archivos

Live le permite realizar preescuchas de muestras, clips y presets de instrumentos en el Navegador antes de importarlos al programa. Para activar la preescucha, active el interruptor Preescucha junto a la pestaña Preescucha en la parte inferior del Navegador.



El interruptor Preescucha.

Sugerencia: Puede realizar una preescucha de archivos incluso cuando el interruptor Preescucha no está activado pulsando [Mayús][Entrar] o la tecla de cursor derecha.


Haga clic en un archivo (o use las teclas de cursor arriba y abajo) para seleccinarlo. Haga clic en el área de scrub de la Pestaña para hacer que la reproducción salte a ese punto. (Tenga en cuenta que no es posible realizar scrub sobre clips que se hayan guardado con Warp desactivado.)

También puede seleccionar Live Clips en el navegador para cargarlos en la Pestaña Preescucha, pero no se reproducirán automáticamente. Puede pulsar sobre la pestaña o pulsar la tecla de cursor derecho para realizar su preescucha.

También es posible preescuchar presets de instrumento de Live en la pestaña Preescucha. Cuando esté seleccionada, escuchará un corto ejemplo de audio del preset, para hacerse una idea de cómo suena antes de cargarlo.

Con el botón Raw activado, los archivos se preescucharán a su tempo original y no se reproducirán en bucle. Con Raw desactivado, Live tratará de realizar la preescucha de los archivos en sincronización con el Set actual, de forma que pueda juzgar mejor qué muestras le servirán. Por favor, tenga en cuenta que no se puede realizar scrubbing cuando Raw está activado.

El volumen de preescucha puede ajustarse usando el knob Preview Volume del mezclador.




El botón de volumen de vista previa.

Si su hardware de audio dispone de salidas de audio múltiples, puede escuchar los archivos por medio de unos auriculares conectados a un par de salidas independientes mientras la música continúa sonando. Para más detalles sobre el funcionamiento de la escucha previa en Live consulte la sección correspondiente (página 232) del manual del capítulo sobre Mezcla.

Añadir Clips desde el Navegador

Hay varias formas de añadir clips a un Live Set:

 Los archivos pueden arrastrarse y soltarse desde el Navegador hasta las pistas en la vista Session o Arrangement. Si arrastra y suelta material desde el Navegador hasta el espacio a la derecha de las pistas de la vista Session o debajo de las pistas en la vista Arrangement se creará una nueva pista y se colocará el nuevo clip(s) allí.



Soltar un Clip para crear una nueva pista.

- En la vista Session, pulsando dos veces o pulsando [Entrar] sobre un archivo en el Navegador se creará automáticamente una nueva pista a la derecha de las otras pistas y se le cargará el clip.
- Los archivos pueden soltarse directamente en Live desde el Explorer (Windows)/Finder (Mac).

Modo Hot-Swap

Además del método de arrastrar y soltar para cargar archivos desde el navegador, Live ofrece un Modo Hot-Swap para ahorrarle movimientos del ratón. El modo Hot-Swap o de sustitución dinámica puede activarse o desactivarse con la tecla [Q], y establece un enlace temporal entre el navegador y, por ejemplo, un instrumento virtual. Mientras se encuentre en el modo Hot-Swap, puede ir de muestra en muestra o de preset en preset para escuharlos "en su lugar," esto es, dentro del instrumento. Hot-swapping para presets se trata en la sección Device Presets de Live (página 252). Veamos un ejemplo de hot-swapping sobre muestras:

El instrumento Impulse incluido en Live ofrece ocho ranuras para reproducción de muestras que pueden rellenarse soltando muestras dentro de estos. Opcionalmente, podemos pulsar sobre el botón Hot-Swap que aparece cuando movemos el ratón sobre una ranura.



El botón Hot-Swap en una ranura de Impulse.

Hot-Swap Mode Sounds Kick-606-Mod.aif Kick-707.aif Audio Effects Kick-707-b.aif Kick-808.aif 4L MIDI Effects Kick-909.aif Max for Live Kick-BrightRoom-Plastic-Hard.aif ≺B Plug-ins ▶ Clips Kick-BrightRoom-Plastic-Soft.aif

Haciendo clic en el botón Hot-Swap o pulsando la tecla [Q] activa el modo Hot-Swap:

El Navegador en el modo Hot-Swap.

En el modo Hot-Swap, pulsando las teclas de cursor arriba o abajo se va al siguiente archivo en el panel de contenidos y lo carga en la ranura de Impulse (presumiblemente mientras Impulse está reproduciendo notas entrantes MIDI). El enlace entre el Navegador y el instrumento se romperá si se selecciona una vista diferente, o si se vuelve a pulsar la tecla [Q] o el botón Hot-Swap. La sustitución dinámica o Hot-swapping también puede cancelarse pulsando la tecla [ESC] o pulsando el botón cerrar en la barra de Hot-Swap en la parte superior del Navegador.

Kick-BritishVintage-Felt-Hard.aif

Cuando se vuelve al modo Hot-Swap, el navegador mostrará la ubicación del sonido cargado en ese momento y lo preseleccionará.

5.2 Archivos de muestra

Una muestra es un archivo que contiene datos de audio. Live puede reproducir tanto formatos de archivos sin comprimir (WAV, AIF y Sound Designer II para Mac) como formatos de archivos comprimidos (MP3, AAC, Ogg Vorbis, Ogg FLAC y FLAC). (Por favor tenga en cuenta que no todos estos formatos de archivo pueden reproducirse en Lite Edition.)

Nota sobre el uso de archivos Variable Bit Rate (VBR): Por favor instale QuickTime con el fin de decodificar archivos si todavía no lo tiene en su sistema. Puede descargarse desde la página web de Apple⁵.

http://www.apple.com/quicktime/download

Dado que Live reproduce las muestras directamente desde el disco duro, es posible trabajar con un elevado número de muestras, incluso de gran tamaño, sin que se produzcan problemas debidos a la disponibilidad limitada de memoria RAM. Por favor tenga en cuenta, no obstante, que puede que tenga problemas de salida de información del disco si su disco está casi lleno, y/o (en los sistemas Windows) está muy fragmentado. La velocidad de rotación del disco duro también puede afectar al rendimiento del disco. Diríjase a la sección sobre gestión de la carga del disco (página 677) para obtener más información.

Live puede combinar muestras mono y estéreo sin comprimir de cualquier duración, frecuencia de muestreo o resolución de bits sin necesidad de realizar conversiones previas. Para reproducir una muestra comprimida, Live decodifica la muestra y escribe el resultado en una archivo de muestra temporal descomrpimido. Esto usualmente sucede tan rápido que podrá reprodcir la muestra inmediatamente, sin tener que esperar a que termine el proceso de descodificación.

Nota: Cuando se añade una muestra larga a un proyecto, Live puede que le diga que no puede reproducir la muestra antes de que haya sido analizada. Por favor consulte la sección sobre análisis (página 63) para una explicación.

El Cache de decodificación 521

Para ahorrar recursos de procesado, Live mantiene los archivos de muestras descodificados de las muestras comprimidas en el cache. Normalmente no se requiere un mantenimiento del cache, puesto que Live elimina automáticamente los archivos más viejos para hacer sitio para los nuevos. No obstante, usted puede imponer límites al tamaño del cache usando la sección Decoding Cache del apartado File/Folder en Preferencias. El cache no crecerá más que la configuración "Máximo Tamaño de Cache", y siempre dejará el "Mínimo Espacio Libre" en el disco duro. Pulsando sobre el cercano botón Cleanup eliminará todos los archivos que estén siendo usados en el actual Live Set.



Preferencias para el Cache de Decodificación.

5.2.2 Archivos de análisis (.asd)

Un archivo de análisis es un pequeño archivo que Live crea cuando se trae un archivo de muestra hasta el programa por primera vez. El archivo de análisis contiene una serie de datos recopilados por Live que permiten ayudar a optimizar la calidad de la compresión/expansión de tiempo y a acelerar la visualización de la forma de onda y detectar automáticamente el tempo de muestras largas (página 152).

Cuando se añade una muestra larga a un proyecto, Live puede que le diga que no puede reproducir la muestra antes de que haya sido analizada. Esto no sucederá si la muestra ya ha sido analizada (i.e., Live encuentra un archivo de análisis para esta muestra), o si la preferencia (página 145) Auto-Warp Long Samples en Record/Warp/Launch en Preferencias ha sido desactivada.

Un archivo de análisis también puede almacenar configuraciones predeterminadas de clip para la muestra:

Si pulsa el botón Save de la vista Clip (página 135), se almacenarán las configuraciones actuales del clip junto con el archivo de análisis de la muestra. La próxima vez que arrastre la muestra a Live, aparecerá con todas sus configuraciones de clip intactas. Esto resulta particularmente útil para conservar los ajustes de Warp Marker junto con la muestra. El almacenamiento de las configuraciones predeterminadas de clip junto con el archivo de análisis es diferente de guardar el clip como un Live Clip.

Mientras que los archivos de análisis son una forma muy práctica de almacenar información por defecto acerca de las configuraciones de una muestra en particular, tenga en cuenta que puede usar diferentes configuraciones para cada clip dentro de un Live Set — incluso si esos clips hacen referencia a la misma muestra en el disco. Pero si arrastra una nueva versión de la muestra en un Live Set, Live utilizará las configuraciones guardadas en el archivo de análisis para el clip recién creado.

El nombre del archivo de análisis es el mismo que el de la muestra asociada, con la extensión ".asd". Live guarda este archivo de análisis en la misma carpeta que la muestra.

Las muestras que disponen de un archivo .asd aparecen de este modo en el navegador.

Las muestras que no disponen de un archivo .asd tienen este aspecto.

Los archivos de análisis propiamente dichos no aparecen en el navegador de Live.

Para ello basta con desactivar la opción Create Analysis Files (Crear archivos de análisis) en la sección Archivos/Carpetas en Preferencias. Si no encuentra el archivo .asd correspondiente, Live puede regenerar todos los datos (excepto las configuraciones predeterminadas de clip), no obstante esto llevará algo de tiempo para las muestras más largas.

5.2.3 Exportación de Audio y Video

El comando Exportar Audio/Video del menú Archivo le permite exportar la salida de audio de Live en forma de nuevas muestras. Los archivos resultantes pueden grabarse en un CD audio, para escuchar, o en un CD de datos, como copia de seguridad de su trabajo o para su uso en otras aplicaciones de audio digital. Si su configuración informática incluye video, también puede usar el comando Exportar Audio/Video para exportar este a un nuevo archivo de vídeo, que se creará en el mismo directorio que el de los archivos de audio renderizado. (Nota: estos dispositivos no están disponibles en las versiones Lite e Intro.) También puede cargar sus archivos de audio exportados directamente a su cuenta SoundCloud.

Opciones de selección



Opciones de selección del diálogo de Renderización.

El selector Pista renderizada del diálogo Exportar ofrece varias opciones para indicarle la señal de audio que se quiere renderizar:



El selector Pista renderizada.

- Master la señal post-fader en la salida Master de Live. Si está monitorizando la salida Master, puede estar seguro de que el archivo renderizado contendrá exactamente lo que está escuchando.
- All Individual Tracks la señal post-fader en la salida de cada pista individual, incluyendo las pistas de retorno y las pistas MIDI con instrumentos. Live creará una muestra separada para cada pista. Todas las muestras tendrán la misma duración, lo que facilitará el alinearlas en otros programas multipistas.
- Selected Tracks Only esto es idéntico a la opción All Individual Tracks, pero sólo renderiza pistas que fueron seleccionadas antes de abrir el diálogo Exportar.


• (single tracks) — la señal post-fader a la salida de la pista seleccionada.

Los otros campos de Selección determinan el tiempo de inicio y duración del material exportado:

- Render Start ajusta la posición en la que se iniciará la renderización.
- Render Length determina la duración de la muestra renderizada.
- Render as Loop (Renderizar como loop) Si esta opción está habilitada, Live creará una muestra utilizable como loop. Por ejemplo, supongamos que su Live Set incluye un efecto de delay. Si Render as Loop está activo, Llve realizará el proceso de renderización dos veces: En el primer pase de hecho no escribirá muestras en el disco, sino que añadirá el efecto de retardo especificado. En la segunda vuelta, el programa grabará audio en el disco, incluyendo la "cola" del retardo resultante de la primera vuelta.

Consejo — una forma rápida de ajustar tanto el valor de inicio de renderización (Render Start) como el valor de duración (Lenght) es seleccionar un rango de tiempo en la Vista Arrangement antes de invocar el comando Exportar Audio/Video. Pero recuerde — un archivo renderizado contiene sólo lo que escuchó antes de renderizar. Por lo tanto, por ejemplo, si vuelve a reproducir alguna combinación de clips de la Vista Session y material del Arrangement, eso será lo que se capturará en su archivo renderizado — sin tener en cuenta qué vista está activa cuando renderiza.

Opciones de renderización de audio



Opciones de renderización de audio.

El diálogo Exportar ofrece varias opciones de renderización de audio:

- File Type, Sample Rate, Bit Depth Estas opciones determinan el tipo de muestra que se creará. Tenga en cuenta que su elección de frecuencia de muestreo funciona de la siguiente manera: si selecciona una frecuencia de muestreo igual o superior que la frecuencia que está usando en su proyecto (que está ajustada en la pestaña Audio en las Preferencias de Live), Live exportará en un solo paso, con la frecuencia de muestreo que haya elegido en el diálogo Exportar. Si exporta a una frecuencia de muestreo que es menor que la frecuencia de muestreo de su proyecto en curso, Live primero exportará a la frecuencia de muestreo de su proyecto en curso y luego bajará la frecuencia de la muestra del archivo en un segundo paso usando un proceso de alta calidad. Tenga en cuenta que esto puede llevar algún tiempo.
- Dither Options (Opciones de Dithering) Si está renderizando a una profundidad de bit menor que 32-bit, elija una de los modos dither. El Dithering añade una pequeña cantidad de ruido al audio renderizado, pero minimiza los artefactos cuando se reduce la profundidad de bit. Por defecto, se selecciona Triangular, que es el modo "más seguro" de usar si hay alguna posibilidad de realizar un procesado adicional a su archivo. El modo Rectangular introduce incluso una menor cantidad de ruido dither, pero a expensas de cierto error de cuantización adicional. Los tres modos Pow-r ofrecen sucesivamente mayores cantidades de dithering, pero con el ruido elevado y colocado por encima del rango de

audición. Tenga en cuenta que el dithering es un proceso que sólo se debería aplicar una vez a cualquier archivo de audio dado. Si piensa realizar más procesado sobre su archivo renderizado, es mejor renderizar a 32-bit para evitar la necesidad de aplicar el dithering en esta fase. En particular, los modos Pow-r no deberían usarse nunca con cualquier material que se enviará a una fase de masterización adicional -- estos modos son solamente para la salida final. (Por favor, tenga en cuenta que los modos Pow-r no están disponibles en las versiones Intro y Lite.)

- Create Analysis File (Crear archivo de análisis) Cuando esta opción está habilitada, Live genera un archivo .asd con información de análisis de la muestra renderizada. Si piensa utilizar la nueva muestra en Live, habilite esta opción.
- Normalize (Normalizar) Cuando esta opción está habilitada, la muestra resultante será normalizada (es decir, el nivel del archivo se amplificará de manera que su pico más alto alcance el máximo nivel de headroom disponible).
- Convert to Mono (Convertir a mono) Cuando esta opción está habilitada, Live crea un archivo mono en lugar de estéreo.
- Upload Audio to SoundCloud Si está activado, se lanzará una aplicación de ayuda que le permitirá cargar su archivo de audio exportado en SoundCloud.

Opciones de renderización de Video.



Opciones de renderización de Video.

(Nota: la renderización de vídeo no está disponible en las versiones Intro y Lite.)

Además de las configuraciones para la renderización de audio, el diálogo Exportar ofrece opciones adicionales para la renderización de video:

- Create Video Si esta está activada, se creará un archivo de vídeo en el mismo directorio que el de su audio renderizado. Tenga en cuenta que esta opción sólo está activada si tiene clips de video en la Vista Arrangement. Además, no es posible renderizar sólo un archivo de vídeo — si se activa la renderización de video siempre se producirá un vídeo admás del audio renderizado.
- Video Encoder Este selector le permite seleccionar el codificador a utilizar para la renderización del vídeo. Las opciones que tenga aquí dependerán de los codificadores que tenga instalados.
- Video Encoder Settings Este botón abre la ventana de configuraciones para el codificador seleccionado. Tenga en cuenta que las opciones de configuración variarán dependiendo del codificador que haya elegido. Ciertos codificadores no levan opciones de configuración para el usuario. En este caso, el botón Edit quedará deshabilitado.

Una vez haya realizado sus selecciones y pulsado Exportar para iniciar el proceso de renderización, comenzará el renderizado de audio. Una vez completada la renderización de audio, se renderizará el vídeo. Tenga en cuenta que, dependiendo del codificador utilizado, la renderización de vídeo puede llevar más de una pasada. Live mostrará una barra de progreso que indicará el estado del proceso.


A menos que haya especificado un tamaño especial de ventana o ratio de aspecto en las configuraciones del codificador, el archivo de vídeo renderizado se reproducirá exactamente tal y como aparecía durante la reproducción en tiempo real en Live. El archivo de video también contendrá el audio renderizado.

Para más información acerca de cómo trabajar con vídeo en Live, consulte el capítulo sobre vídeo (página 317).

Renderización en tiempo real

Normalmente, la renderización es un proceso offline. Pero si su set contiene un Efecto External Audio (página 355) o un Instrumento External (página 451) que encamina hacia un dispositivo de efectos o sintetizador hardware, el proceso de renderización es un poco diferente. En este caso, la renderización de la salida master se realiza en tiempo real. Si renderiza pistas individuales, todas las pistas que no se encaminan hacia un dispositivo externo en cualquier parte de sus


rutas de señal se renderizarán offline. Luego, cualquier pista que si que acceda a estos dispositivos se renderizará en tiempo real. Live automáticamente rastreará el flujo de señal de cada pista y detectará si es necesaria la renderización en tiempo real. Entonces se le presentarán varias opciones cuando comience a renderizar:



Esperando a que los dispositivos externos enmudezcan.

 Skip — Por defecto, Live esperará durante diez segundos antes de comenzar una renderización a tiempo real. Esto debería permitir que cualquier sonido procedente de dispositivos externos se desvaneciera, pero si necesita más tiempo (por ejemplo, si está esperando el final de una larga cola de reverb), puede aumentar el tiempo de espera tecleando un nuevo número en la casilla. Por otra parte, si está seguro de que sus dispositivos externos no están haciendo ningún sonido, puede acelerar el proceso pulsando "Skip," lo que iniciará inmediatamente la renderización.

Una vez que ha comenzado la renderización, el diálogo cambia para mostrar una barra de progreso de grabación:



Renderización en tiempo real en progreso.


 Auto-Restart on drop-outs — La renderización en tiempo real requiere de alguna forma más potencia de CPU que la renderización no en tiempo real, y en algunos casos pueden ocurrir algunas caídas o drop-outs (pequeños vacios o saltos en el audio). Live detecta cuando ocurren estos drop-outs, y la renderización se iniciará de nuevo desde el comienzo si se activa la opción Auto-Restart.

- Restart reinicia manualmente el proceso de renderización.
- Cancel detiene el proceso de renderización y borra al archivo parcialmente renderiza-

El número de intentos de renderización (si ha habido más de uno) también aparecerá en la lista de la casilla de diálogo. Si ve que los dropouts y los reinicios continúan sucediendo, debería cerrar otras aplicaciones que estén funcionando para tener más potencia de procesado para la renderización. Por favor consulte el capítulo sobre recursos de audio (página 673) del ordenador para ver más consejos sobre mejora del rendimiento.

5.3 Archivos MIDI

Un archivo MIDI contiene los comandos necesarios para que los sintetizadores o instrumentos compatibles MIDI, como Simpler de Live, generen una salida musical específica. Prácticamente todos los secuenciadores MIDI hardware y software pueden exportar archivos MIDI. La importación de archivos MIDI en Live funciona de forma distinta que con las muestras: los datos del archivo MIDI se incorporan al Live Set y los clips MIDI resultantes no conservan ninguna clase de vínculo con el archivo original. Los archivos MIDI aparecen con un icono especial en el navegador.



Un archivo MIDI en el Navegador.

5.3.1 Exportación de archivos MIDI

Los clips MIDI de Live pueden exportarse como archivos MIDI estándar. Para exportar un clip MIDI, use el comando Exportar clip MIDI del menú Archivo. Al ejecutarlo aparecerá un diálogo Guardar archivo en el que podrá seleccionar la ubicación del nuevo archivo MIDI.

La exportación de un archivo MIDI es distinta de guardar un clip como un Live Clip.

5.4 Live Clips

Los clips individuales de la vista Session pueden exportarse a disco en el formato de Clip de Live para una fácil recuperación y uso posterior en cualquier proyecto. Los clip de audio sólo contienen referencias a muestras en disco (en vez de los datos de audio en sí), así que son muy pequeños, lo que facilita el desarrollo y mantenimiento de su propia colección.

Para guardar un clip desde el Live Set abierto a disco, sencillamente arrástrelo hasta la sección Places del Navegador y suéltelo en cualquier carpeta. Para los clips de audio, Live se encargará de la copia de la muestra del clip hacia esta nueva ubicación basándose en la selección del selector en Recopilar Archivos al Exportar (página 86). Después puede darle un nuevo nombre a ese clip o confirmar el que le sugiere Live con [Enter].



Un Live Clip en el Navegador.

Los Clips de Live son una excelente manera de almacenar sus ideas para su posterior uso o desarrollo, ya que no sólo guardan el clip original, incluyendo todas sus configuraciones de clip y envolvente, sino también los dispositivos de la pista original. Para recrear la cadena de dispositivos de un Live Clip, o bien impórtelo hasta una pista que no contenga clips o dispositivos, o arrástrelo hasta el espacio en la vista Session o Arrangement que no contenga ninguna pista. Tenga en cuenta que los Live Clips que se importan a las pistas que ya contienen dispositivos o clips aparecerán con sus configuraciones de clip pero no las de sus dispositivos. Por ejemplo podría soltar una línea de bajo Live Clip en una pista existente que lleve un instrumento de bajo en vez de crear una nueva pista.

Los clips que pertenezcan a cualesquiera Live Sets ya en el disco, también son Clips de Live. Por favor consulte la sección sobre fusionar Sets (página 74) para saber más sobre este tema.

Tenga en cuenta que el almacenar las configuraciones predeterminadas de clip junto con un archivo de análisis de muestra es diferente de guardar un Live Clip. El clip predeterminado en el archivo .asd anota una muestra con ciertos valores predeterminados (ajustes de warp, gain y pitch) por lo que reproducirá de una determinada manera cuando se añada a un Set. Los Live Clips, por otro lado, se almacenan en disco como ideas musicales separadas. Por ejemplo, podría crear un número de variaciones a partir del mismo audio clip usando diferentes ajustes de warp, pitch, envelope y effect, y almacenarlas todas en forma de diferentes Live Clips. En el Navegador, podría ordenarlos independientemente y pre escucharlos, aunque todos estarían refiriéndose a la misma muestra fuente.

5.5 Live Sets

El tipo de documento que crea y sobre el que trabaja en Live se llama un Live Set. Piense en esto como una única "canción." Los Sets hay que guardarlos dentro de los proyectos, para que Live pueda hacer un seguimiento y manejar los diversos componentes del Live Set: Live Clips, presets de dispositivos, cualquier muestra utilizada, etc.

5.5.1 Creación, apertura y almacenamiento de Sets

Utilice el comando Nuevo Live Set del menú Archivo para crear nuevos Live Sets y el comando Abrir Live Set o Abrir Reciente Set para abrir archivos existentes. En el Navegador, puede pulsar dos veces o pulsar [Entrar] en un Live Set para abrirlo.

El comando Guardar Live Set del menú Archivo guarda el Live Set exactamente en su estado actual, incluyendo todos los clips y ajustes.


Puede utilizar el comando Guardar Live Set como para guardar el Live Set con un nombre diferente y/o en otro directorio, o el comando Guardar una copia para crear una copia del Live Set actual con un nuevo nombre y/o en otra ubicación.

5.5.2 Fusionado de Sets

Live facilita el fusionado de Sets, lo que nos puede venir muy bien cuando combinemos trabajos de diferentes versiones o piezas. Para añadir todas las pistas (a excepción de las pistas de retorno) desde un Live Set hasta otro, arrastre el Set desde el Navegador de Archivos hasta el set en activo en ese momento, y suéltelo en cualquier barra de titulo de pista o en el área de volcado junto o debajo de las pistas. Las pistas del Set que se suleta se reconstruirán completamente, incluyendo sus clips en las vistas Session y Arrangement, sus dispositivos, y sus automatizaciones.




Área de volcado de la vista Session para importar Live Sets.



Área de volcado de la vista Arrangement para importar Live Sets.


Si prefiere importar pistas individuales desde un Set, puede desplegar el Live Set en el Navegador como si se tratara de una carpeta.



Desplegando un Set para mostrar sus contenidos.

Ahora puede arrastrar las pistas individuales y soltarlas tal y como se ha descrito al comienzo de esta sección. Cualquiera de los grooves (página 183) que se guardaron con su Set también están disponibles como una carpeta dentro del Set desdoblado.

Además de desplegar Sets, puede desplegar aún más las pistas dentro de los Sets para acceder a los clips individuales de la Vista Session que se usaron en la pista:



Mostrando los clips de la vista Session contenidos en un Set.

Puede navegar, preescuchar e importar clips de la vista Session del Set como si se hubieran almacenado como Live Clips individuales. Esto, básicamente, significa que cualquier Live Set puede servir como un almacén de sonidos para cualquier otro, sugiriendo reutilizaciones y cruces creativos.

5.5.3 Exportación de Clips de Session como nuevos Sets

Puede exportar una selección de clips de la vista Session como un nuevo Live Set arrastrándolos hasta el Navegador. Para exportar un Set, primero pulse y arrastre, o use los modificadores [Shift] or [CTRL](PC) / [ALT](Mac), para seleccionar más de un clip de la vista Session. Después, simplemente arrastre los clips a una carpeta en el Navegador de archivos, en donde puede o bien confirmar el nombre que le sugerirá Live o introducir el que usted desee.


5.5.4 Plantillas de Set

Utilice el botón Guardar el Set actual como por defecto de la sección File/folder Preferences (Ajustes predeterminados) para guardar el Live Set actual como la plantilla por defecto. Live utilizará estos ajustes para determinar el estado inicial predeterminado para la creación de nuevos Live Sets. Las plantillas permiten preconfigurar:

- Su configuración de entrada/salida multicanal.
- Los dispositivos predeterminados (ecualizadores, compresores, etc.) de cada pista.
- Mapa de teclas del ordenador (página 554).
- Mapeados MIDI (página 544).

Para borrar su plantilla de Set personalizada, pulse el botón Clear en Preferencias File/Folder. Esto restaurará la plantilla que viene incorporada de fábrica. También es posible cargar de forma temporal la plantilla incorporada de fábrica manteniendo pulsada la tecla [Mayús] mientras selecciona Nuevo Live Set en el menú Archivo.

Además de esta plantilla "master" por defecto, es posible crear plantillas de Set adicionales para distintos tipos de proyectos, cada una con su configuración única y propia de pistas, dispositivos, etc. Para esto cree una carpeta con el nombre "Templates" dentro de su Librería de Usuario. Cualquier Set guardado en esta carpeta funcionará como plantilla: se cargarán con la configuración con que las guardó, pero con el nombre Untitled.als, listo para usarse como un nuevo Set.



Múltiples plantillas de Set en la Librería de Usuario

Ver y cambiar las referencias de archivos de un Live Set 5.5.5

Para visualizar una lista de archivos referenciados por el actual Live Set, elija el comando Administrar Archivos desde el menú Archivo, haga clic sobre el botón Administrar Set, y a continuación haga clic sobre el botón Ver Archivos. Live mostrará una línea para cada archivo utilizado por Live Set. Para confeccionar una lista con todos los clips o instrumentos en el Live Set donde de hecho se usa lel archivo, haga clic sobre el triángulo para expandir la línea. Aquí tiene lo que puede hacer:

 Reemplazar un archivo — Arrastrando un archivo desde el navegador y soltándolo en una entrada en la lista hace que el Live Set haga referencia al nuevo archivo en vez de al antigua. Para muestras utilizadas en clips de audio, Live retiene las propiedades del clip; los Warp Markers se mantienen si la nueva muestra tiene la misma o mayor duración que la muestra antigua y se desechan si esto no es así. Por favor tenga en cuenta que el reemplazar una muestra cambiará todos los clips en su set que hagan referencia a esta muestra.



Todas las entradas en la Lista de Referencias de Archivos pueden ser destino para soltar archivos.

 Archivos Hot-swap — Usando el botón Hot-Swap a la izquierda de cada línea, puede rápidamente navegar a través de alternativas al archivo que está siendo referenciado en ese momento. Es como soltar archivos aquí, sólo que más rápido.



El botón Hot-Swap de la Lista de Referencia de Archivo.

 Editar una muestra referenciada — utilizando una aplicación externa (que puede elegirse en la pestaña File/Folder de las Preferencias). Pulsando sobre el botón Edit se abrirá la muestra referenciada en la aplicación externa. La muestra permanecerá offline mientras el interruptor Edit esté activado. Para muestras utilizadas en clips de audio, el conjunto actual de Marcadores Warp se retiene sólo si la duración de la muestra sigue siendo la misma que antes. Tenga en cuenta que el botón Edit sólo está disponible para muestras, y no para otro tipo de archivos como dispositivos Max (página 537).



El botón Editar de la Lista de Referencia de Archivo.

 Ver la ubicación de un archivo -- La columna Location indica si un archivo falta (página 83), o si reside en su Librería del usuario, en un Proyecto o en cualquier otro lugar ("externo"). Cuando se ha desplegado, la entrada muestra los lugares específicos en el Set en donde se usa el archivo.



La columna Location de la Lista de Referencia de Archivo.


5.6 Los Proyectos Live

Un Proyecto Live es una carpeta que contiene archivos relacionados con Live y que deben ir juntos. Piense, por ejemplo, en trabajar en una pieza de música: Comienza con un Live Set vacío; graba audio y por lo tanto crea nuevos archivos de muestras; arrastra muestras desde colecciones; guarda diferentes versiones del Live Set durante el proceso de forma que puede volver atrás y comparar. Quizás también guarde Live Clips o presets de dispositivos que "pertenecen" a esta pieza musical en particular. La carpeta del proyecto para este Live Project mantendrá todos los archivos relacionados con esta pieza de música — y el Administrador de Archivos de Live proporcionará las herramientas que necesita para organizarlos (página 82).

5.6.1 **Proyectos y Live Sets**

Cuando guarda un Live Set con un nuevo nombre o en una nueva ubicación de carpeta, Live creará una nueva carpeta de proyecto y almacenará el Live Set allí — a menos que esté guardando el Live Set en un Proyecto de Live ya existente. Veamos un ejemplo para ilustrar este pro-

Hemos grabado algo de audio en un nuevo Live Set. Ahora guardamos el Live Set bajo el nombre de "Tango" en el escritorio. El escritorio está disponible en el navegador porque lo hemos añadido previamente como una carpeta del usuario. Aquí tenemos el resultado tal y como se muestra por el Navegador de Live:




Un Live Set y sus grabaciones en una carpeta de Proyecto de Live.

La carpeta de proyecto ("Tango Project") contiene el Live Set ("Tango als") y una carpeta de muestras, que a su vez contiene una carpeta de grabaciones con dos muestras en ella. Tenga en cuenta que el actual Project también está indicado en la barra de título de la ventana de la aplicación de Live.

Luego, grabamos otra pista en nuestro proyecto. Guardamos la versión modificada del Live Set con un nuevo nombre de forma que no perdemos la versión anterior. Aceptando la sugerencia


por defecto del comando Guardar Como, almacenamos la nueva versión de la canción en la carpeta Proyecto Tango.



Una sesgunda versión del Live Set se ha añadido al Proyecto.

El Proyecto Tango ahora contiene dos Live Sets, y su carpeta Samples/Recorded contiene las muestras usadas por ambos.


Y ahora algo completamente distinto: Seleccionamos el comando Nuevo Live Set del menú Archivo y grabamos una samba. Puesto que esto no tiene nada que ver con nuestro tango, decidimos guardarlo fuera de la carpeta del proyecto Tango, digamos que en el escritorio. Live crea una nueva carpeta de proyecto llamada Samba Project junto a Tango Project.



Un nuevo Proyecto se ha añadido al lado del Proyecto Tango.

Hasta el momento hemos visto cómo crear Proyectos Live y guardar versiones de Live Sets en estos. ¿Cómo abrimos un Proyecto? Simplemente abriendo cualquiera de los Live Sets contenidos en él. Pulsando dos veces sobre "Tango with Piano.als" abre ese Set y el proyecto asociado como se muestra en la barra de título de Live.

Supongamos que, durante nuestro trabajo en "Tango with Piano.als," nos desviamos: La pieza evoluciona hacia algo totalmente distinto, y pensamos que debería estar en un Proyecto aparte. Así pués, hacemos "Guardar Como..." con un nuevo nombre y en una ubicación fuera del Proyecto en curso, por ejemplo el escritorio:



Se añadió un nuevo Proyecto guardando un Live Set fuera de su Proyecto original.

Tenga en cuenta que la nueva carpeta no tiene una carpeta de Muestras (todavía). "Electro with Piano als" está todavía referenciando a la muestra de piano del proyecto Tango original. No hay nada malo al hacerlo así excepto para cuando el Proyecto Tango es trasladado o borrado; entonces "Tango with Piano.als" tendrá muestras desaparecidas. Puede prevenir esto recopilando archivos externos (página 85). Incluso después del hecho, de que las herramientas para buscar archivos desaparecidos (página 83) de Live pueden ayudar a solucionar este problema.

De hecho no es necesario el guardar un Live Set de un Proyecto exactamente un nivel por debajo del mismo Proyecto. Dentro de una carpeta de proyecto, usted puede crear cualquier número de subcarpetas y trasladar archivos entre estas para organizarlos como usted desee, aunque puede que necesite usar el Administrador de Archivos para "mostrarle" al Proyecto los cambios que ha hecho (página 89).

En general, Live hará lo que pueda para prevenir situaciones del tipo de Live Sets órfanos (sin proyecto), que potencialmente pueden confundir tanto al usuario y a las herramientas de organización de archivos de Live. Sin embargo, el programa no puede controlar situaciones en que los Sets o archivos se desordenan y desorganizan utilizando el Explorador (Windows)/Finder (Mac).

Una nota para los usuarios de versiones anteriores de Live: Live no permiete sobreescribir Live Sets que fueron creados por versiones anteriores importantes para prevenir problemas de compatibilidad. En vez de esto, se le pedirá que utilice "Guardar Como...". Haciendolo así se asegurará de que el Live Sets acabado de guardar reside en carpetas de proyecto.

5.6.2 **Proyectos y Presets**

Por defecto, los presets de nuevos instrumentos y efectos se guardan en su Proyecto en curso. Sin embargo, a veces puede que tenga más sentido quardar un preset en otra carpeta en el su Librería de usuario, y que pueda acceder a estos desde otros Proyectos. Puede arrastrar un preset entre carpetas después de guardarlo (página 254), o simplemente arrastrar la barra de título del dispositivo sobre una carpeta en la barra lateral, esperar que se abra el panel de contenido, y soltarlo allí, añadiéndolo a la carpeta.

Cuando guarde presets que contengan muestras en una nueva ubicación, Live puede que copie las muestras dependiendo de los ajustes en el selector Recopilar Archivos al Exportar en las Preferencias de la Librería. Después puede darle un nuevo nombre a ese clip o confirmar el que le sugiere Live con [Entrar].

5.6.3 Administración de archivos en un Proyecto

El Administrador de Archivos de Live ofrece varias herramientas útiles para administrar Proyectos. Una vez haya abierto un Live Set que forma parte del Proyecto que desea administrar, elija el comando Administrar Archivos del menú Archivo, y luego pulse sobre el botón Administrar Proyecto. El Administrador de Archivos le mostrará una vista general de los contenidos del proyecto y herramientas para:

- localizar archivos que le falten al Proyecto;
- recopilar archivos externos en el Proyecto (página 85),
- listar archivos sin usar en el Proyecto (página 87);
- empaquetar un Proyecto en formato Pack (página 88);

5.7 Localización de archivos perdidos

Si carga un Live Set, Live Clip o preset que hace referencia a archivos que no se encuentran en sus ubicaciones de referencia, la barra de estado de Live (situada en el fondo de la pantalla principal) mostrará un mensaje de advertencia. Los Clips y las ranuras de muestras de instrumentos que hacen referencia a muestras no encontradas aparecerán marcados como "Offline," y Live reproducirá silencio en vez de las muestras no encontradas.

El Administrador de Archivos de Live proporciona herramientas para reparar estos enlaces rotos. Pulse sobre el mensaje de la barra de estado para acceder a estos. (En realidad esto es un atajo para seleccionar el comando Administrar Archivos desde el menú Archivos, pulsando sobre el botón Administrar Sets, y luego pulsando sobre el botón Localizar que se encuentra en la sección Archivos No Encontrados.) El Administrador de Archivos le mostrará una lista de los archivos no enncontrados y los controles asociados a estos.




La Lista de Archivos No Encontrados del Administrador de Archivos.

571 Reparación manual

Para reparar manualmente una referencia rota de un archivo, localice el archivo desaparecido en el Navegador de Archivos, arrástrela sobre el Administrador de Archivos y suéltela en la línea respectiva en la lista de archivos desaparecidos. Tenga en cuenta que a Live no le importa si el archivo que usted le ofrece es realmente el archivo que faltaba.

5.7.2 Reparación automática

Live proporciona una función de búsqueda automática muy útil para reparar referencias de archivos. Para que Live comience una búsqueda, pulse sobre el botón Go en la sección Búsqueda Automática. Para mostrar opciones detalladas para guiarle en la función de búsqueda automática, pulse sobre el cercano botón de forma triangular.



Opciones de reparación automática en el Administrador de Archivos.

- Search Folder incluye una carpeta definida por el usuario, así como cualquier subcarpeta, en la búsqueda. Para seleccionar la carpeta, pulse sobre el botón Set Folder asociado.
- Search Project incluye la carpeta del proyecto de este Set en la búsqueda.
- Search Library incluye la Librería de Live en la búsqueda.


Para cada archivo que falte, la función de búsqueda automática puede encontrar cualquier número de candidatos. Consideremos los siguientes casos:

- No se ha encontrado ningún candidato puede elegir otra carpeta y probar de nuevo, o localizar la muestra manualmente.
- Se ha encontrado un candidato Live acepta el candidato y considera resuelto el problema.
- Se han encontrado varios candidatos Live requiere su asistencia: Pulse sobre el botón Hot-Swap (i.e., el objeto más a la izquierda en cualquier línea de la lista de archivos perdidos) para que el navegador le muestre los candidatos en el modo Hot-Swap. Ahora podrá pulsar dos veces sobre los candidatos en el navegador para cargarlos, mientras se reproduce la música si quiere.

5.8 Recopilación de Archivos externos

Para prevenir el que un Live Set contenga referencias rotas a muestras, Live proporciona la opción de recopilarlas (i.e., copiarlas) en la carpeta del proyecto del Set. Esto se lleva a cabo con el Navegador de Archivos:

- Seleccione el comando Administrar Archivos desde el menú Archivos
- Pulse sobre el botón Administrar Set
- Despliegue el botón de forma triangular en la sección Archivos Externos.



Opciones para recopilar archivos externos.

Separados por ubicación (otros Proyectos, la Librería del Usuario, instalados por los Packs de fábrica y en cualquier otro lugar — colecciones de muestras desde unidades externas, por ejemplo), El Administrador de Archivos proporciona:

- Un cómputo de los archivos y del espacio de disco utilizado;
- Un botón Mostrar que mostrará en una lista los archivos en el navegador;
- Un conmutador Sí/No para activar o desactivar la recopilación.

Nota: ¡Asegúrese de confirmar sus selecciones pulsando sobre el botón Recopilar y Guardar del Administrador de Archivos!



El botón Recopilar y Guardar del Administrador de Archivos.

El comando Recopilar Todo y Guardar del menú Archivos es un atajo que recopila y guarda todos los archivos externos referenciados por el Set activo, incluyendo los de la Librería Central de Live u otros Packs instalados. Tenga en cuenta que esto puede producir muchas copias, ¡especialmente si su Live Set contiene enormes colecciones de multimuestras!

Recopilar archivos al exportar 5.8.1

Cuando guarda Live Clips, presets de dispositivos o pistas arrastrándolas al Navegador, Live se encarga de la copia de los archivos asociados basándose en la elección realizada en el selector Recopilar Archivos al Exportar en las Preferencias de la Librería. Este selector proporciona las siguientes opciones:

- Always, el ajuste por defecto, copiará archivos en la misma carpeta que el clip, preset, o pista sin notificación alguna.
- Cuando se selecciona Ask, Live muestra una caja de diálogo con opciones para la copia de archivos.
- Never significa que los archivos no se copiarán cuando se guarde.

5.9 Localizar y Recopilar agregados en uno

En vez de tener que solventar problemas mientras se encuentra en un momento creativo, puede que prefiera posponer algo de este tiempo de trabajo de mantenimiento para solventar todos los problemas de una pasada. Usando el Administrador de Archivos de Live, puede encontrar archivos perdidos y recopilar archivos externos no sólo para el Live Set actual sino también para:

- La Librería del Usuario seleccione el comando Administrar Archivos desde el menú Archivos; y luego pulse sobre el botón Administrar Librería del Usuario.
- El Proyecto de Live actual seleccione el comando Administrar Archivos desde el menú Archivos; y luego pulse sobre el botón Administrar Proyecto.
- Cualquier Proyecto de Live [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) sobre un Proyecto en el panel de contenidos del navegador, y seleccione la opción Administrar Proyecto.
- Todos los proyectos encontrados en una carpeta específica (y sus subcarpetas) [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) sobre una carpeta en el navegador, y seleccione el comando Administrar Proyectos.
- Cualquier selección de Live Sets, Live Clips, Live Presets [clic derecho](PC) / [CTRL-clic] (Mac) sobre los respectivos objetos en el navegador, y luego seleccione el comando Administrar Archivos

Recuerde pulsar sobre el botón Recopilar y Guardar en la parte inferior del Administrador de Archivos cuando haya terminado. O de lo contrario sus cambios no se tendrán en cuenta.

5.10 Búsqueda de archivos sin usar

El Administrador de Archivos de Live puede encontrar los archivos no utilizados en un Proyecto. De esta forma puede repasarlos y decidir eliminarlos individualmente o en conjunto. Cuando busque archivos "no utilizados", Live inspeccionará cada archivo en la carpeta de un proyecto, comprobando si está referenciado por uno de los Live Sets, Live Clips o presets de dispositivos en el Proyecto. Si no es así, el archivo se tomará como no utilizado — incluso si otros Proyectos o programas todavía lo usen.

Para encontrar los archivos no utilizadas para el Proyecto abierto en ese momento, seleccione el comando Administrar Archivos desde el menú Archivos, pulse sobre el botón Administrar Proyecto, y luego pulse sobre el botón triangular junto a "Archivos no utilizados" para acceder a un sumario y al botón Mostrar. Al pulsar sobre el botón Mostrar hace que el navegador presente una lista de los archivos no utilizados; allí, puede realizar una preescucha de las muestras (página 58) y borrarlas si lo desea.

Tenga en cuenta que también puede encontrar archivos no utilizados de la Librería: seleccione el comando Administrar Archivos del menú Archivos, luego pulse sobre el botón Administrar Librería, y después verá la sección Archivos no utilizados.

Y por último aunque no menos importante, puede encontrar los archivos no utilizados para todos los Proyectos que se encuentran en una carpeta específica (y sus subcarpetas): [clic derecho](PC) /[CTRL-clic](Mac) en una carpeta en el navegador y elija el comando Administrar Proyectos, luego consulte la sección Archivos no utilizados. Live inspecciona cada Proyecto de forma individual y le da una etiqueta a un archivo no utilizado incluso si otros Proyectos en la misma carpeta si que utilizan este archivo. Para prevenir pérdidas, puede que primero deba recopilar los archivos dentro de sus respectivos Proyectos y luego purgar los Proyectos de archivos no utilizados.

5.11 Empaquetar Proyectos dentro de Packs

El Administrador de Archivos de Live ofrece la opción de empaquetar un Proyecto de Live en el formato Pack para archivarlo y transferirlo más cómodamente. Para esto, elija el comando Administrar Archivos del menú Archivo, haga clic en el botón Administrar Proyecto, y luego pulse el botón de plegar de forma triangular junto a "Packing." Haga clic en el botón Crear Pack para que aparezca un diálogo de selección de archivo donde especificar el nombre y ubicación de un nuevo archivo de Pack. El crear un nuevo Pack desde un Proyecto no afecta al Proyecto. Si quiere que se elimine el Proyecto, puede borrarlo usando el navegador.

Live emplea técnicas de compresión sin pérdida para minimizar el tamaño de archivo de los Packs. Dependiendo de los materiales de audio en un Proyecto, esto puede ahorrar hasta un 50 por ciento en el tamaño del archivo.

Para desempaquetar un Pack (i.e., para restaurar el Proyecto de Live original), pulse dos veces sobre el archivo Pack (.alp), arrástrelo hasta la ventana principal de Live, o localícelo con el comando Instalar Pack del menú Archivos. Live instalará el Pack a su ubicación por defecto y aparecerá en la etiqueta Packs del navegador.

5.12 Preguntas más frecuentes del Administrador de Archivos

¿Cómo creo un Proyecto? 5.12.1

Un Proyecto se crea automáticamente siempre que guarde un Live Set, excepto cuando lo guarda en un Proyecto ya existente.

¿Cómo puedo guardar Presets en mi Proyecto en curso? 5.12.2

También puede guardar los presets directamente en el Proyecto actual arrastrando desde la barra de título del dispositivo y soltando dentro del Proyecto Actual en el navegador. Luego puede usar las herramientas del Administrador de Archivos, recopilar cualquier muestra referenciada, etc.

¿Puedo trabajar con múltiples versiones de un Set? 5.12.3

Si quisiera trabajar sobre diferentes versiones del mismo Live Set, guárdelas en el mismo Proyecto. Normalmente este será el Proyecto que se creó cuando guardó la primera versión del Live Set. Si un Proyecto contiene múltiples Live Sets sólo recopilará una copia de cualquier muestra utilizada por las diversas versiones, lo que puede ahorrar espacio de disco y ayudarle con la organización.

¿Donde debería guardar mis Live Sets? 5.12.4

Puede guardar los Live Sets donde usted quiera, pero puede tener problemas si los guarda en la Librería o en carpetas de Proyectos ya existentes, y esto debería reservarse para casos especiales. De igual manera, sólo debería guardar un Live Set en un Proyecto ya existente si está de alguna forma relacionado con el Proyecto — por ejemplo, una versión alternativa de una canción que ya está en el Proyecto.

5.12.5 ¿Puedo usar mi propia estructura de carpetas dentro de una carpeta de Proyecto?


Puede organizar sus archivos de la forma que quiera dentro de un Proyecto, pero tendrá que usar el Administrador de Archivos para volver a conectar los enlaces de los archivos que ha desplazado:

- 1. En el Navegador de Live o por medio del sistema operativo, reorganice los archivos y carpetas dentro de la carpeta de su Proyecto.
- 2. Navegue hasta la carpeta del Proyecto en el Navegador y elija Administrar Proyecto mediante el menú contextual [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac).
- 3. Si ha cambiado la ubicación original de cualquiera de las muestras utilizadas en el Proyecto, la sección Muestras No Encontradas del Administrador de Archivos lo indicará. Pulse sobre el botón Localizar para buscar las muestras.
- 4. Puesto que usted sabe que sus muestras están todas en la carpeta del Proyecto, despliegue Búsqueda automática. Luego active las opciones Buscar Proyecto y Reescanear completamente las carpetas. Finalmente, pulse en Go para iniciar la búsqueda.
- 5. Cuando se haya completado la búsqueda, pulse en Recopilar y Guardar en la parte inferior del Administrador de Archivos para actualizar el Proyecto.

Capítulo 6

Vista Arrangement

La Vista Arrangement muestra el Arrangement. En él pueden verse secuencias musicales dispuestas a lo largo de la línea de tiempo, como en un una cinta multipista.




Un arreglo musical en la vista Arrangement.

La vista Arrangement es una potente herramienta de edición que permite combinar y arreglar MIDI, loops, efectos de sonido, vídeo y temas musicales completos.

6.1 Navegación

Live dispone de varios métodos rápidos para acercar/alejar y desplazar la vista Arrangement:



Navegación dentro de la vista Arrangement.

- 1. Para cambiar el nivel de zoom de una forma suave, pulse y arrastre verticalmente en la regla beat-time en la parte superior de la Vista Arrangement (también puede arrastrar horizontalmente para desplazar la vista).
- 2. Utilice las teclas + y para ampliar o reducir la escala de visualización de la selección actual. Para "panoramizar" la vista, pulse y arrastre mientras mantiene pulsada la tecla modificadora [CTRL][ALT](PC) / [CMD][ALT](Mac). Si hace un doble clic en la regla de tiempos también se hace un zoom sobre la selección en curso. Si no se selecciona nada, haciendo doble clic sobre la regla de tiempos se lleva a cabo un zoom de alejamiento sobre todo el Arrangement.
- 3. La Vista general Arrangement es como una "vista de pájaro" de su música. Siempre muestra la pieza completa, de inicio a fin. El rectángulo negro indica la parte del Arrangement visible en la vista Arrangement situada debajo. Para desplazarse por la vista, pulse en el interior del rectángulo y arrastre el ratón hacia la derecha o hacia la izquierda.
- 4. Para cambiar el área de visualización del Arrangement, arrastre los bordes izquierdo y derecho del rectángulo.
- 5. Para ver una sección específica del Arrangement con mayor detalle, pulse sobre la zona deseada en la vista general y arrastre el ratón hacia abajo para ampliarla. Recuerde que también puede arrastrar horizontalmente el ratón para desplazarse por la vista. Siguiendo este método podrá acercar la vista y desplazarla para enfocar cualquier parte del Arrangement con un solo movimiento de ratón.

6. Para que la vista Arrangement siga la posición de la canción y se desplace automáticamente, active el interruptor Seguimiento o utilice el comando Seguimiento del menú Opciones.

6.2 **Transporte**


Existen diversos métodos para controlar el transporte de Live con el teclado del ordenador y el ratón:

1. Puede comenzar la reproducción del Arrangement pulsando sobre el botón Play de la Barra de Control, y detener la reproducción pulsando sobre el botón Stop. La reproducción de Arrangement también puede activarse y desactivarse pulsando sobre la barra espaciadora del teclado.



Los botones Play y Stop en la Barra de Control.

2. Puede ajustar la posición de reproducción del Arrangement pulsando en cualquier parte a lo largo del Arrangement para colcoar el marcador de inserción intermitente. Es posible regresar a la posición de reproducción 1.1.1 del Arrangement haciendo doble clic en el botón Stop o pulsando la tecla Inicio (PC) / Función + flecha izquierda (Mac).




La reproducción del Arrangement comienza desde el marcador de inserción.

Para continuar reproduciendo desde la posición en que se detuvo por última vez, en vez de desde el marcador de inserción, mantenga pulsado el modificador [Shift] mientras pulsa la barra espaciadora.

3. Cuando la opción Areas de Scrub Permanentes se activa en Look/Feel en las Preferencias

de Live, al hacer clic sobre el área de scrub encima de las pistas hará que la reproducción salte a ese punto. El tamaño de estos saltos se cuantiza según el ajuste del menú Cuantización de la Barra de Control. Mientras se mantiene pulsado el ratón al pasarlo por el área de scrub, se reproducirá repetidamente una porción del Arrangement del tamaño del ajuste de cuantización. Con ajustes pequeños de cuantización, o con un ajuste de "None," esto le permite realizar scrub o lo que se entiende como un barrido sobre la música.

Cuando la preferencia Permanent Scrub Areas está en off, todavía puede realizar scrub pulsando [Mayús]-clic en cualquier parte del área de scrub o en la regla de tiempos.



Reproducción en Scrubbing del Arrangement.

4. La posición de la canción puede ajustarse numéricamente usando los campos Arrangement Position de la Barra de Control.



Ajustando la posición de reproducción en los campos Arrangement Position.


Los campos de posición de Arrangement muestran la posición de la canción en compasestiempos-semicorcheas. Para modificar los valores:

- Pulse sobre cualquiera de estas áreas y arrastre el ratón hacia arriba o hacia abajo.
- Pulse e introduzca un número, a continuación pulse [Enter].
- Pulse y, a continuación disminuya o aumente el valor con las teclas dirección arriba y dirección abajo.
- 5. La reproducción del Arrangement puede iniciarse en un punto en particular en uno de sus clips usando el área de scrub en la Vista Clip (página 121).
- 6. Pueden ajustarse varias posiciones de reproducción del Arrangement usando los localiza-

dores lanzadera (página 95).


Tal como se detalla en el capítulo correspondiente, cualquier tecla del teclado de la computadora o mensaje MIDI puede asignarse a los controles de transporte (página 543).

6.3 Lanzar Arrangement con localizadores



Utilización de localizadores para comenzar la reproducción en Arrangement.

Los localizadores pueden configurarse en cualquier punto del Arrangement. Esto puede llevarse a cabo en tiempo real durante la reproducción o la grabación mediante el botón ajustar localizador, y se cuantizará de acuerdo con el valor de cuantización global ajustado en la Barra de Control. Pulsando sobre el botón ajustar localizador cuando no se está reproduciendo nada en Arrangement creará un localizador en el marcador de inserción o sobre el comienzo de la selección. También puede crear un localizador usando el menu contextual en el área de preescucha encima de las pistas o mediante el menú Crear. Tenga en cuenta que la posición de un nuevo localizador se cuantiza de acuerdo con el ajuste del menú Cuantización de la Barra de Control.



Los controles del Localizador.

Puede hacer una rellamada (saltar hasta) los localizadores pulsando sobre ellos, o con los botones Anterior y Siguiente Localizador a ambos lados del botón Set. También puede abrir los

localizadores usando mapear a MIDI/tecla (página 543). Tenga en cuenta que el abrir un localizador está sujeto a cuantización. Pulsando dos veces sobre un localizador lo seleccionará y comenzará la reproducción de Arrangement desde ese punto.

Tras saltar al primer o último localizador en el Arrangement, los botones Anterior y Siguiente localizador le llevarán al comienzo o final del Arrangement respectivamente.

Los localizadores pueden desplazarse pulsando sobre estos y arrastrándolos, o con las teclas de dirección en el teclado de su ordenador.

Para darle un nombre a un localizador, selecciónelo pulsando sobre su marcador triangular, luego elija el comando Renombrar en el menú Edición (o utilice el atajo [CTRL][R](PC) / [CMD] [R](Mac)). También puede introducir su propio texto informativo (página 25) para un localizador mediante el comando Edición de Texto Informativo en el menú Edición o en el menú de contextual [botón derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) del localizador. Los localizadores pueden eliminarse con la tecla [Retroceso] o [Supr] de su ordenador, el menú Crear, o el botón Eliminar localizador.

Tenga en cuenta que el menú contextual [botón derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) del localizador ofrece una manera rápida de reproducción en loop (página 98) entre dos localizadores con su comando Loop hasta el siguiente localizador.

El comando Set Song Start Time Here del menú contextual [botón derecho](PC) / [CTRL-clic] (Mac) puede usarse para invalidar la norma por defecto "la reproducción se inicia en la selección": cuando este comando está marcado, la reproducción comienza en el localizador.

Cambios de tipo de compás 6.4



Cambios de compás.

El tipo de compás de Live puede cambiarse en cualquier momento en el Arrangement utilizando los marcadores de compás. Estos pueden añadirse en la posición del marcador de inserción vía

menú Crear, o en cualquier parte debajo de la regla de tiempos usando el menú contextual [botón derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac). Los marcadores de compás aparecen justo debajo de la regla de tiempos, pero este área de marcadores está oculta si un Set no lleva cambios métricos, liberando así un espacio adicional en la parte superior del Arrangement.

En muchas maneras, los marcadores de compás se asemejan y funcionan como los localizadores; puede desplazarlos con el ratón o con las teclas de cursor de su ordenador, y puede cambiar sus valores usando el comando Editar Valor del menú Editar (o con el atajo de teclado [CTRL][R](PC) / [CMD][R](Mac)). También pueden borrarse usando la tecla [Retroceso] o [Supr], o mediante los comandos de borrado de los menús Editar y Crear.


El menú de contexto [botón derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) del marcador de compás ofrece varias funciones, que incluyen un comando Borrar todos los cambios de compases y opciones para loop o seleccionar el área hasta el siguiente marcador de compás.

Cualquier compás con un numerador de uno o dos dígitos y un denominador de 1, 2, 4, 8 ó 16 puede usarse como un valor de marcador de compás. Los números deben estar separados por un delimitador del tipo barra inclinada, coma, punto, o cualquier número de espacios. Estos valores de marcador también pueden configurarse ajustando los campos de compás en la Barra de control, bien tecleando los valores o arrastrando los deslizadores del numerador y del denominador. Esto cambiará el valor del marcador de compás en el lugar donde se esté reproduciendo la canción en ese momento, y funciona bien con el transporte detenido o durante la reproducción. Cuando Arrangement contiene cambios de compás, El editor de compás muestra un LED de automatización en la esquina superior izquierda.



El Editor de compás puede cambiar los valores de los marcadores de compás, y muestra un LED de automatización

Los marcadores de compás no están cuantizados; pueden colocarse en cualquier lugar de la línea temporal, y su colocación solo viene restringida por la rejilla de edición (página 104). Esto significa que se pueden colocar cambios de compás en lugares "imposibles" - como antes del final del compás anterior. Esto crea un compás fragmentado, que se representa en el área de scrub por una región sombreada. A Live no le importa dejar estas medidas incompletas tal y como están, pero si quisiera que su Set se ajustase a las normas de la teoría musical, puede usar las dos opciones del menú contextual [botón derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) para "corregir" los compases incompletos.



Un compás incompleto y sus opciones de resolución.

Borrar tiempo de compás incompleto borra la duración del compás incompleto del Arrangement, desplazando por lo tanto cualquier audio o MIDI a ambos lados del área eliminada y juntándolas en la línea temporal. El siguiente marcador de compás ahora caerá en una línea de compás "legal."

Completar compás incompleto inserta tiempo al inicio del compás incompleto, para que quede completo. El siguiente marcador de compás ahora caerá en una línea de compás "legal."

Por favor tenga en cuenta que estas opciones de resolución afectan a todas las pistas - borrando e insertando cambios de compás por la duración de todo el Arrangement.

Si importa un archivo MIDI (página 71) en el Arrangement, se le ofrecerá la opción de importar cualquier información de cambio de compás que se guardó con el archivo. Si elige aceptar, Live creará automáticamente marcadores de compás en los lugares correctos. Esto facilita enormemente el trabajar con música compleja creada con otro software de secuenciación o notación.

Modo Loop del Arrangement 6.5



El botón Loop de la Barra de control.


Para que Live reproduzca de forma repetida una determinada sección del Arrangement, active el modo Loop del Arrangement pulsando el botón Loop de la Barra de control.



Los campos de inicio de loop (izquierda) y de longitud de loop (derecha).

Es posible ajustar la duración de loop de forma numérica usando los campos de la Barra de control: El conjunto de campos de la izquierda determina la posición de inicio de loop, mientras que el de la derecha determina la duración de loop.

El comando Selección de Loop del menú de Edición realiza todo lo anterior a la vez: Activa el loop en Arrangement y ajusta la abrazadera de loop de Arrangement a cualquier duración de tiempo que se seleccione en Arrangement.



La Abrazadera de Loop de Arrangement

Las abrazaderas de loop (loop brace) se seleccionan con el ratón y se manipulan usando comandos de teclado:

- Las teclas de dirección izquierda y derecha empujan la abrazadera del loop a la izquierda o a la derecha de acuerdo con el ajuste de rejilla actual (página 104).
- Las teclas de dirección arriba y abajo desplazan la abrazadera del loop a la izquierda o a la derecha en pasos equivalentes a su duración.
- Usada con las teclas de cursor izquierda y derecha, la tecla modificadora [CTRL](PC) / [CMD](Mac) acorta o alarga el loop de acuerdo con el ajuste de rejilla actual.
- Usada con las teclas de cursor arriba y abajo, la tecla modificadora [CTRL](PC) / [CMD] (Mac) multiplica o divide por dos la longitud del loop.

También es posible arrastrar la abrazadera de loop del Arrangement: Arrastrando los extremos izquierdo y derecho podrá ajustar los puntos inicial y final del loop; arrastrando desde una posición situada entre ambos límites podrá desplazar el loop sin alterar su longitud.

El comando de loop Set Song Start Time Here (configurar aquí el tiempo de inicio de canción) del menú contextual [botón derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) puede usarse para invalidar la norma por defecto "la reproducción se inicia en la selección": cuando este comando está marcado, la reproducción comienza al inicio del loop.


6.6 Desplazar y redimensionar clips

Los segmentos de audio o MIDI aparecen representados en el Arrangement como clips situados en distintas posiciones de canción dentro de una pista de Live.



Desplazamiento de un clip.

Para desplazar un clip a otra posición de canción o pista basta con arrastrarlo.



Cambio de la duración de un clip.

Arrastrando los extremos derecho e izquierdo de un clip cambia su duración.


Los clips serán atraidos a la rejilla de edición, así como los diversos objetos en el Arrangement incluyendo los bordes de otros clips, localizadores y cambios de compás.

6.7 Fundidos y fundidos cruzados de clips de audio

El inicio y el final de los clips de audioen la Vista Arrangement llevan fundidos de volumen ajustables. Además, se puede realizar un fundido cruzado sobre los clips adyacentes en la misma pista de audio.

Para acceder a los fundidos para los clips de una pista de audio:

- 1. "Despliegue" la pista pulsando sobre el O botón situado junto al nombre de la pista.
- 2. Seleccione "Fundidos" en el selector Fundidos/Dispositivo.
- 3. Pulse y arrastre el asa del fundido para cambiar la duración del fundido.
- 4. Pulse y arrastre el asa de la pendiente para cambiar la forma de la curva del fundido.



Fundidos en la vista Arrangement.


También puede ajustar la duración de un fundido seleccionando un rango de tiempo dentro del clip (página 103) que incluya el inicio o final del clip y ejecutando el comando Crear Fundido en el menú contextual [botón derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) del clip.

Se puede realizar un fundido cruzado sobre los clips de audio adyacentes. La creación y edición de los fundidos cruzados es similar a la creación y edición de fundidos de inicio y final:

• pulse y arrastre un asa de un fundido sobre el borde del clip opuesto para crear un fundido


cruzado

- pulse y arrastre el asa de la pendiente para ajustar la forma de la curva del fundido cruza-
- seleccione un rango de tiempo que incluya el límite entre los clips adyacentes y ejecute el comando Crear Fundido Cruzado desde el menú contextual [botón derecho](PC) / [CTRLclic](Mac).



Clips con fundidos cruzados.

Si se selecciona un asa de un fundido y se pulsa la tecla [Supr] se elimina el fundido, a menos que Crear Fundidos en la opción Bordes de Clip esté activada en Record/Warp/Launch en Preferencias. En este caso, pulsando [Supr] devuelve el asa del fundido a una duración por defecto de 4 ms. Con esta opción activada, los nuevos clips en la Vista Arrangement tendrán estos cortos fundidos de eliminación de "clics" por defecto.



Creación automática de fundidos cortos en los extremos del Clip.

Otro resultado que se obtiene al activar la pción Crear Fundidos en los Bordes de los Clips es que a los clips de audio adyacentes se les colocarán fundidos cruzados de 4 ms de forma automática. Después estos pueden editarse de igual forma que los fundidos cruzados creados manualmente.

hay algunas limitaciones sobre la duración de los fundidos y los fundidos cruzados:

- Los fundidos no pueden cruzar los límites del loop de un clip.
- Los fundidos de inicio y final de un clip no se pueden superponer el uno al otro.

Cuando se selecciona un asa de fundido, aparecerá una línea roja de puntos sobre el clip relevante para indicar el límite para ese asa de fundido. Esto es especialmente útil cuando se editan fundidos cruzados, porque el límite del loop de un clip puede estar "escondido" debajo del otro clip.

Tenga en cuenta que los fundidos son propiedad de los clips en vez de las pistas que los contienen, y son independientes de las envolventes de automatización (página 291).

6.8 Selección de clips y secciones de tiempo

A excepción de mover y redimensionar clips, la edición de Arrangement en Live se basa en la selección: Usted selecciona algo usando el ratón, luego ejecuta un comando de un menú (e.g., Cortar, Copiar, Pegar, Duplicar) sobre la selección. Este método de edición lleva a una eficiente división del trabajo entre las dos manos: Con una mano se maneja el ratón o trackpad, mientras que con la otra se realizan los atajos para los comandos del menú. En realidad, los menús sólo se usan como una referencia donde consultar los accesos rápidos de teclado.

La selección de objetos se realiza del siguiente modo:


- Los clips se seleccionan pulsando sobre ellos.
- Haciendo clic en el fondo del Arrangement se selecciona un punto en el tiempo, representado mediante un marcador de inserción parpadeante. El marcador de inserción puede entonces moverse en el tiempo con las teclas de cursor izquierda y derecha, o entre pistas mediante las teclas de cursor arriba y abajo. Manteniendo pulsado [CTRL](PC) / [ALT] (Mac) mientras se pulsan las teclas de cursor izquierda y derecha hace que el marcador de inserción sea atraído hacia los localizadores y los bordes de los clips en la pista o pistas seleccionadas.
- Pulsando y arrastrando se selecciona un periodo de tiempo.
- Para acceder al tiempo dentro de un clip y editarlo, "despliegue" la pista donde se encuentra pulsando el 🛡 botón situado junto al nombre de la pista.



Ajuste de la altura de una pista desplegada.

Pulsando y arrastrando en la vista de forma de onda situada bajo la banda horizontal del clip puede seleccionar una porción de tiempo en el interior del mismo. La altura de la pista desplegada puede ajustarse arrastrando la línea divisoria situada bajo el botón Desplegar pista. Observe que de hecho es posible desplegar todas las pistas al mismo tiempo pulsando la tecla modificadora [ALT](PC) / [ALT](Mac) al hacer clic en el **O** botón.

- Hacer clic sobre la abrazadera es un atajo del comando Seleccionar loop, del menú Edición, que selecciona todo el material incluido dentro del loop.
- Manteniendo pulsada [Mayús] mientras se pulsa se extiende una selección existente en la misma pista o a lo largo de pistas. También puede mantener pulsado [Mayús] y utilizar las teclas de cursor para manipular la selección.



Pulsando la abrazadera para seleccionar el Loop para su edición.

6.9 Uso de la rejilla de edición

Con el fin de facilitar la edición, el cursor se ajusta a las líneas de la rejilla, que representan subdivisiones determinadas por el tempo de la canción. La rejilla puede configurarse para que sea o bien adaptable al zoom o fija.

Puede ajustar la anchura de las líneas tanto de la rejilla adaptable al zoom como de la fija usando el menú contextual [botón derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) disponible tanto en el área de pista de la Vist Arrangement o del visor de la Vista Clip.

Los siguientes atajos a los comandos del menú de Opciones permiten trabajar de forma rápida con la rejilla:

- Use la tecla [CTRL][1](PC) / [CMD][1](Mac) para estrechar la rejilla, doblando la densidad de sus líneas (por ejemplo, de corcheas a semicorcheas).
- Use la tecla [CTRL][2](PC) / [CMD][2](Mac) para ensanchar la rejilla, dividiendo por dos la densidad de sus líneas (por ejemplo, de corcheas a negras).
- Use la tecla [CTRL][3](PC) / [CMD][3](Mac) para activar/desactivar el modo tresillos; activándolo, la rejilla pasa, por ejemplo, de corcheas a tresillos de corchea.
- Use [CTRL][4](PC) / [CMD][4](Mac) para activar y desactivar el imán de rejilla. Cuando la rejilla está desactivada, el cursor no se ajusta a las subdivisiones de tiempo.
- Use [CTRL][5](PC) / [CMD][5](Mac) para conmutar entre los modos de rejilla fijo y adaptable.


El espaciado actual entre líneas adyacentes aparece representado en la esquina inferior derecha de la Vista Arrangement o de la Vista Clip.


Puede desactivar esta función manteniendo pulsada la tecla modificadora [ALT](PC) / [CMD] (Mac) mientras ejecuta otra acción. Si la rejilla ya está desactivada, este modificador la activará temporalmente.

Cómo se usan ...los comandos de tiempo 6.10

Mientras que los comandos estándar como Cortar, Copiar y Pegar sólo afectan a la selección en ese momento, sus "... Time" contrapartidas actúan sobre todas las pistas insertando y eliminando tiempo. Cualquier marcador de compás que esté dentro de la región seleccionada también quedará afectado.

 Cortar tiempo corta una selección temporal del Arrangement, acercando de este modo en el tiempo los datos audio o MIDI situados a ambos extremos de la zona de corte. Este comando reduce la longitud del arreglo en una cantidad de tiempo equivalente a la porción de tiempo cortada. Recuerde que el comando Cortar tiempo no sólo afecta a las pistas seleccionadas, sino a todas las pistas.





Se ha cortado un intervalo entre Clips primero seleccionándolo, y luego ejecutando el comando Cortar Tiempo.

- Pegar tiempo coloca en el Arrangement la selección de tiempo previamente copiada, aumentando así la duración total del mismo en una cantidad de tiempo equivalente a la porción de tiempo copiada.
- Duplicar tiempo coloca en el Arrangement una copia de la selección de tiempo, aumentando así su duración total en una cantidad de tiempo equivalente a la longitud de la selección.
- Eliminar tiempo elimina una selección de tiempo del Arrangement, acercando en el tiempo los datos audio o MIDI situados a ambos lados de la zona eliminada. Este comando reduce la longitud del arreglo en una cantidad de tiempo equivalente a la porción de tiempo eliminada. Recuerde que el comando Eliminar tiempo no sólo afecta a las pistas seleccionadas, sino a todas las pistas.
- Insertar silencio inserta dentro del Arrangement el espacio vacío seleccionado actualmente, colocándolo justo antes de la selección.

6.11 División de clips


El comando Dividir permite dividir un clip o aislar parte del mismo.

Para dividir un clip en dos mitades, haga lo siguiente:

- 1. Despliegue la pista;
- 2. En la vista de forma de onda o MIDI, haga clic en la posición donde desea dividir el clip;
- 3. Ejecute el comando Dividir.

Para aislar una parte de un clip, haga lo siguiente:


- 1. Despliegue la pista;
- 2. En la vista de forma de onda o MIDI, arrastre el ratón para seleccionar la región del clip que desee aislar;
- 3. Ejecute el comando Dividir para dividir el clip original en tres partes.




Resultado de la división de un clip.

6.12 Consolidación de clips

El comando Consolidar sustituye el material seleccionado en el Arrangement por un nuevo clip por pista. Esta función resulta muy útil para crear estructuras.





Consolidación de varios clips en un nuevo clip.

Supongamos que, editando o improvisando, ha creado en el modo Loop del Arrangement un arreglo de clips que resulta de su agrado. Si selecciona esta parte del Arrangement, por ejemplo usando el comando Seleccionar Loop del menú Edición y, a continuación aplica Consolidar, se creará un nuevo clip que podrá tratar como cualquier otro loop. Ahora, por ejemplo, es posible arrastrar los bordes del clip para crear más repeticiones. Quizá quiera también arrastrar el nuevo loop por medio del selector de la Vista Session hasta una ranura de la Vista Session para arreglos en tiempo real.

Cuando se ejecuta sobre clips de audio, la función Consolidar crea en realidad nuevas muestras de audio para cada pista de la selección. Estas nuevas muestras son esencialmente grabaciones de la salida de audio del motor de modelado temporal, antes de que la señal sea procesada a través de la cadena de efectos de la pista y el mezclador. Por consiguiente, la nueva muestra conserva los parámetros de atenuación, time-warping y pitch shifting del clip, así como de las envolventes de clip correspondientes (página 303); pero no incluye los efectos. Para crear una nueva muestra a partir de la señal post-efectos, utilice el comando Exportar Audio/Video (página 64).

Las nuevas muestras pueden encontrarse en la carpeta de Proyecto, del Set activo en Samples/ Processed/Consolidate. Hasta que el Set se haya guardado, permanecen en la ubicación especificada por la Carpeta Temporal (página 245).

Capítulo 7


Vista Session

Al igual que en la mayoría de programas secuenciadores, en la vista Arrangement (página 91) de Live todo sucede a lo largo de una línea de tiempo fija. Sin embargo, en algunos casos, este principio de funcionamiento limita las posibilidades de trabajo:

- Si trabaja como músico o DJ en vivo, el orden de las piezas, la longitud de cada una de ellas y el orden de las partes dentro de una pieza no se acostumbra a conocer de antemano.
- En el teatro, el sonido ha de corresponder a lo que ocurre en el escenario.
- Si trabaja con arreglos musicales o bandas sonoras, puede que sea más eficaz e inspirador empezar con una improvisación e ir refinándola posteriormente hasta obtener el producto final.

Esa es precisamente la función de la Vista Session de Live.

7.1 Clips de la Vista Session



Los controles de un clip de la vista Session.

- 1. Cada clip de la vista Session dispone de un botón triangular en su extremo izquierdo. Púlselo con el ratón para "lanzar" en cualquier momento la reproducción del clip o preseleccione un clip pulsando en su nombre y lanzarlo usando la tecla [Intro] del ordenador. A continuación, puede desplazarse hacia los clips vecinos usando las teclas de cursor. Consulte la sección acerca de los ajustes de lanzamiento de clips (página 189) para más detalles sobre la personalización de este comportamiento.
- 2. Para detener la reproducción de un clip, pulse el botón Stop cuadrado de cualquiera de las ranuras de la pista o del campo Track Status situado bajo de la rejilla de la vista Session.

Los clips pueden ser controlados remotamente desde el teclado de la computadora o desde un controlador MIDI (página 543). Incluso pueden asignarse a rangos de notas MIDI, con lo cual pueden tocarse cromáticamente.

Los clips pueden activarse en cualquier momento y en cualquier orden. La disposición de los clips no predetermina su orden. La rejilla de la vista Session ofrece acceso aleatorio a todos los clips que contiene.

Observe que, incluso si detiene la reproducción de un clip de la vista Session, el botón reproducir de la Barra de control permanece iluminado, y los campos de posición del Arrangement siguen corriendo. Dichos campos mantienen un flujo constante de tiempo musical, de manera que siempre es posible saber cuál es la posición dentro de la canción durante una actuación en vivo o al grabar en el Arrangement (página 117), con independencia de lo que hagan los clips individuales de la vista Session.

Siempre que lo desee, puede devolver los campos de posición del Arrangement al valor 1.1.1 y detener la reproducción del Live Set pulsando dos veces el botón Detener de la Barra de control.



Los campos de posición del Arrangement y el botón Detener.

Las ranuras o Slots en los Group Tracks (página 226) presentan un área sombreada para indicar que al menos una de las pistas contenidas contiene un clip en esa escena. El color del sombreado es el color del clip mas a la izquierda del grupo. Estas ranuras de grupo también contienen botones de lanzamiento que lanzarán todos los clips respectivos. Las ranuras de Grupo que no tienen clips correspondientes contienen botones stop. Pulsando sobre cualquier grupo de ranuras se seleccionan todos los clips a los que hace referencia.



Los Group Slots y los botones de lanzamiento de grupo.

7.2 Pistas y Escenas

Las columnas verticales, o pistas, no pueden reproducir más de un clip al mismo tiempo. Por esta razón, el mejor método de trabajo consiste en colocar en cada columna un conjunto de clips que deban reproducirse de manera alternativa: partes de una canción, variaciones de un loop de batería, etc.



Pistas de la Vista Session redimensionadas.

Para acceder convenientemente a más clips de una vez, puede redimensionar las pistas en la Vista Session pulsando y arrastrando los bordes de sus barras de título. Las pistas pueden estrecharse de esta manera de forma que sólo estén visibles los botones de lanzamiento de Clip y los controles esenciales de pista.



Una escena en la vista Session.

A las filas horizontales se les denomina escenas. Los botones Scene Launch (botones de activación de escena) están situados en el Canal master, la columna situada en el extremo derecho de la pantalla (página 228). Para lanzar todos los clips en una fila de forma simultánea, pulse sobre el botón Lanzar Escena asociado. Esto puede ser muy útil al organizar una actuación de directo de una canción con múltiples partes.

La escena situada debajo de la escena lanzada se selecciona automáticamente como siguiente escena, a menos que desactive la opción Seleccionar siguiente escena al lanzar en Preferencias/Lanzar. Esto le permite disparar escenas de arriba abajo sin tener que seleccionarlas primero. Las teclas de la computadora o un controlador MIDI también permiten lanzar escenas y desplazarse de una escena a otra (página 553).

Puede volver a nombrar Escenas utilizando el comando Renombrar en el menú Edición o el menú contextual [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac). Es posible renombrar rápidamente una serie de escenas ejecutando este comando y usando a continuación la tecla [Tab] para desplazarse de una escena a otra. También puede introducir su propio texto info para una escena con el comando Editar Texto Info en el menú Edición o en el menú contextual [clic derecho](PC) / [CTRL-clic] (Mac) de la escena. El menú contextual también contiene una paleta de colores en donde puede elegir un color de escena personalizado.

Las escenas pueden reordenarse por el método de arrastrar y soltar. Es posible seleccionar múltiples escenas adyacentes o no adyacentes a la vez haciendo [Mayús]-clicking o [CTRL]-clicking, respectivamente. Si arrastra una selección de escenas no adyacentes, se plegarán todas juntas cuando se suelten. Para mover escenas no adyacentes sin que se plieguen, use [CTRL]+ teclas de cursor arriba y abajo en vez del ratón.

Los nombres de las escenas pueden ser descriptivos y funcionales a la vez; si Live detecta detecta un tempo viable y/o compás como parte del nombre de una escena, el provecto se ajustará automáticamente a estos parámetros cuando se lance la escena. Para asignar un tempo a una escena, seleccione la escena y renómbrela con un tempo viable (e.g., "96 BPM"). Puede usar cualquier tempo, siempre que se encuentre dentro del rango permitido por el control de tempo de Live (20 - 999 BPM). Para asignar un compás a una escena, renombre la escena con una medida del tipo "x/y" (e.g., "4/4"). Cualquier compás puede usarse, siempre que tenga un numerador de entre 1 y 99 y un denominador con un valor de tiempo (beat) de 1, 2, 4, 8 ó 16.

Los cambios de tempo y compás pueden coexistir dentro del nombre de una única escena, y pueden aparecer en cualquier posición siempre que estén separados el uno del otro por al menos un carácter. Por ejemplo, "2/4+108 BPM", "72 BPM;7/8" y "60 BPM Chorus 3/4" son todos nombres de escena que harán que cambien simultáneamente el tempo y el compás.



Estas escenas cambiarán el tempo y el compás.

Las escenas con cambios en el tempo y/o compás en sus nombres tendrán un botón de lanzamiento de escena coloreado.

7.3 Los campos de estado de pista

Con una simple mirada al campo Track Status, situado sobre los controles de mezclador de la pista activa, podrá saber cuál es el estado actual de dicha pista.



Una pista reproduciendo un clip en loop dentro de la vista Session

El icono de gráfico de tarta en una pista de clip indica que se trata de un clip en loop dentro de la vista Session (página 129). El número a la derecha del círculo define la longitud del loop en tiempos, mientras que el número de la izquierda representa el número de veces que se ha reproducido el loop desde su lanzamiento. Un gráfico de tarta sin números aparece en el campo Track Status para un Group Track si al menos un clip en una pista contenida se está reproduciendo en ese momento.



Un clip One-Shot en la vista Session...

El icono con una barra de progreso representa en la vista Session a los clips One-Shot, es decir, los clips que se reproducen una sola vez, y no en loop. El valor muestra el tiempo de reproducción restante en minutos:segundos.



... Monitorización de entrada...

Un icono de micrófono aparece en la pista de audio ajustada para monitorizar su entrada (página 200). Un icono de teclado aparece en la pista MIDI ajustada del mismo modo.



... Reproducción del Arrangement.

Si la pista está reproduciendo clips del Arrangement, aparecerá una vista en miniatura representando los clips del Arrangement que se están reproduciendo.

7.4 Configuración de la rejilla de la Vista Session

Los clips llegan a la Vista Session siendo importados desde el navegador o por medio de una grabación (página 235).



Soltando varios clips en la vista Session.

Si arrastra múltiples clips a su Set, Live por defecto los agrupará en una pista; verticalmente en la Vista Session u horizontalmente en la Vista Arrangement. Pulse y mantenga pulsada la tecla [CTRL](PC) / [CMD](Mac) antes de soltarlos para disponer los clips en múltiples pistas en vez de esto. Nota: esto funciona para audio en crudo o archivos MIDI pero no para Live Clips (página 72) (ya que estos pueden contener sus propios dispositivos incrustados).

Los clips pueden desplazarse dentro de la rejilla de la vista Session arrastrándolos y soltándolos. Para desplazar varios clips simultáneamente, selecciónelos pulsando la tecla [Mayús] o la modificadora [CTRL](PC) / [CMD](Mac) antes de arrastrarlos. También puede hacer clic en una ranura vacía y trazar un cuadro de selección desde allí.

Selección al Lanzar 741

Al pulsar el botón Launch de un clip de la vista Session, el clip se selecciona automáticamente ya que en general querrá que la vista Clip muestre el clip que acaba de lanzar. Sin embargo, ciertos usuarios avanzados no quieren que el contenido de la vista desaparezca al seleccionar un clip. Supongamos por ejemplo que estamos visualizando la cadena de dispositivos de un canal de retorno y lanzamos un clip para probarlo con los ajustes del dispositivo del canal de retorno. Desactive la opción Select on Launch de Preferencias Lanzar si prefiere que la vista no cambie al lanzar clips o escenas.

742 Eliminación de botones Clip Stop



Ranuras sin botones Detener clip.

Puede agregar o quitar botones Clip Stop de la rejilla usando el comando Agregar/Quitar botones Detener del menú Edición. Esto es útil para preconfigurar el comportamiento del lanzamiento de una escena: si, por ejemplo, no quiere que la escena 3 afecte a la pista 4, elimine el botón Stop de la escena 3/pista 4.

7.4.3 Edición de escenas

Además de los comandos estándar del menú Edición del tipo cortar, copiar, pegar y duplicar, hay dos útiles comandos en el menú Crear aplicables específicamente a las escenas:

- Insertar escena inserta una escena vacía debajo de la selección actual.
- Capturar e insertar escena inserta una nueva escena debajo de la selección actual, coloca copias de los clips que se están reproduciendo en la nueva escena y la lanza inmediatamente sin que se produzca interrupción audible. Este comando resulta muy útil para desarrollar la composición en la vista Session. Gracias a esta función puede capturar un mo-

mento interesante como una nueva escena y seguir avanzando, cambiando propiedades de los clips y probando distintas combinaciones. (Nota: el número de escenas es limitado en las versiones Intro y Lite.)

7.5 Grabación de sesiones en el Arrangement

La salida de la vista Session puede grabarse en el Arrangement, permitiéndole aplicar un enfoque de improvisación a la composición musical o de bandas sonoras.



El botón Grabar Arrangement de la barra de control.

Cuando el botón Grabar Arrangement está activo, Live registra todas las acciones realizadas en el Arrangement:

- los clips lanzados;
- cambios en las propiedades de los clips (página 121);
- cambios en los controles del mezclador y de los dispositivos, también conocido como automatización (página 291);
- cambios en los tempos y compases, si se incluyen en los nombres de las escenas lanzadas.

Para finalizar la grabación, pulse de nuevo el botón Arrangement Record o detenga la reproducción.



El selector Arrangement.

A continuación, active el panel de selección de cajas de la vista Clip situado más a la izquierda. Como puede observar, Live ha copiado en el Arrangement los clips lanzados durante la grabación, todos ellos en la pista y en el punto temporal correspondiente. Recuerde que esta grabación no crea nuevos datos de audio, sino únicamente clips.

Los clips de Session y los clips de Arrangement en una pista se excluyen mutuamente: Sólo uno se puede reproducir a la vez. Al lanzar un clip en la vista Session, Live detiene la reproducción de esa pista en el Arrangement en favor del clip de Session. Pulsando el botón Clip Stop, se detiene la reproducción del Arrangement.

La reproducción del Arrangement no se reanuda si no lo ordena a Live de manera explícita. Para ello deberá pulsar el botón Regresar al Arrangement, que aparece en la Vista Arrangement y que se ilumina para recordarle que lo que está escuchando difiere del Arrangement.



El botón Regresar al Arrangement en la Vista Session.



El botón Regresar al Arrangement en la Vista Arrangement.

Para desactivar simultáneamente todos los clips del Arrangement, pulse el botón Stop All Clips (Detener todos los clips) situado en el campo Master Track Status. Los clips de las vistas Arrangement y Session son independientes. De este modo podrá improvisar tantas veces como quiera en el Arrangement hasta obtener el resultado deseado.



El botón Stop All Clips.

Además, puede mover clips no sólo dentro de la rejilla Session, sino también desde la Vista Session a la Arrangement y viceversa usando Copiar y Pegar, arrastrando clips hasta el 🖨 o 💵 selectores, o sencillamente arrastrando clips entre las dos ventanas si ha activado la opción Segunda Ventana con [CTRL][Shift][W](PC) / [CMD][Shift][W](Mac) o en el menú Vista.

Al pegar material del Arrangement en la vista Session, Live intenta conservar la estructura temporal de los clips y los coloca en el mismo orden (de arriba a abajo). Si recorre las escenas de arriba a abajo, podrá reconstruir el arreglo original. Esto resulta práctico para devolver una pieza musical ya compuesta a la fase de improvisación.

Otra forma de mover material desde Arrangement a Session es con el comando Consolidar tiempo a nueva escena de la Vista Arrangement, que está disponible desde el menú Crear o en el menú contextual [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) de una selección en Arrangement. Este comando consolida el manterial contenido dentro del rango de tiempo seleccionado a un nuevo clip por pista. Los nuevos clips se colocan en una nueva escena de la Vista Session debajo de la escena previamente seleccionada. Tenga en cuenta que, al igual que con el comando Consolidar de Arrangement (página 107), este comando crea una nueva muestra para cada pista de audio en la selección que contuviera al menos un clip.

Capítulo 8


Vista Clip

La Vista Clip es el lugar en que puede definir y ajustar las propiedades de los clips.



La vista Clip.

Pulsando en Clip Overview (Vista general de clip) o haciendo doble clic sobre un clip en las vistas Session o Arrangement se abre la Vista Clip. Si está usando dos monitores, la Vista Clip se abrirá en la misma ventana en la que acaba de hacer clic. Para cambiar la Vista Clip a la otra ventana, pulse [Mayús][Tab]. (Consejo: haciendo un único clic sobre un clip mostrará ese clipo en la Vista Clip, pero no moverá la Vista Clip de su ventana en curso. Esto le permite, por ejemplo, dedicar una ventana a la edición detallada del clip mientras usa la otra ventana para su trabajo en Session o Arrangement.)




Pulse Clip Overview para abrir la vista Clip.

En la vista Session, si pulsa sobre un campo de estado de pista (Track Status Field) se abrirá la vista Clip, que le permitirá editar el clip activo en la pista.



Haciendo clic en un campo de estado de pista de la vista Session se accede a la vista de clip.

Puede editar en conjunto las propiedades de más de un clip en la vista Clip como una multiselección. Para crear una multiselección, pulse y arrastre desde una anura de clip vacía para seleccionar los clips, o seleccione un clip y use los modificadores [CTRL](PC) / [CMD](Mac) o [Mayús] para añadir a su selección. Las propiedades disponibles en la vista Clip para una multiselección dependen de los contenidos de los clips; generalmente sólo se muestran propiedades que los clips tienen en común.



Creación de una Multiselección de Clip.

Los controles del tipo deslizadores y potenciómetros se comportan de forma ligeramente diferente cuando forman parte de una multiselección. Si los clips en una multiselección tienen diferentes valores para cualquier parámetro de un deslizador o potenciómetro (una transposición de clip, por ejemplo), el rango de estos valores se mostrará y podrá ajustarse con el control. Arrastrando el potenciómetro o deslizador a su valor máximo o mínimo absoluto hará que las configuraciones de los clips sean por lo tanto idénticas, ajustables como un único valor.

Los clips MIDI y audio de Live presentan distintos conjuntos de propiedades, y por lo tanto no comparten los mismos controles en la vista Clip. Sin embargo, ambos tipos de clip tienen algunos controles en común:

- La caja Clip contiene los ajustes básicos de clip.
- La caja Envelopes (Envolventes) y el Envelope Editor (Editor de envolventes) controlan las envolventes de los clips, que son utilizadas para automatizar o modular los ajustes de los efectos y del mezclador, y también los controles MIDI o de clip. Las envolventes del Clip y sus componentes asociados de la Vista Clip se tratan al detalle en un capítulo aparte del

La caja Launch (Reproducción) controla el comportamiento de reproducción de los clips, y
en consecuencia sólo aparecerá en los clips de la vista Session. El ajuste de las propiedades de lanzamiento de clips en la vista Session se cubre al detalle en un capítulo aparte del
manual (página 189).

Los clips de audio disponen de los siguientes controles adicionales en la vista Clip:

- El Sample Display (Visor de muestras) se alterna con el Envelope Editor en la parte derecha de la vista Clip, y controla las funciones de Warp (alteración) de muestras y ajustes de reproducción de clip de Live (página 129).
- La caja Sample (Muestra) contiene los ajustes correspondientes al modo de reproducción de las muestras de los clips y a su visualización en el Sample Display.



La vista Clip con un clip de audio.

Los clips MIDI incluyen los siguientes controles adicionales en la vista Clip:

- El MIDI Editor se alterna con el Envelope Editor en la parte derecha de la vista Clip, y permite la edición y creación de notas y velocidades MIDI (página 161).
- La caja Notes contiene ajustes correspondientes a cómo Live reproducen un clip MIDI, así como una colección de herramientas para transformar las notas dentro de un clip.


La vista Clip con un clip MIDI.

Para optimizar el espacio en pantalla, tiene la posibilidad de mostrar y ocultar las cajas Launch, Envelopes, Sample y MIDI mediante el selector Clip View Box de la caja Clips. También puede alternar entre el Sample Display (para un clip de audio)/MIDI Editor (para un clip MIDI) y el Envelope Editor. Para ello, pulse sobre las barras de título de las cajas Sample/Notes y Envelopes, respectivamente.



El selector Clip View Box muestra y oculta diversos componentes de la vista Clip.

8.1 La caja Clip



La caja Clip.

8.1.1 Botón Activador de Clip

Con este interruptor, puede desactivar un clip de manera que no se reproduzca cuando se lance en la vista Session o durante la reproducción en Arrangement. Los Clips también pueden activarse/desactivarse directamente desde las vistas Session o Arrangement usando sus menús de contexto [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac).

8.1.2 Nombre y color del clip

El campo de nombre de clip permite dar un nombre al mismo. Por defecto, el nombre de un clip corresponde al nombre del archivo al que está apuntando, pero generalmente el nombre del clip es independiente del nombre del archivo.

También puede volver a darle un nombre a un clip seleccionándolo en la rejilla en la vista Session o Arrangement y utilizando el comando Renombrar en el menú Edición o en el menú contextual [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) del clip. Este método también le permite crear su propio texto informativo para el clip mediante el comando Editar Texto Informativo.

Aunque cambie el nombre de un clip de audio, el archivo de muestra referenciado conservará su nombre original. Para renombrar un archivo, selecciónelo en los Navegadores de archivos de Live y ejecute el comando Renombrar del menú Edición.

Los clips recién creados toman el mismo color de la pista en la que se crearon, pero el selector Clip Color le permite elegir un color de clip de forma manual.

8.1.3 Compás de un clip

Usando los campos Clip Signature, puede especificar el tiempo de un clip de audio o MIDI. Este ajuste sólo es relevante a modo de información; no afecta a la reproducción. Por favor tenga en cuenta que Clip Signature no tiene nada que ver con el tiempo del proyecto, y puede ajustarse de forma independiente para cada clip. Esto facilita la creación de complejas texturas polimétricas disparando simultáneamente clips con diferentes medidas y/o duraciones de loop.

8.1.4 Selector Clip Groove

El selector Clip Groove selecciona el groove utilizado para el clip de entre los grooves disponibles en la Groove Pool (página 184).



El selector Clip Groove.

La entrada "Abrir Groove Pool" en este selector puede usarse para abrir la Groove Pool si está cerrada. Si quiere probar de forma rápida una variedad de grooves, puede habilitar el botón Hot-Swap de encima del selector y seguidamente ir paso a paso por los grooves en el Navegador mientras se reproduce el clip.

El botón Commit (ejecutar) de debajo del selector "escribe" los ajustes actuales del groove al clip y desactiva el groove asignado. Si el groove usa el parámetro Velocity, al ejecutarse sobre un clip de audio se creará una Envolvente de Clip (página 303) de volumen para convertir la información de velocidad del groove en cambios en el volumen del audio. Tenga en cuenta que esto sobreescribirá cualqueir Envolvente de clip de volumen que ya estuviera en el clip.

8.1.5 Clip Offset y Nudging

Para saltar dentro de un clip que se esté reproduciendo en ese momento en incrementos del tamaño del periodo de cuantización global, puede usar los botones Nudge en la caja Clip.



Utilización de los botones Nudge Buttons para saltar a través de Clip.

Estos botones también pueden mapearse a teclas o controladores MIDI (página 543). En el Modo MIDI Map, aparecerá un control scrub entre los botones Nudge y puede asignarse a un control rotatorio para realizar un 'scrubbing' continuado.




El control Scrub en el modo MIDI Map.

Con la cuantización ajustada a valores menores de un compás, es muy fácil desfasar la reproducción de clip desde el reloj maestro de Live disparando clips, usando los botones Nudge o scrubbing dentro del clip (página 130).

8.2 La caja Sample

8.2.1 Controles Warp



Los controles Warp de la caja Sample.

Si el conmutador Warp está desactivado, Live reproducirá la muestra a su tempo original ("normal"), que es independiente del tempo del Live Set. Esta característica es útil para las muestras que no tengan una estructura rítmica inherente: golpes de percusión, atmósferas, efectos de sonido, voz hablada, etcétera. Active el conmutador Warp para reproducir muestras rítmicamente estructuradas (tales como loops de muestras, grabaciones de música, piezas musicales completas...) en sincronía con el tempo actual de la canción.




El campo Tempo de la barra de control.

Para verificar esto, observe que la velocidad de reproducción de una muestra alterada seguirá el tempo que usted ajuste mediante el control Tempo de la Barra de control.

Live ofrece un número de controles para ajustar el motor de time-warping para una calidad de estiramiento óptima (página 157). Para realizar warping con precisión, Live necesita saber la estructura métrica de la muestra. Para loops preparados de forma correcta, el tempo y duración se calculan de forma automática; en la mayoría de situaciones, este cálculo es lo bastante preciso como para que la muestra esté lista inmediatamente para ser utilizada en Live. Para otro tipo de muestras, tendrá que darle algunas pistas al programa. Examinaremos estos asuntos más concienzudamente en el capítulo Clips de audio, Tempo y Warping (página 143).

8.2.2 Sample Loop/Region y Visor


Zooming y Scrolling



El Área de Zoom/Scroll del Clip.

La función de zooming (acercar/alejar) y scrolling (desplazarse)en el Visor de Muestra funciona de forma muy parecida a como lo hace en la Vista Arrangement. Cuando Warp está desactivado, puede hacerse zoom y desplazarse a cualquier lugar en la Pantalla del Sample. Cuando Warp está activado, no obstante, el desplazamiento sólo se realiza en la regla beat-time en la mitad inferior de la forma de onda.

Pulse y arrastre en vertical en estas áreas para cambiar el nivel de zoom de forma suave, y en horizontal para desplazar la pantalla.



Vista general de Clip.

La vista general de Clip proporciona funciones adicionales de zoom/scrolling. Siempre muestra el clip completo, de inicio a fin. El perfil rectangular negro representa la parte del clip que se está mostrando en ese momento. Puede pulsar dentro de dicho contorno y arrastrar horizontal o verticalmente para desplazarse o para acercar/alejar.


Para que el Visor de Muestra se desplace junto con la posición de reproducción automáticamente, active el interruptor Follow, o use el comando Seguir en el menú Opciones.



El botón Seguir.

Reproducción y Scrubbing de Clips

La sección de la muestra que se está reproduciendo cuando se dispara un clip se ajusta mediante los controles de región y loop de clip (página 132). Un clip que no esté ajustado en modo loop se reproducirá desde su marcador de comienzo hasta su marcador de final o hasta que se detenga.




Los marcadores de Comienzo y Final de Clip.

Puede pulsar y arrastrar estos marcadores hasta nuevas posiciones en el Visor de Muestra, o puede moverlos con las teclas de cursor izquierda y derecha. Para mover toda la región de clip (i.e., ambos marcadores de comienzo y final), seleccione cualquiera de ellos, mantenga pulsada [ALT], y use las teclas de dirección.

Uso de los controles Comienzo y Final de clip para cambiar la duración del Clip.

También puede ajustar el comienzo y final de clip con cifras usando los respectivos campos de valores a la izquierda del Visor de Muestra. Para los clips marcados con warp, estos campos muestran los valores en compases-tiempos-semicorcheas; para los clips sin marcar con warp, el visor está en minutos-segundos-milisegundos. Tenga en cuenta que aquí puede usar los botones Set para colocar los marcadores durante la reproducción. El ajustar los marcadores de este modo conlleva la cuantización de acuerdo con la cuantización global.

Cuando Permanent Scrub Areas está activado en Look/Feel de las Preferencias de Live, pulsando en la mitad inferior de la forma de onda o en la regla de tiempos hará que la reproducción del clip salte a ese punto.



El área Clip Scrub.

El tamaño de este salto viene cuantizado según la configuración dada en cuantización global, que puede cambiarse rápidamente usando los atajos [CTRL][6](PC) / [CMD][6](Mac), [7], [8], [9], y [0]. Mientra smantenga pulsado el ratón sobre el área de scrub, se repetirá la reproduc-


ción de una porción del clip del tamaño del ajuste de cuantización elegido. Con ajustes pequeños de cuantización, o con un ajuste de "None," esto le permite realizar scrub o lo que se entiende como un barrido sobre la música.

Cuando la preferencia Permanent Scrub Areas está en off, todavía puede realizar scrub pulsando [Mayús]-clic en cualquier parte del área de scrub o en la regla de tiempos.

Looping Clips

Para hacer que un clip se reproduzca como un loop (potencialmente infinito), active el conmutador Loop. De esta manera también se activará el modo Warp, ya que es necesario para que los clips puedan ser reproducidos cíclicamente.

Puede pulsar y arrastrar para cambiar la posición y duración de la abrazadera del loop en el Visor de Muestra, o puede introducir valores exactos en los campos Loop Length y Position a la izquierda del visor.



Los controles de loop de Clip.


Puede seleccionar la abrazadera del loop con el ratón y cambiar su posición con comandos desde el teclado del ordenador:

- Las flechas izquierda y derecha de cursor empujan la abrazadera del loop a la izquierda o a la derecha de acuerdo con el ajuste de rejilla actual (página 104).
- Las flechas arriba y abajo de cursor desplazan la abrazadera del loop a la izquierda o a la derecha en pasos equivalentes a su longitud.
- [CTRL](PC) / [CMD](Mac) junto con las flechas izquierda y derecha acorta o alarga la

abrazadera de loop según el ajuste de rejilla en ese momento.

- [CTRL](PC) / [CMD](Mac) junto con las flechas arriba y abajo dobla o divide por la mitad la duración del loop.
- (Sólo clips MIDI) La duración del loop y sus contenidos pueden duplicarse a la vez con el comando Duplicar Loop del menú Edición. Cualquier nota a la derecha o izquierda del loop será desplazada, para mantener su posición relativa en relación al final del loop.

A pesar de la posición de la abrazadera del loop, la reproducción del clip comenzará en la posición que indique el marcador de comienzo, lo que significa que puede ajustar el clip para que se convierta en un loop.



Configuración del Clip para convertirse en un Loop.

Los campos Loop Length y Position vienen equipados con botones Set, que pueden usarse para crear loops espontáneamente durante la reproducción:


Si repruduce el clip y seguidamente pulsa el botón Set Loop Position hace que el comienzo del loop se desplace a la posición actual de reproducción (redondeada según el ajuste de cuantización global) y arme el loop. Después, pulsando sobre el botón Set Loop Length hace que el final del loop se desplace a la posición actual de reproducción. Esto le permite capturar la música al vuelo y convertirla en un loop.

Mientras el loop esté todavía desactivado, puede pulsar sobre el botón Set Loop Length para ajustar el final del loop a la posición actual de reproducción sin cambiar su longitud predeterminada. Esto activa a la vez el looping.

Los botones Set, el interruptor Loop, la abrazadera del loop y los marcadores de comienzo/final todos pueden mapearse a controles MIDI (página 543). Por ejemplo, podría usar un poten-

ciómetro rotatorio para mover el loop a lo largo de una muestra en incrementos del tamaño del intervalo de cuantización elegido.

8.2.3 Tono y ganancia de clip



Los controles de Tono y Ganancia de clip.

El control Transpose modifica la afinación del clip en semitonos.

El campo Detune desafina el clip en unidades de centésima (100 centésimas = un semitono).

El deslizador Clip Gain, calibrado en dB, cambia la ganancia del clip.

8.2.4 Edición destructiva de muestras



El botón Abrir Editor de muestras.

El botón Edit abre la muestra en una aplicación externa de edición de muestras, que puede especificar en las Preferencias Archivo/Carpeta. Para procesar una muestra en un programa externo, tiene que detener la reproducción en Live. Cuando vuelva a Live, la versión editada de la muestra se reproducirá. El conjunto actual de Marcadores Warp sólo se mantendrá si la duración de la muestra es la misma que antes de la edición. Recuerde que los cambios realizados a una muestra puede que afecten a otros clips que reproducen la misma muestra.

8.2.5 Cómo guardar los ajustes predeterminados de un clip con la muestra



El botón Guardar clip predeterminado.

El botón Guardar clip predeterminado guarda los actuales ajustes de clip junto con la muestra. Con múltiples clips seleccionados, este botón los guardará todos de forma simultánea. Una vez guardados, Live restaurará esos ajustes de clip siempre que arrastre la muestra a un Live Set. Esta característica resulta especialmente útil para los marcadores Warp, que deben ser ajustados correctamente para que Live pueda reproducir archivos largos en sincronía. Tenga en cuenta que también puede utilizar el botón Save sin afectar a los clips existentes, ya que Save sólo guarda los ajustes por defecto para aquellos clips que utilicen esa muestra en el futuro.

Los datos de clip pasan a formar parte del archivo de análisis que acompaña a la muestra (página 63).

Tenga en cuenta que el almacenar configuraciones predeterminadas de clip junto con la muestra es diferente de guardar el clip como un Clip de Live (página 72), que también guarda dispositivos y ajustes de los dispositivos.

8.2.6 Interpolación de alta calidad



El conmutador High Quality.

Si se activa el interruptor High Quality, Live utiliza un avanzado algoritmo de conversión de frecuencia de muestreo que ofrece mejor calidad de sonido a expensas de una mayor carga de la CPU. La muestras procesadas con el algoritmo Hi-Q generan menos distorsión, particularmente en las frecuencias altas, en el momento de transponer una muestra y/o adaptar la frecuencia

de muestreo de una muestra importada a la frecuencia de muestreo del sistema. Con este modo activado, las muestras pueden transponerse aproximadamente unos 19 semitonos en ambas direcciones antes de que pueda escucharse algo de aliasing.

Nota: En cuanto a Live 7, el modo Hi-Q ahora usa un algoritmo que produce incluso menores artefactos audibles que en las versiones previas. Aunque creemos que ha mejorado enormemente la calidad del sonido, cualquiera de los Sets realizados en versiones anteriores que usaban el modo Hi-Q puede que ahora suenen de forma diferente. Por esta razón, hemos dejado una opción Legacy Hi-Q Mode, que está activada por defecto en el menú Opciones siempre que cargue un antiguo Set que tiene activado Hi-Q para cualquiera de sus clips. Simplemente tiene que desactivar esta opción si desea utilizar el nuevo modo.

8.2.7 Fundidos de inicio y fin de clip




El conmutador Clip Fade.

Si activa el conmutador Clip Fade, el programa aplicará un corto fundido al inicio y al final del clip para evitar clics en sus extremos. La longitud del fundido depende de la señal, y puede ser ajustado de 0 a 4 milisegundos.

Este interruptor sólo está disponible para los clips en la Vista Session. En la Vista Arrangement, los fundidos de clip se ajustan por medio de las envolventes (página 101).

El interruptor Clip Fade (Fundido de clip) está activado por defecto para todos los nuevos clips cuando está activada la opción Crear Fundidos en los extremos del Clip en Record/Warp/Launch de las Preferencias.



Creación automática de fundidos cortos en los extremos del Clip.

8.2.8 Modo de clip RAM



El conmutador RAM Mode.

Si el conmutador RAM Mode (Modo RAM) está activado, Live no leerá el audio referenciado por el clip desde el disco en tiempo real, sino que lo cargará en la memoria del ordenador. El modo RAM puede ser útil para evitar los siguientes problemas:

- El disco duro de su ordenador es demasiado lento para reproducir el audio de todas las pistas deseadas en tiempo real. Para más información sobre problemas relacionados con los discos, consulte la Gestión de la carga del disco (página 677).
- Se producen interrupciones del flujo de audio durante la reproducción de clips en modo Legato (página 192).
- Utilice el modo RAM con cuidado, ya que normalmente la memoria RAM es un recurso más bien escaso. Su ordenador utiliza el disco duro para intercambiar (reemplazar) contenidos de RAM que llevan un cierto tiempo sin ser utilizados. Cuantos más clips esté reproduciendo en modo RAM, mayor será la probabilidad de que sean reemplazados. Live es capaz de manejar sobrecargas de disco con más gracia que audio cambiado que llegue tarde: Las sobrecargas de disco generan silencios no deseados, mientras que la sobrecarga de RAM produce tanto silencios como "tartamudeos" rítmicos.

8.2.9 Inversión de muestras



El botón Invertir.

Esta función crea una nueva muestra a partir de la inversión de la muestra referenciada por el clip seleccionado. Luego vuelve a aplicar los ajustes del viejo clip (según algunas reglas que explicaremos en un momento), y sustituye la muestra original por la invertida en la Vista Clip. La nueva muestra puede encontrarse, una vez guardado el Live Set, en la carpeta Project del Set, en Samples/Processed/Reverse. Hasta que se guarda el Set, las nuevas muestras permanecen en el sitio especificado por la carpeta Temporary.

El proceso de inversión sigue algunas reglas. En primer lugar, todos los marcadores Warp se mantendrán fijados a sus posiciones en la muestra. Esto significa que un marcador Warp que coincida con el primer tiempo del segundo compás de un clip irá a parar al primer tiempo del penúltimo compás una vez realizada la inversión. Los ajustes de loop/región de loop se han intercambiado de igual forma. En segundo lugar, las envolventes de clip permanecen fijadas a sus posiciones en el tiempo. Por lo tanto, una envolvente de volumen de mezclador que rebaje el volumen de la primera mitad de un clip continuará haciendo exactamente lo mismo después de la inversión.

El proceso de inversión es bastante rápido (más o menos, igual que el de una copia), pero si lo aplica sobre muestras muy largas puede tardar un poco más. En este caso, la Barra de estado que puede ver en la parte inferior de la pantalla de Live le mostrará el progreso de la acción, y las funciones que ejecute durante el proceso quedarán temporalmente bloqueadas (aunque los clips en reproducción continuarán sonando). Podrá reproducir el clip invertido y utilizar otras funciones del programa tan pronto como Live empiece a dibujar la nueva forma de onda en el Sample Display. Una vez invertida la muestra, se creará un enlace a la muestra invertida que se mantendrá hasta que salga del programa, de manera que toda nueva inversión del mismo clip (o de una copia) será instantánea.

No le recomendamos que invierta clips en el contexto de una interpretación en directo, ya que se pueden producir ruidos mientras Live reaplica los ajustes de Warp y de loop.

8.2.10 Recorte de clips de audio

El menú contextual [clic derecho] (PC) / [CTRL-clic] (Mac) del Visor de la muestra incluye el comando Recortar muestra. Esta función crea, de forma similar a la función Reverse, una nueva muestra realizando una copia de la muestra en uso en ese momento - pero sólo el pasaje que se está usando en ese momento. La nueva muestra puede encontrarse, tras guardar el Live Set, en la carpeta Project, del Set en Samples/Processed/Crop. Hasta que no se haya guardado el Set, la nueva muestra permanece en la ubicación especificada para la carpeta Temporary.

8.2.11 Sustitución y edición de la muestra

Para sustituir la muestra referenciada por el clip por otra diferente, sólo tiene que arrastrar la nueva muestra directamente desde el navegador a la Vista Clip. Los ajustes de clip (como por ejemplo la afinación y el volumen) permanecerán intactos. Los marcadores Warp sólo serán conservados si la longitud de la muestra es exactamente la misma que antes de la edición.

El menú contextual [right-click](PC) / [CTRL-click](Mac) del visor de la muestra incluye el comando Organizar archivos de muestras. Éste abre el Administrador de archivos del Set actual con la muestra referenciada por el clip seleccionado. Desde allí, puede sustituir y editar la muestra de forma destructiva (página 77), de tal forma que todos los clips e instrumentos que hagan referencia a la muestra quedarán afectados. También puede usar el comando Mostrar en el Navegador en el menú de contexto [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) para mostrar el archivo en el Navegador.

8.3 La caja Notes



La Caja Notes.

8.3.1 Herramientas de transformación

Las herramientas de transformación de la caja Notes permiten una rápida manipulación de los contenidos de un clip MIDI. Estos controles afectan a las notas seleccionadas o rango de tiempo. Si no hay nada seleccionado, afectan a todo el clip.

- El deslizador Transpose transpone la selección. Teclee un número para transponer en semitonos. Teclee el nombre de una nota para ajuestar la nota más grave. Añadiendo un "-" antes del nombre de la nota se ajusta la nota más aguda.
- los botones :2 y *2 doblan o reducen a la mitad la velocidad de reproducción de la selección, respectivamente.
- Rev invierte la selección de forma que la última nota cambia posición con la primera.
- Inv le da la vuelta a la selección de "arriba-abajo" de forma que la nota más aguda se cambia con la más grave.
- Legato aumenta (o acorta) la duración de cada nota seleccionada de forma que es justo lo suficientemente larga para alcanzar el comienzo de la siguiente nota.
- Dupl. Loop dobla el material dentro de la abrazadera de loop (así como la duración del loop en sí), realizando el zoom que sea necesario para mostrar el loop entero. Cualquier nota a la derecha o izquierda del loop será desplazada, para mantener su posición relativa en relación al final del loop.

Para una discusión con más detalle sobre la edición MIDI, consulte el capítulo sobre este tema (página 161).

8.3.2 Cambios de programa y banco

Live es capaz de enviar mensajes MIDI de cambio de banco/programa a dispositivos externos y plug-ins que soporten mensajes de cambio de programa MIDI. De acuerdo con los ajustes de estos controles, cuando un clip entre en reproducción también enviará sus mensajes de cambio de banco/programa. Si utiliza Live para enviar datos MIDI a un sintetizador, los clips MIDI de su Live Set podrán reproducir diferentes sonidos en el sintetizador. Live dispone de mensajes para 128 bancos con 128 sub-bancos, cada uno de los cuales cuenta con 128 programas. Consulte la documentación proporcionada con su sintetizador para determinar cuántos de esos mensajes es capaz de utilizar. Si no desea que los clips envíen mensajes de cambio de banco o de programa, ajuste los selectores de banco/programa en "---."

8.3.3 Loop/Región MIDI

Estos controles definen el modo de reproducción y visualización en el Editor MIDI de los contenidos de un clip MIDI. Funcionan de la misma manera que los correspondientes a los clips de audio (página 129).

En el MIDI Editor, el área de zoom/scroll se encuentra encima de la regla de tiempos, y el área de scrub justo debajo.

8.4 Ajustes predeterminados de clip y frecuencia de actualización

Puede cambiar la velocidad con que Live aplica los ajustes de la vista Clip a un clip en reproducción. Los cambios en la Vista Clip se cuantizarán según la frecuencia seleccionada desde el selector Update Rate del Clip en Preferencias Grabar/Warp/Lanzar. Ciertos ajustes de clip, como el Modo Launch y el Modo Warp, pueden configurarse por defecto para todos los nuevos clips. Esto también se hace desde Preferencias Grabar/Warp/Lanzar.

Capítulo 9

Audio Clips, Tempo y Warping

A diferencia de la música almacenada en una cinta o en un programa de audio digital tradicional, en Live la música se mantiene "elástica" en todo momento. Live es capaz de alterar la duración de las muestras mientras las lee del disco y sincronizarlas al tempo del Live Set actual. Esto se realiza sin afectar a la afinación, la cual podrá variar por separado. En consecuencia, mezclar y ajustar el audio procedente de diferentes fuentes puede resultar muy sencillo.

9.1 **Tempo**

Ajustar el tempo 9.1.1



El campo Tempo de la barra de control.

El campo Tempo en la barra de control permite alterar, a tiempo real y en cualquier momento, el tempo de la reproducción de su Live Set. Si lo desea, puede incluso automatizar el tempo (página 301) para crear cambios de tempo súbitos o progresivos a lo largo de la línea de tiempo de la canción. Para un control máximo del tempo durante la interpretación, puede realizar mapeados MIDI (página 543) a distintos controladores del campo Tempo a ambos lados del punto decimal. Configurando un knob para controlar el tempo grueso en BPM y otro para controlar el tempo fino o preciso en centésimas de un BPM permite la suficiente precisión para ajustarse a intérpretes de directo u otras funtes no sincronizadas.

Puede hacer que un secuenciador externo (o caja de ritmos) se sincronice con Live o que sea Live el que se sincronice con el secuenciador. Realice los ajustes necesarios en las Preferencias MIDI/ Sync. El conmutador EXT situado junto al control de tempo sirve para hacer que Live siga a una

fuente de reloj MIDI externa. Consulte la sección dedicada a la sincronización (página 667) para más detalles.

Marcar el tempo manualmente 9.1.2



El botón Tap.

Puede usar la función Tap Tempo de Live para establecer el tempo en cualquier momento. A medida que pulse el botón Tap Tempo de la barra de control una vez cada negra, el tempo de Live Set seguirá el que vaya marcando al pulsar el botón.



El conmutador de modo Key Map.

También es posible asignar el botón Tap a una tecla del teclado en vez de usar el ratón. Pulse el conmutador KEY de la barra de control para entrar en modo Key Map; después seleccione el botón Tap, pulse la tecla que desea usar para marcar el tempo y pulse de nuevo el conmutador KEY para abandonar el modo Key Map. La asignación se hará efectiva inmediatamente. El botón Tap también puede asignarse a una nota MIDI o a un controlador (como un pedal) de forma similar. A pesar de que Live responde inmediatamente al marcar el tempo, no deja de haber una cierta inercia por parte del programa para evitar comportamientos lentos en el software. Cuantas más pulsaciones del botón Tap seguidas reciba Live, más exactamente podrá determinar el tempo deseado.

Si el botón "Start Playback with Tap Tempo" esta activado en Preferencias Record/Warp/Launch de Live, también es posible usar los golpecitos para la cuenta de entrada: Si está trabajando con un compás de 4:4, la reproducción de la canción empezará después de cuatro pulsaciones del tempo marcado.

9.1.3 Darle un empujoncito (nudging) al Tempo




Los botones Nudge.

Aunque Live puede fácilmente sincronizarse a dispositivos MIDI externos (página 667), puede que se encuentre en situaciones en que necesite ajustarse a fuentes que no están bloqueadas a un tempo, como músicos en directo o tocadiscos. Siempre que el tempo de su Set sea básicamente el mismo que el del material no sincronizado, puede usar los botones Nudge para acelerar o ralentizar temporalmente la reproducción de Live para que coincida con lo que está oyendo. Al igual que con el botón Tap, estos botones son mucho más fáciles de usar cuando se han mapeado a controladores MIDI.

9.2 Warping de las muestras

La capacidad que tiene Live para reproducir cualquier muestra en sincronía con el tempo escogido es una característica única y primordial. Además, puede "deformar" (warp) el flujo rítmico de una pieza, cambiar su "feeling," o incluso mover notas a otras posiciones de la regla.

Las propiedades de warping de un clip se configuran en la casilla Sample (página 128), que es una subsección de la Vista Clip.



Los controles Warp de la caja Sample.

El control más importante aquí es el conmutador Warp, que conmuta el warping de un clip en on o off. La sección Warp en Preferencias de Live determinará las configuraciones warp por defecto para los nuevos clips, pero siempre pueden anularse aquí clip a clip.

Si el conmutador Warp está desactivado, Live reproducirá la muestra a su tempo original ("normal"), que es independiente del tempo del Live Set. Esta característica es útil para las muestras que no tengan una estructura rítmica inherente: golpes de percusión, atmósferas, efectos de sonido, voz hablada, etcétera. Active el conmutador Warp para reproducir muestras rítmicamente estructuradas (tales como loops de muestras, grabaciones de música, piezas musicales completas...) en sincronía con el tempo actual de la canción.

Para dirigir las suposiciones de Live sobre las nuevas muestras, use la pestaña Record/Warp/ Launch en Preferencias de Live. Si se ha activado la preferencia Auto-Warp Muestras Largas, Live supone que las muestras largas contienen música que debería reproducirse en sincronización con el tempo del Live Set. Si prefiere que por defecto Live reproduzca las muestras largas tal y como están, desactive esta preferencia.

9.2.1 Tempo Master/Slave

Todos los clips que ya han pasado por el warping en la Vista Arrangement tienen una opción más: Pueden definirse como tempo masters conmutando sus interruptores Master/Slave. Cualquier número de clips pueden configurarse como tempo masters, pero sólo uno a la vez puede en realidad ser el tempo master. Esta distinción siempre se le otorga al clip más hacia abajo que se esté reproduciendo en ese momento de la Vista Arrangement.

El clip que es el tempo maestro en ese momento se reproducirá como si el warping estuviera en off, pero con una importante diferencia -- el resto del Live Set si que lo estará para que se reproduzca en sincronización con el tempo maestro actual.

Esto se consigue añadiendo automatización de tempo a la pista Master durante la duración del clip de tempo maestro. Verá que el campo Tempo en la Barra de Control de Live se desactiva en este estado; esto se debe a que todo el control de tempo se cede al clip de tempo maestro.

Cuando se conmuta el interruptor Master/Slave de un clip, o cuando se elimina un clip que se configuró como tempo maestro, la automatización de tempo de la pista Master se elimina de nuevo, restaurando el tempo adecuado para esa región. Si por el contrario desea mantener la automatización de tempo generada para continuar trabajando con este, entonces pulse [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) sobre el campo Tempo de la Barra de Control, y elija el comando


Unslave Tempo Automation. Así todos los clips se configurarán en Esclavos, pero la automatización de tempo se mantendrá.

Tenga en cuenta que cuando el interruptor EXT de Live está activado (página 668), el conmutador Master/Slave no tiene ningún efecto y aparece deshabilitado.

9.2.2 Marcadores Warp

Piense en una muestra como si fuera una goma elástica que puede pinzar ajustándola a una regla (de valores musicales). En Live estas pinzas o punteros se denominan Marcadores Warp. Un Marcador Warp acopla un punto específico en la muestra a un lugar específico en el compás. Puede usar tantos Marcadores Warp como quiera para crear un mapeo arbitrario del ritmo inherente de la muestra a un compás musical.

Los marcadores Warp se ajustan en el Visor de Muestra de la Vista Clip pulsando dos veces sobre la muestra. Luego puede arrastrarlos o moverlos con las flechas de cursor hacia diferentes posiciones dentro del clip. Los marcadores Warp también pueden borrarse pulsando dos veces sobre estos, o pulsando la tecla [`Retroceso] del teclado del ordenador o la tecla [Supr] una vez seleccionados.



Haciendo clic dos veces en la muestra se crea un Marcador Warp.


Cuando trabaje con una muestra, puede hacer que Live desplace la Vista de muestra para que siga a la reproducción. Use el botón Follow de la Barra de control para activar esta función. También puede resultar útil redimensionar verticalmente la vista de muestra arrastrando la línea que divide la vista de clip y la zona de pistas de la vista Session.



El botón Follow de la Barra de control.

Transitorios y Pseudomarcadores Warp

Cuando carga una muestra por primera vez en Live, Live automáticamente analiza el audio y encuentra sus transitorios. Estos son puntos en el audio en donde comienzan las notas o eventos, y normalmente son lugares excelentes en donde colocar Marcadores Warp. Los transitorios aparecen como pequeños marcadores en la parte superior de la pantalla de la muestra después de realizar un acercamiento visual o zooming in.



Marcadores de transitorios

Mientras pasa el ratón sobre los transitorios, aparecerán "pseudo" Marcadores Warp de forma temporal. Éstos tienen la misma forma que los marcadores Warp normales, pero son grises. Haciendo clic dos veces o arrastrando un pseudomarcador Warp crea un marcador Warp real o, si no hay marcadores Warp más tare en el clip, cambia el tempo para el segmento del clip. Manteniendo pulsado el modificador [CTRL](PC) / [CMD](Mac) mientras se crea un marcador Warp sobre un transitorio también crea marcadores Warp en los transitorios adyacentes. Manteniendo pulsado el modificador [Mayús] mientras pulsa sobre un pseudomarcador Warp le permite arrastrar el transitorio a una nueva posición. Una vez se ha creado un Marcador Warp, manteniendo pulsado [Shift] mientras arrastra el Marcador Warp desplazará la forma de onda de debajo del marcador, en vez de el marcador en sí.

También puede seleccionar un rango de tiempo y crear marcadores Warp sobre todos los transitorios dentro del rango mediante el comando "Insertar Marcadores Warp" del menú Crear. Si no hay transitorios dentro de su selección temporal, se creará un marcador Warp al final de la selección.

Aunque Live usualmente realiza un buen trabajo en la colocación de transitorios en los lugares adecuados, puede borrar y crear transitorios también, por medio de los correspondientes comandos en el menú Crear.

Guardar marcadores Warp

Sus marcadores Warp se guardarán automáticamente junto con el Live Set, pero quizás también quiera guardarlos junto con el mismo archivo de muestra, de manera que se reconstruyan siempre que arrastre el archivo dentro de Live. Para esto, pulse sobre el botón Guardar de la Vista Clip (página 135).


Tenga en cuenta que si una muestra tiene un conjunto de marcadores Warp guardados (página 63), Auto-Warp no tendrá ningún efecto. Cuando suceda esto, puede usar cualquiera de los comandos [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) del menú contextual descritos en esta sección para iniciar auto-warping.

Utilización de marcadores Warp 9.2.3

En las siguientes secciones, echaremos un vistazo a un par de aplicaciones para aplicar time-warping a muestras. Warping es, por supuesto, una propiedad opcional de los clips.

Sincronización de loops sencillos

Al importar una muestra que representa un loop musical bien cortado de 1,2,4 u 8 compases de longitud, Live se las arregla para reproducir el loop en sincronía con el tempo seleccionado. Para ello, crea dos Marcadores Warp, uno al principio de la muestra y otro al final.




Un Loop de dos compases tal y como aparece por defecto en la vista Clip.

El campo Seg. El campo BPM muestra la suposición que realiza Live del tempo del loop; si por casualidad conoce el tempo del loop, puede introducirlo aquí. A veces, la suposición que Live hace del tempo original es el doble o la mitad del valor correcto. Si es así, pulse los botones *2 and :2 respectivamente. Al pulsar :2 la muestra se reproduce al doble de velocidad porque al hacerlo cambia la interpretación que hace Live del tempo de la muestra, que sirve de punto de referencia para determinar el factor de compresión o expansión de tiempo.

Sincronización de loops sin cortar

Si importa un loop que no ha sido editado ni está bien cortado, Live no lo reproducirá sincronizado. Suponga que existe un pequeño silencio al principio de la muestra, antes del primer tiempo. Puede corregir esto fácilmente colocando un Marcador Warp al comienzo del audio y arrastrarlo de forma que se alinee con el comienzo del primer compás en la línea temporal. De igual forma, puede eliminar silencio que se encuentre después del final del loop colocando un Marcador Warp en el lado derecho de la muestra.



Ajuste de los Marcadores Warp para un loop mal cortado

Sincronización de loops de longitud inusual

Si importa una muestra que contiene un loop de siete compases, Live asume en un primer momento que tiene ocho compases (o cuatro, dependiendo de su longitud) y lo reproduce fuera de sincronía. Para una correcta reproducción, el marcador al final de la muestra es necesario que se encuentre al comienzo del compás ocho, no del compás nueve. Para arreglar esto, arrastre simplemente el marcador de final a la posición correcta.


Si el cálculo inicial de Live hubiera sido un loop de cuatro compases, puede que el compás ocho no fuera inicialmente visible. En ese caso, puede arrastrar el Marcador Warp del final hacia la derecha hasta que el octavo compás esté visible.

Manipulación de Grooves

Ahora puede crear tantos Marcadores Warp como quiera haciendo doble clic dentro de la muestra o sobre ubicaciones de transitorios. Arrastre una muestra sencilla de un loop, ajuste algunos Marcadores Warp y muévalos para comprobar que sucede. Los Marcadores Warp tienen dos funciones:

- 1. proporcionar una interpretación "correcta" del discurrir del tiempo musical en la muestra;
- 2. desordenar el discurrir del tiempo en la muestra.

Si un único evento en un loop de percusión llega tarde, sólo tiene que colocarle un Marcador Warp y arrastrar el marcador a la posición del tiempo correcto. Puede que sea necesario también pinchar sobre los eventos adyacentes, para evitar el afectar a regiones vecinas en la muestra.



Uso de Marcadores Warp para la manipulación del Groove.


"Quitar" de una muestra su groove natural mediante la aplicación de marcadores Warp es una método creativo muy interesante, en especial si se usa con la capacidad de Live para imponer un groove artificial a un clip en tiempo real (página 183).

Sincronización de piezas más largas

El algoritmo Auto-Warp de Live hace que las muestras más largas e incluso canciones enteras estén rápidamente disponibles para su integración en su proyecto. Puede usar el Navegador para importar muestras largas o archivos MP3, AAC, Ogg Vorbis, Ogg FLAC y FLAC. (Por favor tenga en cuenta que no todos estos formatos de archivo pueden reproducirse en versiones Intro y Lite de Live.)

Cuando arrastra un archivo a Live que es demasiado largo para justificar la asunción de que es un loop o un único disparo, Live aplicará auto-warp al clip por defecto (aunque esto puede cambiarse en Preferencias Record/Warp/Launch).

Tenga en cuenta que, para que funcione el mecanismo auto-warp, los archivos que están siendo importados al programa por primera vez deberán sufrir un proceso de análisis la primera vez y no estarán disponibles inmediatamente para su reproducción o edición.



Resultados de Auto-Warp en la Vista Clip.

Siempre que Auto-Warp haya realizado el juego correcto de aproximaciones informadas, el clip estará listo para reproducirse en perfecta sincronización con el tempo de Live Set. Sin embargo, si Auto-Warp no hace digamos lo que usted desea, puede controlar sus resultados. El resto de esta sección se centrará en diversas formas de guiar el auto-warping de Live. Recuerde que el metrónomo en la Barra de Control será de mucha utilidad cuando ponga marcas warp en piezas más largas.



El interruptor Metronome.

Puede que Auto-Warp adivine el tempo correctamente pero se equivoca en el tiempo acentuado (downbeat). Para remediar esto, puede hacer una de las cosas siguientes:

- Mantenga pulsada la tecla [Mayús] mientras arrastra el primer Marcador Warp. Esto le permitirá ajustarla posición de la forma de onda de debajo del Marcador Warp.
- Haga un Zoom de acercamiento y cree un Marcador Warp en el tiempo acentuado. Luego arrástrelo hacia el inicio del compás 1 en la línea temporal;
- Use El menú contextual [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) del marcador de comienzo para seleccionar el comando Set 1.1.1 Here.



Utilización del menú contextual para guiar Auto-Warp.

El guiar Auto-Warp es también relativamente simple cuando ha importado un loop perfectamente cortado. Puede decirle a Auto-Warp que funcione como es debido usando el comando Warp Sample As ...-Bar/Beat Loop . Live propondrá una longitud de loop lo más sensata posible dado el tempo del Live Set presente. El disminuir el tempo del Live Set puede, por ejemplo, hacer que Live asuma que el loop es de 8 compases a 90 BPM en vez de 16 compases a 180 BPM.

También es posible hacer que Auto-Warp funcione sobre una porción seleccionada de una muestra. Esto es útil si, por ejemplo, quisiera aplicar warping y ajustar en loop un breakbeat aislado de un tema completo. Para hacer esto, primero arrastre hasta el fondo del editor de muestras para seleccionar la parte de la muestra que le gustaría aplicar el warp. A continuación use el comando Warp Selection As ...-Bar/Beat Loop . Live realizará su mejor apuesta sobre la correcta duración del loop, ajustar los marcadores de loop para que ajusten bien y luego hacer warping a la selección para que encaje en este tiempo.



Haciendo Warping a una porción seleccionada de una muestra

A veces se hace necesario un control más preciso de Auto-Warp. La mejor manera de aplicar warping sobre un clip que requiera una atención más detallada es por secciones, trabajando gradualmente de izquierda a derecha. Puede configurar un marcador Warp pulsando dos veces sobre la muestra a la derecha de cada sección a la que haya aplicado correctamente el

warping, "clavándolo" en su lugar. Los atajos para trabajar con la abrazadera de loop del clip y marcadores de comienzo/final pueden acelerar este proceso considerablemente (página 129).

Puede que también encuentre útil seleccionar múltiples marcadores Warp para moverlos seleccionándolos con los modificadores [Mayús] o [CTRL](PC) / [CMD](Mac) pulsados.

Los cuatro comandos Warp From Here proporcionan varias formas de reconfigurar los marcadores Warp a la derecha de la rejilla seleccionada o Warp Marker, dejando los marcadores Warp a la izquierda intactos. Estos comandos también están disponibles en el marcador de comienzo.

- Warp From Here aplica el algoritmo Auto-Warp sobre el material a la derecha del marcador seleccionado.
- Warp From Here (Start At ...) indica a Auto-Warp que use el tempo del Live Set actual como punto de partida para el cálculo del tempo. El proceso aquí es el siguiente:
- 1. Desactivar el interruptor Warp del clip para reproducirlo sin warping;
- 2. Use el botón Tap Tempo de la Barra de Control para que vaya sonando y ajustar el tempo del Live Set para que coincida con el del clip;

Vuelva a activar warping y use el comando Warp From Here (Start At ...) para indicarle a Auto-Warp que use su tempo como referencia.

- Warp From Here (Straight) le indica a Auto-Warp que este es un clip sin variaciones de tempo (común en trabajos producidos electrónicamente). Auto-Warp entonces configurará un único marcador Warp derivado de su apreciación del tempo original del archivo.
- Warp ... BPM From Here también ajustará sólo un único marcador Warp, pero en este caso, Auto-Warp ha sido forzado a interpretar que la pieza conincide exactamente con el tempo del Live Set. Esto es útil en aquellos casos en que conoce exactamente el valor de BPM de una pieza producida electrónicamente y puede teclearlo en la Barra de Control antes de aplicar warping.

Multi-Clip Warping


Cuando se seleccionan múltiples clips de igual duración, el añadir o cambiar marcadores Warp en un clip aplicará idénticos marcadores Warp para todos. Esto es conveniente en cualquier situación en que varias pistas tienen el mismo ritmo, y desea alterar la temporalización de cada

grabación de la misma manera. Un escenario común sería cuando se graba una interpretación de una banda en varias pistas, en donde los músicos tocan sincronizados los unos con los otros, y sin embargo la temporalización de alguna forma no es precisa.

Cuantización de Audio 924

En la sección anterior, aprendió cómo ajustar la temporalización de eventos en los archivos de audio arrastrando manualmente los Marcadores Warp a lo largo de la línea temporal. Pero también es posible hacer que todo la muestra sea atraída de forma automática hacia la rejilla usando el comando Cuantizar. Para esto, haga clic en el fondo del editor de muestras y elija el comando Cuantizar desde el menú Editar, o use el atajo [CTRL](PC) / [CMD](Mac). Esto cuantizará usando los ajustes por defecto, o los ajustes que usted aplicó previamente.

Para ajustar sus parámetros de cuantización, abra el diálogo Ajustes de Cuantización del menú Edición.



Cuantización de muestras de audio

Utilizando las opciones presentadas aquí, puede seleccionar o bien el tamaño de rejilla actual o un valor de medición específico para la cuantización. También puede cuantizar sin ese sentimiento "cuantizado" ajustando el control Amount, que moverá los Marcadores Warp en un porcentaje del valor ajustado de cuantización.

Métodos de compresión y expansión de 9.3 tiempo

Live ofrece un número de modos de time-stretching para acomodar toda clase de material de audio. Los modos time-stretching y sus parámetros asociados de cada clip se configuran en la casilla Sample de la vista Clip.

Los modos Warp constituyen diferentes variedades de técnicas de resíntesis granular. La resíntesis granular consigue la expansión y compresión de tiempo repitiendo y saltándose partes de la muestra ("granos"). Los modos Warp difieren en la selección de estos granos, así como en los detalles del solapamiento y los fundidos cruzados entre granos.

Vamos a investigar qué modos Warp funcionan mejor para los diferentes tipos de señal y cómo ajustar sus controles para una compresión o expansión "limpia". Pruebe también a utilizar "erróneamente" estos controles para obtener artefactos sonoros interesantes.

9.3.1 Modo Beats

El modo Beats, está indicado para el material en el que predomina el ritmo (por ejemplo, loops de batería, o la mayoría de piezas de música electrónica dance). El proceso de granulación está optimizado para conservar los transitorios del material de audio.

Use el control Preserve para preservar divisiones en la muestra como límites durante el warping. Para lograr unos resultados más precisos, particularmente con material percusivo, elija Transients. Este ajuste utiliza las posiciones de los transitorios analizados (o creados por el usuario) para determinar el comportamiento del warping. Para preservar divisiones de tiempos específicas sin tener en cuenta los contenidos de la muestra, elija uno de los valores de nota fijos. Para conseguir unos artefactos rítmicos interesantes, elija valores altos de nota junto con transposición de tono.

El selector del Modo Transient Loop ajusta las propiedades del looping para los transitorios del clip:

🔫 Loop Off -- Cada segmento de audio entre transitorios se reproduce hasta su final y luego se detiene. Cualquier tiempo restante entre el final de un segmento y el siguiente transitorio se silenciará.

茸 Loop Forward -- Cada segmento de audio entre transitorios se reproduce hasta su final. La reproducción después salta hasta un cruce al cero cerca de la mitad del segmento y continúa el loop hasta el momento en que ocurre el siguiente transitorio.

Loop Back-and-Forth -- Cada segmento de audioentre transitorios se reproduce hasta su final. La reproducción entonces se invierte hasta que alcanza un cruce al cero cerca de la mitad del segmento, y luego continúa de nuevo hacia el final del segmento. Este patrón continúa hasta el momento en que ocurre el siguiente transitorio. Este modo, junto con la selección Preserve Transients, puede a menudo obtener como resultado una muy buena calidad a tempos más lentos.

El deslizador Transient Envelope (envolvente de transitorio) aplica un fundido de volumen a cada segmento de audio. Al 100, no hay ningún fundido. Al 0, cada segmento decae muy rápido. Los tiempos de envolvente largos pueden ayudar a suavizar clics al final de los segmentos, mientras que los tiempos cortos se pueden usar para aplicar efectos de puerta rítmica.

Modo Tones 932

El modo Tones funciona bien para comprimir o expandir material con una estructura de afinación más o menos clara, como por ejemplo una voz, instrumentos monofónicos y líneas de bajo.

El control Grain Size proporciona un cierto control sobre el tamaño de grano medio usado. El tamaño de grano real está determinado en función de la señal. Para las señales con una definición clara de la afinación, un tamaño de grano pequeño funciona mejor. Los tamaños de grano mayores ayudan a evitar los artefactos que ocurren si la definición de la afinación no es clara, aunque por contra, esto puede producir repeticiones audibles.

Modo Texture 9.3.3

El modo Texture está indicado para texturas de sonidos con una definición de la afinación ambigua (por ejemplo, música orquestal polifónica, ruido, sonidos de colchón atmosféricos, etc.). Este modo, además, dispone de un gran potencial para la manipulación creativa de todo tipo de sonidos

El control Grain Size determina el tamaño de grano usado, pero a diferencia del modo Tones, se trata de un ajuste que Live usará inalterado, sin tener en consideración las características de la señal.

Fluctuation introduce un carácter aleatorio en el proceso. Cuanto mayor sea su valor, más acusado será esta aleatoriedad.

Modo Re-Pitch 9.3.4

En modo Re-Pitch, Live no comprime ni expande la música; en vez de eso, ajusta la velocidad de reproducción para crear la cantidad de compresión o expansión deseada. En otras palabras, acelerar la reproducción en un factor 2 equivale a transportarla una octava hacia arriba. Esto es parecido al "método de compresión y expansión que usan los DJs", que emplean giradiscos de velocidad variable para sincronizar dos discos, o a lo que sucede en los samplers tradicionales cuando se transpone una muestra.

Los controles Transpose y Detune no tienen ningún efecto en modo Re-Pitch.

Modo Complex 9.3.5

El modo Complex es un método de warping diseñado específicamente para acommodar señales compuestas que combinan las características tratadas por otros modos Warp; funciona bien para realizar warping sobre canciones enteras, que usualmente contienen ritmos, tonos y texturas.

El modo Complex es una función que requiere bastante uso de CPU, usando aproximadamente diez veces los recursos de CPU requeridos por los otros modos Warp. En este caso, puede que quiera congelar pistas (página 675) en donde esté usando el modo Complex o grabar (página 235) los resultados en un nuevo clip para usarlo como sustituto.

Por favor tenga en cuenta que el modo Complex no está disponible en las versiones Live Intro y Lite.

Modo Complex Pro 9.3.6

El Modo Complex Pro usa una variación del algoritmo que encontramos en el modo Complex, y puede producir incluso mejores resultados (aunque con un incremento en el uso de la CPU.) Al igual que el Modo Complex, Complex Pro funciona especialmente bien con texturas polifónicas o canciones completas.

El deslizador Formants ajusta hasta qué punto los formantes de la muestra son compensados cuando se transponen. Al 100%, los formantes originales se conservarán, lo que permite grandes cambios en la transposición manteniendo a su vez la calidad tonal original de la muestra. Tenga en cuenta que este deslizador no tiene ningún efecto si la muestra se reproduce sin transposición.

El deslizador Envelope también ejerce influencia sobre las características espectrales del material. El ajuste por defecto de 128 debería funcionar bien con la mayoría de audio. Para muestras con muchos agudos, puede que obtenga mejores resultados con valores más bajos de Envelope. De igual forma, el material con graves puede que suene mejor con valores más altos.

Por favor tenga en cuenta que el modo Complex Pro no está disponible en las versiones Live Intro y Lite.

9.3.7 Modo REX

El modo REX difiere de los otros modos Warp de varias formas. Lo más notable, no está disponible como una opción en la casilla Sample de la Vista Clip, sin embargo se activa automáticamente cuando se carga un archivo en formato REX. Los archivos REX, asociados al programa ReCycle de Propellerhead Software, contienen información insertada sobre tempo y temporalización y se sincronizarán al tempo de su Set igual que cualquier otro archivo de audio.

Aunque los archivos REX son archivos de audio, pueden transformarse rápidamente en instrumentos preparados para su reproducción mediante el comando Slice to New MIDI Track (página 177), que está disponible en el menú Crear o el menú contextual [clic derecho](PC) / [CTRLclic](Mac) para el Clip.

Los parámetros y marcadores Warp, así como las envolventes de Clip (página 303) que afectan a las propiedades del warping, y los controles Clip Nudge (página 127) no están disponibles para los archivos REX.

Por favor tenga en cuenta que el soporte de archivos REX no está disponible en las versiones Intro y Lite.

Capítulo 10

Edición de notas MIDI y velocidades

Los clips MIDI en Live contienen notas y datos de control para poder tocar instrumentos MIDI. El instrumento puede ser tanto un instrumento virtual dentro de la cadena de dispositivos (página 247) de una pista MIDI, como un sintetizador externo alimentado a través del routing de salida de la pista (página 199). El clip MIDI (página 42) le suministra al dispositivo una partitura musical para que la reproduzca, especificando altura tonal, duración, posición y dinámica de las notas (denominada velocidad en la jerga MIDI). El MIDI se compone y edita en el editor MIDI de Live.


10.1 Cómo crear un clip MIDI vacío

Puede crear clips MIDI

- mediante un proceso de grabación (página 235);
- o haciendo doble clic sobre una ranura vacía en la vista Session de una pista MIDI;
- o seleccionando una ranura vacía en la vista Session de una pista MIDI y eligiendo el comando Insert MIDI Clip (Insertar clip MIDI) en el menú Create (Crear).
- o, en la vista Arrangement, seleccionando un intervalo de tiempo en una pista MIDI y eligiendo el comando Insert MIDI Clip (Insertar clip MIDI) en el menú Create (Crear).

El editor MIDI 10.2

Para acceder al editor MIDI, haga doble clic sobre un clip MIDI para abrir la vista Clip. Utilice el selector de la caja de la Vista Clip para asegurarse que La caja Notes (página 139) está visible y, a continuación, pulse sobre la barra de título de la caja Notes para que el editor MIDI aparezca en el lado derecho de la pantalla.




El Editor MIDI.

El Editor MIDI está dividido en dos ventanas de edición: la ventana superior es el Editor de notas (Note Editor) y la inferior el Editor de velocidad (Velocity Editor). Puede redimensionar el Editor de velocidad arrastrando la línea divisoria que la separa del Editor de notas. Para mostrar u ocultar el Editor de velocidad utilice el botón triangular situado en el lado izquierdo de la línea divisoria.



El botón Draw Mode de la Barra de control.

Cambie al modo de Dibujo activando el botón Draw Mode de la Barra de control o pulsando la tecla [B]. Ahora puede dibujar con el ratón notas MIDI en el Editor de Notas. Desactivando el Modo Dibujar permite que se seleccionen notas y que se trasladen mediante acciones con el portapapeles o pulsando y arrastrando, o bien en vertical para cambiar sus transposiciones, o en horizontal para cambiar sus posiciones en el tiempo. También es posible añadir y borrar notas MIDI haciendo doble clic cuando el Modo Dibujar está inactivo.




Preescucha de notas MIDI.

Teniendo en cuenta que su cadena de dispositivos de la pista MIDI contiene un instrumento (página 247), si activa el interruptor de Preescucha en el Editor MIDI le permitirá escuchar las notas a medida que las vaya seleccionando y moviéndolas. Si la pista MIDI está armada, al activar Preescucha también le permite grabar por pasos (página 241) nuevas notas en el clip.

La velocidad de nota se ajusta en el Editor de velocidad pulsando y arrastrando los marcadores asociados. También es posible usar el Modo Dibujar en el Editor de Velocidad: Dibujará velocidades idénticas para todas las notas dentro de un "bloque" de la rejilla.


Después de arrastrar y mover unas cuantas notas seguramente querrá probar el Editor de notas. Por ello, y antes de ofrecerle una descripción detallada sobre la edición, pasamos a explicarle cómo desplazarse en el Editor MIDI.

10.3 Navegación y Transporte en el Editor MIDI



La posición de la nota en la escala se muestra verticalmente y el tiempo musical horizontalmente.

El Editor MIDI permite tanto el desplazamiento vertical como el horizontal. Sobre el eje horizontal hay una regla de tiempo que muestra la posición de las notas a lo largo de la línea de tiempo de la canción. Sobre el eje vertical hay una regla de notas, que muestra las octavas C-2-C8, y la representación de un teclado de piano (la pianola). Tenga en cuenta que si el interruptor de Preescucha en la parte superior de la pianola ('piano roll') está activado, puede escuchar el resultado de la reproducción de su pianola.



Navegación en el Editor MIDI.

1. Para cambiar suavemente el nivel de zoom temporal, pulse y arrastre en vertical en la regla de tiempo. Arrastre en horizontal sobre la regla de tiempo para desplazarse de izquierda a derecha.

- 2. Pulse y arrastre verticalmente en la regla de nota para cambiar de octava, o arrastre horizontalmente para variar el tamaño de zoom vertical de las notas MIDI y el teclado.
- 3. Pulse y arrastre sobre una o más notas para seleccionarlas, o sobre una porción del fondo del editor para seleccionar un rango de tiempo. Luego, haga doble clic sobre la regla de nota o regla de tiempo para realizar un acercamiento automáticamente sobre su selección. Si no se selecciona nada, haciendo doble clic sobre la regla de notas acercará la visión sobre el área desde la nota más grave a la más aguda en el clip, mientras que haciendo doble clic en la reala temporal se realizará un alejamiento visual para mostrar el tiempo entre la primera y la última nota.
- 4. Utilice las teclas [+] y [-] para ampliar o reducir la escala de visualización de la selección actual.
- 5. La vista Clips situada justo por debajo del Editor MIDI también puede usarse para la navegación. Desde aquí puede visualizar todo el contenido del clip MIDI seleccionado. La línea rectangular negra representa la parte del clip que está siendo visualizada en la ventana del Editor situada más arriba. Para desplazarse por la vista, pulse en el interior del rectángulo y arrastre el ratón hacia la derecha o hacia la izquierda.
- 6. Cambie la longitud del área de visualización del Editor arrastrando los extremos derecho o izquierdo de la línea rectangular de la vista Clips.
- 7. Para cambiar rápidamente el área de visualización del Editor, pulse sobre la sección que desee examinar en la vista Clips, arrástrela hacia abajo para ampliarla, o desde los extremos derecho o izquierdo para desplazarse longitudinalmente.




El botón Follow de la Barra de control

Puede ajustar el área de visualización del Editor de notas para que se desplace durante la reproducción usando el conmutador Follow de la barra de control.

Cuando se activa Permanent Scrub Areas en Look/Feel en las Preferencias de Live, haciendo clic sobre el área de scrub debajo de la regla de tiempos se inicia la reproducción desde ese punto, redondeado por el ajuste de cuantización global. Cuando la preferencia Permanent Scrub Areas está en off, todavía puede realizar scrub pulsando [Mayús]-clic en cualquier parte del área de scrub o en la regla de tiempos. El aprendizaje de los controles loop/region (página 141) y sus atajos de teclado asociados también puede ser útil para moverse por el Editor MIDI y reproducir selecciones de forma rápida y fácil.

A medida que avance en su trabajo con datos MIDI, necesitará más espacio en la pantalla. Para agrandar el Editor MIDI, pulse y arrastre verticalmente sobre el divisor de ventanas situado entre las vistas Session o Arrangement y la vista Clips.



Amplíe el Editor MIDI arrastrando la línea de división que separa las vistas Session y Clip.

10.4 Edición MIDI

Edición no destructiva 10 4 1

El comando Undo del menú de Edición le permitirá siempre retornar al estado anterior de su clip MIDI. Además, si el clip MIDI que está siendo editado proviene de un archivo MIDI contenido en su disco duro, el proceso de edición no alterará en absoluto el archivo MIDI original, ya que al importarlo, Live almacena su contenido en su Live Set.


Folding y Looping 10.4.2

Una función importante es la que se ejecuta desde el botón Fold en el Editor MIDI. Al activar este botón, todas las filas o key tracks que no contengan notas MIDI en ninguno de los clips en la pista se ocultarán. Esto puede resultar útil a la hora de trabajar con kits de percusión, ya que estos se suelen mapear a lo largo del teclado en secciones que se corresponden con un mismo tipo de percusión (por ejemplo, se pueden agrupar las cajas dos octavas por debajo de los charles, etc.). Al trabajar con archivos MIDI mapeados de este modo, no se suele utilizar más de un tipo o dos de sonidos de percusión, con lo que resulta innecesario visualizar todo el rango de teclado.



El botón Fold extrae Key Tracks que contienen notas.

Al editar MIDI, quizás se encuentre con que quiere cambiar la parte del clip que está escuchando o aplicarle un loop para poderlo escuchar de forma continua. Para ello utilice los marcadores (página 129) de loop/región.



Use los marcadores de loop/región para seleccionar regiones específicas de un clip para su reproducción.

Consejo: Al seleccionar una abrazadera de loop en un clip MIDI y pulsar [CTRL][D](PC) / [CMD][D](Mac) se duplica la duración de la abrazadera y se realiza un zoom para mostrar el loop entero. Cualquier nota a la derecha o izquierda del loop será desplazada, para mantener su posición relativa en relación al final del loop.

10.4.3 Ajuste a Rejilla

La mayoría de funciones del Editor MIDI están sujetas al ajuste a la rejilla (página 104). Pero cuando se ajustan eventos con el ratón, la rejilla está "magnetizada"; es posible mover libremente las posiciones de los eventos hasta la línea de rejilla anterior o siguiente y se ajustarca a esta si continúa arrastrando. Puede desactivar esta función manteniendo pulsada la tecla modificadora [ALT](PC) / [CMD](Mac) mientras ejecuta otra acción.

Los movimientos de nota también se ajustarán a un "offset" (colocación de la nota respecto de la rejilla en su posición original). Esto resulta útil si desea conservar un groove o un estilo de interpretación suelto que no quiere convertir en "cuadrado".

10.4.4 Edición de notas

La edición en el editor MIDI es similar a la edición en el Arrangement (página 103). En ambos casos, sus acciones están basadas en selecciones: usted selecciona algo usando el ratón, luego ejecuta un comando de un menú (e.g., Cortar, Copiar, Pegar, Duplicar) sobre la selección.

La selección de objetos se realiza del siguiente modo:

- Pulsando sobre una nota se selecciona dicha nota. Es posible seleccionar múltiples notas al unísono: "banda elástica" selecciona más de una nota con un movimiento del ratón pulsando sobre un espacio vacío, y luego arrastrando para incluir las notas dentro de la línea de punto que aparece. [Esc] deselecciona todas las notas seleccionadas.
- Pulsando sobre el fondo del Editor MIDI se selecciona un punto en el tiempo, representado por un marcador de inserción parpadeante.
- Haciendo clic y arrastrando sobre el fondo selecciona un espacio de tiempo. Pulse [Entrar] para conmutar la selección entre espacio de tiempo y cualquier nota que comience dentro de él.

Después de colocar el marcador de inserción, es posible manipularlo usando las teclas de cursor del teclado de su ordenador:

- Pulse la tecla de cursor izquierda o derecha para mover el marcador de inserción a la izquierda o a la derecha, según los ajustes de la rejilla. [CTRL](PC) / [ALT](Mac) junto con las teclas de cursor izquierda y derecha mueve el marcador de inserción a los límites de la siguiente nota.
- Mantenga pulsada [Mayús] mientras pulsa las teclas de cursor para extender o disminuir el periodo temporal seleccionado moviendo el marcador de inserción. [ALT](PC) / [ALT] (Mac) junto con [Mayús] mientras pulsa la teclas de dirección extiende o disminuye el periodo desde la parte opuesta de la selección.

• El marcador de inserción puede desplazarse hasta el inicio o final de un clip MIDI pulsando la tecla [Inicio] o [Fin], respectivamente.

Como ya hemos visto, las notas en el Editor MIDI pueden moverse tanto horizontal (cambiando su posición en el tiempo) como verticalmente (cambiando su transposición). Los localizadores pueden desplazarse pulsando sobre estos y arrastrándolos, o con las teclas de dirección en el teclado de su ordenador. Las notas desplazadas con las teclas de cursor están siempre sujetas a la magnetización de rejilla y offset, mientras que las notas arrastradas con el ratón pueden moverse libremente hasta alcanzar el punto de offset o rejilla anterior o siguiente. Si está reproduciendo el clip a la vez que edita las notas, a medida que las edita podrá escucharlas en sus nuevas asianaciones.

Varios modificadores de teclas también se aplican en la edición de notas:


- Para transponer las notas seleccionadas una octava, mantenga pulsada [Mayús] mientras pulsa las teclas de cursor arriba y abajo.
- [Mayús] más las teclas de cursor izquierda o derecha extiende o retrae la duración de las notas seleccionadas, según los ajustes de la rejilla. Para extender o retraer notas sin que se ajusten a la rejilla, mantenga pulsada también [ALT](PC) / [CMD](Mac).
- Para cambiar la selección a la nota siguiente en la misma pista de teclas, mantenga pulsada [CTRL](PC) / [ALT](Mac) mientras pulsa las teclas de cursor izquierda y derecha. [CTRL] (PC) / [ALT](Mac) junto con las teclas de cursor arriba y abajo mueve la selección a la siguiente nota en el tiempo.
- Para mover a golpecitos (nudge) notas sin que se ajusten a la rejilla, mantenga pulsada [ALT](PC) / [CMD](Mac) y pulse las teclas de cursor izquierda o derecha.
- Puede usar el modificador [Mayús] para hacer clic y añadir notas individuales o selecciones adicionales "banda elástica" a su selección en curso. También puede eliminar una única nota de su selección manteniendo pulsada [Mayús] y pulsando sobre ésta. Manteniendo la pulsación de [Mayús] y pulsando en la pianola añade todas las notas en una única pista a la selección actual, o las elimina si ya estaban seleccionadas.

Seleccionando una nota (o notas) permite ejecutar comandos desde el menú Edición, como Copiar y Pegar. Las Notas en el Bloc de notas se pegarán comenzando en la ubicación del marcador de inserción. También puede usar el modificador [CTRL](PC) / [ALT](Mac) para pulsar y arrastrar copias de notas a una nueva ubicación. Si pulsa y arrastra para mover notas pero entonces decide que le gustaría copiarlas en vez de moverlas, puede pulsar el modificador [CTRL] (PC) / [ALT](Mac) incluso después de iniciar el arrastre.

Cuando edite o dibuje, puede que a veces coloque una nueva nota encima de otra que ya existe. Si la nueva nota se superpone con el principio de la nota original, la nota original se desvanecerá. Si la nueva nota se superpone con la "cola" de la original, la duración de la nota original cambiará de forma que dure justo hasta el inicio de la nueva nota.

Cómo cambiar la duración de nota 10 4 5

Si pulsa y arrastra sobre los extremos izquierdo o derecho de una nota, su duración variará. Igual que con las posiciones de nota, las duraciones de nota pueden ajustarse libremente hasta la línea de rejilla anterior o siguiente pero se cuantizará cuando se arrastre más allá a menos que mantenga pulsado el modificador [ALT](PC) / [CMD](Mac).



Cambio de duración de una nota.

Consejo: Para que todo un grupo de notas se ajuste a una misma longitud, seleccione todas las notas, tome el final de la más larga, arrástrelas hasta una longitud cero y entonces alárguelas.

10.4.6 Los ...comandos de Tiempo del editor MIDI

Los comandos estándar del portapapeles como Cortar, Copiar y Pegar sólo afectan a las notas seleccionadas en ese momento (o a las notas dentro de una selección temporal). Pero, como en la edición en el Arrangement (página 105), hay comandos "... Time" que actúan sobre el total del clip MIDI insertando y borrando tiempo.

Tenga en cuenta que estas operaciones no cambian la posición de inicio/fianl del clip o los ajustes de las abrazaderas de loop.


• Duplicar Tiempo coloca una copia del intervalo de tiempo seleccionado en el clip, junto con cualquier nota o notas contenidas.

- Eliminar Tiempo borra o elimina una selección de tiempo de un clip MIDI, por lo tanto acercando entre sí cualquier nota o notas a ambos lados del área eliminada en la línea temporal.
- Insertar Tiempo inserta dentro del clip tanto tiempo vacío como se haya seleccionado, justo antes de la selección.

10.4.7 Cuantización de notas

Hay tres opciones para cuantizar notas MIDI en Live. Primero, puede cuantizar notas MIDI a medida que las va grabando (página 243). Segundo, como ya se mencionó anteriormente, puede mover notas de forma que sean atraidas hacia las líneas de rejilla visibles. Por último, puede seleccionar una nota o notas y elegir el comando Cuantizar desde el menú Edición, o usar el atajo [CTRL][U](PC) / [CMD][U](Mac). La primera vez que hace esto, verá una caja de diálogo con varias opciones de cuantización. Esto cuantizará usando los ajustes por defecto, o los ajustes que usted aplicó previamente.

Para ajustar sus parámetros de cuantización, abra el diálogo Ajustes de Cuantización del menú Edición.




Cuantización de notas MIDI.

Usando las opciones que aquí aparecen, puede seleccionar o bien el tamaño de rejilla en curso o un valor de medida específico para la cuantización y ajustar o bien el comienzo o final de nota (o ambas) para ser cuantizadas. Si cuantiza el final de nota estirará la nota de forma que termine en la subdivisión métrica elegida. También puede cuantizar notas sin darle esa sensación de algo "cuantizado" usando el control Amount, que desplazará las notas sólo por el porcentaje del valor de cuantización configurado.

Edición de velocidades 10.4.8

Si desea cambiar la velocidad de una nota MIDI, pulse y arrastre sobre el marcador asociado en el Editor de velocidad. (Para ayudarle a localizar el marcador de velocidad correspondiente a una nota MIDI apilada verticalmente junto con otras notas, Live resalta el marcador de velocidad de la nota que está siendo seleccionada con el ratón.) Los cambios de velocidad se mostrarán numéricamente en una pequeña ventana situada en la regla de tiempo.





Cambio de velocidad de una nota.

Como ocurre con el Editor de notas, puede seleccionar varios marcadores de velocidad pulsando y manteniendo pulsada la tecla modificadora [Mayús].

Consejo: Para que todo un grupo de notas se ajuste a una misma velocidad, seleccione sus marcadores en el Editor de velocidad, arrástrelos arriba o abajo hasta la velocidad máxima o mínima, y a continuación, ajuste la velocidad hasta el valor deseado.

Como ya hemos dicho, el modo Draw permite dibujar velocidades idénticas para todas las notas dentro de una casilla de rejilla. Mientras esté en el modo Dibujar, el trazado de velocidades sólo se aplicará a las notas seleccionadas en ese momento. Para dibujar marcadores de forma individual (como en un crescendo, por ejemplo) desactive ajuste a rejilla con el atajo de teclado [CTRL][4](PC) / [CMD][4](Mac) o mantenga simplemente pulsada la tecla modificadora [ALT] (PC) / [CMD](Mac).





Dibujando velocidades idénticas (Izquierda) y un Crescendo (Derecha).

Consejo: Para dibujar una pendiente de velocidad con notas que estén todas en la misma pista de tecla, haga clic en una tecla de la pianola para seleccionar todas las notas dentro de la pista de tecla deseada. Asegúrese de que el Modo Dibujar esté activado y dibuje la pendiente en el Editor de Velocidad. Esto afectará sólo a las notas seleccionadas.


Consejo #2: Para dibujar una rampa de velocidad lineal a lo largo de una selección de notas, primero seleccione las notas que deberían quedar afectadas (utilizando el modificador [Shift] para seleccionar notas no adyacentes si fuera necesario). Asegúrese de que el Modo Dibujar no esté activado y dibuje la línea en el Editor de Velocidad mientras mantiene pulsado el modificador [CTRL](PC) / [CMD](Mac).

El color de las notas en el Editor de nota varía con la velocidad — las notas de colores claros reproducen sonidos suaves y viceversa. Para cambiar la velocidad de las notas sin abrir el Editor de velocidad, pulse sobre cualquier nota seleccionada y arrastre verticalmente mientras pulsa la tecla modificadora [ALT](PC) / [CMD](Mac).

Los movimientos verticales en el Modo Draw corresponden a los cambios de velocidad. En otras palabras, con un movimiento horizontal y uno vertical es posible dibujar múltiples notas y sus velocidades sin necesidad de soltar el botón del ratón. Si utiliza el movimiento vertical para cambiar la velocidad, Live recordará el cambio y aplicará la nueva velocidad a todas las notas que sean arrastradas posteriormente.

Velocidad de Note-Off


Por defecto, El Editor de Velocidad le permite ajustar las velocidades de note-on. Pero puede conmutar el editor para mostrar las velocidades de note-off mediante las opciones del menú de contexto [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) del editor.



El Editor de Velocidad mostrando velocidades de Note-Off.

Por favor tenga en cuenta que la velocidad de note-off (o "liberación") es un parámetro bastante esotérico, y sólo es soportado por ciertos dispositivos. El instrumento Sampler de Ableton (página 480), por ejemplo, ofrece velocidad de note-off como controlador para una variedad de parámetros.

10.4.9 Estiramiento de nota MIDI



Marcadores de estiramiento de nota MIDI.

Cuando se seleccionan múltiples notas o un rango de tiempo en el Editor de notas, aparecerán marcadores de estiramiento de nota MIDI, permitiendo escalar proporcionalmente notas en el tiempo. Los marcadores son un par de indicadores apuntando hacia abajo que se ajustan al comienzo y final de la selección.

Pulsando y arrastrando uno de los marcadores horizontalmente, las notas seleccionadas se moverán y estirarán de forma que continuen ocupando la misma proporción de tiempo que tenían cuando se seleccionaron inicialmente. Al igual que con las notas, los marcadores de estiramiento de nota pueden moverse libremente hasta alcanzar el punto de rejilla u offset anterior o posterior, tras lo cual se ajustarán a las líneas de rejilla del Editor de notas a menos que no se muestre la rejilla o se mantenga pulsado el modificador [ALT](PC) / [CMD](Mac) mientras se arrastra.

Cuando el ratón está entre los marcadores de estiramiento de nota, aparecerá un "pseudo" marcador de estiramiento. Arrastrando a éste se estira o comprime el material entre los marcadores fijados sin que afecte al material fuera de estos. El pseudo marcador de estiramiento tiene el mismo comportamiento de ajuste a la rejilla que los marcadores fijados.

Cuando se seleccionan las notas (pero no el tiempo), un marcador puede arrastrarse más allá de los límites del otro, lo que "reflejará" el orden de las notas estiradas en relación a su secuencia inicial; a esto a veces se le llama comportamiento "de paso atrás".

Si se ajustan los marcadores de estiramiento de nota también se ajustará la temporalización de cualquiera de las envolventes de clip enlazadas del clip. Las envolventes de clip no enlazadas no se verán afectadas.

10.4.10 Recorte de Clips MIDI

Los datos MIDI que queden fuera de la abrazadera de loop pueden eliminarse con el comando Recortar Clip. Solo tiene que pulsar [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) sobre un clip MIDI en la Vista Session o Arrangement y seleccionar esta opción. A diferencia de recortar clips de audio (página 139), al recortar un clip MIDI no se crea un nuevo archivo en el disco.

10.4.11 Desactivación de notas

Para desactivar, o silenciar, una nota (o notas) en el Editor MIDI, selecciónela y pulse [0]. El comando Desactivar Nota(s) silenciará la nota, haciendo que aparezca en gris en el visor. Pulse [0] de nuevo para reactivar las notas. Puede de- o reactivar todas las notas en una única pista de teclado a la vez haciendo clic sobre una tecla en la pianola y pulsando a la vez [0].

10.4.12 Las herramientas de Transformación

Además de las posibilidades de edición dentro del mismo Editor MIDI, las herramientas de transformación (página 140) de la Caja Notas ofrecen varias formas de manipular rápido notas dentro de un clip MIDI

Capítulo 11

Conversión de audio a MIDI

(Nota: las características expuestas en este capítulo no están disponibles en las versiones Intro y Lite.)

Aunque la función warping de Live permite usar los archivos de audio de forma mucho más flexible que el software de audio tradicional, hay también una serie de formas para extraer información musical a partir de clips de audio y colocarla en clips MIDI, para aportar opciones creativas adicionales.

Cuando se selecciona un clip de audio, hay disponibles cuatro comandos de conversión en el menú Crear o el menú contextual [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) para el clip.



Comandos del menú contextual para convertir audio a MIDI.

11.1 Trocear a una nueva pista MIDI

Este comando divide el audio en trozos que son asignados a notas MIDI únicas. El troceado se diferencia de los comandos Convertir de abajo, en que no analiza el contexto musical de su audio original. En vez de eso, sencillamente divide el audio original en porciones de tiempo, sin tener en cuenta el contenido. El Drum Rack (página 283) proporciona el entorno ideal para trabajar con archivos troceados, y la mayor parte de la configuración se realiza de forma automática después de que usted haga ciertas elecciones:



El diálogo de Slicing.

Cuando selecciona Trocear a una nueva pista MIDI, se le mostrará una caja de diálogo. Esta le ofrece una lista de divisiones de troceado, así como un selector para seleccionar el Slicing Preset o preset de troceado. El selector superior le permite trocear en una variedad de resoluciones de beat (tiempos) o según los transitorios de clip o Marcadores Warp del clip. Puesto que un Rack puede contener hasta un máximo de 128 cadenas, Live no le permitirá proceder si su elección resulta que obtiene más de 128 rebanadas. Puede arreglar esto o bien configurando una menor resolución de troceado o bien seleccionando una región menor del clip para trocear. Si su archivo de audio está en formato REX (página 160), el troceado se basará en la información interna sobre temporalización del archivo y no verá este selector.

El selector Slicing Preset (preset de troceado) contiene unas pocas plantillas de troceado suministradas por Ableton, así como las suyas propias que pueda haber colocado en la carpeta de presets por defecto de su Librería (página 255).

Con "Preserve warped timing" (conservar temporalización de warping) activado, el clip se troceará de forma que las alteraciones temporales como consecuencia del warping se conservarán. Con esta opción desactivada, cualquier cambio que resulte del warping no se reflejará en el clip troceado; la versión troceada, en lugar de eso, sonará como el audio "sin procesar" original.

Una vez haya realizado sus selecciones de troceado y pulsado OK, pasarán ciertas cosas:


- 1. Se creará una nueva pista MIDI, que contendrá un MIDI clip. El clip contendrá una nota para cada rebanada, dispuestas en una secuencia cromática.
- 2. Se añadirá un Drum Rack a la pista recién creada, conteniendo una cadena por rebanada. Cada cadena será disparada por una de las notas del clip, y contendrá un Simpler con la correspondiente rebanada de audio cargada en este.
- 3. Los Macro Controles de Drum Rack estarán asignados previamente a parámetros útiles

para los dispositivos Simpler, tal y como vienen determinados por las configuraciones en el preset de troceado seleccionado. En los presets de troceado de fábrica, estos incluyen básicos controles de envolvente y parámetros para ajustar las propiedades del loop y crossfade de cada rebanada. Al ajustar uno de estos Macros se ajustará el parámetro mapeado en cada Simpler simultáneamente.

Nota: Live tardará algunos momentos en procesar toda esta información.

Al reproducir el MIDI clip se disparará cada cadena en el Drum Rack por orden, de acuerdo con la información de temporalización que usted especificó o que ya estaba incrustada en el audio. Esto abre numerosas y novedosas posibilidades de edición, incluyendo:

11 1 1 Resecuenciación de rebanadas



Reorganización de los datos MIDI troceados.

Por defecto, sus datos MIDI troceados formarán un patrón de "escalera" ascendente cromáticamente para disparar las cadenas correctas en su orden original. Pero puede crear nuevos patrones simplemente editando las notas MIDI (página 166). Puede conseguir un efecto similar arrastrando los pads del Drum Rack unos sobre otros para intercambiar sus mapeados de nota.

Utilización de efectos sobre las rebanadas 11.1.2

Puesto que cada rebanada habita en su propia cadena en el Drum Rack, puede procesar fácilmente rebanadas individuales con sus propios efectos de audio. Para procesar varias rebanadas con el mismo conjunto de efectos, haga una selección múltiple de sus cadenas en la lista de cadenas del Drum Rack y pulse [CTRL][G](PC) / [CMD][G](Mac) para agruparlas en su propio Rack anidado. Luego inserte los efectos tras este nuevo sub-Rack.

Para unas posibilidades incluso más creativas, pruebe a insertar efectos MIDI (página 411) delante del Drum Rack. Los dispositivos Arpeggiator y Random pueden proporcionar resultados particularmente interesantes.

El troceado se aplica comúnmente a los loops de batería, pero no hay ninguna razón para que lo tomemos siempre así. Experimente a trocear audio desde diferentes fuentes, como voces o texturas ambientales. Los mismos tipos de operaciones de resecuenciación o reprocesado pueden aplicarse a cualquier cosa que trocee — algunas veces con resultados inesperados.

11.2 Convertir armonía a una nueva pista MIDI

Este comando identifica las alturas tonales en una grabación de audio polifónica y las coloca en un clip en una nueva pista MIDI. La pista viene ya cargada con un Rack de instrumento (página 271) que reproduce un sonido de piano (que por supuesto es posible sustituir por otro instrumento de su elección).

Tenga en cuenta que este comando, al igual que los otros comandos Convert, se diferencia del troceado en que el clip MIDI generado no toca el sonido original, sino que extrae las notas y las usa para reproducir un sonido totalmente distinto.

El comando Convertir Armonía puede funcionar con música de su colección, pero también puede obtener excelente resultados generando MIDI desde grabaciones de audio de usted mismo tocando instrumentos armónicos como una guitarra o piano.

Convertir melodía a una nueva pista MIDI 11.3

Este comando identifica las alturas tonales en un audio monofónico y las coloca en un clip en una nueva pista MIDI.

La pista viene ya cargada con un Rack de instrumento que toca un sonido de sintetizador. Usando el Macro "Synth to Piano" del Rack, es posible ajustar el timbre de este sonido entre un sinte de estilo analógico y un piano eléctrico. El instrumento se diseñó para ser lo bastante versátil

como para generar una buena preescucha, pero por supuesto es posible sustituirlo por otro instrumento si lo desea.



El Rack de instrumento Melodía a MIDI.

El comando Convertir melodía puede funcionar con música de su colección, pero también le permite grabarse cantando, silbando o tocando un instrumento de solos como una guitarra y usar la grabación para generar notas MIDI.

11.4 Convertir baterías a una nueva pista MIDI

Este comando extrae los ritmos en un audio percusivo no afinado y los coloca en un clip en una nueva pista MIDI. El comando también intenta identificar sonidos de bombo, caja y charles y colocarlos en un nuevo clip de forma que reproduzcan los sonidos apropiados en el Drum Rack ya cargado. Cualquier sonido adicional (como platos, toms y otra percusión) se mantendrá pero se colocará en un carril de notas silenciadas para su edición manual.

Al igual que con el comando Convertir melodía, es posible ajustar los marcadores de transitorios en el clip de audio antes de la conversión para determinar dónde se colocarán las notas en el clip MIDI convertido.

Convertir baterías funciona bien con ritmos grabados, pero también con sus propias grabaciones como golpeando en una superfície.

11.5 Optimización para una mejor calidad de conversión

Los comandos Convertir pueden generar resultados interesantes cuando se usan sobre grabaciones ya hechas de su colección, pero también cuando se usan con su propio material grabado. Por ejemplo, es posible grabarse a usted mismo cantando, tocando la guitarra o incluso golpeando la mesa y usar los comandos Convertir para generar MIDI que puede usar como punto de partida para nuevas composiciones.

Para unos resultados con mayor precisión le recomendamos lo siguiente:

- Use música con ataques claros. Las notas que realizan un fundido de entrada o "van creciendo" puede que no sean detectadas por el proceso de conversión.
- Trabaje con grabaciones de instrumentos aislados. El comando Convertir baterías, por ejemplo, funciona mejor con breaks de batería sin acompañamiento; si están presentes otros instrumentos, sus notas también se detectarán.
- Use archivos de audio sin comprimir y de alta calidad como .wav o .aiff. Los formatos de pérdida de datos como mp3 pueden generar conversiones impredecibles, a menos que las grabaciones estén a bitrates altos.

Live usa los marcadores de transitorio (página 148) en el clip de audio original para determinar las divisiones entre notas en el clip MIDI convertido. Esto significa que es posible "afinar" los resultados de la conversión añadiendo, moviendo o eliminando marcadores de transitorios en el clip de audio antes de pasarle cualquiera de los comandos Convertir.

Aunque cada uno de los comandos ha sido diseñado para un tipo en particular de material musical, a veces es posible conseguir resultados muy interesantes aplicando el comando "equivocado." Por ejemplo, Convertir armonía normalmente creará acordes. Pero si lo aplicas sobre un clip monofónico (como una grabación de voz) a menudo generará notas que no estaban presentes en el audio original. Puede ser un forma genial de encender su creatividad.

Capítulo 12

Utilización de Grooves

La temporalización y el "sentimiento" de cada clip en su Set puede modificarse mediante el uso de grooves. La Librería de Live incluye una amplia selección de grooves, que aparecen como archivos .agr en el Navegador.



Archivos Groove en el Navegador.

La forma más fácil de trabajar con los grooves de la Librería es arrastrarlos y soltarlos desde el Navegador directamente sobre los clips en su Set. Esto aplica inmediatamente las características temporales del archivo del groove al clip. Si quiere probar rápido una variedad de grooves, puede activar el botón de sustitución dinámica o Hot-Swap encima del selector Clip Groove (página 126) de un clip y a continuación ir cambiando uno a uno por los grooves en el Navegador mientras se reproduce el clip.



El botón Hot-Swap (sustitución dinámica) Groove.

Los Grooves pueden aplicarse tanto a clips de audio como MIDI. En los clips de audio, los grooves funcionan ajustando el comportamiento de warping (página 145), del clip y por lo tanto sólo funciona sobre clips que tengan activado Warp.

12.1 **Groove Pool**

Una vez ha aplicado un archivo de groove, puede modificar su comportamiento ajustando sus parámetros en la Groove Pool, la cual puede abrirse o cerrarse por medio de su botón selector en la parte inferior del Navegador.



El botón selector Groove Pool

También puede hacer doble clic sobre los grooves en el Navegador para cargarlos directamente en la Groove Pool antes de aplicarlos a un clip. La Groove Pool contiene todos los grooves que han sido cargados de esta forma o que están siendo utilizados en clips. Los grooves "Inactivos" (los que no están siendo usados por un clip) aparecen con sus parámetros en color gris.

Nota: En Live Intro y Lite, los grooves pueden cargarse desde el navegador y aplicarse a los clips, pero no pueden editarse en la Groove Pool.



La Groove Pool.

12.1.1 Ajusted de los parámetros en Groove

Los Grooves en la Groove Pool aparecen en una lista, y ofrecen una variedad de parámetros que puede modificarse en tiempo real para ajustar el comportamiento de cualquiera de los clips que los estén usando. También puede guardar y sustituir dinámicamente grooves mediante los botones situados junto al nombre del Groove.

Los controles de la Groove Pool funcionan de la siguiente manera:

- Base el selector Base determina la resolución de temporalización contra la que se medirán las notas en el groove. Una Base de 1/4, por ejemplo, quiere decir que las posiciones de las notas en el archivo de groove se comparan con la nota negra más cercana, y todas las notas en cualquiera de los clips asignados a ese groove se moverán proporcionalmente hacia las posiciones de las notas del groove. Con una base de 1/8th, las notas del groove se miden desde sus corcheas más cercanas. Las notas en el groove que caen exactamente sobre la rejilla no se mueven en absoluto, por lo que las correspondientes notas en sus clips tampoco se moverán.
- Quantize ajusta la cantidad de cuantización "directa" que se aplica antes de que se aplique el groove. Al 100%, la notas en sus clips se pegarán a los valores de nota más cercanos, tal como se hayan seleccionado en el selector Base. Al 0%, las notas en los clips no se moverán de sus posiciones originales antes de que se aplique el groove.
- Timing ajusta hasta qué punto el patrón del groove afectará a cualquiera de los clips que lo estén usando.
- Random ajusta la cantidad de fluctuación temporal aleatoria que se aplicará a los clips que estén usando el groove seleccionado. A niveles bajos, esto puede ser útil para añadir una sutil "humanización" a loops electrónicos altamente cuantizados. Tenga en cuenta que

Random aplica aleatoriedad diferente a cada voz en su clip, por lo que notas que originalmente estaban juntas ahora serán desplazadas aleatoriamente tanto de la rejilla como entre ellas.

- Velocity ajusta hasta qué punto se verá afectada la velocidad de las notas en los clips por la información de velocidad almacenada en el archivo de groove. Tenga en cuenta que este deslizador va desde - 100 hasta + 100. Con valores negativos, el efecto de la velocidad del groove se invertirá; las notas altas se reproducirán suavemente y viceversa.
- Global Amount este parámetro escala la intensidad general de Timing, Random y Velocity para todos los archivos de groove disponibles. Al 100%, los parámetros se aplicarán en sus valores asignados. Tenga en cuenta que el deslizador Amount sube hasta 130%, lo que permite generar efectos de grove incluso más exagerados. Si se aplican grooves a clips en su Set, el deslizador Global Amount también aparecerá en la Barra de control de Live.



El deslizador Global Groove Amount en la Barra de Control

12.1.2 Asignación de Grooves



El botón Commit Groove.

Pulsando sobre el botón Commit de debajo del selector Clip Groove "escribe" sus parámetros de groove sobre el clip. Para clips MIDI, esto hace que las notas se desplacen según el groove. Para los clips de audio, esto crea Marcadores Warp en las posiciones apropiadas en el clip.

Tras pulsar Commit, la selección del selector Groove del clip se ajusta automáticamente a None.

12 2 Edición de Grooves

El efecto que los achivos de groove realizan sobre sus clips es una combinación de dos factores: los ajustes de parámetro realizados en la Groove Pool y las posiciones de las notas en los mismos archivos de groove. Para editar los contenidos de archivos de groove directamente, arrastrelos y sueltelos desde el Navegador o Groove Pool hasta una pista MIDI. Esto creará un nuevo clip MIDI, que luego puede editar, de la misma forma que lo haría con cualquier otro clip MIDI. Posteriormente puede convertir el clip editado de nuevo en un groove, mediante el proceso de abajo.

12 2 1 Extracción de Grooves

La información de temporalización y volumen de cualquier clip de audio o MIDI puede extraerse para crear un nuevo groove. Puede hacer esto arrastrando el clip hasta la Groove Pool o mediante el comando Extraer Groove en el menú contextual [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) del clip.



Extraer Grooves desde clips de audio o MIDI.

Los Grooves creados mediante extracción sólo tendrán en cuenta el material de la porción del clip que se esté reproduciendo.

Nota: no es posible extraer los grooves de los clips en las versiones Intro y Lite.

Consejos sobre Groove

Esta sección presenta algunos consejos para sacarle el máximo partido a los grooves.

12.3.1 Haciendo groove con una única voz

Los baterías a menudos utilizan variaciones en los tiempos de algunos instrumentos en particular para crear un ritmo convincente. Por ejemplo, tocando el charles a tiempo pero colocando golpes de caja ligeramente detrás del tiempo es una genial forma de crear un sentimiendo de relajación (laid-back feel). Pero puesto que los archivos de groove se aplican a todo un clip a la vez, este tipo de sutileza es dificil de conseguir con un único clip. Siempre que su clip utilice un Rack de batería o de instrumento, una solución puede ser extraer la cadena (página 290) que contiene la voz a la que quiere aplicar el groove de forma independiente. En este ejemplo, extraeríamos la cadena de la caja, creando un nuevo clip y una nueva pista que contuvieran sólo las notas de la caja. Luego podriamos aplicar un groove diferente a este nuevo clip.

12.3.2 Cuantización no destructiva

Los Grooves pueden usarse para aplicar cuantización no destructiva, en tiempo real, a los clips. Para hacer esto, sencillamente ajuste las cantidades de Timing, Random y Velocity del groove a 0% y ajuste sus parámetros Quantize y Base a su gusto. Sólo con Cuantización aplicada, el contenido actual del groove se ignora, por lo que esta técnica funciona igual sin tener en cuenta qué archivo Groove use.

Creación de texturas mediante aleatoriedad 12.3.3

Puede usar el parámetro Random de un groove para crear dobles realistas. Esto puede ser particularmente útil cuando se crean texturas de cuerdas a partir de voces únicas. Para hacer esto, primero duplique la pista que contiene el clip que quiere "engordar." Y a continuación aplique un groove a uno de los clips y suba su parámetro Random. Cuando reproduzca los dos clips juntos, cada nota estará ligeramente (y aleatoriamente) fuera de sincronismo con su homóloga en la otra pista.

Capítulo 13

Cómo lanzar clips

La vista Session de Live proporciona al músico un entorno que estimula la interpretación y la improvisación. Una parte importante del rendimiento de la vista Session dependerá de cómo configure sus diferentes clips. Este capítulo explica los ajustes utilizados para definir el comportamiento de cada clip de la vista Session al ser "lanzado".

13.1 La caja Launch

Recuerde que en la vista Session, los clips se lanzan con sus respectivos botones de lanzamiento de clips (página 110) o mediante control remoto (página 543). Los ajustes para lanzar un clip se realizan en la caja Launch. La caja Lanzamiento sólo afecta a los clips de la vista Session, ya que los clips de la vista Arrangement no se lanzan, sino que se reproducen según su posición en el Arrangement.

Para visualizar la caja Launch, abra la vista Clip (página 121) de un clip de la vista Session haciendo doble clic sobre el mismo y luego activando el panel selector más a la izquierda de la caja Vista Clip.



Utilice el selector de cajas de la vista Clip para acceder a la caja Lanzamiento.

Tenga en cuenta que puede editar los ajustes de lanzamiento de más de un clip al mismo tiempo seleccionando primero los clips y seguidamente abriendo la Vista Clip.

13.2 Modos de lanzamiento




El selector del Modo de lanzamiento del clip.

El selector del Modo de lanzamiento del clip ofrece varias opciones para determinar el comportamiento de los clips en respuesta a la pulsación del ratón, de una tecla del teclado de su computadora o de notas MIDI:

- Trigger: down inicia el clip; up se ignora.
- Gate: down inicia el clip; up lo detiene.
- Toggle: down inicia el clip; up se ignora. El clip parará al terminar el compás.
- Repeat: Mientras no suelte el botón del ratón o la tecla de su teclado, el clip se lanzará repetidamente atendiendo al valor de cuantización.

13.3 Cuantización de lanzamiento de Clip




El selector de cuantización del clip.

El selector de Cuantización del clip permite ajustar una corrección de tiempo inicial para el lanzamiento de los clips. Para deshabilitar la cuantización de clip, seleccione "None".

Para usar el ajuste Cuantización Global de la barra de control, elija "Global." La cuantización global puede cambiarse rápidamente usando los atajos [CTRL][6](PC) / [CMD][6](Mac), [7], [8], [9], y [0].

Recuerde que cualquier ajuste distinto de "None" cuantizará el lanzamiento del clip disparado por las acciones de seguimiento (Follow Actions) (página 193).

13.4 **Velocity**



El campo de la cantidad de velocidad.

El control Cantidad de velocidad le permite ajustar el efecto de velocidad de nota MIDI sobre el volumen del clip: Si se ajusta a cero, no hay ninguna influencia; al 100 por cien, las notas más suaves reproducirán el clip en silencio. Si desea más información acerca de la reproducción de clips vía MIDI, consulte la sección correspondiente (página 543).

Modo Legato 13.5



The Legato Mode Switch.

Suponga que ha reunido en una pista varios clips que se reproducen en bucle y desea alternar entre ellos sin perder la sincronía. Para este propósito puede usar un ajuste de cuantización elevado (un compás o más). No obstante, este ajuste podría limitar su capacidad de expresión musical.


Otra opción, que funciona incluso cuando la cuantización está desactivada, es activar el modo Legato de los respectivos clips. Al lanzar un clip en modo Legato, éste toma la posición de reproducción del clip que se estaba reproduciendo antes en esa pista. En consecuencia, es posible alternar entre clips en cualquier momento y a cualquier velocidad sin perder la sincronía.

El modo Legato resulta muy práctico para crear breaks, ya que permite reproducir momentáneamente algunos loops alternativos y luego volver a los clips que estaba reproduciendo antes en la pista.

Es probable que al lanzar clips en modo Legato escuche breves interrupciones en el audio (a menos que todos los clips implicados reproduzcan la misma muestra y difieran únicamente en los ajustes de clip.) Esto es debido a que se están produciendo saltos inesperados a puntos de la muestra que Live no ha tenido ocasión de leer previamente. Puede evitar esta situación activando el modo RAM (página 137) para los clips en cuestión.

13.6 Acciones de seguimiento

Las Acciones de seguimiento permiten crear cadenas de clips que se disparan el uno al otro; bien siquiendo un orden, bien aleatoriamente (o ambas). La Acción de sequimiento de un clip define lo que le sucede a otros clips del mismo grupo, una vez se ha reproducido el clip. Puede definir un grupo disponiendo varios clips en ranuras sucesivas de la misma pista. Las pistas pueden tener un número de grupos ilimitado, separados por ranuras vacías.



Los controles de Acción de seguimiento.

- 1. El control Tiempo de Acción de seguimiento define, expresado en compases-tiempos-semicorcheas, en qué momento se realiza la acción a partir del punto del clip en el cual empieza la reproducción. El valor predeterminado para este ajuste es de un compás.
- 2. Los selectores de Acción de seguimiento permiten seleccionar dos modos diferentes: A y B.
- 3. Los controles Chance A y Chance B determinan la probabilidad de cada uno de estos dos modos. Si un clip tiene Chance A ajustado a 1 y Chance B ajustado a 0, Follow Action A sucederá cada vez que se lance el clip. Como podemos ver en este ejemplo, un ajuste en Chance de 0 significa que una acción no sucederá nunca. Cambiando el valor de Chance B a 10, la Acción de seguimiento A tendrá una frecuencia de ejecución mucho menor aproximadamente una de cada diez veces que lance un clip.

Existen ocho Acciones de seguimiento disponibles:

- "Stop" detiene el clip cuando este acaba su reproducción en el intervalo de tiempo definido en Follow Action Time. Tenga en cuenta que esta última opción sobrescribe los ajustes de loop/ región del clip.
- ▶ "Play Again" (Reproducir de nuevo) reinicia la reproducción del clip.
- * "Previous" dispara el clip anterior (el clip situado encima del actual).
- 🖶 "Next" dispara el siguiente clip del grupo. Si un clip con este ajuste es el último de un grupo, esta acción dispara el primer clip.
- = "First" lanza el primer clip de un grupo (el de más arriba).
- = "Last" lanza el último clip de un grupo (el de más abajo).
- ★ "Any" reproduce cualquier clip del grupo.
- ∺ "Other" es similar a "Any," pero siempre que el clip actual no esté solo en el grupo, ningún otro clip se reproducirá a continuación.

También hay la posibilidad de no tener una Acción de seguimiento seleccionando "No Action," o dejando el selector en blanco.

Recuerde que una Follow Action siempre se realiza exactamente después de la duración especificada por los controles Follow Action Time a menos que la cuantización de clip esté ajustada en un valor distinto de "None" o "Global." Las Follow Actions sortean la cuantización global pero no la cuantización de clip.


Así que ¿Por qué son necesarias todas estas cosas? La música es repetición y cambio. La música basada en loops o en breves fragmentos melódicos tiene tendencia a sonar de un modo estático. Las Acciones de seguimiento permiten crear estructuras que se repiten, pero que también pueden ser sorprendentes. Recuerde que en todo momento puede grabar (página 235) el resultado de sus experimentos, proporcionándole así una buena fuente para material nuevo.

En las siguientes secciones presentamos algunos ejemplos prácticos y sugerencias para las Acciones de seguimiento.

Reproducción en bucle de partes de un clip 13.6.1

Supongamos que desea reproducir un clip de mayor duración, pero sólo quiere reproducir en loop los ocho últimos compases. Puede hacerlo usando Acciones de seguimiento:

- 1. Arrastre el clip a la vista Arrangement y asegúrese de que el conmutador Loop de la vista Clip no está activado. Use el comando Dividir (página 106) del menú Edición para dividir el clip en dos partes: la que desea reproducir en loop y la que no.
- 2. Pulse y arrastre a la vista Session los dos clips resultantes pasando el cursor del ratón por encima del selector de la vista Session. Suelte los dos clips en una pista. Ahora ya son parte de un grupo de Acción de seguimiento.



Creación de un grupo a partir de dos clips.

- 3. Ajuste la Acción de seguimiento para el primer clip. Ajuste a continuación el tiempo de Acción de seguimiento a la misma longitud del clip. Ajuste el selector Follow Action A a "Next," con un ajuste Chance de 1, sin hacer nada en Follow Action B. Ahora este clip está ajustado para avanzar al clip en loop después de que se reproduzca.
- 4. Active el conmutador Loop del segundo clip.

Después de reproducirse por completo el primer clip, el segundo se reproducirá en bucle hasta que sea detenido.

13.6.2 Creación de ciclos

Una de las posibilidades más obvias las Acciones de seguimiento es la de utilizar un grupo de muestras para formar un ciclo musical. Si organiza varios clips en un grupo y utiliza la acción "Play Next Clip" con cada clip, se reproducirán uno después del otro hasta el infinito, o hasta que les digamos que paren.

Puede dar vida a los ciclos con arreglos ocasionales, que puede conseguir añadiendo otras Acciones de seguimiento, como por ejemplo "Any" con valores relativos de Chance inferiores.

13.6.3 Reproducción temporal de clips en bucle

Las Acciones de seguimiento tienen algunas aplicaciones interesantes en lo que se refiere a la creación de loops musicales temporales.

El ajuste predeterminado para Acción de seguimiento tiene una probabilidad 1:0 de que no ocurra "No Action" después de que se haya aplicado el control Tiempo de Acción de seguimiento. Esto significa que en realidad no habrá Acción de seguimiento. Imagine ahora un grupo que consiste en un solo clip. Follow Action A está ajustada a "Play Again" con un valor de Chance igual a 8. Follow Action B está ajustada en "No Action", y su valor de Chance es 1. El clip utiliza una muestra larga y el Tiempo de Acción de seguimiento está ajustado a un compás. Al pulsar en el clip se reproducirá el primer compás, después del cual es muy probable que se vuelva a reproducir de nuevo. No obstante, después de algunas repeticiones, se aplicará la acción B — "No Action" — y el resto de la muestra continuará con la reproducción.

O puede reproducirse un clip desde su inicio hasta un punto específico, donde su Follow Action le indique "Next." Es posible usar el mismo archivo en el clip siguiente del grupo, pero este puede ajustarse a loop. Este segundo clip puede tener cualquier ajuste de Acción de seguimiento, de tal modo que puede reproducirse sin fin, durante un tiempo determinado o hasta que eventualmente se reproduzca el siguiente clip del grupo.

13.6.4 Cómo añadir variaciones en sincronía

Puede utilizar Acción de seguimiento junto con las envolventes de clip (página 303) y el warping (página 145) para crear todo tipo de interesantes variaciones a partir de un grupo de clips similares. Por ejemplo, podría usar estas acciones para disparar aleatoriamente clips con envolventes de clip de diferentes controladores MIDI, de modo que se den sutiles variaciones del pitch bend o de modulación de un instrumento o sintetizador a medida que los clips de un grupo

interactúen. Los clips de audio pueden experimentar transiciones entre diferentes efectos o ajustes de transposición de un clip.

El uso conjunto de Acciones de seguimiento y el modo Legato proporciona una potente manera de cambiar gradualmente una melodía o un ritmo. Suponga que dispone de varios clips idénticos de una melodía que forman un grupo, y que están ajustados para que se reproduzcan en modo Legato. Cuando la Acción de seguimiento le obligue a cambiar a otro clip del grupo, no cambiará la melodía, ya que el modo Legato sincronizará a tempo la nueva posición de reproducción con la anterior. Los ajustes y envolventes de cada clip (o incluso las notas contenidas en un clip MIDI) pueden ajustarse lentamente, de manera que la melodía experimente una metamorfosis gradual.

13.6.5 Mezcla de melodías y ritmos

Puede hacer que las Follow Actions realice impredecibles remezclas y solos por usted: Use un clip que contenga un ritmo o melodía, y cópielo para que haya varias instancias formando un arupo. Como método alternativo, puede usar varios ritmos o melodías diferentes que quiera mezclar juntos. El comienzo y final (página 129) para cada clip puede ajustarse de diferente forma, lo mismo que las envolventes de clip (página 303) y otros ajustes de clip. Mientras el control Tiempo de Acción de seguimiento sea igual a la longitud del clip que desea reproducir, podrá ajustar dos Acciones de seguimiento con diferentes valores de Chance en cada clip, lanzar un clip y sorprenderse ante el resultado.


Creación de estructuras no repetitivas 13.6.6

Las Acciones de seguimiento resultan excelentes para las instalaciones de sonido, ya que permiten crear estructuras que se reproducen durante semanas o meses pero que nunca se repiten exactamente. Es posible, por ejemplo, ajustar los controles de tiempo de la Acción de seguimiento de una serie de clips en valores irregulares. De este modo, los clips interactuarán entre ellos de manera que nunca se reproducirán en el mismo orden o en la misma posición musical. Recuerde que cada clicp puede tener asignadas dos Acciones e seguimiento distintas, con sus correspondientes ajustes Chance... ¡diviértase!

Routing y E/S

En el contexto de Live, el "routing" es la configuración de las fuentes y destinos de la señal de las pistas (es decir, sus entradas y salidas). La mayoría de los envíos de señal quedan definidos en la sección In/Out (Entrada/Salida de pista) del mezclador, que ofrece selectores de fuente y destino de señal para cada pista. La sección In/Out del mezclador es el "panel de conexiones" de Live.

La sección In/Out puede mostrarse u ocultarse independientemente de las vistas Session y Arrangement. Puede conmutar su visibilidad usando el selector de la Sección I/O del Mezclador, o por medio de la opción In/Out del menú Vista.



La sección In/Out del Mixer y los selectores de la sección Mixer.

Para cada pista que pueda reproducir clips, la sección In/Out tiene la misma disposición:

• El par de selectores de la parte superior ("Audio/MIDI From") determina la entrada de la pista. Las pistas Audio reciben entrada de audio, y las pistas MIDI aceptan señales de entrada MIDI. Las pistas de retorno reciben sus señales de entrada desde los respectivos envíos (página 228).

- El botón tipo radio Monitor selecciona el modo de monitorización: las condiciones bajo las que la señal de entrada de pista se escuchan a lo largo de la ruta de la pista.
- El par de selectores de la parte inferior ("Audio/MIDI To") determina la salida de la pista.
 Todas las pistas tendrán salidas de audio, excepto las pistas MIDI que no contengan ningún instrumento. Recuerde que los instrumentos convierten las señales MIDI en audio (página 43).


En un par de selectores, el selector superior selecciona la categoría de la señal ("Ext.", por ejemplo, significa una conexión externa a través de una interfaz audio o MIDI), y recibe el nombre de selector Input/Output Type (Tipo de entrada/salida). Si el tipo de señal elegido ofrece sub-selecciones o canales, estarán disponibles en el selector inferior, llamado selector Input/Output Channel (Canal de entrada/salida). En el ejemplo de la selección "Ext.", estas posibilidades de selección serían las entradas y salidas audio/MIDI individuales.

14.1 Monitorización

En el contexto de Live, la "monitorización" es el proceso de dirigir la señal de entrada de una pista hacia la salida de la pista. Supongamos que ha configurado una pista de audio para que reciba su señal de entrada desde una guitarra. En este caso, la "monitorización" significa que la señal procedente de la guitarra se dirige efectivamente hacia la salida de la pista, tras su paso por la cadena de dispositivos. Si la salida de la pista está ajustada en "Master", podrá escuchar por los altavoces la señal de la guitarra procesada por los efectos que esté utilizando (con un cierto retardo provocado por la latencia de su interfaz de audio hardware).

La sección In/Out incluye un botón Monitor que ofrece tres opciones para cada pista audio y MIDI:

 El ajuste de monitorización por defecto Auto cumple para la mayoría de las grabaciones sencillas: La monitorización está activa cuando se arma la pista (habilitada para grabar) (página 235), pero la monitorización se inhibe mientras la pista esté reproduciendo clips.



Botones Armar pista audio y MIDI.

- Para monitorizar permanentemente la entrada de la pista, independientemente de si la pista está armada o si hay algún clip en reproducción, seleccione In. Este ajuste convierte a la pista en lo que en algunos sistemas se llama un "Aux" (Auxiliar): la pista no será utilizada para la grabación sino para recibir una señal procedente de cualquier otro lugar (por ejemplo, de un programa ReWire esclavo). Con este ajuste, la salida de los clips queda suprimida. Una configuración "In" de monitorización puede distinguirse fácilmente incluso cuando la sección In/Out está oculta por el color naranja del interruptor Activator de la pista.
- La monitorización puede ser desactivada con la opción Off. Este ajuste le resultará útil cuando grabe instrumentos acústicos (que se monitorizan "por el aire"), si usa una consola de mezclas externa para la monitorización, o si está utilizando una interfaz de audio hardware con una opción de "monitorización directa", que anula el ordenador para evitar problemas de latencia. En general, es preferible trabajar con una interfaz de audio que sólo introduzca una latencia mínima e inapreciable (de unos pocos milisegundos). Si graba en Live con la monitorización desactivada quizá deberá realizar el ajuste de Latencia global de las Preferencias, que se describe en el tutorial incluido en el programa sobre cómo configurar las Preferencias de audio..

Si se seleccionan múltiples pistas, pulsado sobre uno de los botones Monitor aplica esta selección a todas las pistas seleccionadas.

14.2 Entrada/Salida audio externo

Para seleccionar las entradas de una interfaz de audio, seleccione "Ext. In" desde el selector Input Type de una pista de audio. El selector Input Channel entonces ofrece los canales de entrada individuales. Estos medidores le ayudarán a identificar la presencia de señal y también la saturación, que hará que el medidor parpadee en rojo. La configuración de las salidas de la interfaz de audio funciona de la misma manera, en este caso mediante el par de selectores de

salida. Si se seleccionan múltiples pistas, cualquier cambio que realice sobre estos selectores se aplicará a todas las pistas seleccionadas.

La lista de entradas y salidas disponibles depende de las Preferencias de audio. Para acceder a ellas, seleccione la opción "Configure..." de los selectores de canal de entrada y salida (Input y Output Channel). Las Preferencias de audio también permiten acceder a los diálogos de Configuración de canal, que determinan las entradas y salidas que va a utilizar, y también si estarán disponibles para Live como señales mono o pares estéreo. En esencia, el diálogo Channel Configuration le dice a Live todo lo que debe saber acerca de las conexiones entre la computadora y los demás componentes de audio de su estudio.

14.2.1 Conversiones Mono/Estéreo

Si selecciona una señal mono como entrada de una pista de audio, la pista grabará muestras mono. En caso contrario, grabará muestras estéreo. Las señales presentes en la cadena de dispositivos de la pista siempre serán estéreo, incluso si la entrada de la pista es mono o si la pista reproduce muestras mono.

Para pasar de mono a estéreo, el programa simplemente utiliza la misma señal para los canales izquierdo y derecho. Si envía una pista a una salida mono, las señales de los canales izquierdo y derecho serán sumadas y atenuadas en 6 dB para evitar una posible saturación.

14.3 Entrada/Salida MIDI externo

El MIDI procedente del mundo exterior se encamina dentro de Live igual que cualquier otro audio. El selector Input Type de una pista MIDI le permite determinar un puerto de entrada MIDI específico o ajustar la opción "All Ins", que es la entrada combinada de todos los puertos MIDI externos. El selector Input Channel ofrece los canales de entrada individuales del puerto MIDI seleccionado y la señal mezclada de todos los canales, "All Channels." Como ocurre con las entradas de audio, el selector Input Channel también tiene medidores junto a cada entrada para representar la actividad sobre el respectivo canal de entrada. Si se selecionan múltiples pistas MIDI, cualquier cambio que realice sobre estos selectores se aplicará a todas las pistas seleccionadas.

14.3.1 La lista de los puertos MIDI en Preferencias



La lista de puertos MIDI en las Preferencias.

Puede configurar qué puertos MIDI estarán disponibles para Live usando la sección Puertos MIDI en MIDI/Sync dentro de Preferencias. Todos los puertos de entrada y salida aparecen aquí en una lista. Para que las pistas de Live reciban/envíen MIDI desde/hacia un puerto MIDI específico, el conmutador correspondiente en la columna de Pista debe estar ajustado en On. Puede usar cualquier número de puertos MIDI para entrada y salida de una pista; el selector In/Out del Mezclador permite dirigirse a estos individualmente.

14.3.2 Reproducción de MIDI con el teclado del ordenador

El teclado del ordenador puede utilizarse para generar notas MIDI a partir de pulsaciones del teclado del ordenador. Para activar el teclado MIDI del ordenador, use el botón Computer MIDI Keyboard de la Barra de Control, o el atajo [CTRL][Mayús][K](PC) / [CMD][Mayús][K](Mac) hasta la entrada del menú Opciones.



Activación del teclado MIDI del ordenador.

La fila central de teclas alfabéticas en el teclado reproducirá notas que se corresponden a las teclas blancas en un piano, comenzando desde la izquierda con la nota C3. Las teclas negras en un piano se corresponden con las teclas de la fila superior del teclado del ordenador. Las cinco letras más a la izquierda de la fila inferior del teclado (Z,X,C,V, y B en un teclado U.S.-English) se usan para transponer el rango de notas y para ajustar la velocidad, de la siguiente forma:

- Las teclas más a la izquierda (Z y X) ajustan el rango de octava del teclado.
- Las siguientes dos teclas (C y V) ajustan la velocidad de nota entrante en intervalos de veinte (20, 40, 60, y así sucesivamente).

Cuando las teclas de la computadora están asignadas a las notas C3 - C4, las teclas se mapean a notas MIDI de manera que hilera central del teclado (ASDF...) corresponde a las ranuras de muestra del sampler de percusión Impulse (página 454). Esto significa que tiene la posibilidad de reproducir y grabar patrones de batería desde el teclado de su computadora.

Tenga en cuenta que cuando se ha activado el teclado MIDI del ordenador, este "robará" teclas que hayan podido asignarse a control remoto (página 554) de elementos del interface de Live. Para prevenir esto, puede desactivar el teclado MIDI del ordenador cuando no lo necesite.

14.3.3 Conexión de sintetizadores externos

El envío de señales MIDI a un sintetizador externo es muy simple y directo: El selector Output Type está ajustado al puerto MIDI al que esté conectado el sintetizador, el selector Output Channel se usa para seleccionar el canal MIDI a través del cual desea enviar las señales.

Además del encaminamiento mediante la sección In/Out de una pista, también es posible encaminar desde dentro de la cadena de dispositivos de una pista utilizando el dispositivo External Instrument (página 451). En este caso, puede enviar MIDI out al sintetizador externo y retornar su audio — todo dentro de una única pista. (Nota: el dispositivo External Instrument no está disposible en las versiones Intro y Lite.)

Importante: Si está utilizando un sintetizador con teclado tanto para introducir notas en Live como para generar sonido, asegúrese de comprobar la función "Local Off" del sintetizador. Todos los sintetizadores disponen de esta función, que en la práctica separa el teclado del generador de sonido y le permite trabajar con ambos componentes como si se tratara de dispositivos independientes. De esta manera, podría utilizar Live como "intermediario" de su estudio MIDI, ya que el programa puede recibir señales MIDI procedentes del teclado y reenviar esas señales MIDI entrantes (y el MIDI presente en los clips) de la forma apropiada.

14.3.4 Indicadores de entrada/salida MIDI

La Barra de control de Live contiene tres pares de indicadores "LED" que indican la entrada y salida de datos MIDI. Estos indicadores informan no sólo acerca de la presencia de señales, sino sobre el uso de las mismas. En cada par, el indicador superior parpadea cuando se recibe un mensaje MIDI y el inferior parpadea cuando se envía un mensaje MIDI.




Los tres pares de indicadores representan, de izquierda a derecha:

- Señales MIDI Clock y Timecode que se usan para sincronizar Live con otros secuenciadores (página 667). Tenga en cuenta que este conjunto de indicadores sólo está visible cuando se ha habilitado una fuente sincronización externa en el listado de Puertos MIDI en las Preferencias;
- Mensajes MIDI usados para controlar remotamente elementos de la interfaz de usuario de Live (página 543);
- 3. Mensajes MIDI con origen o destino en las pistas MIDI de Live.

Los mensajes MIDI asignados para controlar de forma remota elementos del panel de usuario de Live son "consumidos" por dicha asignación, y no se pasarán a las pistas MIDI. Se trata de una fuente de confusión muy común que puede resolverse con tan sólo echar un vistazo a los indicadores.

14.4 Routing de aplicaciones ReWire esclavas

Live puede operar como un maestro o esclavo ReWire junto con otra aplicación ReWire. Como maestro ReWire, Live puede enviar MIDI hacia, y recibir audio desde, cualquier aplicación esclava ReWire instalada en el mismo ordenador.



Una pista de audio recibe señales de audio procedentes de Reason, y una pista MIDI envía señales MIDI a ese mismo programa. El siguiente ejemplo muestra el proceso de envío de señales MIDI desde una pista MIDI de Live a un instrumento incluido en *Propellerhead Reason*, para después redirigir el audio resultante de vuelta a una pista de audio:

- 1. En primer lugar, ejecute Live.
- 2. A continuación, abra Reason y configure el rack de Reason a su gusto.
- 3. Seleccione "Reason" en el selector Output Type de la pista MIDI.
- 4. El selector de canal de salida le mostrará una lista de los instrumentos que tiene en ese momento en el rack de Reason; seleccione el instrumento al que quiera enviar la señal MIDI.
- 5. Seleccione "Reason" en el selector Output Type de la pista MIDI.
- En el selector Input Channel de la pista de audio, seleccione el canal de audio correspondiente al instrumento al cual está enviando la señal MIDI.
- 7. Ajuste el botón Monitor de la pista de audio en "In".
- 8. Seleccione "All Ins" en el selector Input Type de la pista MIDI.
- 9. Arme la pista MIDI.

Ahora, todas las señales MIDI que lleguen a Live serán enviadas a Reason, que generará el audio correspondiente y lo enviará de vuelta a la pista de audio para su posterior procesado con las prestaciones de mezcla y efectos de Live. Si desea continuar trabajando en ese mismo proyecto sin tener que volver a abrir Reason, sólo debe grabar el audio generado por Reason. Para ello, arme la pista de audio y active el modo Record.

Un procedimiento similar es posible con el dispositivo Instrumento Externo. El siguiente ejemplo muestra cómo enviar MIDI desde dentro de una cadena de dispositivos de una pista y retornar el audio a la misma pista:

- 1. En primer lugar, ejecute Live.
- 2. A continuación, abra Reason y configure el rack de Reason a su gusto.
- 3. Inserte un dispositivo Instrumento externo en una pista MIDI.
- 4. Seleccione "Reason" desde el primer selector MIDI To del instrumento External.

- 5. El segundo selector le presentará una lista de los instrumentos actualmente disponibles en el rack de Reason; seleccione el instrumento al que quiera enviar la señal MIDI.
- En el selector Audio From del Instrumento externo, seleccione el canal de audio correspondiente al instrumento al cual está enviando la señal MIDI.
- 7. Arme la pista MIDI.
- 8. Ajuste el knob Gain del Instrumento External según convenga.

14.5 Remuestreo

La salida principal de Live puede enviarse a una pista de audio individual y ser grabada, o remuestreada. El remuestreo es una herramienta muy útil y divertida de usar, ya que permite crear muestras de lo que ocurre en un momento determinado en un Live Set e integrarlas inmediatamente en la sesión. Puede usarse también para grabar pistas con dispositivos que consumen muchos recursos de CPU (que de este modo pueden borrarse) o para realizar una escucha previa rápida antes de renderizar en disco (página 64).

La opción "Resampling", disponible en el selector de tipo de entrada de todas las pistas de audio, envía la salida principal hacia la pista. A continuación, podrá decidir qué es exactamente lo que desea remuestrear y silenciar, poner en solo o realizar ajustes en las pistas que envían su señal hacia la salida principal. Utilice el medidor de volumen principal para obtener el máximo nivel sin que se produzca saturación (circunstancia que el programa indica mediante el color rojo del medidor). A continuación, arme la pista y grabe en cualquiera de sus ranuras de clip vacías (página 238). Recuerde que la salida de la pista de grabación se suprimirá durante la operación de remuestreo y que, por lo tanto, no se incluirá en la grabación.

Las muestras creadas por remuestreo se guardarán junto con la carpeta del Proyecto del Set en uso (página 78), bajo Samples/Recorded. Hasta que el Set se haya guardado, permanecen en la ubicación especificada por la Carpeta Temporal (página 245).

14.6 Encaminamientos internos

El mezclador de Live y los dispositivos de encaminamiento externo permiten los encaminamientos entre pistas. Aunque en ocasiones pueden resultar algo confusos, estos encaminamientos ofrecen

muchas y muy valiosas posibilidades técnicas y creativas. Con el mezclador, el encaminamiento entre pistas puede funcionar de dos maneras:

- La Pista A queda configurada para enviar su señal de salida a la Pista B. Esto es posible porque todas las pistas aptas para recibir una señal de salida del tipo presente en la Pista A aparecerán en el selector Output Type de esta pista.
- 2. La Pista B queda configurada para recibir su señal de entrada desde la Pista A. Esto es posible porque todas las pistas que envíen una señal del tipo adecuado aparecerán en el selector Input Type de la Pista B.





Dos maneras de enviar la señal de la Pista A a la Pista B.

Ambos métodos ofrecen el mismo resultado: la señal de la Pista A es enviada a la Pista B. El método 1 deja intactos los ajustes de entrada/salida de la Pista B, lo cual permite añadir en cualquier momento más pistas que envíen su salida a la Pista B. Este es el procedimiento adecuado para envíos de tipo "many-to-one", como ocurre en las submezclas o en los casos en que diversas pistas MIDI interpretan un mismo instrumento. En este escenario, el poner en modo solo a la Pista B todavía le permitiría escuchar la salida de las pistas que la están alimentando. Además, todavía puede poner en solo la Pista A y escuchar su señal de salida. En este caso, todas las demás pistas se silenciarán, incluyendo las que pudieran estar alimentando la Pista B. Técnicamente, lo que está escuchando es la salida de la Pista B, habiéndolo quitado todo excepto la señal de la Pista A.

Por otro lado, el método 2 deja prácticamente intacta a la Pista A: la única acción la efectúa la Pista B al "tomar" su señal. Es muy sencillo añadir más pistas como la Pista B que todas pinchen la salida de la Pista A. La disposición en capas de un instrumento es un buen ejemplo de ese tipo de configuración de encaminamiento "one-to-many".

14.6.1 Puntos de encaminamiento interno

Las señales viajan desde las pistas de Live hasta sus respectivas cadenas de dispositivos y luego hasta el mezclador de las pistas, en donde se podrán panoramizar o alterar sus niveles con los deslizadores de las pistas.

Siempre que un selector de entrada Audio From de una pista esté configurado a otra pista (como se ha descrito en la sección previa Approach 2), la señal recibida puede obtenerse desde uno de entre tres puntos diferentes elegidos desde el selector Input Channel: Pre FX, Post FX o Post Mixer.



Puntos de conexión para encaminamiento de pistas.

- Pre FX obtiene la señal que viene directamente de una pista, antes de que se haya pasado
 a las cadenas de dispositivos (FX) de la pista o del mezclador. Por lo tanto, los cambios que
 se realicen sobre los dispositivos de la pista o del mezclador no tienen ningún efecto sobre
 la señal intervenida. El poner en solo una pista que pincha el Pre FX de otra pista le permitirá escuchar la pista pinchada.
- Post FX obtiene la señal a la salida de las cadenas de dispositivos (FX) de una pista, pero antes de que se haya devuelto al mezclador de la pista. Los cambios sobre los dispositivos intervenidos de la pista por lo tanto si que alterarán la señal intervenida, aunque no los cambios realizados en las configuraciones de su mezclador. El poner en solo una pista que pincha a otra Post FX le permitirá escuchar la pista pinchada.
- Post Mixer obtiene la salida final de una pista, después de que haya pasado a través de sus cadenas de dispositivos y mezclador. El poner en solo una pista que pincha a otra Post Mixer no le permitirá escuchar la pista pinchada.

1 Track A 2 Track B 3 Audio 4 Guitar 5 Audio Audio From Audio From Audio From Audio From Audio From 1-Track A Ext. In No Input Ext. In Ext. In 1 1/2 ii Post Mixer ▼ 1/2 II 1/2 Monitor Pre FX Monitor In Auto C In Auto Of ii Post FX Audio To Audio To Post Mixer Master Master 1989 Multi FX | Delay Chain | Pre FX 1989 Multi FX | Delay Chain | Post FX 1989 Multi FX | Delay Chain | Post Mixer 1989 Multi FX | Phaser Chain | Post Mixer

Puntos de encaminamiento en los Racks

Puntos de intervención para cada cadena en una pista.

Si una pista tiene uno o más Racks de Instrumentos o Efectos (página 271) en su cadena de dispositivos, los puntos de encaminamiento interno (Pre FX, Post FX y Post Mixer) también estará disponibles para cualquier cadena dentro del Rack. Si una pista contiene uno o más Racks de Batería (página 283), los puntos de encaminamiento interno estarán disponibles para cualquiera de las cadenas de retorno del Rack. Cada Rack también aparecerá listado en el selecctor Input Channel:

- (Rack Name) | (Chain Name) | Pre FX La señal se obtendrá desde el punto en que entra en el Rack, antes de que alcance los dispositivos de la cadena.
- (Rack Name) | (Chain Name) | Post FX La señal se obtendrá desde el final de la cadena, pero antes de que pase al mezclador de la cadena.
- (Rack Name) | (Chain Name) | Post Mixer -- La señal se obtendrá desde la salida del mezclador de la cadena, justo antes del punto en donde todas las cadenas del Rack se suman para crear la salida del Rack.

El poner en modo solo una pista que pincha una Cadena en cualquiera de estos puntos todavía le permitirá escuchar la salida en ese punto.

14.6.2 Utilización del encaminamiento interno

Esta sección presenta varios ejemplos más detallados de encaminamientos internos.

Grabación Post-Effects

Imaginemos que está enviando una guitarra a Live, y que está creando una canción grabando por pistas y superponiendo tomas. La posibilidad de utilizar una cadena de efectos separada para cada pista es muy conveniente, ya que así puede aplicar diferentes efectos a cada toma. Sin embargo, también podría desear que la señal pasara por algún efecto (una puerta de ruido o un modelo de amplificador, por ejemplo) antes de la etapa de grabación, para grabar la señal ya procesada por los efectos.




Ejemplo de configuración para grabación posterior a los efectos.

Esto se consigue fácilmente dedicando una pista de audio especial para procesamiento y monitorización de la señal de guitarra entrante. Llame a esta pista "Guitarra" y arrastre los efectos que desee a su cadena de dispositivos. No grabe directamente sobre la pista Guitarra: en lugar de ello, cree un par de pistas más para la grabación. Esas pistas se han configurado para recibir su entrada Post FX desde la pista Guitar. Tenga en cuenta que podriamos obtener la señal de la pista Guitar Post Mixer si quisieramos grabar cualquier nivel o panoramización desde el mezclador.

En cuanto a la monitorización, ajuste el botón Monitor de la pista Guitarra a "In", ya que la idea es escuchar la guitarra a través de esta pista, independientemente de todo lo que esté sucediendo en ese momento en Live. Los botones Monitor de las demás pistas deberán quedar ajustados en Off.

Grabar MIDI como Audio


Si trabaja con MIDI y con instrumentos software complejos, quizá sea mejor que grabe el audio resultante en lugar de las señales MIDI entrantes. Puede enviar una sola nota MIDI al Absynth de Native Instruments, por ejemplo, para producir un sonido más parecido a una pieza musical completa que a un único tono. Este tipo de salida se representa mejor como una forma de onda que como una sola nota en un clip MIDI, especialmente si comparamos las posibilidades de edición disponibles para ambos modos de representación.



Grabación de la salida de un instrumento complejo en pistas de audio.

Para ello, utilice una configuración similar (página 211) a la que le describimos arriba. Además de una pista MIDI que incluya el instrumento virtual, use otras pistas de audio adicionales para grabar el resultado (ya en forma de audio) de la reproducción del instrumento.


Creación de submezclas



Submezcla de los instrumentos individuales de un kit de batería.

Supongamos que tiene un kit de batería separado en sus diferentes instrumentos de percusión, y que todos los instrumentos llegan en pistas separadas para grabación multipistas. En la mezcla será muy fácil modificar individualmente los volúmenes de los instrumentos de la batería, pero el ajuste del volumen global del kit completo respecto al resto de la música no resultará tan cómodo. Por lo tanto, vamos a añadir una nueva pista de audio para realizar una submezcla de la batería. Configure las pistas de batería para que envíen sus salidas a la pista de submezcla, que a su vez enviará su salida a la pista Master. La pista de submezcla proporciona un útil control de volumen para el kit de batería al completo.

Opcionalmente, podría combinar las diferentes pistas de batería en un Group Track (página 226) para lograr incluso mayor flexibilidad. Esto crea de forma automática los necesario encaminamientos de salida y también le permite ocultar o mostrar las pistas que lo componen.




Submezcla ajustando Output Type de una pista a Sends Only

Una tercera posibilidad es usar las pistas de retorno de Live para una submezcla. Esto se lleva a cabo seleccionando la opción Sends Only en Output Type de una pista, a continuación girando un control Send según se desee. La correspondiente pista de retorno actuará entonces como un canal de submezcla.


Varias pistas MIDI reproducen el mismo instrumento

Imagine una pista MIDI que contenga un instrumento virtual — por ejemplo un Simpler que esté reproduciendo un sonido de colchón. Supongamos que ya ha grabado clips MIDI en esta pista y que ahora desea añadir una toma paralela e independiente con el mismo instrumento. Para empezar, vamos a añadir otra pista MIDI. Ahora podría sencillamente arrastrar otro Simpler sobre la nueva pista, pero lo ideal sería reutilizar el Simpler existente en la pista del pad, de manera que las modificaciones realizadas en el sonido del pad afectaran a las notas de ambas pistas.



Envío de una pista MIDI adicional a una pista MIDI existente para reutilizar su instrumento.

Esto se consigue ajustando el selector Output Type de la nueva pista MIDI a "Pad." Tenga en cuenta que el selector Output Channel ahora ofrece una selección de destinos: O bien podemos dirigir la salida de la nueva pista a la entrada de la pista del colchón, o bien enviarla directamente a Simpler. La opción "Track In" del selector Output Channel representa la señal de entrada de la pista del colchón (la señal que vamos a grabar), que no es lo que queremos. En vez de eso seleccionamos "Simpler Ch. 1" para enviar la señal MIDI de la nueva pista directamente al Simpler y sin pasar por las etapas de grabación y monitorización. Con esta configuración podrá grabar nuevas tomas en ambas pistas, que reproducirán el mismo sonido de pad.




El instrumento queda aislado en una pista dedicada.

Quizá le moleste el hecho de que al silenciar la pista del pad (desactivando su interruptor Activator) se silencie también la otra pista MIDI. Para ser exactos, la otra pista sigue reproduciéndose, pero su señal MIDI está siendo reproducida por un instrumento que se encuentra fuera de la mezcla. Existe un modo muy fácil de corregir este inconveniente: corte los clips de la pista del pad y péguelos en una tercera pista que puede silenciar independientemente (y que también puede incluir sus propios efectos MIDI). Ahora, la función de la pista del pad original sólo será la de contener el instrumento. Puesto que no vamos a grabar nuevos clips sobre esta pista, ajuste su selector Input Type a "No Input". De esta manera, su botón Arm desaparecerá, lo cual le ayudará a evitar confusiones cuando la sección In/Out del mezclador esté oculta.

Pinchando salidas independientes de un instrumento

Algunos instrumentos software, como el sampler de percusión Impulse de Live, ofrecen múltiples salidas de audio para las señales que producen. Por defecto, Impulse mezcla internamente la salida de sus ocho ranuras de muestra y envía la mezcla a la salida de audio del instrumento. Todos los efectos de audio situados detrás de Impulse en la misma pista procesarán esa señal compuesta. En ocasiones, quizá desee extraer un sonido de batería de la mezcla para procesar-lo individualmente. Impulse hace esto posible, ya que sus ranuras de muestra están disponibles como fuentes de audio para otras pistas.




Uso de las salidas individuales de Impulse para procesar ranuras de muestras por separado.

Creamos simplemente una pista de audio y seleccionamos desde su selector Input Type la pista que lleva el Impulse. Ahora, el selector Input Channel ofrece, además de Pre FX, Post FX y Post Mixer, las ocho salidas individuales de Impulse, etiquetadas en función de la muestra utilizada en cada ranura. Observe que si envía una salida individual de Impulse hacia otra pista, esta señal será automáticamente suprimida de la mezcla interna de Impulse. No obstante, esta característica no es un comportamiento estándar en la mayoría de plug-ins de instrumento. El poner en modo solo una pista que pincha una de las ranuras de muestras de Impulse todavía le permitirá escuchar la salida de esa ranura o slot.

Uso de plug-ins de instrumentos multitímbricos

Existen muchos plug-ins de instrumento que soportan operaciones multitímbricas. Un instrumento multitímbrico viene a ser como varios instrumentos en uno, en el que todas las "partes" componentes (cada fabricante utiliza un nombre diferente para ellas) reciben señales MIDI en canales MIDI separados. Normalmente, un instrumento multitímbrico ofrece salidas separadas, de forma que cada parte puede ser ruteada individualmente en el mezclador. Como alternativa, el instrumento puede presentar un submezclador propio.



Pistas enviando MIDI a (y recibiendo audio de) las diferentes partes de un instrumento multitímbrico.

El envío de señal MIDI desde el mezclador a un instrumento multitímbrico es una variación de un caso descrito previamente (página 214). Una pista MIDI contiene el instrumento multitímbrico, y otras pistas MIDI adicionales son utilizadas para enviar señal a las partes individuales del instrumento. Cada pista MIDI adicional presenta su propio selector Output Type ajustado a la pista que contiene el instrumento, mientras que el selector Output Channel de cada pista está ajustado al canal MIDI de destino. También puede utilizar pistas de audio adicionales para recibir las salidas individuales del instrumento, tal como hemos descrito anteriormente (página 215).

También se puede usar el dispositivo Instrumento externo para encaminar MIDI a (y audio desde) las salidas secundarias en los plug-ins multitímbricos. Este escenario elimina la necesidad de crear una pista de audio adicional para cada salida 'pinchada':


- 1. Inserte el instrumento multitímbrico en una pista MIDI.
- 2. Inserte un dispositivo Instrumento externo en otra pista MIDI.
- 3. Seleccione la pista que contiene el instrumento en el primer selector MIDI To en el dispositivo Instrumento External.
- 4. Seleccione el canal MIDI al que va a enviar en el segundo selector en el dispositivo Instrumento External.
- 5. Desde el selector Audio From del Instrumento externo, seleccione una salida secundaria en el instrumento al que está enviando MIDI.

Repita los pasos 2-5 para alimentar y pinchar componenetes adicionales de su instrumento multitímbrico. También podría poner todo el sistema de dispositivos de Instrumentos externos en una única pista, colocando cada uno en un Rack de la cadena de dispositivos.

Tenga en cuenta que las salidas principales del instrumento multitímbrico todavía estarán mandando audio a la pista que contiene el instrumento — sólo las salidas auxiliares están disponibles para el dispositivo Instrumento externo.

Alimentación de las entradas de sidechain

Un vocoder, por ejemplo, impone unas características espectrales extraídas de una señal (voz hablada) sobre otra señal (un colchón de cuerdas, por ejemplo). El vocoder se inserta como un efecto de audio en la pista de las cuerdas. Tiene una entrada de sidechain para la señal de voz, que tiene que enviarse desde otra pista. Así, puede crear una pista de audio adicional llamada "Voz" y ajustar su selector Output Type a la pista "Cuerdas". Desde el selector Output Channel, seleccione la entrada de sidechain del vocoder.




Envío de una señal de voz hablada a la entrada de sidechain de un vocoder.

Algunos plug-ins de vocoder incluyen un sintetizador integrado para generar la señal "portadora". En este caso, la única diferencia con el proceso que hemos descrito anteriormente, es que el instrumento de vocoder debería ser arrastrado a una pista MIDI. El envío de señal a la entrada de audio de sidechain funciona como hemos explicado.

Un cierto número de dispositivos de Ableton poseen sus propios controles sidechain con selectores de encaminamiento integrados que equivalen a los que encontramos en las pistas. Así pués, cuando use estos dispositivos, no es necesario seguir el procedimiento de arriba — puede sencillamente seleccionar la fuente de sidechain desde dentro del mismo dispositivo.

Distribución de los instrumentos por capas

Para ello sólo tendrá que añadir una pista MIDI con un instrumento que reproduzca el sonido de cuerda, que nos gustaría que aumentara añadiéndole un sonido de metales tocando las mismas notas. Para ello sólo tendrá que añadir una pista MIDI con un instrumento que reproduzca el sonido de viento de metal y a continuación ajustar su selector Input Type para que obtenga la señal de salida Post FX de la pista de cuerdas.



Uso de una pista MIDI auxiliar para distribuir instrumentos por capas.

Quizá se esté preguntando cómo es posible que esto funcione, teniendo en cuenta que la salida de la pista de cuerdas es una señal audio, y no MIDI. Cuando una pista encamina datos MIDI a otra pista, la pista de destino recibe la señal MIDI procedente de la última etapa posible, que es la etapa justo después de cualquier efecto MIDI y justo antes que el instrumento.

Capítulo 15

Mezcla


15.1 El mezclador de Live

Live incluye una sección de mezcla accesible desde ambas vistas:



El mezclador de la vista Arrangement.

En la vista Arrangement, el mezclador aparece como una franja horizontal a la derecha de la zona de las pistas. Para visualizar todos los controles de mezcla de una pista, despliéguela pulsando el botón \odot situado junto a su nombre y ajuste su altura.



El mezclador de la vista Session.

Session View es una disposición de mezclador vertical estándar, que puede que encuentre más intuitivo que el mezclador de Arrangement. Fíjese en que la tecla [Tab] conmuta entre las Vistas Arrangement y Session si está trabajando con una única ventana. Si está trabajando con dos ventanas, la tecla [Tab] intercambia el Arrangement y Session entre las ventanas, lo que le permite ver su Arrangement mientras está usando el mezclador de Session.

Las siguientes opciones del menú Ver muestran u ocultan elementos del mezclador. El programa permite utilizar configuraciones de visualización de mezclador distintas en la vista Session y en la vista Arrangement.


- In/Out (E/S)
- Sends (Envíos)
- Returns (Retornos)
- Mixer (Mezclador)
- Track Delays
- Crossfader


Los selectores de la sección del *Mezclador* a la derecha de la pantalla repiten los comandos del menú Vista, haciendo posible que se muestren u oculten rápidamente diferentes componentes del mezclador.



Los selectores de la sección del mezclador.

Veamos ahora los controles del mezclador:






Los controles del mezclador.

- 1. El medidor muestra tanto los niveles de salida de pico como RMS de la pista. Por el contrario, durante la monitorización el medidor muestra los niveles de entrada de pico y RMS. Los medidores de pico muestran los cambios bruscos de nivel, mientras que los medidores RMS ofrecen una mejor impresión del volumen percibido.
- 2. El control de volumen ajusta el nivel de salida de la pista. Cuando se han seleccionado múltiples pistas, si se ajusta el volumen de una de ellas se ajustará también el de las otras.
- 3. El control de panorama permite posicionar la salida de la pista en el campo estéreo. Para resetear el control Pan a la posición central, pulse sobre el triángulo asociado a éste. Cuando se han seleccionado múltiples pistas, si se ajusta el knob de panoramización de uno de ellos se ajustará también la panoramización de los otros.
- 4. Para silenciar la salida de una pista, desactive el botón Track Activator. Cuando se seleccionan múltiples pistas, si se conmuta uno de sus Activadores de Pista se conmutarán los otros también.
- 5. El botón Solo silencia todas las pistas excepto la pista cuyo botón Solo está activado, pero también puede usarse para realizar escuchas previas (página 232). Cuando se seleccio-

- nan múltiples pistas, pulsando sobre sus interruptores Solo las dispondrá en modo solo a todas ellas. De lo contrario, las pistas solo pueden disponerse en modo solo una cada vez a menos que se mantenga pulsado el modificador [CTRL](PC) / [CMD](Mac) o se desactive la opción Exclusive Solo en Record/Warp/Launch en las Preferencias.
- 6. Cuando el conmutador Arm Recording (Armar grabación) está activado, la pista está habilitada para la grabación (página 235). Cuando se han seleccionado múltiples pistas, al pulsar cualquiera de sus interruptores Armar se armarán todas ellas. De lo contrario, las pistas solo pueden disponerse en modo solo una cada vez a menos que se mantenga pulsado el modificador [CTRL](PC) / [CMD](Mac) o se desactive la opción Exclusive Arm en Record/Warp/Launch en las Preferencias. Con Exclusive Arm activado, al insertar un instrumento en una nueva pista MIDI o en una vacía se armará automáticamente la pista.

15.1.1 Características del mezclador en Session



Las posibilidades del mezclador de Session.

La sección del Mezclador de este Session Mixer posee varias nuevas características añadidas que no son visibles por defecto. El mezclador puede redimensionarse, y arrastrando hacia arriba la parte superior del mezclador extenderá la altura de los medidores de pista, añadiendo marcas de tick, un campo numérico de volumen e indicadores reajustables de pico de nivel. Aumentando la anchura de una pista en este estado añadirá una escala en decibelios junto a las marcas de tick del medidor.

Estas mejoras se han adaptado para uso en configuraciones tradicionales de mezcla, pero están disponibles siempre que se muestre la sección de mezcla.

Puesto que el motor de audio de coma flotante a 32-bits de Live ofrece un enorme techo, los medidores de Live pueden meterse bastante "en la zona roja" sin que la señal se recorte. La única vez que las señales por encima de 0 dB serán problemáticas es cuando se encaminen hacia o desde salidas y entradas físicas, como las que lleva su tarjeta de sonido, o cuando graba audio en un archivo.

No obstante, Live ofrece esta ayuda visual opcional para las señales que superen esos 0 dB en cualquier pista.

15.2 Pistas audio y MIDI

Como vimos anteriormente, las pistas audio y MIDI de Live albergan y reproducen clips (página 35).

Usando los comandos apropiados del menú Crear, pueden agregarse al mezclador de Live Set nuevas pistas audio o MIDI en cualquier momento.

Las pistas también pueden crearse pulsando dos veces o pulsando [Entrar] sobre los archivos en el Navegador para cargarlas, o arrastrando objetos desde el Navegador hasta el espacio a la derecha de las pistas en la Vista Session o debajo de las pistas de la Vista Arrangement. Los dispositivos o archivos que se cargan en Live de esta forma crearán pistas del tipo apropiado (e.g., una pista MIDI se creará si se arrastra un archivo o efecto MIDI).

Un pista viene representada por su barra de título de pista. Puede pulsar sobre una barra de título de pista para seleccionar la pista y luego ejecutar un comando del menú Edición sobre la pista. Uno de esos comandos es Renombrar. Se pueden renombrar de forma rápida una serie de pistas ejecutando este comando(o el atajo Renombrar [CTRL][R](PC) / [CMD][R](Mac)) y luego utilizando la tecla [Tab] desplazarse de barra a título a barra de título. Cuando un símbolo # precede a un nombre, la pista recibirá un número que se actualiza automáticamente cuando la pista se mueve. Añadiendo símbolos # hará que se le añadan ceros adicionales al número de la pista. También puede introducir su propio texto info (página 25) para una pista con el comando Editar Texto Info en el menú Edición o en el menú contextual [clic derecho](PC) / [CTRL-clic] (Mac) de la pista.



Las pistas aparecen representadas por Barras de título.

Puede arrastrar pistas ppor sus barras de título para reordenarlas, o pulsar y arrastrar sobre sus bores para cambiar sus anchuras (en la Vista Session) o alturas (en la Vista Arrangement).

Es posible seleccionar múltiples pistas adyacentes o no adyacentes a la vez haciendo [Ma-yús]-clicking o [CTRL]-clicking, respectivamente. Si arrastra una selección de pistas no adyacentes, se plegarán todas juntas cuando se suelten. Para mover pistas no adyacentes sin que se plieguen, use [CTRL]+ teclas de cursor en vez del ratón.

Cuando se seleccionan múltiples pistas, si se ajusta uno de sus controles de mezcla se ajustará el mismo control para las demás pistas. Si las pistas de la multiselección tienen diferentes valores para cualquier parámetro de un knob o deslizador en particular (volumen, por ejemplo), esta diferencia se mantendrá a medida que ajusta el parámetro.

Si arrastra la barra de título de una pista al Navegador se guardará en forma de un nuevo Set. Si una pista contiene clips de audio, Live se encargará de la copia de la muestra referenciada a esta nueva ubicación basándose en la selección del selector en Recopilar Archivos al Exportar (página 86). Puede teclear un nombre para el Set acabado de crear o confirmar el que le sugiere Live con [Entrar].


Para borrar una pista, use el comando Eliminar del menú Edición.

15.3 Agrupar Pistas

Puede combinar cualquier número de pistas "normales" de audio o MIDI en una especie de contenedor denominado Group Track. Para crear un Group Track, seleccione las pistas que quiera incluir y ejecute el comando Agrupar Pistas del menú Edición.

Agrupar Pistas no puede contener clips, pero son similares a las pistas de audio en que llevan controles de mezclador y pueden albergar efectos de audio. Agrupar Pistas proporciona una forma rápida de crear submezclas (página 213), y también ofrece la capacidad de plegar o

desplegar sus pistas de clips contenidas por medio del botón • en la barra de título. Esto le puede ayudar a organizar grandes Sets ocultando las pistas que no necesite ver.



Un Group Track desplegado visualizado en la Vista Session...

Cuando las pistas están colocadas en un grupo, sus selectores de encaminamiento Autio To (página 207) se asignan de forma automática a "Group" a menos que ya tengan un encaminamiento personalizado (i.e. a un destino distinto de "Master.") También puede usar un Group Track simplemente como una "carpeta" de pistas reencaminando las salidas de las pistas contenidas hacia otros destinos.



...y en la Vista Arrangement.

Una vez se ha creado un Group Track, las pistas pueden arrastrarse dentro o sacarse del grupo. Si se borra un Group Track se borran todos sus contenidos, pero un grupo puede disolverse de nuevo en pistas individuales ejecutando el comando Desagrupar Pistas del menú Edición.

Los Group Tracks en la Vista Arrangement muestran una vista general de los clips en las pistas contenidas. En la Vista Session, las ranuras en los Group Tracks tienen botones de lanzamiento y stop siempre que al menos un clip esté disponible en una escena dada. Lanzar o detener este

botón tiene el mismo efecto que lanzar o detener todos los clips contenidos. De igual forma, seleccionar un Group Slot sirve como atajo para seleccionar todos los de los clips contenidos.

15.4 Pistas de retorno y la pista Master


Además de Agrupar Pistas y las pistas que reproducen clips, el Live Set dispone de un *Canal Master* y canales de retorno. Su misión no consiste en reproducir clips, sino en facilitar el procesamiento y el encaminamiento de las señales.

Los canales de retorno y el canal master se encuentran a la derecha del mezclador en la vista Session y en la parte inferior de la vista Arrangement.

Tenga en cuenta que el comando *Retornos* del menú Ver permite mostrar u ocultar los canales de retorno

Tal como sucede con las pistas de clip "normales", el canal Master y los canales de retorno pueden albergar dispositivos de efectos. Sin embargo, el efecto de una pista de clips sólo procesa el audio contenido en dicha pista, mientras que los canales de retorno pueden procesar audio procedente de numerosas pistas.

Por ejemplo, supongamos que desea crear ecos rítmicos usando un efecto de delay. Si arrastra el efecto hasta una pista de clips, el delay sólo afectará a los clips reproducidos a través de esa pista. Sin embargo, si coloca el efecto en un canal de retorno, podrá procesar la señal de varias pistas al misma tiempo.



Los controles Send y el botón Pre/Post.

Un control Send de una pista de clip o Group Track regula la cantidad de salida de la pista alimenta la entrada de la pista de retorno asociada. E incluso más, incluso la propia salida de la pista de retorno puede encaminarse a su entrada, permitiéndole crear feedback. Puesto que una retroalimentación contínua puede realzar muchísimo el nivel de manera inesperada, los controles

Send en las pistas Return están deshabilitados por defecto. Para activarlos, [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) sobre un knob Send de una pista Return y seleccione Activar envío o Activar todos los envíos.


Cada canal de retorno dispone de un conmutador Pre/Post que determina el punto en que la señal pasa al canal de retorno: antes o después de la mezcla (es decir, antes o después de los controles de panorama, volumen y activación de pista). El ajuste "Pre" permite la creación de mezclas auxiliares, independientes de la mezcla principal, para su tratamiento en el canal de retorno. De este modo podrá crear, por ejemplo, una mezcla de monitorización independiente para los músicos que trabajen en el proyecto.

El canal master es el destino predeterminado de las señales procedentes de todas las demás pistas. Arrastre aquí los efectos que desee aplicar a la mezcla general antes de que alcance la salida principal. Los efectos que se aplican al canal Master son en general funciones relacionadas con la masterización, como son la compresión y/o la EQ.

El comando Insertar canal de retorno del menú Crear permite crear canales de retorno adicionales. Sin embargo, por definición, sólo puede haber un canal master.

15.5 El Crossfader de Live.


Live dispone de un crossfader con el que puede crear transiciones suaves entre clips de distintas pistas. El crossfader de Live funciona como un típico crossfader de mezclador de DJ, la diferencia estriba en que con el de Live puede realizar fundidos no sólo entre dos pistas, sino de cualquier número de pistas, incluyendo los retornos.



El Crossfader y el Selector.


Puede acceder al crossfader a través de los selectores del mezclador de la Vista Session. Ofrece siete curvas de fundido cruzado diferentes de forma que pueda seleccionar la que se adapte me-

jor a su estilo. Para cambiar la curva, [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) sobre el crossfader, y luego seleccoine una entrada desde el menú contextual.



Elija entre siete curvas de Crossfader.


El gráfico de abajo detalla el nivel de potencia y respuesta de cada curva de fundido cruzado.



Propiedades de la curva de Crossfader.

El crossfader puede asignarse a cualquier controlador MIDI continuo (absoluto o incremental) (página 543). Además del deslizador central del crossfader, sus posiciones absolutas a izquierda y derecha están disponibles por separado para su asignación MIDI o del teclado. Hay dos escenarios especiales para el control remoto con respecto al crossfader:

- Una tecla asignada a cualquiera de las tres posiciones asignables de crossfader (izquierda, centro o derecha) conmutará las posiciones izquierda y derecha absolutas del crossfader.
- Si se asigna a dos de los tres campos se obtiene un comportamiento de "vuelta rápida" cuando una de las teclas asignadas se mantiene pulsada y la otra se pulsa y se suelta.



Botones de asignación de fundido.

Cada pista dispone de dos botones de asignación de fundido (A y B). En lo que se refiere a los fundidos, una pista puede tener tres estados distintos:

- Si ninguno de los botones de asignación está activado, el crossfader no afectará en absoluto a la pista.
- Si A está activado y el crossfader se encuentra situado en la mitad izquierda de su recorrido, la pista se reproducirá sin sufrir atenuación alguna. A medida que el crossfader se
 desplace a la derecha de su posición central, el volumen de la pista se atenuará. Si sitúa el
 crossfader en el extremo derecho de su recorrido, la pista dejará de sonar.
- De modo similar, si el botón B está activado, el volumen de la pista disminuirá al desplazar el crossfader a la izquierda de su posición central.

Es importante comprender que los botones Asignar Crossfade no afectan al encaminamiento de señal: El crossfader sencillamente afecta al volumen de la señal en la etapa de ganancia de cada pista. Las pistas pueden encaminarse a un bus de salida individual con independencia de su asignación de fundido. Empleando la jerga de los estudios de grabación, el crossfader podría considerarse como un grupo VCA controlable "al vuelo".

Como casi todo en Live, los fundidos pueden grabarse en el Arrangement (página 291) y editarse posteriormente en detalle. Para editar las asignaciones de fundido de una pista, seleccione "Mixer" en el Device chooser y "X-Fade Assign" en el selector Control. Para acceder a la curva de automatización del crossfader, seleccione "Mixer" en el Device chooser del canal Master y "Crossfade" en el Control chooser del mismo canal.


15.6 Solo y Cueing (pre-escucha)

Por defecto, el poner en solo una pista simplemente silencia todas las demás (excepto en algunos casos en que las pistas están alimentando otras pistas (página 207)). La señal procedente de las pistas en 'solo' se escucha a través de sus respectivas salidas, conservándose el ajuste de panorama de cada una de ellas. El poner en modo solo el clip de una pista deja que se escuche cualquier pista de retorno, siempre que se active la opción Solo in Place en el menú contextual del botón Solo [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac). Solo in Place también uede ajustarse como comportamiento por defecto seleccionando la entrada en el menú Opciones.

Si se pone en modo solo una pista de retorno se silencia la salida principal de todas las demás pistas, pero todavía puede escuchar cualquier señal que llegue al retorno por medio de los envíos.

Live permite reemplazar la función Solo estándar por la función de cueing (pre-escucha). Esta función permite realizar escuchas previas de material audio tal como lo hace un DJ. Ello permite seleccionar clips y ajustar efectos antes de que pasen a la mezcla que el público escucha.

Para utilizar la función de cueing de Live deberá disponer de una interfaz de audio con al menos cuatro salidas independientes (o dos salidas estéreo independientes). Los ajustes correspondientes se encuentran en el mezclador de la vista Session. Asegúrese de tener seleccionadas las opciones Mezclador y In/Out en el menú Ver.



Los controles de pre-escucha del mezclador de la vista Session.


- El selector Master Out permite seleccionar la salida de la interfaz que desea utilizar como salida principal.
- 2. El selector Cue Out permite seleccionar la salida de la interfaz que desea utilizar para pre-escucha. La salida seleccionada deberá ser distinta de la asignada a la salida principal. Si las salidas que desea utilizar no aparecen en los selectores, revise las Preferencias de audio.
- 3. Active la función de pre-escucha colocando el botón Solo/Cue Mode en la posición "Cue."
- 4. Los botones Solo de las pistas serán sustituidos por botones Cue con un icono de auriculares. Al pulsar un botón Cue, la señal de salida de la pista correspondiente se escuchará a través de la salida seleccionada en el selector Cue Out. Recuerde que el conmutador Track Activator de esa pista sigue determinando la presencia o la ausencia de la misma en la salida principal.
- 5. El control Cue Volume ajusta el nivel de pre-escucha de la pista.

Observe que cuando la preescucha está configurada y activada, la salida de los archivos audio previsualizados en el Navegador también se escucha a través de la Salida de preescucha.

15.7 Track Delays

Hay un control Track Delay disponible para cada pista en Live. El control permite retardar o pre-retardar la salida de pistas en milisegundos para compensar retardos humanos, acústicos, hardware y de otros tipos del mundo real.

Esta sección del interface puede mostrarse u ocultarse usando el selector correspondiente de la Sección Mixer.



El control y selector Track Delay.

No recomendamos que cambie los retardos de pista (track delays) durante una interpretación, ya que podría producir clics o petardeos no deseables en la señal de audio. Pueden conseguirse micro-offsets en clips de la Vista Session usando los botones de desplazamiento de clip (nudge) en la Vista Clip (página 127), no obstante los track delays pueden usarse en la Vista Arrangement para tales offsets.

Tenga en cuenta que la compensación de retardo para plug-ins y dispositivos de Live es una prestación distinta (página 269), que es automática por defecto. Las configuraciones inusualmente altas de Track Delay o algunas latencias documentadas de ciertos plug-ins pueden causar una apreciable lentitud en el software. Si aprecia dificultades en cuanto a la latencia mientras graba o toca instrumentos, debería probar a desactivar la compensación de retardo de dispositivo, aunque normalmente no es recomendable. Puede que encuentre útil en estos casos el ajustar los retardos de pista de forma individual. Tenga en cuenta que los controles Track Delay no están disponibles cuando se ha desactivado la compensación de retardo de dispositivo.

Capítulo 16

Grabación de nuevos clips

Este capítulo explica cómo grabar nuevos clips a partir de señales de entrada de audio y MIDI. Observe que este tipo de grabación difiere de la captura de clips de Session en el Arrangement (página 117).

Para obtener una grabación de audio satisfactoria, asegúrese de que las preferencias de audio están correctamenet configuradas. Para saber más acerca de esto, por favor consulte la lección incluida en el programa sobre cómo configurar las Preferencias de Audio. Recuerde asimismo que los dispositivos tales como micrófonos, guitarras y giradiscos no operan a nivel de línea, por lo que deberá realzar el nivel de su señal antes de proceder a la grabación. Para poder usar estos dispositivos deberá disponer de una interfaz de audio con un preamplificador o usar un preamplificador externo.

16.1 Selección de entrada

Una pista grabará cualquiera que sea la señal de entrada presente en su sección Entrada/ Salida, que aparece cuando la opción "In/Out" del menú View está seleccionada. (En la Vista Arrangement, despliegue y redimensione la pista para poder ver completamente la sección In/ Out.)






La sección E/S de pista en la vista Arrangement (izquierda) y Session (derecha).

Las pistas de audio graban, por defecto, una señal mono procedente del par de entradas externas 1 ó 2. Las pistas MIDI graban, por defecto, todos los datos MIDI que pasan a través de los dispositivos de entrada activos externos (página 203). Por defecto, el teclado de la computadora se activa como un pseudo-dispositivo de entrada MIDI (página 203), permitiendo grabar MIDI incluso en el caso de que no haya ningún controlador MIDI disponible.

Para cada pista puede elegir una fuente de entrada que no sea la predeterminada: cualquier entrada externa mono o estéreo, un canal MIDI específico para un dispositivo de entrada MIDI específico, audio proveniente de aplicaciones ReWire esclavas o una señal proveniente de otra pista. El capítulo dedicado al routing (página 199) explica estas opciones con más detalle.

16.2 Armar pistas (para grabación)





Botones Armar pista en los mezcladores de las vistas Arrangement (izquierda) y Session (derecha).

Para seleccionar una pista para la grabación, pulse sobre el botón Arm. No importa si al pulsar sobre el botón Arm de una pista, lo hace en la vista Session o en el Arrangement, ya que ambas comparten las mismas pistas.

Con el fin de que pueda escuchar lo que está siendo grabado, las pistas armadas están monitorizadas por defecto, es decir, la señal presente en su entrada pasa a través de la cadena de dispositivos hasta la salida. Esto es lo que se conoce como "auto-monitorización", función que podrá cambiar para que se adecue a sus necesidades (página 200).

Si está utilizando una superfície de control con soporte nativo, al armar una pista MIDI automáticamente se acoplará esta superficie de control al instrumento en la pista (página 544).


Si pulsa sobre el botón Arm de una pista, el resto de pistas se desarmarán a menos que mantenga pulsada la tecla modificadora [CTRL](PC) / [CMD](Mac). Si se han seleccionado múltiples pistas, pulsando sobre uno de sus botones Armar también armará las otras pistas. Cuando se

arma una pista, ésta queda seleccionada para que pueda acceder de forma sencilla a sus dispositivos en la vista Device.

Grabación 16.3

La grabación puede tener lugar tanto en la vista Session como en el Arrangement. Si lo que desea es grabar sobre más de una pista al mismo tiempo y/o prefiere visualizar la grabación linealmente mientras está teniendo lugar, la vista del Arrangement es la mejor opción. Si lo que desea es dividir de forma transparente su grabación en varios clips o grabar mientras sique abriendo clips en Live, utilice la vista Session.

16.3.1 Grabación en el Arrangement



Grabación en el Arrangement.

- 1. Al pulsar el botón Grabar Arrangement de la barra de control se inicia la grabación. El comportamiento específico depende del estado del botón "Comenzar Reproducción con Grabar" en las preferencias Record/Warp/Launch. Cuando está activado, la grabación comienza en el momento en que se plsa el botón. Cuando está desactivado, la grabación no se iniciará hasta que se pulse el botón reproducir (o se lancen clips en Session.) Consejo: no importa en que estado esté esta preferencia, si mantiene pulsada [Mayús] mientras pulsa Grabar Arrangement se activará el comportamiento opuesto.
- 2. Al grabar se crean nuevos clips en todas las pistas que tienen su botón Arm activado.
- 3. Cuando el conmutador Overdub MIDI Arrangement está activado, los nuevos clips MIDI contienen una mezcla de la señal presente en la pista y la nueva señal de entrada. Tenga


en cuenta que la sobreescritura (overdubbing) sólo se aplica a pistas MIDI.

- 4. Para evitar que se produzca la grabación en un punto anterior al punto inicial del pinchazo, active el conmutador Punch-In. Así podrá proteger las partes de la pista que no desee que se graben y configurar un tiempo antes de que empiece la grabación (pre-roll o "calentamiento"). El punto inicial del pinchazo coincide con la posición del marcador de inicio de Loop del Arrangement.
- 5. De modo similar, para evitar que se produzca la grabación en un punto posterior al punto final del pinchazo, active el conmutador Punch-Out. El punto final del pinchazo coincide con la posición del marcador de fin de Loop del Arrangement.
- 6. Al grabar en el loop del Arrangement (página 98), Live retiene el audio grabado en cada paso.

Si lo desea, tiene la posibilidad de "deshacer" la grabación del loop, bien mediante el uso repetido del comando Deshacer del menú Edit, o gráficamente en la vista Clip: Después de grabar un loop, haga doble clic sobre el nuevo clip. En la visualización de muestras de la vista Clip, aparecerá una larga muestra con todo el audio que ha sido grabado durante el proceso de grabación del loop. La abrazadera de loop de la Vista Clip define el audio que se toma en el último pase y si desplaza el marcador hacia la izquierda, podrá escuchar el audio de los pasos anteriores.

Grabación en las ranuras de Session 16.3.2

Es posible grabar nuevos clips, en tiempo real, en cualquiera de las ranuras de la vista Session.



Grabación en la Vista Session.

- 1. Ajuste el selector Global Quantization a un valor distinto de "None" para obtener cortes de clip correctos.
- 2. Active el botón Arm de las pistas sobre las que quiera realizar la grabación. Los botones Clip Record (Grabar Clip) aparecerán en las ranuras vacías de las pistas armadas.
- 3. Haga clic en el botón Session Record para grabar en la escena seleccionada en todas las pistas armadas. Aparecerá un nuevo clip en cada ranura de clip con un botón rojo Clip Launch que mostrará el estado de la grabación en curso. Para pasar de la grabación inmediatamente a la reproducción del loop, pulse el botón Session Record de nuevo.
- 4. Opcionalmente, es posible hacer clic en cualquiera de los botones Clip Record para grabar en esa ranura. Para pasar de la grabación a la reproducción del loop, pulse el botón Launch del clip correspondiente.
- 5. Para detener un clip, pulse el botón Detener clip o el botón Detener de la Barra de control.
- 6. Para detener la reproducción y prepararse para una nueva "toma," pulse el botón Nuevo.

Esto detiene los clips en todas las pistas armadas, selecciona una escena donde se pueden grabar nuevos clips, creando una nueva escena si fuera necesario.

Observe que de manera predeterminada, al lanzar una escena de la vista Session no se activa la grabación en las ranuras vacías armadas para grabación pertenecientes a la misma escena. Sin embargo, puede usar la opción Iniciar grabación al lanzar escena, de la sección Record/ Warp/Launch de las Preferencias para ordenar a Live que sí desea grabar ranuras de escena vacías en dichas circunstancias.

Grabación de patrones MIDI en modo overdub 16.3.3

Live realiza grabaciones de instrumentos basadas en patrones ??and the like quite easy. Si utiliza el instrumento Impulse de Live junto con esta técnica, podrá seguir creando patrones mientras escucha los resultados. O, si utiliza un instrumento como el Simpler, el cual permite la reproducción cromática, podrá crear melodías o piezas harmónicas, nota a nota.


- 1. Ajuste el selector Global Quantization a un compás.
- 2. Para cuantizar automáticamente las notas que se dispone a grabar, seleccione un valor de Cuantización de grabación apropiado (página 243).
- 3. Haga doble clic sobre cualquiera ranura de la vista Session en la pista MIDI deseada (la que contiene Impulse o cualquier otro instrumento). Aparecerá un nuevo clip vacío en la ranura. El nuevo clip tendrá una longitud de loop predeterminada de un compás pero si desea variar este valor, haga doble clic sobre el clip y cámbielo desde las propiedades del loop (página 139).
- 4. Arme la pista.
- 5. Pulse el botón Session Record.
- 6. Las notas que vaya reproduciendo se irán añadiendo al clip, y su grabación aparecerá en la vista Clip.
- 7. El clip se sobreescribe mientras reproduce el loop, permitiéndole construir su patrón capa a capa. No obstante, si desea detener momentáneamente la grabación para ensayar, puede desactivar el overdubbing pulsando de nuevo el botón Session Record. El contenido del clip continuará sonando y podrá tocar sin grabar su interpretación. Cuando esté listo apra grabar de nuevo, pulse el botón Session Record de nuevo. Las subsiguientes pulsaciones del botón Session Record conmutarán entre la reproducción y el overdub.

Observe que si mantiene pulsada la tecla modificadora [ALT](PC) / [ALT](Mac) al hacer doble clic en la ranura vacía para crear un nuevo clip, automáticamente la pista se arma y se lanza el clip.

En cualquier momento de la grabación overdub, puede usar el comando Undo (Deshacer) para borrar la última toma o incluso arrastrar, mover o eliminar notas en el Editor de notas de la Vista Clip.

16.3.4 Grabación MIDI por pasos

El Editor MIDI le permite grabar notas con el transporte detenido pulsando teclas en su controlador o teclado IDI del ordenador yavanzando el marcador de inserción según la configuración de la rejilla. Este proceso, conocido como grabación por pasos, le permite introducir notas a su propio ritmo, sin tener que escuchar un metrónomo o guía de pista.



Grabación por pasos en el Editor MIDI.

- 1. Arme la pista MIDI que contiene el clip sobre el que quiere grabar.
- 2. Active el interruptor Preview en el editor MIDI del clip.
- 3. Pulse en el editor MIDI para colocar un marcador de inserción en la posición en donde

quiera comenzar la grabación.

Pulsando la flecha de dirección a la derecha en el teclado de su ordenador desplazará el marcador de inserción a la derecha, según los ajustes de la rejilla. Cualquier nota(s) que mantenga pulsada(s) mientras pulsa la flecha de dirección a la derecha se añadirán al clip. Si continúa manteniedo pulsadas notas mientras pulsa la flecha de dirección a la derecha de nuevo, extenderá su duración. Para borrar notas que acaba de grabar, manténgalas pulsadas y pulse la flecha de dirección a la izquierda.

Los navegadores de grabación por pasos pueden también ser mapeados a MIDI (página 245).

Grabación sincronizada 16 4


Live mantiene la sincronización de los datos audio y MIDI grabados, incluso si decide cambiar el tempo de la canción. De hecho, Live permite cambiar el tempo antes, durante y después de la grabación. Por ejemplo, en una pieza técnicamente difícil podría "saltarse" un bit bajando el tempo un instante y volviéndolo a subir a continuación.

Para asegurarse que toda la pieza se reproduzca sincronizada después, es importante grabarla sincronizada.



El interruptor Metronome.

La forma más sencilla de grabar sincronizadamente es que la pieza se reproduzca al mismo tiempo o que utilice el metrónomo incorporado activándolo desde la barra de control. Éste comenzará a contar cuando pulse el botón Reproducir o cuando abra un clip.



El botón de volumen de vista previa.

Para ajustar el volumen del metrónomo, utilice el knob Preview Volume del mezclador.

Tenga en cuenta que la interpretación métrica del material en un clip puede ser editada, en cualquier momento, usando los marcadores Warp. Los marcadores Warp pueden utilizarse para corregir errores de sincronía y cambiar el groove o el 'feeling' de sus grabaciones de audio o MIDI. Además, estos marcadores permiten corregir errores que de otro modo requerirían el uso de complicados procesos de edición o que ni tan siguiera podrían ser editados.

Grabación de notas MIDI cuantizadas 16.5

Si piensa usar las funciones de grabación MIDI, tiene la opción de cuantizar automáticamente las notas MIDI durante la grabación. El selector de Cuantización de grabación del menú Edición permite seleccionar las subdivisiones temporales con los que las notas se alinearán. Cuando grabe en el Arrangement, la cuantización de grabación es un paso independiente del historial Deshacer de Live. Esto significa que si, por ejemplo, graba con una cuantización de grabación de "Tresillos de corchea" y después cambia de opinión, el comando Deshacer del menú Edición desharía sólo la cuantización dejando intacta la toma.

Para grabaciones en las vistas Session y Arrangement recording, el ajuste de cuantización de grabación no puede cambiarse durante el proceso de grabación.

Cuando realice overdubs con el loop de la vista clip activado, los cambios de cuantización de grabación se producen de forma inmediata, y no pueden deshacerse separadamente con el comando del menú Edición.

Las notas MIDI grabadas también pueden ser post-cuantizadas usando el comando Cuantizar del menú Edición. Esto se describe en el capítulo acerca de la edición MIDI (página 171).

166 Grabación con Count-in

Es posible ajustar una cuenta atrás para grabación mediante el menú desplegable junto al botón Metronome. Cuando se configura a cualquier valor distinto a "None," Live no comenzará a grabar hasta que se complete la cuenta atrás. Los campos de posición del Arrangement en la barra de control muestran el count-in en naranja en formato compases-tiempos-semicorcheas.



El Count-In se muestra en la barra de control.

El count-in comienza a contar desde el valor negativo en compases-tiempos-semicorcheas (comenzando en -2.1.1., por ejemplo, con una configuración de Count-In de 2 compases) hasta 1.1.1., donde comienza la grabación.

Tenga en cuenta que la grabación con count-in no funciona cuando Live está sincronizado a dispositivos externos MIDI o usándose como esclavo ReWire (página 667).

Configuración de tipos de archivo

Las siguientes Preferencias de la pestaña Record/Warp/Launch son relevantes para los archivos de muestras que se crean en una grabación:

- En el selector Tipo de archivo, dentro de la pestaña Record/Warp/Launch de las Preferencias, puede elegir el tipo de archivo de muestra que desee que genere Live.
- También puede elegir la resolución de bits del archivo de muestra generado por la grabación en el selector Profundidad de bits en Record/Warp/Launch de las Preferencias.

Puede ahorrar tiempo si configura valores predeterminados razonables para los clips que esté grabando en la sección Record/Warp/Launch de las Preferencias. Más concretamente, le conviene seleccionar el valor predeterminado apropiado que mejor represente el tipo de sonido que va a ser grabado Warp Mode. Si más tarde decide cambiar el tempo de la canción, el programa mantendrá automáticamente una buena calidad de sonido (página 157) y no será necesario realizar ajustes posteriores.


16.8 ¿Dónde están las muestras grabadas?

Las muestras grabadas se guardan con la carpeta de Proyecto, del Set en uso bajo Samples/Recorded. Hasta que se guarde el Set, permanece en la ubicación especificada por la preferencia de Carpeta Temporal que se encuentra en la pestaña File/Folder en Preferencias. Para asegurarse de que Live no se quedará sin espacio en el disco mientras se esté grabando en un nuevo Set, por favor asegúrese de que la Carpeta Temporal se encuentre en una unidad/partición con espacio libre suficiente.

16.9 Uso de control remoto para la grabación

Usando los modos Key Map y MIDI Map (página 543), podrá ejecutar las funciones de grabación de Live sin tener que usar el ratón.

Puede mapear los controles de grabación del Arrangement y transporte de la barra de control así como los botones de armar pistas. Para grabar en las ranuras de Session, puede mapear los botones Session Record y New, las ranuras individuales y los controles de navegación relativa con el fin de iniciar la grabación remotamente. Por ejemplo:



Los botones de escena arriba/abajo.


Una tecla se usará para saltar hasta la siguiente escena...



Un botón de activación de pista.

... y otra tecla se usará para iniciar y finalizar la grabación en la pista correspondiente.

También puede mapear los navegadores de grabación por pasos (página 241).



Las flechas de cursor de Grabación por pasos.

Esto le permite, por ejemplo, usar pedaleras MIDI para mover el marcador de inserción del clip, manteniendo así libres ambas manos para tocar un teclado.

Capítulo 17

Uso de instrumentos y efectos

Todas las pistas de Live pueden contener un número de dispositivos. Existen tres tipos de dispositivo:


- Los efectos MIDI actúan sobre señales MIDI y sólo pueden ser colocados en pistas MIDI.
- · Los efectos de audio funcionan sobre señales de audio y pueden ser colocados en pistas de audio. También puede insertarlos en pistas MIDI, pero sólo si los sitúa "siguiendo la corriente" detrás de un instrumento.
- Los instrumentos son dispositivos que residen en las pistas MIDI, reciben MIDI y sacan audio.

La Vista Dispositivo es el lugar en el que puede insertar, visualizar y ajustar los dispositivos para la pista seleccionada. Para seleccionar una pista y abrir la Vista Dispositivo para tener acceso a sus dispositivos, haga doble clic sobre el nombre de la pista. La Vista Dispositivo aparecerá en la parte inferior de la pantalla de Live.



Dispositivos en la Vista Dispositivo.

Para ahorrar espacio en la Vista Dispositivo, cualquier dispositivo puede plegarse pulsando dos veces sobre su barra de título o seleccionando Plegar desde su [clic derecho](PC) / [CTRL-clic] (Mac) menú contextual.




Los dispositivos pueden plegarse.

Para saber más acerca de un dispositivo en particular y cómo manejarlo, consulte la Referencia de efectos de audio de Live (página 325), Referencia de efectos MIDI de Live (página 411) o la Referencia de instrumentos de Live (página 423).

Para aprender más sobre cómo crear y usar agrupaciones personalizadas de instrumentos y efectos, consulte el capítulo Racks de Instrumentos, batería y Efectos (página 271).

Consiga un "control manual" sobre los dispositivos asignando sus parámetros a un control remoto de teclado o MIDI (página 543).

17.1 Uso de dispositivos Live




Navegador de dispositivos en Live.

Es posible acceder a los dispositivos incluidos en Live con el navegador. Verá que los efectos MIDI, los efectos de audio y los sintes disponen de sus propias etiquetas en la barra lateral del navegador.

La manera más fácil de colocar un dispositivo en una pista es pulsando dos veces sobre éste en el navegador, lo que creará una nueva pista para albergar el dispositivo. Opcionalmente, seleccione una pista de destino pulsando sobre ésta, luego seleccione un dispositivo o preset en el Navegador y pulse [Entrar] para añadirlo a la pista seleccionada.

También puede arrastrar dispositivos hasta las pistas o áreas vacías en las Vistas Session y Arrangement, o dentro de la Vista Dispositivo. Si se arrastra una muestra a la Vista Dispositivo de una pista MIDI se crea un instrumento Simpler cargado con esta muestra.

Nota: Si está usando una señal de entrada externa para alimentar su pista de Live utilizando las configuraciones por defecto, el botón Armar de la pista en el mezclador debe estar activado para poder escuchar la entrada a través de los dispositivos en la cadena de dispositivos de su pista. En las pistas MIDI, esto normalmente se activa automáticamente cuando se inserta un instrumento.



Los botones Armar pista MIDI y Audio

Así es como reproduciría, por ejemplo, un directo de instrumentos con efectos o, también, podría usar la entrada de un teclado MIDI para reproducir un instrumento de pista. Es relativamente sencillo pasar de esta configuración a grabar nuevos clips for further use in Live (página 235). Si tiene otras preferencias de monitorización, por favor consulte la sección sobre Monitorización (página 200) para saber cómo realizar estos ajustes.

Para añadir otro dispositivo a la misma pista, sólo tiene que arrastrarlo hasta la misma o hacer doble clic sobre el nombre de la pista (el nuevo dispositivo será añadido a la cadena de dispositivos.) Las señales en una cadena de dispositivos siempre viajan de izquierda a derecha.

Puede soltar efectos de audio en cualquier momento sobre una cadena de dispositivos en una pista de audio, teniendo en cuenta que el orden de los efectos determina el sonido resultante. Lo mismo es aplicable a una cadena de dispositivos de una pista MIDI.

Si suelta un instrumento dentro de una cadena de dispositivos de una pista MIDI, tenga en cuenta que las señales que salgan (a la derecha) del instrumento son señales de audio, disponibles sólo para los efectos de audio. Las señales que precedan (a la izquierda) al instrumento son señales MIDI, disponibles sólo para los efectos MIDI. Esto significa que es posible para una cadena de dispositivos de una pista MIDI albergar los tres tipos de dispositivos: primero efectos MIDI, luego un instrumento, y finalmente efectos de audio.



La cadena de dispositivos de una pista MIDI puede contener los tres tipos de dispositivos.

Para quitar un dispositivo de la cadena, pulse sobre su barra de título y pulse la tecla [Retroceso] o [Supr] de su ordenador, o seleccione Eliminar del menú Editar. Para cambiar el orden de los dispositivos, arrastre un dispositivo por su barra de título y suéltelo junto a alguno de los otros dispositivos en la Vista Dispositivo. Los dispositivos pueden moverse al completo a otras pistas arrastrándolos desde la Vista Dispositivo hasta las Vistas Session o Arrangement.

Los comandos del menú Edición como cortar, copiar, pegar y duplicar se pueden usar con dispositivos. Los dispositivos pegados se insertan delante del dispositivo seleccionado. Puede pegar al final de una cadena de dispositivos pulsando sobre el espacio después del último dispositivo, o usando la tecla de cursor derecho para mover allí la selección. Generalmente, los dispositivos pueden colocarse, reordenarse y borrarse sin interrumpir el flujo de audio.



Conmutadores de activación de dispositivos.

Puede activar y desactivar dispositivos por medio de sus interruptores Activator. El desactivar un dispositivo es como eliminarlo de forma temporal: La señal continúa sin procesar, y el dispositivo no consume ciclos de CPU. Los dispositivos de Live generalmente no cargan la CPU a menos que estén activos. Para más información, por favor consulte la sección carga de la CPU (página 673). El comando Congelar Pista mencionado allí es especialmente útil cuando se trabaja con dispositivos que requieren muchos recursos de la CPU.

Los dispositivos en las pistas de Live poseen medidores de nivel de entrada y salida. Estos medidores ayudan a encontrar dispositivos problemáticos en la cadena de dispositivos: Las señales bajas o ausentes quedarán reveladas por los medidores de nivel, y las configuraciones de los dispositivos relevantes pueden así ajustarse, o puede desconectarse o eliminarse el dispositivo.




Los medidores de nivel entre dispositivos en una cadena.

Tenga en cuenta que no pueden aparecer recortes en la señal entre dispositivos porque prácticamente hay un techo ilimitado. El recorte o Clipping puede ocurrir cuando una señal claramente fuerte se envía a una salida física o se escribe sobre un archivo de muestra.

Para más detalles acerca de los tipos de pista en Live consulte el capítulo Routing y E/S (página 199), que incluye información sobre el uso de pistas de retorno para distribuir el efecto de un único dispositivo entre diversas pistas. Una vez conocidos los conceptos básicos del uso de dispositivos en Live, sería interesante entrar en las envolventes de clip (página 303), que son capaces de modular parámetros individuales de dispositivo independientemente para cada clip.

17.1.1 Presets de los dispositivos de Live

Todos los dispositivos de Live pueden almacenar y retomar los ajustes de sus parámetros en forma de presets. Cada dispositivo aparece en el panel de contenido del navegador como una carpeta que puede abrirse para mostrar sus presets.



Presets en el Navegador.

Puede navegar y cargar presets rápidamente con el teclado del ordenador:

- Desplácese hacia arriba y hacia abajo usando las teclas de cursor arriba y abajo.
- Cierre y abra las carpetas de dispositivos usando las teclas de cursor izquierda y derecha.
- Pulse [Entrar] para cargar un dispositivo o preset.

Pulsando [Q] o haciendo clic en el botón Hot-Swap Presets de un dispositivo vinculará de forma temporal el navegador a un dispositivo para mostrar sus presets. Con el dispositivo y navegador enlazados de esta forma, puede navegar, cargar y preescuchar diferentes presets rápidamente. En el Modo Hot-Swap, los dispositivos y presets de cargan de forma automática cuando se seleccionan en el navegador. Para cargar los ajustes predeterminados de fábrica de un dispositivo, seleccione la carpeta superior de sus presets (i.e., la que lleva el nombre del dispositivo) desde el navegador.

Tenga en cuenta que pulsando [Q] para entrar en el modo Hot-Swap sustituirá el último dispositivo seleccionado en una pista dada. Si no se seleccionó ningún dispositivo, la sustitución se activará desde el primer efecto de audio (en pistas de audio) o instrumento (en pistas MIDI).



El botón Hot-Swap Presets.

El enlace entre el navegador y el instrumento se romperá si se selecciona una vista diferente, o si se vuelve a pulsar la tecla [Q] o el botón Hot-Swap. Un Preset hot-swapping también puede cancelarse con la pulsación de la tecla [Esc] o pulsando el botón cerrar en la barra de Hot-Swap en la parte superior del navegador.

Tenga en cuenta que aunque importar por medio del Navegador es el método recomendado, los presets también pueden soltarse directamente en Live desde el Explorer (Windows) / Finder (Mac).

Guardar Presets

Puede crear y guardar cualquier número de sus propios presets en la Librería del usuario del Navegador.



El botón Save Preset.


Pulse sobre el botón Save Preset para guardar las configuraciones actuales de un dispositivo (incluyendo cualquier texto info personalizado) como un nuevo preset. Se le volverá a dirigir al Navegador, en donde puede pulsar [Entrar] para usar el nombre sugerido por Live, o puede teclear el suyo propio. Para cancelar el guardar presets, pulse la tecla [Esc]. También puede guardar presets en carpetas específicas de la sección Places en el Navegador (como su carpeta Current Project) arrastrando desde la barra de título del dispositivo y soltándolo en la ubicación de su elección en el Navegador.

Para más información acerca de lo que puede hacerse con el Navegador, por favor consulte el capítulo Administración de archivos y Sets (página 53). Para más información sobre cómo almacenar presets de proyectos específicos, consulte la sección pertinente (página 82).

Presets por defecto

Los Presets guardados en las carpetas Defaults en la Librería del usuario se cargarán en vez de los ajustes de los dispositivos genéricos. También hay carpetas Defaults que le permiten:

- personalizar cómo Live responde a diversas acciones del usuario como el arrastre y suelta de muestras, troceado de muestras y conversión de audio a MIDI.
- hacer que las pistas de audio y MIDI recién creadas se carguen con ciertos dispositivos ya colocados, y estos a su vez con ajustes de parámetros personalizados.
- cargar plug-ins VST y Audio Units con una colección específica de parámetros ya configurados en el panel de Live.



Las carpetas Default Presets en la Librería del usuario.

Para guardar los ajustes actuales de un dispositivo de Live como preset por defecto, abra el [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) menú contextual sobre la cabecera del dispositivo y seleccione "Guardar como Preset por defecto." Esto funciona para todos los instrumentos, efectos MIDI y efectos de audio de Live (incluyendo los diversos tipos de Racks (página 271)). Si ya ha guardafo un default preset (preset por defecto) para un dispositivo en particular, Live le preguntará antes de sobreescribirlo.

Para crear un preset de configuración por defecto para un plug-in VST o Audio Unit:

• Carque el plug-in seleccionado en una pista

- Desde el Modo Configurar del plug-in (página 262), efectúe el ajuste de la colección de parámetros que desee.
- Abra el [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) menú contextual sobre la cabecera de la pista y seleccione "Guardar como configuración por defecto"

Si dispone tanto de versión VST como Audio Units de un plug-in en particular instalado, puede crear presets de configuración por defecto distintos para cada tipo. Tenga en cuenta que los presets por defecto para plug-ins no guardan los ajustes de los parámetros configurados; sólo se guarda la configuración de parámetro dentro del panel de Live.

Para crear presets por defecto para pistas MIDI y de audio:

- Cargue el/los dispositivo(s) que le gustaría tener por defecto en una pista (o sin dispositivos, si quiere que su pista por defecto esté vacía)
- Ajuste los parámetros a su gusto
- Abra el [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) menú contextual sobre la cabecera de la pista y seleccione "Guardar como pista [Audio/MIDI] por defecto"

Para especificar cómo se comporta Live cuando se arrastra una muestra a un Drum Rack o a la Vista Dispositivo de una pista MIDI:

- Cree un dispositivo Simpler o Sampler vacío
- Ajuste los parámetros a su gusto
- Arrastre el dispositivo editado a la carpeta "Sobre Drum Rack" o "Sobre Vista Dispositivo," que puede encontrarse en las carpetas Defaults/Dropping Samples de su Librería del usuario. Los pads por defecto de un Rack de batería también pueden guardarse con la opción [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) menú contextual sobre un pad de un Rack de batería

Para ajustar la forma en que Live se comporta cuando se rebana un archivo de audio:

- Cree un Drum Rack vacío
- Añada un dispositivo Simpler o Sampler vacío al Drum Rack para crear una única cadena
- Añada cualquier efecto MIDI o de audio adicional a esta cadena

- Ajuste los parámetros en cualquiera de los dispositivos
- Asigne Macro Controles (página 287) a cualquiera de los controles en los dispositivos de la cadena
- Arrastre todo el Drum Rack a la carpeta Defaults/Slicing de su Librería de usuario

Puede crear múltiples presets de troceado y elegir entre ellos en el selector Slicing Preset en el diálogo de troceado.

Nota: el troceado no está disponible en las versiones Intro y Lite.

Para crear presets por defecto para convertir Drums, Harmony o Melody a MIDI (página 180):

- Cree una pista MIDI que contenga el instrumento que le gustaría usar como su instrumento por defecto para un tipo de conversión en particular. (Tenga en cuenta que los presets por defecto para convertir baterías deben contener un Drum Rack)
- Añada cualquier efecto MIDI o de audio adicional a la pista
- Ajuste los parámetros en cualquiera de los dispositivos
- Si está usando múltiples dispositivos, agrúpelos en un Rack
- Arrastre todo el Rack hasta la carpeta pertinente en Defaults/Audio to MIDI en su Librería de Usuario

Ademcas de estos presets "master" por defecto, también es posible crear presets por defecto que sean específicos para un único Proyecto. Esto puede ser útil si, por ejemplo, está usando configuraciones especializadas de dispositivos o pistas para un Set en particular, y le gustaría crear variaciones del Set que también tendrán acceso a estos presets, pero sin sobreescribir los presets por defecto más generalizados que usa para otros tipos de trabajos. Para crear presets por defecto para Proyectos específicos:

- Recree la carpeta Defaults y todas las subcarpetas que desee dentro de la carpeta Project.
- Dependiendo de con qué tipo de configuraciones por defecto en Proyectos específicos le gustaría trabajar, ajuste los correspondientes parcametros de dispositivo, ajustes de pista, etc.
- Guarde el dispositivo o pista en la carpeta apropiada en su carpeta Defaults de su Proyec-


to específico.

Ahora, siempre que haya cargado un Set desde su Proyecto, cualquiera de los presets por defecto que haya guardado en estas carpetas del Proyecto se usarán en vez de las que se encuentran en la Librería de Usuario. Tenga en cuenta que las opciones del menú contextual [clic-derecho] (PC) / [CTRL-clic](Mac) para guardar presets por defecto los guardará en su Librería de Usuario principal, y así no pueden usarse para guardar ajustes por defecto de Proyectos específicos.

17.2 Uso de los plug-ins

La colección de dispositivos que puede usar en Live puede extenderse con plug-ins. Live soporta el formato de plugins VST de Steinberg Media, así como el formato de plugins Audio Units (AU) (sólo para Mac OS X).

El uso de plug-ins VST y Audio Units es muy parecido al funcionamiento de los dispositivos de Live. Los instrumentos VST y Audio Units sólo pueden ser insertados en pistas MIDI de Live, y al igual que los instrumentos de Live, reciben señales de entrada MIDI y las convierten en señales de salida audio. Los plug-ins de efectos de audio sólo pueden ser colocados en pistas de audio o detrás de instrumentos. Consulte la sección previa uso de dispositivos de Live (página 249) para más detalles.



Plug-Ins en el Navegador.

Es posible navegar hacia los plug-ins Audio Unit y VST e importarlos usando la etiqueta Plug-in del navegador. De esta manera se distinguen visualmente de los plug-ins de efectos, ya que aparecen con el icono de un teclado.

Tenga en cuenta que los presets de los plug-ins sólo están disponibles en el navegador para los plug-ins Audio Units. En algunas instancias, los presets de fábrica para los Audio Units sólo aparecerán en el Navegador una vez el dispositivo ha sido colocado en una pista y su botón Hot-Swap activado.

Nota: La primera vez que abra Live, no aparecerá ningún plug-in en la etiqueta Plug-in. Antes deberá "activar" sus fuentes de plug-ins. Activar las fuentes de plug-ins significa decirle a Live qué plug-ins quiere usar y dónde están localizados en su computadora. Puede encontrar más información sobre la activación y desactivación de las fuentes de plug-ins más adelante en este mismo capítulo, en las secciones de la carpeta de plug-ins VST (página 264) y Plug-ins Audio Units (página 267).

Nota para usuarios "Intel® Mac": Los ordenadores Intel® Macs no pueden hacer funcionar plugins VST o AU que se hayan escrito para la plataforma PowerPC. Sólo los plug-ins del tipo Universal o Intel® pueden usarse en Live.

Si instala/desinstala un plug-in mientras el programa está funcionando, Live no detectará los cambios realizados ni los implementará en el navegador hasta la próxima vez que ejecute el programa. Utilice el botón Rescan situado en la pestaña Plug-in de las Preferencias para volver a escanear los plug-ins mientras Live está funcionando. Así, los dispositivos recién instalados estarán disponibles inmediatamente en el navegador.

También puede utilizar la función Rescan si cree que su base de datos de plug-ins ha quedado dañada de alguna forma. Si pulsa la tecla modificadora [ALT](PC) / [ALT](Mac) al tiempo que ejecuta Rescan, la base de datos de plug-ins quedará borrada y los plug-ins serán nuevamente escaneados al completo.

🕟 🔗 polyiblit 🖐 Configure SectionOne Dcf2 Q Mixer1 Osc1 Leve Mixer1 Osc3 Leve 4.4 1.92 dB 1.51 dB Mixer1 Osc2 Leve Dcf1 Cutoff Mixer2 Osc1 Leve Dcf1 Q 8.34 dB 7.4 Mixer2 Noise Lev Dcf2 Cutoff none -8.34 dB 570.2 Hz 3-polyiblit

17.2.1 Plug-ins en la Vista Dispositivo

Un plug-in VST en la Vista Dispositivo.

Una vez que un plug-in es arrastrado desde el Navegador hasta una pista, éste se mostrará en la Vista Dispositivo. Para plug-ins con menos de 32 parámetros modificables, un panel de Live representará todos los parámetros como deslizadores horizontales. Los plug-ins que contengan más de 32 parámetros se abrirán con un panel vacío, que usted puede configurar para mostrar los parámetros a los que quiera acceder. El interfaz original del plug-in puede abrirse en una ventana separada (página 261).



El botón Plug-In Unfold.

Puede mostrar y ocultar los parámetros de los plug-ins VST por medio del botón 🗣 situado en la barra de título del plug-in.

La ventana de control X-Y puede usarse para controlar dos parámetros de plug-in al mismo tiempo y es muy útil, por tanto, para controlar directos. Para asignar dos parámetros de plug-in cualesquiera a la ventana X-Y del panel de Live, utilice los menús desplegables situados debajo de la misma.

Visualización de paneles de plug-in en ventanas separadas



El botón Editar Plug-In.


El botón Editar Plug-In abre una ventana flotante que muestra el panel original de los plug-ins VST o Audio Units. Realice cambios de parámetro tanto en esta ventana flotante como en el panel de Live, ya que éstos tendrán el mismo efecto en ambas ventanas.

Hay unas pocas configuraciones de Preferencias de Plug-In importantes para trabajar con las ventanas de edición de plug-ins:

- Si se activa, la Preferencia Auto-Open Plug-In Custom Editor asegura que las ventanas de edición personalizada de plug-ins se abrirán automáticamente cuando se carguen los plugins en las pistas desde el Navegador.
- Si la opción Multiple Plug-In Windows (Múltiples ventanas de plug-in) del menú Plug-In Preferences (Preferencias de plug-in) está activada, podrá abrir varias ventanas de plug-in al mismo tiempo. Incluso en el caso de que esta opción esté desactivada, si pulsa la tecla modificadora [CTRL](PC) / [CMD](Mac) en el momento de abrir una nueva ventana de plug-in, la(s) ventana(s) que ya esté(n) abierta(s) permanecerá(n) en pantalla.
- La preferencia Auto-Hide Plug-In Windows (Ocultar ventanas de plug-in automáticamente) le permite visualizar sólo las ventanas de plug-in correspondientes a la pista actualmente seleccionada.

Puede utilizar el comando Show/Hide Plug-In Windows (Mostrar/Ocultar ventanas de plug-in) del menú Vista o el atajo de teclado [CTRL][ALT][P](PC) / [CMD][ALT][P](Mac) para mostrar y ocultar las ventanas de plug-in que se encuentren abiertas. Observe que el nombre de la pista a la que corresponde el plug-in aparece indicado en la barra de título de la ventana de edición del plug-in.

Modo Configuración de Plug-In



El botón Configure.

El modo Configure le permite personalizar el panel de Live para mostrar sólo los parámetros del plug-in a los que necesita acceder. Para esto:

- Entre en el modo Configure pulsando sobre el botón "Configure" en la cabecera del dispositivo.
- Haga clic sobre un parámetro en la ventana de edición del plug-in para añadirlo al panel de Live. (Para algunos plug-ins, puede de hecho ser necesario cambiar el valor del parámetro. Además, ciertos plug-ins no "publican" todos sus parámetros en Live. Estos parámetros no pueden añadirse al panel Live.)

Mientras está en el modo Configure, los parámetros en el panel de Live pueden reordenarse o moverse arrastrándolos y soltándolos en nuevas ubicaciones. Los parámetros pueden eliminarse pulsando la tecla [Supr]. Si trata de eliminar un parámetro que tiene ya datos de automatización, envolventes de clip, o mapeados MIDI, key o mapeados Macro, Live le prevendrá antes de continuar.

Los parámetros que asigna son únicos para cada instancia de un plug-in dado en su Set, y se guardan con el Set. Si quisiera guardar una configuración usando una colección particular de parámetros, puede crear un Rack (página 271) que contenga el plug-in configurado. Así es posible guardar los Racks en su Librería del usuario y cargarse en otros Sets. También es posible guardar una configuración de un parámetro en particular como preset por defecto (página 255).

Ciertos plug-ins no tienen sus propias ventanas, y en vez de eso sólo muestran sus parámetros en el panel de Live. Para estos plug-ins, no es posible eliminar parámetros cuando está en el modo Configure (aunque todavía pueden ser movidos y reordenados).

Hay varias maneras de añadir parámetros de un plug-in al panel de Live sin entrar en el modo Configure:

- Ajustando un parámetro en la ventana flotante del plug-in crea entradas temporales para ese parámetro en los selectores de envolvente del clip y automatización, así como los selectores de los campos X-Y del panel. Estas entradas se eliminan cuando ajusta otro parámetro. Para hacer que la entrada sea permanente (añadiéndola de esta forma al panel de Live), edite o bien la automatización o la envolvente de clip del parámetro, seleccione otro parámetro en los selectores de automatización o envolvente de clip o seleccione al parámetro temporal en uno de los selectores de los campos X-Y.
- Cuando se cambia un parámetro en la ventana de edición de un plug-in durante la grabación, los datos de automatización se graban de forma automática. Cuando se detiene la arabación, los parámetros automatizados son añadidos de forma automática a los paneles de Live para cualquiera de los plug-ins que fueron ajustados.
- Cuando esté en los modos MIDI, key o Macro mapping, al ajustar cualquier parámetro en la ventana del plug-in lo creará en el panel de Live. La nueva entrada de panel se seleccionará de forma automática, permitiéndole mapearla o asignarla inmediatamente.

Una vez que ha colocado un plug-in en una pista y haya (opcionalmente) configurado sus parámetros en el panel de Live, puede usarlo igual que si fuera un dispositivo de Live:

- Puede asignar mensajes de controlador MIDI a todos los parámetros en el panel de Live.
- Puede arrastrar o copiar el dispositivo a diferentes posiciones en la cadena de dispositivos, o también a otras pistas, de acuerdo con las reglas de los efectos de audio e instrumentos.
- Puede modular sus parámetros continuos con envolventes de clip.
- Puede utilizar las prestaciones de entrada/salida múltiple de algunos plug-ins para asignar las entradas y salidas como fuentes o destinos en su configuración de routing de pistas. Consulte el capítulo dedicado al routing y E/S (página 199) para más detalles.
- Puede crear texto tipo info personalizado para el plug-in.

Sólo para Macintosh: Las ventanas de edición flotantes de algunos plugins VST no reciben pulsaciones del teclado del ordenador. Generalmente esto es un error de implementación en el mismo plug-in. Si es necesario pulsar dentro de la ventana de un plug-in, por ejemplo para introducir un número de serie o para desbloquear un código, mantenga pulsada [Mayús] mientras pulsa sobre el botón de edición del Plug-In. La ventana del editor aparecerá entonces como una ventana "normal" de la aplicación, en vez de una ventana flotante, y recibirá las pulsaciones en el teclado. Tenga en cuenta que este procedimiento es sólo una solución alternativa para las limitaciones de tales plug-ins. Recomendamos cerrar esta ventana una vez introducidos los datos y volverla a abrir normalmente antes de trabajar con los parámetros del plug-in.

Plug-ins VST 17.3

La carpeta de plug-ins VST *17.3.1*

La primera vez que abra Live, antes que nada deberá activar sus fuentes de plug-ins VST. Dependiendo de la plataforma de la computadora, puede que también tenga que especificar la localización de la carpeta VST en la que se encuentran los dispositivos que desea utilizar. Para configurar sus fuentes VST pulse el botón "Activar" en el navegador de dispositivos plug-in, o abra File/Folder en Preferencias pulsando [CTRL][,](PC) / [CMD][,](Mac). Allí encontrará la sección Plug-In Sources.



Configuración de las fuentes de plug-ins VST para Windows.

Para Windows haga lo siguiente:

- 1. Use la entrada VST Plug-In Custom Folder para indicarle a Live la ubicación de sus Plug-ins VST: Haga clic en el botón Browse para abrir un diálogo de búsqueda de carpetas para localizar y seleccionar la carpeta apropiada.
- 2. Una vez seleccionada la carpeta personalizada VST, Live la escaneará y la ruta de su ubicación aparecerá en pantalla. Es probable que en Windows, la ruta aparezca ya registra-

da por lo que Live no necesitará realizar el proceso de escaneado.

3. Asegúrese de que la opción Usar VST Plug-In Custom Folder está en "On" (así la carpeta seleccionada será la fuente activa para los plug-ins VST.) Si no desea utilizar los plug-ins VST deshabilite la opción Usar la carpeta personalizada de plug-ins VST.



Configuración de las fuentes de plug-ins VST para Mac OS X.

Para configurar los plug-ins VST en Mac OS X haga lo siguiente:

- 1. Los plug-ins VST vienen normalmente instalados en la siguiente carpeta en sus directorios home y local: /Library/Audio/Plug-Ins/VST. Puede activar o desactivar estos plug-ins mediante la opción Usar plug-ins VST en System Folders.
- 2. Quizás le convenga guardar sus plug-ins VST en una carpeta alternativa (sólo con los plug-ins que vaya a usar con Live). De este modo, podrá utilizar los plug-ins VST incluidos en esta carpeta junto con, o en lugar de, los plug-ins incluidos en las carpetas del sistema. Utilice la opción Usar la carpeta personalizada de plug-ins VST para indicarle a Live la ubicación de esta carpeta: Pulse sobre el botón Browse para abrir el diálogo de búsqueda y localización de carpetas y seleccione la apropiada.
- 3. Tenga en cuenta que puede desactivar los plug-ins VST de esta carpeta usando la opción Usar la carpeta personalizada de plug-ins VST.

Una vez configuradas las preferencias de plug-in, el navegador de dispositivos plug-in le mostrará todos los plug-ins presentes tanto en la carpeta de plug-ins VST como en sus subcarpetas.


También es posible usar Plug-ins VST almacenados en diferentes carpetas en su ordenador. Para hacer esto, cree un alias tanto en Mac OS o Windows de la carpeta en donde se encuentran los Plug-ins VST adicionales, y luego coloque el alias en la carpeta por defecto de los Plug-In VST (o en la carpeta VST Plug-In System en Mac OS X) seleccionada en Preferencias File/Folder de Live. El alias puede apuntar a una partición o disco duro diferente en su ordenador. Live escaneará la carpeta de Plug-ins VST configurada así como cualquier carpeta con alias contenidas allí.

Es posible que algunos plug-ins VST contengan errores o no sean compatibles con Live. Durante el proceso de escaneado (carga del plug-in), estos archivos pueden hacer que el programa falle de forma imprevista. Al volver a abrir Live, aparecerá un diálogo con información sobre el plugin que causó el problema. Dependiendo del problema detectado, Live le dará la opción de realizar otro escaneado o de deshabilitar el plug-in problemático. Si selecciona volver a escanearlos y el programa falla por segunda vez, Live los considerará automáticamente inutilizables. Estos plug-is ya no aparecerán en el navegador de dispositivos plug-in y el programa los omitirá para futuros escaneados (a menos que vuelvan a ser instalados.)

17.3.2 Programas y Bancos VST

Todas las instancias de plug-ins VST "poseen" un banco de programas. Un programa contiene un conjunto completo de valores para los controles de un plug-in.

Para seleccionar un programa del banco de un plug-in, utilice el selector que verá debajo de la barra de título. El número de programas por banco es fijo. Sus ediciones tendrán lugar "dentro" del programa seleccionado; es decir, todos los cambios que realice sobre los controles del plugin formarán parte del programa seleccionado.



El selector VST Plug-In Program.

Tenga en cuenta que los programas VST son diferentes de los presets de dispositivo de Live: Mientras que los presets de dispositivo de Live son compartidos por todas las instancias y Live Sets, los programas VST "pertenecen" a esta instancia específica del plug-in VST.

Para renombrar el programa actual, seleccione la barra de título del dispositivo del VST y ejecute el comando Renombrar programa del plug-in en el menú Edición. A continuación, introduzca el nuevo nombre del programa y pulse [Enter] para confirmar.



Renombrar un programa de un plug-in VST.

Los programas y bancos VST pueden ser importados desde otros archivos. Pulsando sobre el botón Load Program o Bank de un VST abre una caja de diálogo estándar de apertura de archivo para localizar el archivo deseado.




El botón VST Load Program o Bank (Izquierda) y Save Program o Bank (Derecha).

Sólo para Windows: En el menú File Type (Tipo de archivo) seleccione si desea localizar archivos de programa (VST Device Program) o banco (VST Device Bank) VST.

Para guardar el programa actualmente seleccionado como un archivo, pulse el botón VST Save Program o Bank (Guardar Programa/Banco VST), que abrirá un diálogo estándar de almacenamiento de archivos; seleccione "VST Program" del menú Format (Macintosh)/menú File Type (Windows); seleccione una carpeta y nombre. Para guardar el banco al completo como un solo archivo, realice esta misma operación pero seleccione "VST Bank" como formato/tipo de archivo.

17.4 Plug-ins Audio Units

Los plug-ins Audio Units sólo están disponibles para Mac OS X. En general, funcionan igual que los plug-ins VST.



Un Plug-In Audio Units.

La primera vez que abra Live, los plug-ins Audio Units no aparecerán en el navegador. Para activar sus Audio Units como fuentes de plug-ins pulse el botón Activar en la etiqueta Plug-in del navegador o vaya a File/Folder en las Preferencias pulsando [CTRL][,](PC) / [CMD][,](Mac). Allí encontrará la sección Plug-In Sources. Si activa la opción Usar Audio Units, los plug-ins Audio Units aparecerán en el navegador de Live.

Tenga en cuenta que siempre podrá desactivar esta opción más tarde si decide no usar Audio Units.



Activación de los plug-ins Audio Units.

En ocasiones, los plug-ins Audio Units disponen de una opción para elegir entre varios modos de dispositivo. Podrá elegir, por ejemplo, entre varios niveles de calidad para la renderización de una reverb. Puede acceder a estos selectores abriendo el panel de plug-ins con el botón Editar plug-in.



Cómo abrir la ventana de plug-ins Audio Units.

Audio Units dispone de presets cuyo funcionamiento es idéntico al de los efectos de Live. No obstante, algunos presets de AU no pueden arrastrarse a diferentes ubicaciones en el navegador, puesto que son de solo lectura.

Los presets Audio Units llevan la extensión aupreset y quedan almacenados en el siguiente directorio, de acuerdo con el nombre de su fabricante:

[Home]/Library/Audio/Presets/[Nombre del fabricante]/[Nombre del Plug-in]

17.5 Compensación de Retardo de Dispositivo

Live compensa automáticamente por retardos causados por Live y los plug-ins de instrumentos y efectos, incluyendo los de las pistas de retorno. Estos retardos pueden ser ocasionados por el tiempo que tardan los dispositivos en procesar una señal de entrada y producir una salida. El algoritmo de compensación matiene todas las pistas de Live sincronizadas, al tiempo que minimiza el retardo entre las acciones del reproductor y el resultado audible.

La compensación de retardo de dispositivo está activada por defecto y normalmente no hay que ajustarla de ningún modo. Sin embargo, los Live Sets que se crearon con Live 4 ó con versiones anteriores se abrirán sin compensación de retardo de dispositivo. Para activar manualmente la compensación de latencia (o desactivar), use la opción Delay Compensation en el menú Opciones.

Cuando la Compensación de retardo está activada, la opción Latencia reducida al monitorizar (Reduced Latency When Monitoring) está disponible en el menú Opciones. Esta opción conmuta la activación de la compensación de latencia para las pistas que tienen activada la monitorización. Cuando está activada, las pistas con monitorización de entrada tendrán la menor latencia posible, pero puede que no estén sincronizadas con otras pistas de su Set (como pistas de Retorno, que todavía tienen compensación de retardo). Cuando está desactivada, todas las pistas estarán sincronizadas, pero las pistas con monitorización de entrada pueden tener latencias más altas.

Los efector sincronizados al Tempo y otros dispositivos que obtienen información temporal del reloj interno de Live puede que suenen mal sincronizados si se colocan en una cadena de dispositivos después de dispositivos que causen retardo.

Los delays de pista individuales inusualmente altos (página 234) o las latencias de los plug-ins pueden causar una evidente lentitud en el software. Si aprecia dificultades en cuanto a la latencia mientras graba o toca instrumentos, debería probar a desactivar la compensación de retardo de dispositivo, aunque normalmente no es recomendable. También puede apreciar que ajustar los delays de pista individuales es útil en estos casos, pero por favor tenga en cuenta que los controles Track Delay no están disponibles cuando se ha desactivado la compensación de delay del dispositivo.

Tenga en cuenta que la compensación de retardo de dispostivo puede, dependiendo del número de pistas y dispositivos en uso, incrementar la carga de la CPU.

Capítulo 18

Racks de instrumentos, batería y efectos



Un rack de un efecto de audio.

Un Rack es una herramienta flexible para trabajar con efectos, plug-ins e instrumentos en una cadena de dispositivos de una pista. Los racks pueden usarse para construir procesadores de señales complejas, instrumentos dinámicos, sintetizadores en capas y más. Y sin embargo también ayudan a hacer más eficiente su cadena de dispositivos al agrupar sus controles más esenciales. Mientras que los racks sobresalen en el manejo de múltiples dispositivos, pueden extender las habilidades de incluso un único dispositivo al definir nuevas relacoines de control entre sus parámetros.

Los racks expanden enormemente el concepto de grupos de dispositivos introducido en Live 5. Los grupos de dispositivos de cualquier Live Set importado desde Live 5 son automáticamente convertidos en Racks. Tenga en cuenta que estos Live Sets, una vez guardados, ya no pueden abrirse en versiones anteriores de Live.

18.1 Una vista general de los Racks

18.1.1 Flujo de señal y cadenas de dispositivos en paralelo



Un rack de un efecto de audio.

En cualquiera de las pistas de Live, los dispositivos se conectan en serie en una cadena de dispositivos, pasando sus señales desde un dispositivo al siguiente, de izquierda a derecha. Por defecto, La Vista Dispositivo muestra sólo una única cadena, pero en realidad no hay límite para el número de cadenas que una pista pueda contener.

Los Racks permiten (entre otras cosas) que se puedan añadir cadenas adicionales de dispositivos a cualquier pista. Cuando una pista tiene múltiples cadenas, estas funcionan en paralelo: En los Racks de Instrumentos y Efectos, cada cadena recibe la misma entrada de señal al mismo tiempo, y luego procesa esta señal en serie a través de sus propios dispositivos. La salida de cada una de estas cadenas paralelas se mezcla, produciendo la salida del Rack.

Los Racks de batería también permiten usar simultáneamente múltiples cadenas en paralelo, pero sus cadenas procesan la entrada de forma algo distinta: En vez de recibir las mismas señales de entrada, cada Rack de batería recibe la entrada sólo desde una única nota MIDI asignada.

El contenido al completo de cualquier Rack se puede tomar como un único dispositivo. Esto significa que si añadimos un nuevo Rack en cualquier punto de la cadena de un dispositivo no se diferencia en nada de añadir cualquier otro dispositivo, y los Racks pueden contener cualquier número de otros Racks. Si se van colocando más dispositivos después de un Rack en una cadena de dispositivos de una pista, la salida del Rack se les pasa a estos, como es usual.

Controles Macro 18.1.2



Los controles Macro.

Una característica única de los Racks son sus Controles Macro.

Los controles Macro son un banco de ocho knobs, cada uno de estos capaz de aplicarse a cualquier número de parámetros de cualquier dispositivo en un Rack. El cómo los use es cosa suya tanto si es por comodidad, o para hacer que un parámetro importante de un dispositivo sea más accesible; para definir exóticas transiciones de ritmo y timbre entre múltiples parámetros; o para construir un megasinte, y ocultarlo tras un único y personalizado interfaz. Consulte Utilización de los Macro Controles (página 287) para una detallada explicación de cómo hacer esto.

Para el mayor grado de expresión, pruebe aplicar un mapeado MIDI (página 549) a los controles Macro hacia una superficie de control externa.

Creación de Racks 18.2

El rango de dispositivos de Live lo cubren cuatro variantes de Rack: Instrument Racks, Drum Racks, Audio Effect Racks y MIDI Effect Racks. Al igual que con los tipos de pistas, cada tipo de Rack tiene unas reglas según los dispositivos que contenga:

- Los Racks de efectos MIDI sólo contienen efectos MIDI, y sólo pueden colocarse en las pistas MIDI.
- Los Racks de efectos de audio sólo contienen efectos de audio, y pueden ser colocados en pistas de audio. También puede insertarlos en pistas MIDI, pero sólo si los sitúa "siguiendo

la corriente" detrás de un instrumento.


- Los Racks de instrumentos contienen instrumentos, pero además pueden contener efectos tanto MIDI como de audio. En este caso, todos los efectos MIDI tienen que ir al comienzo de la cadena de dispositivos del Rack de instrumentos, seguidos de un instrumento, y luego de cualquier número de efectos de audio.
- Los Racks de batería (página 283) son similares a los Racks de instrumentos; pueden contener instrumentos así como efectos MIDI y de audio y sus dispositivos deben ordenarse de acuerdo a las mismas reglas del flujo de señal. Los Racks de batería también pueden contener hasta seis cadenas de retorno de efectos de audio, con niveles de envío independientes para cada cadena en el Rack principal.

Hay diferentes formas de crear Racks. Un nuevo Rack vacío puede crearse arrastrando un preset aenérico de Rack ("Rack de efecto de audio," por ejemplo) desde el Navegador de dispositivos hasta la pista. Luego los dispositivos pueden soltarse directamente en la Lista de la cadena del Rack o la vista Dispositivos, que presentaremos en la siguiente sección.


Si una pista ya tiene uno o más dispositivos que le gustaría agrupar en un Rack, seleccione simplemente las barras de título de esos dispositivos en la Vista Pista, y [clic derecho](PC) / [CTRLclic](Mac) sobre una de la barras de título para mostrar los comandos Agrupar y Agrupar a un Drum Rack en el menú contextual. Tenga en cuenta que si repite este comando de nuevo sobre el mismo dispositivo, crerá un Rack dentro de otro Rack. También puede agrupar múltiples cadenas dentro de un Rack utilizando el mismo procedimiento. Si hace esto también crea un Rack dentro de otro Rack. En la Vista Dispositivo, los contenidos de los Racks van siempre entre corchetes finales: Igual que con la puntuación o en las matemáticas, un Rack dentro de otro Rack tendrá un par de corchetes dentro de un par de corchetes.

Para desagrupar dispositivos, desmantelando sus Racks, seleccione la barra de título del Rack, y luego use el menú Editar o el menú contextual para acceder al comando Desagrupar.

Vista general de los Racks 18.3



Componentes de un Rack de Efectos.



Componentes de un Rack de batería.


- 1. Los Racks tienen vistas particulares que pueden mostrarse u ocultarse según se necesite. Por lo tanto, cada Rack lleva una columna de vista en su lado más a la izquierda que tiene los correspondientes selectores de vista. Los selectores de vista disponibles en cada caso dependen de si se está utilizando un Rack de instrumento, batería o efecto.
- 2. Controles Macro
- 3. Lista de cadenas. En lo Racks de batería, esta vista puede incluir tanto cadenas de batería como cadenas de retorno.
- 4. Dispositivos
- 5. Los Racks también pueden identificarse por sus esquinas redondeadas, que enmarcan sus contenidos. Cuando se muestra la vista de los Dispositivos, el corchete de cerrar paréntesis desaparece visualmente para dejar ver claramente la jerarquía del Rack.

6. Vista Pad (página 285). Esta es específica para los Drum Racks.

Para mover, copiar o borrar un Rack entero a la vez, simplemente tiene que seleccionarlo por su barra de título (al contrario que las barras de título de los dispositivos que este contiene). Cuando se ha seleccionado, un Rack también puede renombrarse usando el comando Renombrar del menú Editar. También puede introducir su propio texto info para un Rack con el comando Editar Texto Info en el menú Edición o en el menú contextual [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) del Rack.


Cuando todas las vistas de un Rack se han ocultado, su barra de título se plegará en la columna vista, haciendo que todo el Rack quede lo más fino posible. Esto tiene el mismo efecto que elegir Plegar desde el [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) menú contextual o hacer doble clic en la barra de título del Rack.

Si quisiera localizar un dispositivo en particular en un Rack sin tener que buscar manualmente por todo su contenido, agradecerá este atajo de navegación: [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) sobre el selector de la Vista Dispositivo, y aparecerá una lista jerarquica de todos los dispositivos de la cadena de dispositivos de la pista. Seleccione simplemente una entrada de la lista, y Live seleccionará ese dispositivo y lo traerá a la vista.



Navegue entre Racks rápidamente con el menú contextual.

18.4 Lista de la cadena



La Lista Cadena en un Rack de efecto de audio

Según las señales entran en un Rack, primero las recibe la Lista de la cadena. Por lo tanto nosotros también elegiremos este punto para nuestra propia presentación.

La Lista de la cadena representa el enramado para las señales entrantes: Cada cadena de dispositivos en paralelo comienza aquí, como una entrada en la lista. Debajo de la lista hay un área, en donde puede añadir nuevas cadenas arrastrando y soltando presets, dispositivos, o incluso cadenas preexistentes.

Nota: Los Racks, las cadenas y los dispositivos pueden arrastrarse libremente dentro y fuera de otros Racks, jincluso entre pistas! Seleccionando una cadena, luego arrastrando y colocándola sobre otra pista de la Vista Session o Arrangement centrará el foco en esa pista; su Vista Dispositivo se abrirá, permitiéndole colocar esa cadena en su lugar adecuado.

Puesto que la Vista Dispositivo sólo puede mostrar un dispositivo a la vez, la Lista de la cadena también sirve como ayuda de navegación: La selección de la lista determina lo que se mostrará en la Vista Dispositivos adyacente (cuando esté activada). Prueve a usar las teclas de cursor arriba y abajo del teclado de su ordenador para cambiar la selección en la Lista de la cadena, y encontrará que puede pasearse rápidamente entre los contenidos de un Rack.

La Lista de la cadena también soporta la multiselección de cadenas, para un copiado, organización y reagrupamiento más cómodo. En este caso, la vista Dispositivos indicará cuantas cadenas están seleccionadas en cada momento.

Cada cadena tiene su propio botón Activador de cadena (Chain Activator), así como botones Solo y Hot-Swap. Las cadenas en los Instrumentos, Drum Racks y Racks de efectos de audio también llevan sus propios deslizadores de volumen y panoramización, y las cadenas de los Drum Rack llevan controles adicionales de nivel de envío y asignación MIDI. Al igual que los Live Clips, pueden guardarse y volver a llamar cadenas enteras en forma de presets en el Navegador. Puede darle un nombre descriptivo a una cadena seleccionándola, y seguidamente eligiendo el comando Renombrar del menú Edición. También puede introducir su propio texto info para una cadena con el comando Editar Texto Info en el menú Edición o en el menú contextual [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) de la cadena. El menú contextual también contiene una paleta de colores en donde puede elegir un color de cadena personalizado.

18.4.1 **Auto Select**



Auto Select en un Rack de efecto de audio

Cuando se activa el interruptor Auto Select, todas las cadenas que están procesando señales en ese momento quedan seleccionadas en la lista de cadenas (Chain List). En los Drum Racks, esta función seleccionará una cadena si ésta recibe su nota de entrada MIDI asignada. En los Racks de Instrumento y Efecto, Auto Select funciona conjuntamente con las zonas, lo que comentaremos enseguida, y es de bastante ayuda cuando queremos solucionar problemas con configuraciones complejas.

18.5 7_{onas}

Las Zonas son grupos de filtros de datos que residen a la entrada de cada cadena en un Instrumento o Rack de efectos. Juntas, determinan el rango de valores que pueden atravesarlas hasta la cadena de dispositivos. Por defecto, las zonas se comportan de forma transparente, nunca requiriendo su atención. No obstante pueden reconfigurarse para formar sofisticadas configuraciones de control. Los tres tipos de zonas, cuyos editores se conmutan con los botones situados encima de la Lista de la Cadena, son Key, Velocity, y Chain Select. El botón Ocultar adyacente las quita de la vista.

Nota: Los Racks de efectos de audio no tienen zonas de teclado o velocidad, puesto que estos dos tipos de zona sólo filtran datos MIDI. De igual manera, los Drum Racks no tienen tampoco zonas; estos filtran notas MIDI basandose en selectores en sus listas de cadenas.

Las Zonas tienen una sección principal en su parte inferior, que se usa para modificar el tamaño y mover la zona, y una estrecha sección superior que define rangos de faders. El cambio de tamaño de cualquiera de estas secciones se realiza pulsando y arrastrando sobre sus lados derecho o izquierdo, mientras que para moverlos hay que pulsar y arrastrar una zona desde cualquier parte excepto sus lados.


Flujo de señal a través de las Zonas 18.5.1

Para entender como funcionan las zonas, vamos a examinar el flujo de señal en un Rack de efectos MIDI. Nuestro Rack de efectos MIDI reside en la cadena de dispositivos de una pista MIDI, y por lo tanto procesa señales MIDI. Asumiremos que contiene cuatro cadenas en paralelo de dispositivos, cada una de ellas conteniendo un efecto MIDI.

- 1. Todos los datos MIDI en la pista pasan a su cadena de dispositivos, y por lo tanto a la entrada de Rack de efectos MIDI
- 2. Nuestro RAck de efectos MIDI tiene cuatro cadenas de dispositivos, y cada una de ellas recibe los mismos datos MIDI al mismo tiempo.
- 3. Antes de que cualquier dato MIDI pueda entrar en una cadena de dispositivos, tiene que poder pasar a través de cada una de las zonas en esa cadena. Todas las cadenas en un Rack de efectos MIDI tiene tres zonas: Una zona de teclado, una zona de velocidad y una zona de selección de cadena.
- 4. Una nota MIDI entrante se compara con la zona de teclado de una cadena. Si la nota MIDI queda dentro de la zona de teclado, pasa a la zona siguiente para una nueva comparación; si no es así, ya sabemos que la nota no pasará a los dispositivos de esa cadena.
- 5. Las mismas comparaciones se producen para las zonas de velocidad y selección de cadena de la cadena. Si una nota también queda dentro de estas dos zonas, entonces pasa a la entrada del primer dispositivo en esa cadena.

6. La salida de todas las cadenas en paralelo se mezcla para producir la salida final del Rack de efectos MIDI. Si por casualidad hubiera otro dispositivo después del Rack en la cadena de dispositivos de la pista, ahora recibiría la salida del Rack para su procesamiento.

18.5.2 **Key Zones**




El Editor de la Zona del teclado.

Cuando el botón Key se selecciona, aparece el Editor de la zona de teclado a la derecha de la Lista de la Cadena, ilustrando la forma en que cada cadena queda mapeada a todo el rango completo de notas MIDI (casi 11 octavas). Las Cadenas sólo responderán a notas MIDI que permanezcan dentro de sus zonas de teclado. Las zonas individuales de las cadenas pueden ocupar cualquier número de teclas, permitiendo unas configuraciones flexibles de "particiones de teclado".

Los rangos de fundido de zonas de teclado atenúan las velocidades de las notas entrantes en una cadena.

18.5.3 **Velocity Zones**



El Editor de zona de velocidad

Cada cadena en un Rack de instrumentos o en un Rack de efectos MIDI también posee una zona de velocidad, especificando el rango de velocidades de MIDI Note On a las que responderá.

El Editor de la zona de velocidad, cuando se muestra, reemplaza al Editor de la zona de teclado, a la derecha de la Lista de la Cadena. La velocidad e una MIDI Note On se mide con una escala de 1-127, y este rango de valores expande la parte superior del editor. Por otra parte, el funcionamiento aquí es idéntico al del Editor de la zona de teclado.

Los rangos de fundido de la zona de velocidad atenúan las velocidades de las notas que entran en una cadena.

MIDI Effect Rack € 📵 Key Vel

18.5.4 Zonas de selección de Cadena

S 🚱

El Editor Selección de cadena.


Al activar el botón Chain en un Rack de instrumento o efecto se muestra el Editor de Selección de Cadena. Estos Racks tienen zonas de selección de cadena, que le permiten filtrar cadenas espontáneamente mediante un único parámetrow. El editor lleva una escala de 0-127, similar al Editor de Zona de Velocidad. Encima del valor de la escala, no obstante, encontrará un indicador que puede arrastrarse conocido como el selector de Cadena.

La zona de selección de cadena es un filtro de datos al igual que las otras zonas; aunque todas las cadenas en un Rack reciben señales de entrada, sólo aquellas con zonas de selección de cadenas que se superponen sobre el valor en ese momento del selector de cadena pueden tenerse en cuenta y por lo tanto producir salidas.

Por defecto, las zonas de selección de cadena de Racks de instrumento y efecots MIDI sólo filtran notas, ignorando todos los demás eventos MIDI entrantes (como los MIDI CCs). Para filtrar todos los eventos MIDI, active la opción Chain Selector Filters MIDI Ctrl, disponible en el menú contextual [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) de la regla de selección de cadena de un Rack. En los Racks de efectos MIDI, los rangos de fundido atenúan las velocidades de las notas que entran en una cadena. En los Racks de instrumentos y los Racks de efectos de audio, cuyas salidas son señales de audio, unos rangos de fundido atenúan el nivel de volumen en la salida de cada cadena. Así que ¿qué es lo que pasa si el selector de cadena se mueve fuera de la zona de selección de cadena en donde un sonido se está reproduciendo en ese momento? Si la zona termina en un rango de fundido, el volumen de salida de una cadena se atenúa a cero mientras que el selector de cadena está fuera de la zona. Si la zona no tenía un rango de fundido, el volumen de salida no se atenúa, permitiendo que los efectos de la cadena (como las largas colas de reverb o dealys) realicen un fundido de salida de acuerdo con sus propios ajustes.

Veamos cómo podemos hacer uso de las zonas de selección de cadena durante una actuación:

Creación de bancos de preset usando Chain Select



Utilización de las zonas de selección de cadena para crear presets de efectos.


A diferencia de los otros tipos de zonas, la longitud por defecto de una zona de selección de cadena es 1, y el valor por defecto es 0. A partir de esta configuración, podemos rápidamente crear "bancos de presets" usando el Editor de selección de cadena.

De nuevo utilizaremos un Rack con cuatro cadenas como punto de partida. Cada una de las cuatro cadenas contienen diferentes efectos a los que nos gustaría acceder y cambiar en cualquier momento. Para convertir esto en una experiencia "práctica", hemos mapeado el selector de cadena a un encoder en una superficie de control externa.

Vamos a mover las zonas de selección de cadena de la segunda y tercera cadenas para que cada una de nuestras zonas ocupe su propio valor adyacente: La zona de la primera cadena tiene un valor de 0, la zona de la segunda cadena tiene un valor de 1, la tercera un valor de 2, y la cuarta tiene un valor de 3.

Puesto que cada una de nuestras zonas de selección de cadena posee un valor único, sin que ninguna se sobreponga, ahora tenemos una situación en donde sólo una cadena a la vez puede siempre ser igual al valor del selector de cadena (que se muestra en la parte superior del editor). Por lo tanto, al mover el selector de cadena, determinamos qué cadena puede procesar las señales. Con nuestro encoder MIDI a mano, ahora podemos cambiar rápidamente sin esfuerzo entre configuraciones de instrumentos o efectos.

Fundidos cruzados entre bancos de presets usando rangos de fundido




Fundidos cruzados entre presets de efectos usando zonas de selección de cadena.

Yendo un poco más allá de nuestro ejemplo anterior, podemos manejar nuestras zonas de selección de cadena para producir una suave transición entre nuestros "presets." Para esto, haremos uso de los rangos de fundido de nuestras zonas.

Para dejar algo de sitio para los fundidos, extenderemos un poquito la longitud de nuestras zonas. Configurando las zonas tal y como se muestra se mantienen cuatro valores exclusivos para nuestros presets, de forma que cada uno todavía tiene un punto en donde ninguno de los otros se escucha. Realizamos el fundido cruzado entre presets en ocho pasos. Si esta transición es demasiado brusca para su material, simplemente vuelva a recolocar las zonas para ampliar al máximo los rangos de fundido.

Racks de batería 18.6

Ya hemos hablado un poco sobre los Racks de batería o Drum Racks, y la mayoría de sus funciones son las mismas que las que encontramos en los Racks de instrumentos y de efectos. Pero los Drum Racks tienen una disposición ligeramente diferente, algunos controles únicos y un comportamiento especial que se ha optimizado para la creación de kits de batería.



La Lista de Cadenas en un Drum Rack.

- 1. Además de los selectores estándar que se encuentran en todos los Racks, los Drum Racks llevan cuatro controles adicionales en la columna de la vista. De arriba abajo, estos son conmutadores para las secciones Input/Output, Send, Return y el botón Auto Select.
- 2. Input/Output Section. El selector Receive ajusta la nota MIDI entrante a la que responderá la cadena de la batería. La lista muestra nombres de nota, números de nota MIDI y los equivalentes de baterías del GM estándar. El deslizador Play ajusta la nota MIDI saliente que se enviará a los dispositivos en la cadena. El selector Choke le permite configurar una cadena a uno de entre dieciseis choke groups. Cualquier cadena que esté en el mismo grupo 'choke' silenciará a los otros cuando esta se dispare. Esto es muy útil para obstruir charles abiertos disparando charles cerrados, por ejemplo. Si se selecciona "All Notes" en el selector Receive, los selectores Play y Choke se deshabilitan — en este caso, la cadena simplemente pasa la nota que recibe a sus dispositivos. El pequeño botón Preview a la izquierda de estos selectores dispara una nota hacia la cadena, facilitando el comprobar sus mapedaos sin disponer de un controlador MIDI en ese momento.
- 3. Mixer Section. Además de los controles del mezclador y Hot-Swap que se encuentran en otros tipos de Rack, los Drum Racks también tiene deslizadores de envíos. Estos deslizadores le permiten ajustar la cantidad de señal post-fader enviada desde cada cadena de batería a cualquiera de las cadenas de retorno disponibles. Tenga en cuenta que los controles send no están disponibles hasta que se hayan creado cadenas de retorno.
- 4. Return Chains. Una cadena de retorno de un Drum Rack aparece en una sección separada en la parte inferior de la lista de cadenas. Aquí pueden añadirse hasta seis cadenas de efectos de audio, que son alimentadas por deslizadores de envíos en cada una de las cadenas de batería de arriba.

El selector Audio To en el mezclador para cadenas de retorno le permiten encaminar la salida de una cadena de retorno o bien a la salida principal del Rack o directamente a las pistas de retorno del Set.

18.6.1 La Vista Pad



Vista Pad

La vista Pad es específica para los Drum Racks y ofrece una manera fácil de mapear y manipular muestras y dispositivos. Cada pad o almohadilla representa ona de las 128 notas MIDI disponibles. La vista general del pad a la derecha va desplazando el conjunto de pads visible arriba o abajo en incrementos de 16, bien arrastrando el selector de vista a una nueva área o usando las teclas de cursor arriba y abajo del teclado de su ordenador. Use el modificador [ALT](PC) / [CMD](Mac) para cambiar la vista una fila cada vez.

Casi cualquier objeto — muestras, efectos, instrumentos y presets — puede arrastrarse hasta un pad desde el Navegador de Live, asignándose automáticamente a la nota del pad y creando o reconfigurando cadenas internas y dispositivos según sea necesario. Soltando una muestra en un pad vacío, por ejemplo, crea una nueva cadena que contiene un Simpler, con la muestra soltada lista para ser reproducida desde la nota del pad. Si luego arrastra un efecto de audio al mismo pad, se coloca corriente abajo a partir del Simpler en la misma cadena. Para reemplazar el Simpler, sólo tiene que soltar otra muestra en el mismo pad — cualquier efecto de audio que le siga o cualquier efecto MIDI que le preceda se dejará intacto y sólo se reemplazará el dispositivo Simpler y la muestra.

Además de arrastrar objetos desde el navegador, también es posible rellenar los pads rápido mediante la función Hot-Swap. Si está en el modo Hot-Swap, pulsando la tecla [D] conmutará el destino de Hot-Swap entre el mismo Drum Rack y el último pad seleccionado.

Si se suelta una multiselección de muestras en un pad, nuevos Simplers y cadenas se asignarán cromáticamente hacia arriba desde este pad, reemplazando cualquier otra muestra que se hubiera ya asignado a los pads en cuestión (pero, como antes, sin tocar ningún dispositivo de efectos). [ALT](PC) / [CMD](Mac)-arrastrando una multiselección dispone en capas todas las muestras en un único pad, creando un Rack de instrumento anidado.

Arrastrando un pad hasta otro pad sustituye la asignación de nota entre los pads. Esto quiere decir que cualquier clip MIDI que dispare las notas afectadas ahora reproducirá los sonidos "incorrectos" — aunque puede que esto sea exactamente lo que usted quiere que ocurra. [ALT] (PC) / [CMD](Mac)-arrastrando un pad hasta otro apilará las cadenas de ambos pads en un Rack de instrumento anidado.

Siempre puede cambiar sus mapeados desde dentro de la lista de cadenas también, ajustando los selectores Receive. La Vista Pad se actualizará automáticamente para reflejar sus cambios. Si ajusta la misma nota Receive para múltiples cadenas, el pad de esa nota las disparará todas.

Si está trabajando con muchos Racks anidados, la estructura interna puede complicarse rápidamente. La Vista Pad puede facilitar mucho el trabajo permitiéndole centrarse sólo en el nivel superior: las notas y sonidos. Es importante recordar que un pad representa una nota, más que una cadena. Más específicamente, representa todas las cadenas, sin importar lo muy adentro del Rack que se encuentren, que puedan recibir la nota de ese pad. Lo que puede controlar con cada pad está relacionado con el número de cadenas que este representa:

- Un pad vacío sólo muestra la nota que lo disparará. Cuando pasa el puntero sobre éste, la barra de estado mostrará esta nota, así como el instrumento GM sugerido.
- Un pad que dispara sólo una cadena muestra el nombre de la cadena. En este caso, el pad sirve de un práctico escaparate de muchos controles a los que normalmente se accede en la lista de cadenas, como mute, solo, preview y Hot-Swap. También puede renombrar y eliminar la cadena a través del pad.
- Un pad que dispara múltiples cadenas muestra "Multi" como nombre, y sus botones mute, solo y preview afectarán a todas sus cadenas. Si silencia o ajusta en solo cadenas individualmente dentro de la lista de cadenas, los iconos del pad reflejan este estado mixto. Hot-Swap y renombrar están desactivados en un Multi pad, pero puede borrar todas sus cadenas de una vez.

Aunque la vista Pad se ha diseñado para una fácil edición y diseño de sonido, también sobresale como interfaz de performance o de directo, particularmente cuando se dispara desde una superficie de control hardware con pads. Si su controlador con pads es una de las superficies de control con soporte nativo de Ableton (página 544), seleccionela simplemente como superficie de control en la pestaña MIDI/Sync en las Preferencias de Live. A partir de ese momento, siempre que tenga un Drum Rack en una pista que reciba MIDI, su controlador de pads disparará los pads que estén visibles en su pantalla. Si desplaza la vista general de los pads para mostrar un conjunto diferente de pads, su controlador se actualizará automáticamente.

Utilización de los Macro Controls 18.7



Realización de asignaciones Macro Control en el modo Map.

Con el potencial para desarrollar complejas cadenas de dispositivos, los Macro Controls hacen que las cosas continuen siendo manejables tomando el control de los parámetros más esenciales de un Rack (como usted determine, por supuesto). Una vez haya configurado su mapeado ideal, el resto del Rack puede ocultarse.

El botón Map dedicado de la vista Macro Control abre la puerta a este comportamiento. El activar el modo Macro Map hace que ocurran tres cosas:

- Todos los parámetros susceptibles de ser mapeados de los dispositivos de un Rack aparecerán con una capa coloreada;
- Los botones Map aparecerán debajo de cada dial Macro Control;
- Se abrirá el Navegador Mapping (página 549).

Los siguientes pasos le iniciarán en el proceso de mapeo:

- 1. Active el modo Macro Map pulsando sobre el botón Map Mode;
- 2. Seleccione un parámetro del dispositivo para mapearlo pulsando sobre este una sola vez;
- 3. Mapee el parámetro pulsando sobre el botón Map de cualquier Macro Control. Los detalles se añadirán al Navegador Mapping. Por defecto el Macro tomará su nombre y unidades del parámetro del dispositivo que está controlando.
- 4. Redefina el rango de valores si lo desea usando los deslizadores Min/Max en el Navegador Mapping. Pueden crearse mapeados invertidos configurando el deslizador Min a un valor mayor que el del deslizador Max. Los valores actuales también pueden invertirse pulsando [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) sobre la entrada en el Navegador Mapping.
- 5. Seleccione otro parámetro del dispositivo si quiere crear más asignaciones, o pulse sobre el botón Map Mode una vez más para salir del modo Macro Map.

Tenga en cuenta que una vez asignado a un Macro Control, el parámetro de un dispositivo aparecerá desactivado, puesto que este transfiere todo el control al Macro Control (aunque todavía puede modularse externamente, por medio de las Envolventes de Clip (página 303)).


Puede editar o borrar sus asignaciones en cualquier momento usando el Navegador de Mapeado (que sólo aparece cuando se ha activado el modo Map).

Si se asigna más de un parámetro a una única Macro, el nombre de la Macro volverá a su nombre genérico (e.g., Macro 3). Las unidades de la Macro también cambiarán a una escala de 0 a 127, excepto cuando todos los parámetros tengan el mismo tipo de unidad y el mismo rango de unidad.

A los Macro controles puede darles nombres personalizados, colores e incluso entradas de texto info mediante los correspondientes comandos en el menú Editar o en el menú contextual.

Mezclando con los Racks 18.8

Cualquier instrumento o Drum Rack que contenga más de una cadena puede verse y mezclarse junto con las pistas en el mezclador de la Vista Session. Una pista que contenga estos Racks tendrá un botón 🗣 en su barra de título, que plegará o desplegará el mezclador del Rack. De igual forma, caulquier cadena anidada dentro del Rack también tendrá este botón. Esto facilita el tener una vista general de la jerarquía de su Rack — u ocultarla cuando sólo quiere trabajar con su mezcla.




Mezclando cadenas de Rack en la Vista Session.

Las cadenas en el mezclador de la Vista Session tienen una apariencia similar a las pistas, pero no tienen ninguna ranura de clip. Sus controles de mezcla y encaminamiento son un reflejo de los que encontramos en la lista de cadenas del Rack, por lo que cualquier cambio que se haga sobre estos controles en cualquier área se reflejará inmediatamente en la otra. De igual manera, muchas operaciones sobre las cadenas como reordenación, renombrado y reagrupamiento pueden realizarse tanto desde el mezclador como de la lista de cadenas. Pulsando sobre la barra de título del mezclador de una cadena se muestran sólo los dispositivos de esa cadena en el Vista Dispositivo.

Al igual que con las pistas, cuando se seleccionan múltiples cadenas en el mezclador de la Vista Session, al ajustar un parámetro del mezclador para una de las cadenas se ajustará el mismo parámetro en las otras cadenas seleccionadas. Tenga en cuenta que este comportamiento sólo se aplica a parámetros ajustados a través del mezclador en Session y no cuando se ajustan los mismos parámetros en la lista de cadenas del Rack.

Extracción de cadenas 18.8.1

Todas las cadenas pueden arrastrarse desde sus Racks originarios y colocarse en otras pistas o Racks, bien desde la lisa de cadenas o desde el mezclador de la Vista Session. Las cadenas de retorno de un Drum Rack también pueden extraerse, y crearán nuevas pistas de retorno si se arrastran hasta el mezclador. Las cadenasa de baterías poseen una característica adicional: cuando se arrastran desde el mezclador a una nueva pista, se llevan sus notas MIDI con ellas. Por ejemplo, si está trabajando sobre un loop MIDI de batería en una única pista y decide que le gustaría mover sólo la caja a su propia pista, seleccione simplemente la barra de título de la cadena de la caja en el mezclador y arrástrela hasta el área de depósito del mezclador. Esto crea una nueva pista con todos los contenidos de la cadena de la caja: tanto sus dispositivos como sus datos MIDI. Si quisiera extraer sólo los dispositivos, arrastre desde la lista de cadenas en vez de desde el mezclador.



Extracción de Cadenas de batería en el Mezclador extrae datos MIDI.

Capítulo 19

Automatización y edición de envolventes

A menudo, cuando trabaje con el mezclador y los dispositivos de Live querrá seguramente que el movimiento de los diversos controles se convierta en parte de la música. El movimiento de un control a lo largo de la línea de tiempo de la canción se denomina automatización; un control cuyo valor cambia a lo largo de la línea de tiempo se considera pues automatizado. En Live pueden automatizarse casi todos los controles del mezclador y de los diversos dispositivos e incluso el tempo de la canción.

Grabación de la automatización en la Vista Arrangement

Es posible grabar la automatización a la Vista Arrangemente de dos formas:

- 1. cambiando los parámetros manualmente mientras se graba nuevo material directamente en el Arrangement.
- 2. grabando una actuación de la Vista Session en el Arrangement (página 117), si los clips de Session contienen automatización.


Durante la grabación Session-a-Arrangement, la automatización en los clips de Session siempre se graba en el Arrangement, así como cualquier cambio manual en los parámetros de las pistas que se están grabando desde Session.

Cuando se graba nuevo material directamente en Arrangement, el botón Automation Arm determina si se grabarán o no lo cambios manuales de parámetros.



El botón Automation Arm.

Cuando Automation Arm está activado, cualquier cambio que se produzca sobre un control mientras esté activado el botón Arrangement Record de la Barra de control se convierte en datos de automatización de Arrangement. Pruebe a grabar datos de automatización para cualquier control, como por ejemplo un deslizador de volumen del mezclador. Una vez concluida la grabación, reproduzca lo que acaba de grabar para ver y escuchar el efecto del movimiento grabado. Observará que aparece un pequeño indicador luminoso en el deslizador para indicar que el control está automatizado. Pruebe ahora a automatizar el panorama y el botón de activación de pista. Los indicadores de automatización aparecerán en la esquinas superior izquierda de ambos parámetros.



Volumen, Panorama y Activador de pista automatizados.

Grabación de la automatización en la Vista 19.2 Session

Ahora también es posible grabar automatización en los clips de la Vista Session. Aquí tiene como funciona:



Controles para la grabación de automatización en Session.

- 1. Active el botón Automation Arm para preparar para la grabación de automatización.
- 2. Active el botón Arm de las pistas sobre las que quiera realizar la grabación. Los botones Clip Record (Grabar Clip) aparecerán en las ranuras vacías de las pistas armadas.
- 3. Haga clic en el botón Session Record para comenzar la grabación de la automatización.

También es posible grabar automatización en todos los clips reproduciéndose en Session, sin importar si están o no en pistas armadas. Esto se hace a través del botón Session Automation Recording en las preferencias Record/Warp/Launch.



Las preferencias de Session Automation Recording.

Esto le permite, por ejemplo, sobreescribir automatización de Sessin en un clip MIDI ya existente sin grabar también notas en el clip.

Cualquier automatización en la Vista Session se convierte en automatización basada en pista cuando se graban o se copian clips en la Vista Arrangement.

19.2.1 Modos de grabación de automatización en Session

El comportamiento de grabación de automatización difiere dependiendo de cómo usted ajusta los parámetros mientras graba. Cuando use el ratón, la grabación se detiene inmediatamente cuando suelta el botón del ratón. Esto se conoce en algunas aplicaciones de edición como comportamiento "táctil." Cuando ajusta parámetros con knobs o faders en controladores MIDI, la grabación continuará mientras ajuste el controlador. Cuando sueltas, la grabación continúa hasta el final del loop del clip y luego realizará un "pinchazo de salida" de forma automática. A esto se le conoce como comportamiento "pestillo" en algunas aplicaciones.

Eliminación de la automatización 19.3

Para borrar datos de automatización, [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) sobre un control automatizado para abrir su menú contextual y seleccione Borrar Automatización. El LED de automatización desaparece, y el valor del control permanece constante a lo largo de toda la línea de tiempo de Arrangement y en cualquier clip de la Vista Session. También puede borrar porciones seleccionadas de automatizaciones editando los puntos de corte de las envolventes (página 295).

19.4 Sobrescritura de datos de automatización

En la práctica, a menudo deseará probar nuevos movimientos de los controles sin sobrescribir los datos de automatización grabados en el Arrangement. Bueno, nada es para siempre en el mundo del infinito Deshacer (página 166), pero es fácil desactivar de forma temporal la automatización de un control para evitar sobreescribir datos existentes: Si cambias el valor del control automatizado mientras no se está grabando, el LED de automatización se apaga para indicar que la automatización del control está inactiva. Por consiguiente, cualquier dato de automatización existente será sobrescrito por el ajuste manual que se realice en ese momento.

Si uno o varios controles automatizados de su Live Set están inactivos, el botón Re-Enable Automation de la Barra de control se iluminará.



El botón Re-Enable Automation


Este botón tiene dos funciones. Le recuerda que el estado actual de los controles es distinto del estado capturado en los clips Session o el Arrangement, y puede hacer clic sobre él para reactivar toda la automatización y por lo tanto regresar al estado de automatización como está escrito "en cinta."

Puede también reactivar la automatización para un sólo parámetro mediante la opción Re-Enable Automation en el [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) menú contextual para ese parámetro. Y en la Vista Session, puede reactivar la automatización sobresescrita sencillamente relanzando un clip que contiene automatización.

Trazado y edición de datos de automatización

En los clips de la vista Arrangement y la Vista Session, las curvas de automatización pueden visualizarse y editarse como envolventes nodales.

Aquí es como funciona la edición de automatización en el Arrangement:



Envolventes de automatización en la vista Arrangement.

- 1. Para mostrar una envolvente de la pista, "despliegue" la pista pulsando el botón 🗣 situado junto al nombre de la pista. (Tenga en cuenta que, para Grupos de pistas (página 226), puede que tenga que ampliar la altura de la pista para poder ver sus envolventes.)
- 2. Si pulsa sobre uno de los controles del mezclador o dispositivo de la pista se mostrará la envolvente de este control en el clip de la pista.
- 3. Las envolventes aparecen "arriba" en la vista de la forma de onda de audio o de los datos MIDI. El eje vertical de una envolvente representa el valor del control y el eje horizontal el tiempo. En el caso de los interruptores o de los botones de selección, el eje del valor es discontinuo.
- 4. El selector Fundidos/Dispositivo o bien selecciona fundidos de clips de audio (página 101), el mezclador de la pista, uno de los dispositivos de la pista o "None" para ocultar la envolvente. También le proporciona una vista general de qué dispositivos tienen de hecho automatización mostrando un LED junto a sus etiquetas. Y todavía puede hacer que las cosas sean más claras seleccionando "Mostrar sólo parámetros automatizados" desde la parte inferior del selector.
- 5. El selector Automation Control permite elegir un control del dispositivo seleccionado en el selector Fundidos/Dispositivo. Las etiquetas de los controles automatizados aparecen indicadas con un IFD.

Una vez haya seleccionado una envolvente en la pista, aparecen varios nuevos botones:

- 6. El botón 👽 desplaza la envolvente hasta su propio canal de automatización debajo del clip. Así puede seleccionar otro parámetro de automatización desde los selectores para verlo simultáneamente. Si el selector Fundidos/Dispositivo está ajustado a "None", este botón se ocultará.
- 7. El botón 🗩 oculta su canal de automatización respectivo. Tenga en cuenta que si oculta un canal de la vista no se desactiva su envolvente.
- 8. Si se han creado cualquier número de canales de automatización para una pista en particular, puede ocultarlos o mostrarlos todos pulsando sobre el botón adicional $\mathbf{\nabla}$ que aparece en la parte inferior de la barra de título de la pista.

Si se pulsa [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) sobre el nombre de una pista o cabecera de un canal de automatización se abre un menú contextual con opciones adicionales para la vista de envolventes. Este menú contextual también contiene comandos para borrar rápidamente todas las envolventes de automatización de la pista o de cualquiera de sus dispositivos.

La edición de la automatización para los clips de la Vista Session se cubre al detalle en el capítulo Envolventes de Clip (página 303).


Trazado de envolventes 19.5.1

Con el Modo Dibujar activado, puede pulsar y arrastrar para "dibujar" una curva de envolvente.



El botón del modo Dibujar.

Para activar y desactivar el modo de trazado, seleccione la opción Modo Dibujar del menú Opciones, pulse el botón Dibujar de la Barra de control o pulse [B]. Pulsando [B] mientras edita con el ratón conmuta el Modo Dibujar de forma temporal.




Trazado de envolventes.

En el Modo Dibujar se crean pasos de anchura idéntica a la de la rejilla visible, modificable mediante varios prácticos atajos (página 104). Si desea dibujar libremente, oculte la rejilla usando la opción "Ajustar a la rejilla" del menú Opciones o el atajo [CTRL][4](PC) / [CMD][4](Mac). Para activar temporalmente el trazado a mano alzada mientras se está mostrando la rejilla, mantenga pulsado [ALT](PC) / [ALT](Mac) mientras dibuja.

19.5.2 Edición de nodos

Cuando el modo Dibujar está desactivado, la visualización y el funcionamiento de las envolventes son distintas. Los segmentos lineales y los nodos que los conectan se transforman en objetos que pueden arrastrarse. Pulsando y arrastrando el ratón sobre el fondo de la envolvente se define una selección. Aquí tiene lo que puede hacer:


- Para crear un nuevo nodo, haga doble clic en el punto del segmento lineal donde desea crearlo.
- Para borrarlo, haga doble clic sobre el mismo.
- Para desplazar un nodo, púlselo y arrástrelo hasta la posición deseada. Si el nodo que está arrastrando forma parte de la selección actual, todos los demás nodos de la selección se desplazarán.



Para desplazar todos los nodos de la selección, pulse y arrastra cualquiera de ellos.


El movimiento está siempre limitado por los nodos adyacentes, a menos que mantenga pulsada la tecla [Mayús] mientras arrastra, en cuyo caso eliminará los nodos por los que vaya pasando. Si mantiene pulsada la tecla [CTRL](PC) / [CMD](Mac) mientras arrastra, cambiará a una resolución más precisa.

· Para mover verticalmente un segmento situado entre dos nodos sin alterar su posición horizontal, pulse sobre el segmento y arrástrelo manteniendo pulsada [Mayús]. También puede mantener el puntero del ratón cerca (pero no encima) de la línea del segmento para moverlo en vertical. Si la línea del segmento está en la selección actual, la envolvente se mueve de forma vertical a lo largo del periodo de tiempo seleccionado y Live inserta nodos en los extremos de la selección para asegurarse de que el movimiento solo afecta a la parte seleccionada de la envolvente.



Arrastrando un segmento de envolvente cambia su posición vertical.

 Mantenga pulsado [ALT](PC) / [ALT](Mac) y arrastre una línea de un segmento para curvar el segmento. Haga doble clic mientras mantiene pulsado [ALT](PC) / [ALT](Mac) para que el segmento regrese a una línea recta.



Un segmento de envolvente curvado

19.5.3 Bloqueo de envolventes

Cuando se desplazan Clips en la Vista Arrangement, Live desplaza con ellos los datos de automatización que contienen. En determinadas ocasiones es posible que quiera asociar las envolventes a una posición de la canción, en lugar de hacerlo a los Clips. Esa es precisamente la función del botón Bloquear envolventes.

También puede fijar las envolventes a través del menú Opciones.



El botón Bloquear envolventes.

Comandos del menú Edición 19 5 4

Cuando se trabaja con datos de automatización en la Vista Arrangement, los comandos del menú Edición se comportan de forma diferente dependiendo de si su selección se realizó dentro de la pista clip o de sus canales de automatización.

Para copiar, cortar, borrar o duplicar automatización desde una pista, independientemente de su clip asociado, asegúrese de que el parámetro con el que quiere trabajar está en su propio canal. Calquier comando de edición aplicado a una selección de envolvente dentro de un único canal sólo se aplicará a esa envolvente. El mismo clip no se verá afectado. También puede trabajar con envolventes en múltiples canales simultáneamente.

Si quiere aplicar su ediciones tanto al clip como a todas sus envolventes asociadas, aplique comandos de edición a una selección en la pista clip.

Tenga en cuenta que Live le permite copiar y pegar movimientos de envolvente no sólo desde un punto en el tiempo a otro, sino que también desde un parámetro a otro. Puesto que los parámetros puede que no tengan ninguna relación entre si, esto puede producir resultados inesperados (aunque muy posiblemente interesantes).

19.5.5 Edición de la automatización de tempo

Una de las características destacables de Live es su capacidad para comprimir y expandir audio dinámicamente con el fin de adaptarlo a cualquier tempo o variación de tempo. En Live, el tempo de la canción es un control automatizable más.

Para editar la envolvente de tempo de la canción, despliegue la pista master en la Vista Arrangement, seleccione "Mixer" en selector de envolvente superior y "Song Tempo" en el inferior.



La envolvente de tempo.

Cuando ajuste la envolvente de tempo, quizá quiera escalar el valor del eje, que es la función de las dos casillas de valores debajo de los selectores de envolvente: La casilla de la izquierda ajusta el mínimo, y la de la derecha ajusta el máximo tempo que se muestra, en BPM.

Recuerde que estos dos controles también determinan el rango de valores del controlador MIDI (página 544) asignado al tempo.

Capítulo 20

Envolventes de clip


Cada clip en Live puede tener sus propias envolventes de clip. Los aspectos del clip que pueden controlarse mediante envolventes dependen del tipo de clip y de la configuración; las envolventes de clip pueden realizar cualquier función, desde representar datos de controladores MIDI a automatizar o modular parámetros de dispositivos. En este capítulo explicaremos primero cómo editar y dibujar las diversas envolventes de clip y, a continuación, analizaremos con mayor detalle sus aplicaciones.

20.1 El Editor de envolventes de clip



Use el selector de cajas de la vista Clip para acceder a la caja de envolventes.

Para trabajar con envolventes de clip, abra la caja Envolventes de la Vista Clip pulsando en el botón "E" abajo en la Vista Clip. Usando los dos selectores de la Caja de envolventes podrá seleccionar la envolvente que desea ver y editar.



La Caja de envolventes de la vista Clip.

El menú superior es el selector de Dispositivo, a través del cual podrá seleccionar la categoría a la que pertenecen los controles con los que desea trabajar. Los elementos del selector de dispositivos varían en función del tipo de clip:

- Los clips de audio disponen de elementos para "Clip" (los controles de la muestra del clip), para el mezclador y para todos los efectos de la cadena de dispositivos de la pista.
- Los clips MIDI disponen de entradas para "MIDI Ctrl" (datos de controladores MIDI), para cada dispositivo de toda la cadena de dispositivos de la pista y el mezclador.

El menú en la parte inferior, el selector de Control de la envolvente de clip, selecciona entre los controles del elemento elegido en el menú de la parte superior. En ambos selectores, los parámetros con envolventes de clip alteradas aparecen con LEDs junto a sus nombres. Puede simplificar la apariencia de estos selectores seleccionando "Mostrar sólo envolventes ajustadas" desde cualquiera de ellos.

Las técnicas de trazado y edición de envolventes de clip son idénticas a las de las envolventes de automatización de la vista Arrangement (página 295). Por favor consulte Grabación de la automatización en la Vista Session (página 292) para más información sobre automatización en la Vista Session.

Para borrar una envolvente de clip (i.e., devolverla a su valor por defecto), [botón derecho](PC) /[CTRL-clic](Mac) en el Editor de envolventes de la Vista Clip para abrir su menú contextual y seleccione Clear Envelope.

Examinemos ahora las aplicaciones de las envolventes de clip.

20.2 Envolventes de clip audio

Las envolventes de clip refuerzan el concepto de "audio elástico" de Live y, junto a sus efectos de audio, convierten al programa en una poderosa herramienta de diseño de sonido. El uso de envolventes de clip en los clips de audio permite crear un gran número de interesantes variaciones del mismo clip en tiempo real –desde sutiles correcciones hasta sonidos totalmente nuevos que no conservan ninguna relación con el original.

Las envolventes de clip son no-destructivas 20 2 1


Usando envolventes de clip es posible crear nuevos sonidos a partir de una muestra sin alterar la muestra guaradad en el disco. Gracias al hecho que Live calcula las modulaciones de la envolvente en tiempo real, dentro de un mismo Live Set podrá disponer de cientos de clips totalmente distintos que, sin embargo, utilizan la misma muestra.


Evidentemente, puede exportar un sonido recién creado usando las funciones de renderizado (página 64)o remuestreo (página 235). En la vista Arrangement, puede usar el comando Consolidar (página 107) para crear nuevas muestras.

20.2.2 Cambio de tono y afinación por nota

Arrastre y suelte un loop del Explorador en Live y reprodúzcalo. Seleccione "Clip" en el selector Device y "Transposition Modulation" en el selector Control. Ahora puede alterar la afinación de las notas individuales de la muestra a medida que la escucha.

La manera más rápida de hacerlo consiste en activar el modo Dibujar (página 297) y trazar pasos a lo largo de la rejilla. Desactive el modo Dibujarraw para editar nodos y segmentos de línea. Esta opción resulta muy útil para suavizar los pasos desplazando horizontalmente los nodos.





La envolvente de transposición con pasos (Arriba) y rampas (Abajo).

Recuerde que los ajustes de warp determinan la precisión con la que el motor de time-warping de Live lee la forma de la envolvente. Si desea obtener una respuesta más rápida, reduzca el Grain Size (Tamaño del grano) en los modos Tones o Texture o elija un valor más pequeño para Granulation Resolution (Resolución de la granulación) del modo Beats.


Para corregir la afinación de notas individuales en la muestra y obtener una resolución más precisa, mantenga pulsado el modificador [CTRL](PC) / [CMD](Mac) mientras arrastra o mueve los nodos.


Para desplazar la vista, mantenga pulsado el modificador [CTRL][ALT](PC) / [CMD][ALT](Mac) mientras arrastra.

La afinación se modula de forma aditiva. La salida de la envolvente de transposición simplemente se suma al valor del control Transpose. El resultado de la modulación se recorta de manera que no supere el rango disponible (en este caso, +/-48 semitonos).

20.2.3 Para silenciar o atenuar notas de una muestra

Seleccione "Clip" en el selector Device y "Volume Modulation" en el selector Control. Dibujando pasos en modo Draw o creando formas con los nodos es posible aplicar a la muestra una envolvente de volumen arbitraria.





Aplicación de una envolvente de volumen a una muestra.


La salida de la envolvente de volumen se interpreta como un porcentaje relativo del valor actual del deslizador de volumen del clip. En consecuencia, el resultado de la modulación de la envolvente de un clip nunca puede superar el valor de volumen absoluto, aunque la envolvente del clip puede reducir el volumen hasta el silencio.

20.2.4 Reordenación de beats

Uno de los usos más creativos de las envolventes de clip es la modulación del offset de la muestra. La modulación del offset de una muestra es especialmente aplicable a las muestras rítmicas y sólo está disponible para los clips configurados para reproducirse en el modo de warp Beats.

Pruebe la modulación del offset de muestra con un loop de batería de un compás: Asegúrese de haber seleccionado el modo Beats y, en la Envolventes, seleccione "Clip" en el selector de dispositivo y "Sample Offset" en el selector Control. Aparecerá el Editor de envolventes con una rejilla vertical superpuesta. En el Modo Dibujo de envolventes, seleccione pasos con un valor distinto de cero para escuchar el loop desordenado. ¿Qué es lo que está sucediendo?

Imagine que el audio está grabada en una cinta y que el cabezal que lo lee está modulado por la envolvente. Cuanto mayor sea el valor de la envolvente, más se alejará el cabezal de su posición central. Los valores de envolvente positivos desplazan la cabecera hacia el "futuro," los valores negativos la desplazan hacia el "pasado." Afortunadamente, Live realiza la modulación en tiempos musicales y no en centímetros: Una línea vertical de la rejilla tiene un valor de offset de una semicorchea y la modulación puede oscilar entre más ocho y menos ocho semicorcheas. La modulación del offset de una muestra es la herramienta más indicada para crear rápidamente interesantes variaciones de sus loops rítmicos. Le recomendamos no usar esta técnica para tareas de corte y unión "analíticas" ya que éstas se realizan con mayor facilidad en la vista Arrangement y sus resultados se pueden consolidar fácilmente como nuevos clips.



Repetición de pasos y ralentización del tiempo con la envolvente Offset de muestra.

Cierto tipo de curvas de envolvente offset de muestra ofrecen un efecto característico: una forma de "escalera" descendiente repite el paso del principio de la envolvente. De manera similar, una rampa descendente suave ralentiza el tiempo, y puede crear un interesante efecto de 'solapamiento' cuando la pendiente no es de 45 grados exactos. Pruébelo con el ajuste 1/32 de Granulation Resolution.

Uso de clips como plantilla 20.2.5

A medida que explora los usos creativos de las envolventes de clip, sus clips iran adquiriendo una vida propia, independiente de la muestra original. Quizá se pregunte en un momento: ¿Cómo suena este clip con una muestra distinta? Para averiguarlo, seleccione el clip para que aparezca en la vista Clip y arrastre la muestra deseada desde el Navegador o desde las vistas Session y Arrangement hasta la vista Clip. Todos los ajustes del clip, incluyendo las envolventes, permanecerán inalterados. Sólo se sustituirá la muestra.

Envolventes de clip de Mezclador y 20.3 Dispositivo

Las envolventes de clip pueden usarse para automatizar o modular los controles del mezclador y de los dispositivos. Puesto que los controles del mezclador y dispositivos pueden ser controlados potencialmente por ambos tipos de envolventes al mismo tiempo (y también por las envolventes de automatización(página 295) de Arrangement), esto es una potencial fuente de confusión. No obstante, las envolventes de modulación se distinguen de las envolventes de automatización por algo importante: Mientras que las envolventes de automatización definen el valor de un control en un punto concreto en el tiempo, las envolventes de modulación sólo pueden influenciar sobre este valor definido. Esta diferencia permite a los dos tipos de envolventes trabajar de manera conjunta a la hora de controlar un mismo parámetro.


Suponga que ha grabado automatización de volumen para un clip de audio para crear un fundido de salida con una duración de 4 compases. ¿Qué le sucederá al fundido si crea una envolvente de clip que incremente gradualmente el volumen del mezclador durante el mismo periodo? En un primer momento, el fundido de salida se convertirá en un crescendo, a medida que la envolvente de modulación suba gradualmente el volumen dentro del rango permitido por la envolvente de automatización. Sin embargo, una vez que el valor decreciente de la automatización se cruce con el valor creciente de la envolvente de modulación, comenzará el fundido de salida, ya que la automatización fuerza la reducción del valor absoluto del control (y el rango operativo de la envolvente de modulación).

Las envolventes de modulación para el mezclador y dispositivos están escondidas por defecto en los selectores Clip Envelope Control, pero pueden mostrarse seleccionando la opción Show Modulation disponible en el [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) menú contextual de los controles. Las envolventes de modulación siempre llevan etiquetada la palabra "Modulation," mientras que las envolventes de automatización sólo llevan el nombre del parámetro.

Tanto las envolventes de automatización como las de modulación están disponibles para los clips en la Vista Session, mientras que en la Vista Arrangement sólo están las de modulación.

20.3.1 Modulación de volúmenes y envíos del Mezclador

Tenga en cuenta que de hecho hay dos envolventes de modulación que afectan al volumen: Clip Volume Modulation y Track Volume Modulation. Este último constituye una modulación de la etapa de ganancia del mezclador y, en consecuencia, afecta a la señal post-efectos. Para evitar confusiones, el ajuste de volumen modulado en cada momento aparece indicado mediante un pequeño punto situado bajo el icono del deslizador de volumen del mezclador.



Modulación del volumen del mezclador. El pequeño punto situado bajo el icono del deslizador de volumen indica que el ajuste de volumen está modulado.

Si desplaza el deslizador de volumen, observará cómo el punto sigue sus movimientos de una manera relativa.

La modulación de los controles Send (Envío) de una pista resulta igual de sencilla. Una vez más, la modulación es un porcentaje relativo: La envolvente de clip no puede abrir más allá de lo establecido en el control Send, pero puede sin embargo reducir el nivel de envío hasta 'menos infinito' dB.



Modulación de un envío. El anillo de posición del botón de envío indica el valor modulado.

Modulación del panorama 20.3.2

La envolvente de modulación de panoramización afecta a la fase de panorámica del mezclador de manera relativa: La posición del knob pan determina la intensidad de la modulación. Con el control Pan situado en su posición central, la modulación de la envolvente de clip puede alcanzar sus valores extremos izquierdo y derecho. La cantidad de modulación se reduce automáticamente a medida que se desplaza este control hacia la izquierda o la derecha. Por ejemplo, si el control Pan está totalmente a la izquierda, la envolvente de modulación de panorama del clip no tendrá ningún efecto.

20.3.3 Modulación de controles de dispositivos


Todos los dispositivos en una pista de clip aparecen enumerados en el selector de dispositivo superior de la envolvente de clip. La modulación de parámetros de dispositivos funciona de forma similar a la modulación de controles del mezclador. Cuando module controles de dispositivo, tenga siempre en cuenta la interacción de las envolventes de clip y los ajustes de dispositivo. A diferencia de lo que ocurre con los presets(página 249) de dispositivo, la envolvente de clip no puede definir los valores de los controles, sino solamente cambiarlos con relación sus ajustes actuales.

Envolventes del Clip de controlador MIDI 20.4

Con independencia de si está trabajando con un clip MIDI nuevo, grabado directamente en Live, o con un archivo previamente creado, Live permite editar y crear datos de controlador MIDI para el clip en forma de envolventes de clip.

Seleccione "MIDI Ctrl" en el selector de dispositivo de un clip MIDI y use el selector Control de la envolvente de clip situado debajo para seleccionar un controlador MIDI específico. Live permite crear nuevas envolventes de clip, dibujando pasos o usando puntos de nodos, para cualquiera de los controladores que aparecen en la lista. También puede editar envolventes de clip de datos de controlador importados desde un archivo MIDI o creados al grabar nuevos clips: los nombres de los controladores que ya disponen de envolventes de clip aparecerán con un LED adyacente en el selector Control de la envolvente de clip.

Live soporta casi todos los números de controlador MIDI hasta 119. Utilice la barra de desplazamiento situada a la derecha del menú para acceder a ellos. Recuerde que no todos los dispositivos receptores de los mensajes de controlador MIDI obedecerán al estándar de asignación de canales de control MIDI, por lo que parámetros como "Pitch Bend" o "Pan" no siempre ofrecerán los resultados esperados.



Una envolvente de clip de controlador MIDI.


Muchas de las técnicas descritas en la siguiente sección acerca de cómo desvincular una envolvente de clip de su clip asociado pueden adaptarse al uso con envolventes de clip de controlador MIDI.

Cómo desvincular envolventes de clip de sus clips asociados

Las envolventes de clip pueden disponer de sus propios ajustes locales de loop/región. La capacidad de desvincular una envolvente de "su" clip brinda muchas posibilidades creativas, algunas de las cuales presentaremos a lo largo de este capítulo.

20.5.1 Programación de un fundido de salida en un Live Set

Empecemos con un ejemplo sencillo. Suponga que está preparando un Live Set y desea programar un fundido de salida de ocho compases que se active después de lanzar un clip determinado, pero de momento, lo único que tiene es un loop de un compás.



Uso de una envolvente de clip para crear un fundido de salida a lo largo de varias repeticiones de un loop.

1. Seleccione la envolvente de volumen del clip o del mezclador y desvinculela de la muestra.

Los marcadores de loop de la envolvente del clip aparecerán coloreados para indicar que esta envolvente dispone de sus propios ajustes locales de loop/región. Los controles de loop/región en la caja Envolventes "se pondrán en acción." Si conmuta el interruptor Loop de la envolvente, verá que el interruptor Loop de la caja Sample no se ve afectado. La muestra seguirá sonando a pesar de que la envolvente está reproduciéndose ahora como "one-shot" (disparo único).

- 2. Introduzca "8" en la campo duración del loop más a la izquierda de la envolvente.
- 3. Aleje al máximo el zoom de la vista de envolvente pulsando la regla de tiempo de la envolvente y arrastrando el ratón hacia arriba.
- 4. Inserte un nodo al final de la región y arrástrelo a tope hacia abajo.

Ahora, mientras reproduce el clip, podrá oír un fundido de salida de una duración de ocho compases aplicado al loop de un compás.

20.5.2 Creación de loops largos a partir de loops cortos


Vayamos ahora un poco más lejos. Supongamos que en otro pasaje del set desea usar el mismo loop de un compás (porque suena fantástico) pero la repetición le aburre. Le gustaría convertirlo de algún modo en un loop más largo.

Partiremos del clip al que acabamos aplicar un fundido de salida de ocho compases. Active el conmutador Loop de la envolvente de volumen del clip. Ahora, al reproducir el clip, escuchará el fundido de salida de ocho compases una y otra vez. Puede dibujar o editar cualquier envolvente y superponerla al loop. Obviamente, lo dicho no sólo es aplicable al volumen, sino a cualquier otro control. ¿Qué le parecería un barrido de un filtro cada cuatro compases?

Observe que puede "crear" tanto tiempo como necesite en el Editor de envolventes, ya sea arrastrando los marcadores del loop más allá del límite de la visya o introduciendo valores en los controles numéricos de región/loop.

Puede seleccionar longitudes de loop arbitrarias para cada envolvente, o longitudes poco usuales como 3.2.1. No es difícil imaginar la enorme complejidad (jy confusión!) que puede llegar a crear usando varias envolventes de longitud poco común en un clip.





Marcador de comienzo de una muestra (izquierda) y de una envolvente (derecha).

Para mantener bajo control esta complejidad es importante disponer de un punto de referencia común. El marcador de comienzo identifica el punto donde empieza la reproducción de la muestra o de la envolvente en el momento de lanzar el clip.

Recuerde que los marcadores de comienzo/final y el 'loop brace' están sujetos a la cuantización a la rejilla(página 104) dependiente del zoom, al igual que sucede con el dibujo de envolventes.

20.5.3 Aplicación de patrones rítmicos a las muestras

Hasta ahora hemos hablado de la aplicación de envolventes largas a loops cortos. Como seguramente habrá pensado, también pueden lograrse interesantes resultados haciéndolo al revés. Imagine una muestra con una canción de varios minutos. Esta muestra podría reproducirse a través de un clip con un loop de envolvente de volumen de un compás. El loop de envolvente de volumen funcionaría en este caso como un patrón que "perfora" repetidamente la música, por ejemplo, para suprimir todos los terceros tiempos. Seguro que se le ocurren otros parámetros que este patrón podría modular de maneras interesantes.

Uso de las envolventes de clip como LFOs 20.5.4

Para aquellos que conocen las técnicas de síntesis de sonido, una envolvente de clip con un loop local podría compararse con un LFO. Este LFO funciona sincronizado con el tempo del proyecto, aunque también existe la posibilidad de definir un periodo de loop que "desincronice" la envolvente. Si oculta la rejilla, podrá ajustar los puntos inicial y final del loop de la envolvente de clip de manera totalmente independiente de la rejilla.

Aplicar Warping a envolventes enlazadas 20.5.5

Cuando esté en el modo Linked (enlazado), las envolventes de clip responden a cambios en los Marcadores Warp del clip. Esto significa que si se mueve un marcador warp se alargará o acortará la envolvente del clip en relación a eso. Además, es posible ajustar los marcadores warp desde dentro del editor de envolvente.



Es posible ajustar a la vez las envolventes de clip y los marcadores warp.

Capítulo 21

Trabajar con Video

La flexible arquitectura de Live lo convierte en una elección perfecta para la creación de bandas sonoras para vídeo. Puede recortar videoclips para seleccionar partes de estos y usar Marcadores Warp para alinear música visualmente con el vídeo en la Vista Arrangement. Luego puede renderizar (página 64) su archivo de vídeo aditado junto con su audio.

Antes de adentrarnos en esto, seguro que querrá familiarizarse con lo conceptos que se presentan en el capítulo (página 143) Tempo Control y Warping.

Si está interesado en sincronizar Live con algún equipo de vídeo externo, también querrá leer el capítulo sobre sincronización (página 667).

(Nota: el soporte para vídeo no está disponible en las ediciones Intro y Lite.)

21.1 Importación de Video


Live puede importar películas en formato Apple QuickTime (.mov) para usarlas como video clips. Los archivos de película aparecen en el navegador de Live y es posible importarlos arrastrándolos a un Live Set.

Tenga en cuenta que Live sólo mostrará video de video clips que residan en la Vista Arrangement. Los archivos de película que estén cargados en la Vista Session View serán tratados como clips de audio.

21.2 La apariencia de Video en Live

21.2.1 Video Clips en la Vista Arrangement

Un vídeo clip en la Vista Arrangement tiene la misma apariencia que un clip de audio, a excepción de los "agujeros dentados" en su barra de título.




Un vídeo Clip con un marcador QuickTime.

Live también muestra los marcadores QuickTime de un archivo de película, si están presentes, en la Vista Arrangement y la Vista Clip. Los marcadores QuickTime son creados por aplicaciones externas de edición de vídeo, y aunque no pueden seleccionarse o editarse de ninguna manera por Live, si que proporcionan pistas visuales que pueden ser útiles en la creación de las bandas sonoras. Tenga en cuenta que estos marcadores siempre se leen desde el archivo de película original, y no se almacenan en el Live Set o vídeo clip.

En su mayor parte, los video clips en la Vista Arrangement son tratados igual que si fueran clips de audio. Pueden recortarse, por ejemplo, arrastrando sus lados izquierdo o derecho. No obstante, hay algunos comandos de edición que, cuando se aplican a un vídeo clip, harán que este sea reemplazado por un clip de audio (que por definición no lleva ningún componente de video). Este reemplazo sólo ocurre internamente — sus archivos de película originales nunca son alterados. Los comandos encargados de esto son: Consolidar, Invertir y Recortar.

21.2.2 La ventana Video



La ventana Video en la Vista Arrangement


La ventana Video es una ventana flotante, aparte, que siempre permanece en primer plano sobre la ventana principal de Live. Puede arrastrarse a cualquier lugar que desee, y nunca quedará tapada por Live. Puede conmutar su visualización mediante un comando del menú Vista. Puede redimensionar la ventana Video arrastrando su esquina inferior derecha. El tamaño y ubicación de esta ventana no son específicos del Set, y se restaurarán cuando vuelva a abrir un vídeo. El vídeo puede mostrarse a pantalla completa (y opcionalmente en un segundo monitor) haciendo doble clic en la ventana Video. [ALT](PC) / [ALT](Mac) más doble clic en la ventana Video para devolverla al tamaño original del vídeo.

Películas con pistas parciales

En el formato de archivo QuickTime, los componentes de audio y video no tienen porque llenar todo el espacio de una película; se permite que haya huecos en la reproducción. Durante los huecos en vídeo, la ventana Video de Live mostrará una pantalla negra; los huecos en el audio reproducirán silencio.

21.2.3 Vista Clip

Los compositores de bandas sonoras guerrán anotar la opción Tempo Master en la Vista Clip de Live. Cuando se está componiendo para video, los video clips usualmente se configuran como tempo masters, mientras que los clips de audio se dejan como tempo slaves. Estos son, por lo tanto, las propiedades warp por defecto de los clips en la Vista Arrangement. En este escenario, el añadir marcadores Warp a un vídeo clip define "hit points" a los que la música se sincronizará. Tenga en cuenta que un conmutador Warp de un video clip necesita estar activado para que el clip esté ajustado como tempo master.



Configuración de un Video Clip como Tempo Master.

Recuerde del capítulo Tempo Control y Warping (página 143) que, aunque cualquier número de clips con marcadores warp en el Arrangement pueden tener la opción Tempo Master activada, sólo el más hacia abajo de todos, que se esté reproduciendo en ese momento es el actual tempo master.

Esto también significa que es posible que vídeo clips que no son en ese momento tempo masters puedan aplicarse marcadores warp, ofreciendo salida de vídeo ya ajustada con warp en la ventana Video.

Marcadores Warp

Mientras arrastra un marcador Warp perteneciente a un video clip, verá que la ventana Video se actualiza para mostrar el fotograma de video correspondiente, de forma que cualquier punto en la música pueda ser fácilmente alineado con cualquier punto en el video clip.

Puesto que Live muestra los marcadores QuickTime incrustados en un archivo de película, estos pueden usarse como pistas visuales cuando se ajustan los marcadores Warp.

21.3 Ajustando el sonido al vídeo


En Live, sólo hay que dar unos pocos pasos para iniciarse en el vídeo. Veamos un escenario común — el ajustar una pieza de música a ediciones o puntos de marca en un vídeo:

- 1. Asegúrese que la Vista Arrangement de Live esté visible. Si está usando Live en un único monitor, la tecla [Tab] de su ordenador conmutará entre la Vista Session y la Vista Arrangement.
- 2. Arrastre un película QuickTime desde el Navegador de Archivos de Live y suéltela en una pista de audio en la Vista Arrangement. La ventana Video aparecerá para mostrar el componente de vídeo del archivo de película. (Recuerde que puede mover esta ventana a cualquier lugar de la pantalla.)
- 3. Ahora que se ha cargado el vídeo clip, arrastre un clip de audio hasta el área de la Vista Arrangement. Se creará automáticamente una nueva pista para este. Despliegue ambas pistas para poder ver sus contenidos pulsando en los botones 🖸 a la izquierda de sus nombres.
- 4. Pulse dos veces sobre la barra de título del vídeo clip para verlo en la Vista Clip. En la caja Sample, asegúrese de que el botón Warp esté activado. Los clips Warped en la Vista Arrangement pueden ajustarse como tempo master o esclavo. Queremos que el conmutador Master/Slave esté en Master, lo que forzará al resto de los clips en el Live Set a adaptarse al tempo del vídeo clip (i.e., su velocidad normal de reproducción).
- 5. Ahora añada marcadores Warp al vídeo clip, y ajústelos a su gusto. Las ubicaciones de los marcadores Warp definen los puntos de sincronización entre nuestra música y nuestro vídeo. Fíjese en cómo la forma de onda del vídeo clip en la Vista Arrangement se actualiza para reflejar sus cambios a medida que los realiza.
- 6. Si lo desea, active Arrangement Loop (página 98) para centrarse en una sección específica de la composición.
- 7. Cuando haya terminado, elija el comando Exportar Audio/Video desde el menú Archivo de Live. Todo el audio se mezclará y se guardará como un único archivo de audio. También puede exportar su archivo de vídeo utilizando este comando.

21.4 Trucos de reajuste de Video


Por lo general, los compositores reciben archivos de película con unos pocos segundos de espacio en blanco antes del comienzo "real" de la acción. Esta preintroducción ("two-beep") sirve como referencia de sincronización para el ingeniero de mezcla, que espera que los archivos de audio del compositor también incluirán la misma preintroducción. Sin embargo, mientras trabaja sobre la música la preintroducción molesta al compositor: Sería más natural para la acción de la película que comenzara en el tiempo de la canción en 1.1.1 y tiempo SMPTE 00:00:00:00. Esto puede acomodarse recortando vídeo clips, de la siguiente forma.

1. Primero, soltamos un archivo de película al inicio del Arrangement (1.1.1).




Un Video Clip al inicio del Arrangement.

2. Luego, pulsamos dos veces sobre la barra de título del vídeo clip para mostrar sus contenidos en la Vista Clip. Allí, arrastramos el marcador de Inicio a la derecha de forma que el vídeo clip se inicie al comienzo de la acción.




Arrastrar el marcador de inicio detrás del Pre-Roll

- 3. Ahora, tanto la acción como la música que se ha de componer comienzan en 1.1.1 / 00.00.00. Una vez se ha hecho la música y está lista para ser renderizada a disco, necesitamos volver a colocar el pre-roll:
- 4. En la Vista Arrangement, seleccionamos todos los materiales (menú Edición/Seleccionar todo), luego arrastrar toda la composición unos pocos segundos hacia la derecha:



El Video Clip y el clip final de música.

5. Ahora, pulsamos sobre la barra de título del vídeo clip (para deseleccionar todo lo demás), y luego arrastramos la parte izquierda del vídeo clip hacia la izquierda lo más lejos posible para volver a mostrar el pre-roll.



El Video Clip con el Pre-Roll restaurado.

El comando Exportar Audio/Video, por defecto, crea archivos de muestras de la misma duración que la selección del Arrangement; puesto que el vídeo clip todavía está seleccionado, el archivo de muestra exportado tendrá la misma exacta duración que el archivo de película original, incluyendo el pre-roll.

Capítulo 22

Manual de referencia de los efectos de audio de Live

Live viene con una selección de efectos de audio incorporados y especialmente diseñados. El capítulo "Uso de instrumentos y efectos" (página 247) cubre los conceptos básicos de uso de los efectos en Live.

22.1 Amp



El efecto Amp.

Amp es un efecto que emula el sonido y carácter de siete amplificadores de guitarra clásicos. Desarrollados en colaboración con Softube, Amp utiliza tecnología de modelado físico para ofrecer una serie de auténticos tonos de amplificador, con un sencillo y coherente juego de controles.

La versión completa de Amp no se incluye con la versión estándar de Live, sino que se ha agrupado con el efecto Cabinet (página 334) como característica especial disponible para su adquisición por separado.

Hay disponibles siete modelos de amplis entre los que elegir:

- Clean está basado en el canal "Brilliant" de un ampli clásico de los '60s. Este ampli fue ampliamente utilizado por guitarristas de la invasión Británica del momento.
- Boost está basado en el canal "Tremolo" del mismo ampli, y es genial para riffs cortantes de rock
- Blues está basado en un ampli de quitarra de la era de los '70s con un carácter brillante. Este ampli clásico es muy popular entre los guitarristas de country, rock y blues.
- Rock ha sido modelado según un clásico ampli de 45 vatios de los '60s. Quizá sea el ampli de rock más conocido de todos los tiempos.
- Lead está basado en el canal "Modern" de un ampli de alta ganancia popular entre los auitarristas de metal.
- Heavy está basado en el canal "Vintage" del mismo ampli y es ideal tambien para sonidos metal y grunge.
- Bass ha sido modelado según un raro PA de los '70s que se ha hecho popular entre los bajistas gracias a sus fuertes graves y "fuzz" a volúmenes altos.

Aunque las versiones del mundo real de estos amplificadores disponen todas de parámetros únicos, el efecto Amp de Live usa el mismo juego de controles para cada modelo. Esto hace que sea muy sencillo cambiar rápidamente el carácter general de su sonido sin tener que hacer numerosos ajustes.

Gain (Ganancia) ajusta el nivel de entrada al preamplificador, mientras que Volume ajusta la etapa de salida del amplificador. Aunque Gain y Volume funcionan juntos para determinar el nivel general de Amp, Gain es el control primordial para la cantidad de distorsión. A ajustes más elevados de Gain se obtiene un sonido más distorsionado. Cuando use los modelos Blues, Heavy y Bass, los niveles altos de Volume pueden añadir también una considerable distorsión.

Los knobs Bass, Middle y Treble son controles de EQ que ajustan el timbre del sonido. Al igual que con un amplificador del mundo real, los parámetros de la EQ del ampli interactúan entre sí — y con el resto de los parámetros de Amp — de forma no lineal y a veces impredecible. Por ejemplo, si se aumentan los niveles de EQ es posible, en algunos casos, aumentar también la cantidad de distorsión.

Presence es un control de tono adicional para frecuencias mid/high en la etapa del ampli de potencia. Su influencia sobre el sonido varía considerablemente dependiendo del modelo de ampli utilizado pero puede añadir (o quitarle) "filo" o "crujiente."

El interruptor Output conmuta entre procesamiento mono y estéreo (Dual). Tenga en cuenta que en el modo Dual, Amp usa el doble de CPU.

El control Dry/Wet ajusta el balance entre la señal procesada y la original.

Consejos sobre Amp 22.1.1

Puesto que Amp ha sido modelado sobre dispositivos analógicos del mundo real, su comportamiento puede ser a veces difícil de predecir. Aquí tiene algunos consejos de cómo sacarle el mayor partido a Amp:

Amplis y muebles de altavoces

Los amplis de guitarra han sido diseñados para usarse con muebles de altavoces. Por esta razón, Amp viene acompañado de un efecto denominado Cabinet (página 334) diseñado para usarse después de Amp en una cadena de dispositivos. Si lo que busca es autenticidad, le recomendamos este flujo de señal. Pero puede consegir sonidos interesantes y exóticos usando Amp y Cabinet por separado.

Electricidad


Los varios circuitos en los amplis de guitarra funcionan con una cantidad fija y contínua de electricidad. Por esta razón, subir un parámetro en particular puede que haga disminuir imperceptiblemente la cantidad de energía disponible en algún otro lugar del ampli. Esto se nota sobre todo en los controles de EQ. Por ejemplo, aumentado Treble puede reducir el nivel de las frecuencias de graves y medios. Puede que necesite ajustar con cuidado una serie de parámetros aparentemente no relacionados entre sí para obtener los resultados que quiere.

Más que guitarras

Aunque Amp y Cabinet suenan fantástico con guitarras, puede obtener resultados muy interesantes usándolos con baterías, sintetizadores u otras fuentes de sonido. Por ejemplo, pruebe a usar

Amp con Operator (página 457) o Analog (página 423) para añadir esa aspereza analógica a sus sonidos digitales.

Auto Filter 22.2



El efecto Auto Filter.

El efecto Auto Filter proporciona una emulación del clásico filtro analógico. Puede modularse mediante un seguidor de envolvente y/o un LFO para crear efectos de filtro en movimiento. El seguidor de envolvente puede captar o bien la señal filtrada o bien una fuente sidechain externa.

Auto Filter ofrece una selección de ocho tipos de filtro, cada uno de los cuales puede conmutarse entre pendientes de 12 y 24 dB. Estos incluyen tres paso-alto, tres paso-bajo y un filtro rechazo de banda, todos de modelado analógico y diseñados en colaboración con Cytomic. Además el Morph SVF es un diseño de alta calidad y eficiente con la CPU que es el mismo que los filtros utilizados en EQ Eight (página 350).

Los filtros MS2 usan un diseño Sallen-Key y un circuito de recorte suave para limitar la resonancia. Están modelados sobre los filtros utilizados en un famoso monosinte japonés semi modular.

Los filtros OSR son del tipo estado variable con la resonancia limitada por un diodo exclusivo hard-clipping. Están modelados sobre los filtros utilizados en un digamos algo raro monosinte británico.

Los filtros PRD utilizan un diseño de escalera y no tienen limitador explícito sobre la resonancia. Están modelados sobre los filtros utilizados en un monosinte clásico de dos osciladores de los Estados Unidos.

Los parámetros más importantes son los controles típicos de sinte Frequency y Resonance. Frequency determina en qué lugar del espectro harmónico se aplica el filtro; Resonance potencia las frecuencias cercanas a ese punto. Los siete modelos de filtro analógico tienen un control Drive adicional que puede usarse para añadir ganancia o distorsión a la señal antes de que entre en el filtro. El Morph SVF dispone de un control Morph adicional que barre el tipo de filtro de forma continua de paso-bajo a paso-banda a paso-alto a rechazo de banda y de nuevo a paso-bajo.

Consejo: puede ajustar rápido el Morph SVF a un paso-bajo, paso-banda, paso-alto o rechazo de banda límpio mediante las opciones dedicadas en el [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) menú contextual del control Morph.

Es posibe ajustar Frequency y Resonance haciendo clic y arrastrando en el controlador X-Y o con los knobs. También puede introducir los valores exactos en los campos numéricos de los parámetros Freq y Res.

Para los siete filtros de modelado analógico, el control Resonance permite la auto-oscilación. A valores de Resonance por encima del 100%, el filtro continuará sonando indefinidamente incluso después de haber detenido la señal de entrada. El tono de la auto-oscilación depende de los valores tanto de Frequency como de Resonance.

La sección de la Envolvente determina la manera en que la modulación de envolvente actúa sobre la frecuencia del filtro. El control Amount define el grado en que la envolvente afecta a la frecuencia del filtro, mientras que el control Attack (Ataque) ajusta la respuesta de la envolvente a las señales de entrada crecientes. Si introduce valores de Attack bajos obtendrá una rápida respuesta a los niveles de entrada, mientras que los valores altos causan cambios más graduales y una respuesta más lenta y elástica. En otras palabras, es como añadir inercia a la respuesta.

Si selecciona valores de Release (Desvanecimiento) bajos, la envolvente responderá con mayor rapidez a las señales de entrada decrecientes. Los valores altos alargan el decaimiento de la envolvente.

Normalmente, la señal que se está filtrando y la fuente de entrada que dispara el seguidor de envolvente son la misma señal. Pero al usar sidechaining, es posible filtrar una señal basada en la envolvente de otra señal. Para acceder a los parámetros de Sidechain, despliegue la ventana Auto Filter pulsando sobre el botón O en su barra de título.

Si activa esta sección con el botón Sidechain le permite seleccionar otra pista desde los selectores de la parte inferior. Esto hace que la señal de la pista seleccionada actúe como el disparador del seguidor de envolvente, en vez de la señal que se está filtrando en ese momento.

El knob Gain ajusta el nivel de la entrada externa del sidechain, mientras que el knob Dry/Wet le permite usar una combinación de señal de sidechain y señal original como disparador del seguidor de envolvente. Con Dry/Wet al 100%, el seguidor de envolvente sigue a la fuente de sidechain exclusivamente. Al 0%, sidechain queda en efecto anulado. Tenga en cuenta que aunque aumente la ganancia no se aumenta el volumen de la señal fuente en la mezcla. El audio del sidechain sólo es un disparador para el seguidor de envolvente y de hecho nunca se escucha.

Auto Filter también lleva un Oscilador de baja frecuencia (Low Frequency Oscillator) para modular la frecuencia del filtro de forma periódica. El control Amount (Intensidad) define la medida en que el LFO afecta al filtro. Este puede usarse junto con o en vez del seguidor de envolvente.

El control Rate (Frecuencia) determina la velocidad del LFO. Puede configurarse en términos de hercios, o sincronizarse al tempo de la canción, permitiendo un filtrado rítmico controlado.

Las formas de onda del LFO disponibles son Sine (sinusoidal, crea modulaciones suaves con picos y valles redondeados), cuadrada, triangular, diente de sierra ascendente, diente de sierra descendente y 'Sample and Hold' (genera valores de modulación positivos y negativos de forma aleatoria) en mono y estéreo.

Existen dos LFOs, uno para cada canal estéreo. Los controles Phase (Fase) y Offset definen la relación entre ambos LFOs.

Phase mantiene ambos LFOs a la misma frecuencia. No obstante, es posible ajustar las formas de onda de los LFOs "fuera de fase", con lo que se crea un movimiento estéreo. Ajustado a "180", las salidas del LFO están separadas unos 180 grados, de forma que cuando un LFO alcanza su pico, el otro está es su mínimo.

Spin desafina las velocidades de los dos LFO en relación la una de la otra. Cada canal estéreo se modula a una frecuencia diferente, como determina la cantidad de Spin.

Si utiliza la opción Sample and Hold, los controles Phase y Spin son irrelevantes y no afectan en modo alguno al sonido. En vez de esto, Auto Filter ofrece dos tipos de Sample and Hold: El tipo de 'sample and hold' superior disponible en el selector proporciona generadores de modulación aleatoria independientes para los canales izquierdo y derecho (estéreo), mientras que el inferior modula ambos canales con la misma señal (mono).

El control Quantize Beat (Tiempo de cuantización) aplica modulación cuantizada a la frecuencia del filtro. Con Quantize Beat desactivado, la modulación de la frecuencia sique la fuente de control (la envolvente, LFO o el corte ajustado de forma manual.) Al activar esta función, la modulación del filtro se actualiza rítmicamente "por pasos" en función del tempo maestro. Los

botones numerados representan semicorcheas. Así por ejemplo, ajustando Beat en el valor "4," los cambios de modulación se producirán una vez por cada tiempo.

Los filtros Legacy

Si abre un Set que fue creado en una versión de Live anteriora la 9.5, cualquier instancia de Auto Filter del Set se abrirá con los filtros legacy (o tradicionales) en lugar de los ocho filtros comentados anteriormente. Estos consisten en filtros paso-bajo, paso-banda y paso-alto de 12 dB ó 24 dB, así como un filtro de rechazo de banda (notch), y no llevan el control Drive. Cada uno de los Auto Filter cargados con los filtros legacy muestra un botón Upgrade (actualizar) en la barra de título. Pulsando este botón cambiará de forma permanente la selección de filtros a los nuevos modelos para esa instancia de Auto Filter. Tenga en cuenta que ese cambio puede hacer que su Set suene distinto.

22.3 Auto Pan



El efecto Auto Pan.

(Nota: el efecto Auto Pan no está disponible en las versiones Intro y Lite.)

Auto Pan ofrece manipulación de la amplitud y panoramización mediante LFO para crear una modulación automática de panoramización, trémolo y amplitud, y efectos de corte sincronizados con los tiempos.

Los LFOs de Auto Pan modulan la amplitud de los canales izquierdo y derecho con formas de onda senoidal, triangular, diente de sierra abajo o aleatoria.

El control Shape fuerza la forma de onda a alcanzar sus límites máximos y mínimos, "endureciendo" su contorno. La forma de onda puede ajustarse a "Normal" o "Invert" (use "Invert" para, por ejemplo, crear la forma de onda sierra arriba a partir de la forma de onda sierra abajo).


La velocidad del LFO se controla mediante el control Rate, que puede configurarse en hercios. Rate también puede sincronizarse al tempo de la canción.

Aunque ambos LFOs funcionan a la misma frecuencia, el control Phase aporta el movimiento de sonido estéreo desplazando las formas de onda en relación la una de la otra. Si se ajusta a "180", los LFOs estarán perfectamente fuera de fase (180 grados de separación), de forma que cuando uno alcanza su pico, el otro está en su mínimo. Phase es particularmente efectivo para crear efectos de vibrato.

El control Offset cambia el punto de inicio de cada LFO a lo largo de su forma de onda.

La influencia del dispositivo sobre las señales entrantes se ajusta con el control Amount.

22.4 **Beat Repeat**



El efecto Beat Repeat.

Beat Repeat permite la creación de repeticiones controladas o aleatorias de una señal entrante.

El control Interval define con que frecuencia Beat Repeat captura nuevo material y comienza a repetirlo. Interval se sincroniza con y se ajusta en términos del tempo del proyecto, con valores que oscilan entre "1/32" hasta "4 Bars." El control Offset cambia el punto definido por Interval desplanzándolo más adelante en el tiempo. Si Interval se ajusta a "1 Bar," por ejemplo, y Offset a "8/16", se capturará material para su repetición una vez por compás en el tercer tiempo (i.e., a medio camino, u ocho de dieciseis corcheas, en un compás).

Puede añadir aleatoriedad al proceso usando el control Chance, que define la probabilidad de las repeticiones que tendrán lugar cuando Interval y Offset las "pidan". Si Chance se ajusta al 100 por cien, las repeticiones siempre tendrán lugar según el tiempo dado en Interval/Offset; si se ajusta a cero, no habrá repeticiones.

Gate define la duración total de todas las repeticiones en semicorcheas. Si Gate se ajusta a "4/16", las repeticiones tendrán lugar durante el periodo de un tiempo, comenzando en la posición definida por Interval y Offset.

Activando el botón Repeat deja sin efecto todos los controles anteriores, capturando material inmediatamente y repitiéndolo hasta que se desactive.

El control Grid define el tamaño de la rejilla — el tamaño de cada rebanada repetida. Si se ajusta a "1/16", se capturará una rebanada del tamaño de una semicorchea y se repetirá de acuerdo con la duración de Gate (o hasta que se desactive Repeat). Los valores de rejilla grandes crean loops rítmicos, mientras que los valores pequeños crean artefactos sonoros. El botón No Triplets ajusta la división de la rejilla en binario.

El tamaño de Grid puede cambiarse aleatoriamente usando el control Variation. Si Variation se ajusta a "0", el tamaño de la rejilla es fijo. Pero cuando Variation se ajusta a valores mayores, la rejilla fluctua considerablemente alrededor del valor otorgado a Grid. Variation tiene varios modos distintos, disponibles en el selector inferior: Trigger crea variaciones de la rejilla cuando se disparan las repeticiones; 1/4, 1/8 y 1/16 disparan variaciones a intervalos regulares; y Auto obliga a Beat Repeat a aplicar una nueva variación aleatoria tras cada repetición — la forma más compleja de variación de rejilla en Beat Repeat (especialmente si se permite usar también tresillos).

Las repeticiones de Beat Repeat pueden transponerse hacia abajo para obtener efectos especiales de sonido. Pitch se ajusta a través de remuestreo en Beat Repeat, alargando segmentos para transponerlos hacia abajo sin tener que comprimirlos de nuevo para ajustarlos debido al cambio de duración. Esto significa que la estructura rítmica puede volverse bastante ambigua a valores de Pitch más altos. El control Pitch Decay estrecha la curva de tono, haciendo que cada rebanada repetida se reproduzca más grave que la anterior. Aviso: Este es el parámetro más oscuro de Beat Repeat.

Beat Repeat incluye una combinación de filtro paso-bajo y paso -alto para definir el rango de frecuencias del dispositivo que pasarán. Puede activar y desactivar el filtro, y ajustar la frecuencia central y la amplitud de la banda de frecuencia que pasará, usando los respectivos controles.

La señal original (que se recibió en la entrada de Beat Repeat) se mezcla con las repeticiones de Beat Repeat según uno de los tres modos de mezcla: Mix permite que la señal original pase por el dispositivo y se le añadan repeticiones; Insert silencia la señal original cuando se reproducen las repeticiones de lo contrario la deja pasar; y Gate sólo deja pasar las repeticiones, no dejando pasar nunca la señal original. El modo Gate es especialmente útil cuando el efecto se coloca en una pista de retorno.

Puede ajustar el nivel de salida del dispositivo usando el control Volume, y aplicar Decay para crear repeticiones que irán desvaneciéndose gradualemente.

22.5 Cabinet




El efecto Cabinet

Cabinet es un efecto que emula el sonido de cinco muebles de altavoces para guitarra clásicos. Desarrollados en colaboración con Softube, Cabinet usa tecnología de modelado físico para ofrecer un rango de sonidos auténticos, con micros optimizados y colocación de micros.

La versión completa de Cabinet no se incluye con la versión estándar de Live, sino que se ha agrupado con el efecto Amp (página 325) como característica especial disponible para su adquisición por separado.

El selector Speaker le permite seleccionar de entre una variedad de tamaños de altavoz y combinaciones. Las entradas del selector indican el número de altavoces y el tamaño del altavoz en pulgadas. Por ejemplo, "4x12" significa cuatro altavoces de 12 pulgadas. En el mundo real, mayor número de altavoces y mayor tamaño equivale a volúmenes más altos.

El selector Microphone cambia la posición del micrófono virtual en relación al mueble de altavoces. La colocación del micro Near On-Axis ofrece un sonido brillante y centrado, mientras que Near Off-Axis es más resonante y un poco menos brillante. Elija la posición Far para un sonido equilibrado que también posea algunas características de la "sala" virtual.





Posiciones de Micro en Cabinet.

El interruptor situado debajo del selector Microphone conmuta entre micros Dynamic y Condenser. Los micros dinámicos son un poco más ásperos y se usan comunmente en la colocación cercana de micrófonos en muebles de altavoces para guitarras porque son capaces de manejar volúmenes mucho más altos. Los micros de condensador son de mayor precisión, y se usan comúnmente a cierta distancia. Por supuesto, el micro de condensador virtual de Cabinet no se verá dañado por niveles altos de volumen, así que puede experimentar con total libertad.

El interruptor Output conmuta entre procesamiento mono y estéreo (Dual). Tenga en cuenta que en modo Dual, Cabinet usa el doble de CPU.

El control Dry/Wet ajusta el balance entre la señal procesada y la original.

Consejos sobre Cabinet

Aquí tiene algunos consejos para usar Cabinet:

Amplis y muebles de altavoces


Los muebles de altovoces de guitarras normalmente reciben la señal de amplis de guitarra. Por esta razón, Cabinet está emparejado con Amp (página 325), y los dos se usan normalmente juntos. Pero puede también conseguir sonidos interesantes y exóticos usando Amp y Cabinet por separado.

Múltiples micros

Una técnica común en el estudio es usar múltiples micros sobre un único mueble de altavoces, y a continuación ajustar el balance durante la mezcla. Esto se puede hacer de forma sencilla usando los Racks de efectos de audio de Live (página 271). Pruebe esto:

- configure una instancia de Cabinet a su gusto
- ponga el Cabinet en un Audio Effect Rack
- duplique la cadena del Rack que contenga el Cabinet original tantas veces como quiera
- en las cadenas adicionales, elija un ajuste de Microphone distinto y/o tipo de micro
- ajuste los volúmenes relativos de las cadenas del Rack en el mezclador del Rack

22.6 Chorus



El efecto Chorus.

El efecto Chorus utiliza dos retardos paralelos con modulación temporal para crear efectos de chorus (una especie de engrosamiento del sonido) y flanger.

Cada línea de retardo dispone de su propio control de tiempo de retardo, calibrado en milisegundos. La sección Delay 1 dispone de un filtro pasa alto que permite suprimir frecuencias graves de la señal retardada. Si utiliza valores altos para este parámetro, el filtro sólo permitirá el paso de unas pocas frecuencias agudas al Delay 1.

La sección Delay 2 dispone de tres modos de operación. Si está desactivado (off), sólo se escuchará el Delay 1. Si está en modo Fix (Fijo), únicamente se modulará el tiempo de retardo de Delay 1. Si activa la opción Mod, el Delay 2 recibirá la misma modulación que Delay 1.

Si desea ajustar ambas líneas de retardo en el tiempo de retardo de Delay 1, active el botón de enlace ("="). Ello le resultará especialmente útil si desea modificar ambos retardos con un solo movimiento.

El controlador de modulación X-Y puede impartir "movimiento" al sonido. Para cambiar la velocidad de modulación de los tiempos de retardo, pulse y arrastre en el eje horizontal. Para modificar la intensidad de la modulación, pulse y arrastre en el eje vertical.

También puede realizar variaciones mediante la introducción directa de los valores de parámetro en los campos Amount (Intensidad) y Rate (Frecuencia), ubicados bajo el controlador X-Y. El valor de Amount aparece representado en milisegundos, mientras que la frecuencia de modulación se expresa en Hercios.

Pulsando el interruptor *20, la frecuencia de modulación se multiplicará por 20 y obtendrá sonidos más extremos.

El control Feedback (Realimentación) determina la cantidad de señal de salida que se envía de vuelta a la entrada, mientras que el interruptor Polarity (Polaridad) permite alternar (joh, sorpresa!) la polaridad. Los cambios de polaridad resultan especialmente apreciables si utiliza valores de realimentación altos y tiempos de retardo cortos.

El control Dry/Wet ajusta el balance entre la señal procesada y la original. Ajústelo al 100 por cien si está usando Chorus en una pista de retorno.

Si se activa la opción Crisp por medio del menú contextual [right-click](PC) / [CTRL-click](Mac) se puede mejorar la calidad del sonido, particularmente en las altas frecuencias. Esto se activa por defecto, excepto cuando se cargan Sets que usan Chorus y que se construyeron con versiones anteriores de Live.

22.7 Compressor



El efecto Compressor.

Un Compressor reduce la ganancia de las señales que superan un umbral definido por el usuario. La compresión reduce el nivel de los picos, ampliando así el headroom (margen dinámico) y permitiendo el aumento del nivel global de la señal. De este modo se obtiene un nivel medio de señal más elevado y la percepción subjetiva del sonido resulta más fuerte y "con pegada" en comparación con la señal no comprimida.

Los dos parámetros más importantes de un compresor son Threshold (Umbral) y Ratio (Relación de compresión).

El deslizador Threshold determina el punto en que empieza la compresión. Las señales que superen el umbral se atenuarán de acuerdo con el valor especificado en el parámetro Ratio, que ajusta la relación entre las señales de entrada y salida. Por ejemplo, utilizando una relación de compresión de 3, si una señal por encima del umbral aumenta en 3 dB, la salida del compresor sólo aumentará en 1 dB. Si una señal situada por encima del umbral aumenta en 6 dB, la salida subirá sólo 2 dB. Una ratio de 1 significa que no hay compresión, sea cual sea el umbral.

El medidor naranja Gain Reduction indica en todo momento el grado de reducción de ganancia aplicado. Cuanto más reducción, más audible será el efecto; una reducción de ganancia por encima de los 6 dB o por ahí puede producir la fuerza de volumen deseada, pero altera de forma significativa el sonido y puede muy fácilmente destruir su estructura dinámica. Esto es algo que no se puede deshacer en posteriores pasos en la producción. Tenga esto en mente especialmente cuando use un compresor, limitador o herramienta de maximización del volumen del sonido en el canal maestro. Aquí menos, a menudo, es más.

Puesto que la compresión reduce el volumen de las señales altas y abre techo, puede usar el control Output (Out) para que los picos golpeen de nuevo el máximo techo o headroom disponible. El medidor Output indica el nivel de la señal de salida. Activando el botón Makeup se compensa automáticamente el nivel de salida si cambian los ajustes de threshold y ratio.

Dry/Wet ajusta el balance entre la señal procesada y la original. Al 100%, sólo se escucha la señal comprimida, mientras que al 0% el dispositivo está de hecho anulado.

El control Knee ajusta si la compresión se llevará a cabo de forma gradual o bruscamente conforme se vaya acercando al umbral. Con un ajuste de 0 dB, no se aplica ninguna compresión a las señales que estén por debajo del umbral, y se aplica compresión total a cualquier señal que esté en o por encima del umbral. Con ratios muy altos, lo que se conoce como comportamiento "hard knee" puede sonar crudo. Con valores más altos (o "soft") de knee, el compresor comienza a comprimir gradualmente a medida que se va acercando al umbral. Por ejemplo, con un Knee a 10 dB y un threshold a -20 dB, una sutil compresión comenzará a los -30 dB y se incrementará de forma que señales a -10 dB se comprimirán totalmente.

El visor de compressor puede conmutarse entre varios modos usando los interruptores en las esquinas inferiores del visor:

• La vista Collapsed muestra sólo los controles esenciales.



Vista plegada de Compressor

• Transfer Curve muestra el nivel de entrada en el eje horizontal y el nivel de salida en el vertical. Esta vista es útil para ajustar el parámetro Knee, que está visible como un par de líneas punteadas alrededor del umbral (threshold.)



Transfer Curve de Compressor.

• La vista Activity muestra el nivel de la señal de entrada en gris claro. En este modo, los botones GR y Output cambian entre mostrar la cantidad de reducción de ganancia en naranja o el nivel de salida en un gris más oscuro. Estas vistas son útiles para visualizar lo que le está pasando a la señal en el tiempo.



Visor de actividad de Compression, mostrando Entrada y Salida.

Los controles Attack y Release son parámetros esenciales para controlar el tiempo de respuesta de Compressor al definir con que rapidez reacciona a los cambios de nivel de entrada.

Attack define el tiempo necesario para que la compresión alcance su máximo nivel una vez la señal ha superado el umbral definido. Por su parte, Release ajusta el tiempo que tardará el compresor en regresar a su funcionamiento normal después de que el nivel de la señal cae por debajo del umbral. Con Auto Release activado, el tiempo de relajación se ajustará de forma automática basándose en el audio entrante.

Una ligera cantidad de tiempo de ataque (10-50 ms) permite que los picos pasen sin procesar, lo que ayuda a conservar la dinámica acentuando la porción inicial de la señal. Si estos picos

causan sobrecargas, puede probar a acortar el tiempo de ataque, aunque los tiempos extremadamente cortos le quitan "vida" a la señal, y pueden llevar a un ligero "zumbido" causado por la distorsión. Los tiempos de liberación o relajación cortos pueden causar una especie de efecto de "bombeo" ya que el compresor intenta averiguar si comprime o no; aunque por lo general se considera un efecto no deseado, algunos ingenieros lo utilizan sobre kits completos de batería para aportar inusuales efectos de "succión". Si comprime fuentes de sonido rítmicas, es muy importante que ajuste cuidadosamente los tiempos de attack y release. Si no está acostumbrado a trabajar con compresores, reproduzca un loop de batería y dedique algún tiempo a ajustar Attack, Release, Threshold y Gain. ¡Puede ser muy emocionante!

Un compresor sólo puede reaccionar a una señal de entrada una vez que esta ocurre. Puesto que también necesita aplicar una envolvente ataque/liberación, la compresión siempre entra un poquito demasiado tarde. Un compresor digital es capaz de solucionar este problema añadiendo simplemente un pequeño retardo a la señal de entrada. Compressor ofrece tres tiempos de anticipación (Lookahead) diferentes: zero ms, one ms y ten ms. Los resultados pueden sonar bastante diferentes dependiendo de este ajuste.

Compressor puede cambiar entre tres modos básicos de funcionamiento. Con Peak seleccionado, Compressor reacciona ante los picos cortos dentro de una señal. Este modo es más agresivo y preciso, y por lo tanto funciona bien para tareas de limitación en donde es necesario asegurarse de que no hay ninguna señal en absoluto que traspase el umbral. El modo RMS hace que Compressor sea menos sensible a los picos muy cortos y comprima solamente cuando el nivel entrante haya excedido el umbral durante un tiempo ligeramente más largo. RMS está más cerca de cómo la gente percibe de hecho el volumen y usualmente se considera más "musical."

En el modo Expand también es posible ajustar Ratio a valores menores de 1. En este estado, Compressor actúa como expansor arriba, y aumentará la ganancia cuando las señales excedan el umbral. (Para más información sobre los distintos tipos de procesamiento de dinámica, consulte el capítulo Dinámica Multibanda (página 377).)

Además de estos modos, Compressor puede cambiarse entre dos formas de seguidor de envolvente que aportan opciones adicionales sobre cómo el dispositivo mide y responde a los niveles de señal. En el modo linear (Lin), la velocidad de la respuesta de la compresión viene determinada totalmente por los valores de Attack y Release. En el modo logaritmico (Log), los picos comprimidos bruscamente tendrán un tiempo de liberación más rápido que el material menos comprimido. Esto puede producir una compresión más suave y menos apreciable que el modo Lin. Tenga en cuenta que el botón Lin/Log no está visible en la vista plegada de Compressor.

Compressor € 🗎 Output Out 0.00 dB 2.00:1 ii - Post Mix∈ Attack RMS Expand 10.0 ms 0.00 dB 800 Hz Dry/Wet Dry/Wet 81.5 ms 100 % 100 %

Parámetros Sidechain 22.7.1

El dispositivo Compressor con sección Sidechain.

Normalmente, la señal que está siendo comprimida y la fuente de entrada que dispara el compresor son la misma señal. Pero al usar sidechaining, es posible comprimir una señal basándose en el nivel de otra señal o un componente de frecuencia específico. Para acceder a los parámetros Sidechain, despliegue la ventana Compressor pulsando el botón 🖸 en su barra de título.

Los parámetros sidechain se dividen en dos secciones. A la izquierda están los controles External. Al activar esta sección con el botón Sidechain le permite seleccionar cualquiera de los puntos de encaminamiento internos de Live (página 209) desde los selectores de la parte inferior. Esto hace que la fuente seleccionada actúe como el disparador del compresor, en vez de la señal que se está comprimiendo en ese momento.

El knob Gain ajusta el nivel de la entrada externa del sidechain, mientras que el knob Dry/ Wet le permite usar una combinación de señal de sidechain y señal original como disparador del compresor. Con Dry/Wet al 100%, el compresor es disparado por la fuente de sidechain exclusivamente. Al 0%, sidechain queda en efecto anulado. Tenga en cuenta que si incrementa la ganancia no aumenta el volumen en la mezcla de la señal de la fuente. El audio del sidechain sólo es un disparador para el compresor y de hecho nunca se escucha.

Fíjese en que el Makeup automático no está disponible cuando se usa el sidechain externo.

A la derecha de la sección external están los controles para la EQ del sidechain. Si se activa esta sección hace que el compresor sea disparado por una banda de frecuencias específica, en vez de una señal completa. Estas pueden ser o bien frecuencias de la señal comprimida o, usando la EQ junto con una sidechain externa, frecuencias en el audio de otra pista.

El botón headphones entre las secciones external y EQ le permiten escuchar sólo la entrada sidechain, anulando la salida del compressor. Puesto que el audio de sidechain no alimenta la salida, y sólo se trata de un disparador para el compresor, esta opción de escucha temporal puede facilitar mucho el ajustar parámetros del sidechain y escuchar lo que de hecho está haciendo que el compresor trabaje.

Consejos de compresión 22.7.2

Esta sección presenta algunos consejos para usar eficazmente Compressor, particularmente con las opciones de sidechain.

Mezcla de superposición de voces o Voiceover

Sidechaining se usa comúnmente para lo que se denomina efectos de "ducking". Por ejemplo, imagínese que tiene una pista que contiene un voiceover y otra pista que contiene música de fondo. Puesto que quiere que el voiceover siempre sea la fuente más alta en la mezcla, la música de fondo debe apartarse cada vez que el narrador esté hablando. Para hacer esto de forma automática, inserte un Compressor en la pista de música, pero seleccione la salida de la pista de la narración como la fuente externa de sidechain.

Sidechaining en la múscia Dance

El Sidechaining/ducking es un arma secreta del productor de música dance puesto que puede ayudarle a asegurar que las líneas de bajo (o incluso mezclas enteras) siempre dejen espacio para el bombo. Insertando un compresor sobre la pista de bajo (o la master) y usando la pista del bombo como la entrada de sidechain, puede auyudar a controlar frecuencias bajas problemáticas que pudieran interferir con el ataque del bombo.

Utilizando la EQ de sidechain junto con esta técnica se pueden crear efectos de "ducking" incluso aunque sólo tenga una pista de batería mezclada con la que pueda trabajar (en vez de un bombo aislado). En este caso, inserte el Compressor en la pista que quiere aplicar el ducking. Luego elija la pista de batería como la fuente externa de sidechain. Después active la EQ de sidechain y seleccione el filtro paso-bajo (lowpass). Ajustando cuidadosamente las configuraciones de Frequency y Q, debería poder aislar el bombo del resto de la mezcla de batería. Usando el modo de escucha sidechain puede ayudarle a afinar la EQ hasta que encuentre los ajustes que le satisfagan.


Tenga en cuenta que la maestría de estas técnicas puede ocasionar un notable incremento en invitaciones de copas, ofertas de remezclas y montones de citas.

22.7.3 Actualización desde el Modo Legacy

Los algoritmos internos de Compressor se han actualizado en Live 9, en colaboración con el Dr. Joshua D. Reiss del Centre for Digital Music, Queen Mary University of London.

Los Live Sets que usan Compressor y que se construyeron en versiones anteriores de Live mostrarán un botón Upgrade en la barra de título de cada instancia de Compressor cuando cargue el Set en Live 9. Pulse el botón Upgrade para actualizar esa instancia de Compressor a las más recientes y mejorados algoritmos. Tenga en cuenta que esto puede que haga que su Set suene distinto.

22.8 Corpus



El efecto Corpus.

Corpus es un efecto que simula las características acústicas de siete tipos de objetos resonantes. Desarrollado en colaboración con Applied Acoustics Systems, Corpus usa tecnología de modelado físico para proporcionar un ámplio rango de parámetros y opciones de modulación.

La versión completa de Corpus no se incluye con la versión estándar de Live, sino que se ha agrupado con el instrumento Collision (página 435) como característica especial disponible para su adquisición por separado.

Es posible modular mediante MIDI la frecuencia y/o velocidad de decaimiento de la resonancia, activando los interruptores Frequency y/o Off Decay en la sección Sidechain. Pulse el botón 🗣 en la barra de título de Corpus para acceder a los parámetros de Sidechain. Los selectores MIDI From le permiten seleccionar la pista MIDI y el punto donde pinchar desde el que se recibirá la información de nota MIDI.

Con Frequency activado, la afinación de la resonancia viene determinada por la nota MIDI entrante. Si se mantiene la pulsación de múltiples notas simultáneamente, el interruptor Last/ Low determina si la última nota o la más grave tendrá la prioridad. Los knobs Transpose y Fine permiten un offset grueso o fino de la afinación modulada por MIDI. PB Range ajusta el rango de modulación de la rueda de estiramiento en semitonos.

Con Frequency desactivado, el control Tune ajusta la frecuencia base de la resonancia en Hertz. El número de nota MIDI correspondiente y el desfase de afinación precisa en centésimas se muestra debajo en la pantalla.

Activando Off Decay hace que mensajes de MIDI note off silencien la resonancia. El deslizador de debajo del interruptor determina hasta que punto los mensajes de MIDI note off silencian la resonancia. Al 0%, se ignoran los note offs, y el tiempo de decaimiento se basa sólo en el valor del parámetro Decay, que está situado debajo de del selector Resonance Type. Esto es similar a cómo se comportan instrumentos de macillo del munto real como las marimbas o glockenspiels. Al 100%, la resonancia se silencia inmediatamente a la recepción del evento de note off, sin tener en cuenta el tiempo de Decay.

Puede ocultar o mostrar los parámetros de Sidechain conmutando el botón 🗣 en la barra de título de Corpus. Este botón se iluminará si el sidechain está activo.

Corpus contiene un Low Frequency Oscillator (LFO) para modular la frecuencia resonante. El control Amount (cantidad) ajusta hasta qué punto el LFO afecta a la frecuencia.

El control Rate (Frecuencia) determina la velocidad del LFO. Puede configurarse en términos de hercios, o sincronizarse al tempo de la canción, permitiendo un filtrado rítmico controlado.

Los contornos de las formas de onda disponibles para el LFO son sine (Senoidal, crea modulaciones suaves con picos y valles redondeados), square (cuadrada), triangle, sawtooth up (diente de sierra ascendente), sawtooth down (diente de sierra descendente) y dos tipos de noise (Ruido, por pasos y suave).

Aunque sólo hay visible un conjunto de controles de LFO, de hecho hay dos LFOs, uno para cada canal estéreo. Los controles Phase y Spin definen la relación entre estos dos LFOs.

Phase (disponible sólo cuando los LFOs están sincronizados al tempo de la canción) mantiene a ambos LFOs en la misma frecuencia, pero puede ajustar las formas de onda de los dos LFO "fuera de fase" entre ellos, creando movimiento estéreo. Ajustado a "180", las salidas del LFO están separadas unos 180 grados, de forma que cuando un LFO alcanza su pico, el otro está es su mínimo. Con Phase ajustado a "360" ó "0" los dos LFOs corren sincronizados.

Spin (sólo disponible cuando los LFOs están en el modo Hertz) desafina las velocidades de los dos LFO en relación el uno del otro. Cada canal estéreo se modula a una frecuencia diferente, como determina la cantidad de Spin.

Para las formas de onda de ruido, los controles Phase y Spin no son relevantes y no afectan al sonido.

Spread desafina los dos resonadores en relación el uno del otro. Los valores positivos aumentan el tono del resonador izquierdo mientras que baja el tono del derecho, mientras que los valores negativos hacen lo contrario. Al 0%, los resonadores están afinados igual.

El selector 'type' de la resonancia le permite seleccionar de entre siete tipos de objetos resonantes de modelado físico:

- Beam simula las propiedades de barras de diferentes materiales y tamaños.
- · Marimba, una variante especializada del modelo Beam, reproduce la afinanción característica de los armónicos de una barra de marimba que se producen como resultado del profundo corte curvo de las barras.
- String simula el sonido producido por cuerdas de diferentes materiales y tamaños.
- Membrane es un modelo de una membrana rectángular (como el parche de un tambor) con un tamaño y construcción variables.
- Plate simula la producción de sonido de una placa rectangular (una superficie plana) de diferentes materiales y tamaños.
- Pipe simula un tubo cilíndrico abierto totalmente en un extremo y que tiene una abertura variable en el otro (que se ajusta con el parámetro Opening.)
- Tube simula un tubo cilíndrico que está totalmente abierto en ambos extremos.

El selector de calidad del resonador controla la contrapartida entre calidad de sonido de los resonadores y el rendimiento reduciendo el número de armónicos que se calculan. "Basic" usa los mínimos recursos de la CPU, mientras que "Full" crea resonancias más sofisticadas. Este parámetro no se usa con los resonadores Pipe o Tube.

El knob Decay ajusta la cantidad de apagado (damping) interno en el resonador, y por lo tanto el tiempo de decaimiento.

El knob Material ajusta la variación del apagado (damping) a diferentes frecuencias. A valores más bajos, los componentes de baja frecuencia decaen más lentamente que los componentes de alta frecuencia (lo que simula objetos hechos de madera, nylon o goma elástica). A valores más altos, los componentes de frecuencias altas decaen más lentamente (lo que simula objeto hechos de cristal o metal). Este parámetro no se usa con los resonadores Pipe o Tube.

El parámetro Radius sólo está disponible para los resonadores Pipe y Tube. Radius ajusta el radio del tubo o caño. A medida que aumenta el radio, el tiempo de decaimiento y el sostenido de altas frecuencias aumentan. A tamaños muy grandes, el tono fundamental del resonador también cambia.

Los parámetros Decay y Material/Radius también pueden controlarse con el controlador X-Y.

Ratio sólo está disponible para los resonadores Membrane y Plate, y ajusta el ratio del tamaño del objeto junto con sus ejes x e y.

El control Brightness ajusta la amplitud de varis componentes de frecuencia. A valores más altos, las frecuencias más altas suenan más alto. Este parámetro no se usa con los resonadores Pipe o Tube.

Inharm. (Inharmonics) ajusta el tono de los armónicos del resonador. A valores negativos, las frecuencias se comprimen, incrementando la cantidad de parciales inferiores. A valores positivos, las frecuencias se extienden, incrementando la cantidad de parciales superiores. Este parámetro no se usa con los resonadores Pipe o Tube.

Opening, que sólo está disponible para el resonador Pipe, realiza un escalado entre una tubería abierta y otra cerrada. Al 0%, la tubería está totalmente cerrada en un extremo, mientras que al 100% la tubería está abierta en ambos extremos.

Los controles Listening L y R ajustan la ubicación en el resonador izquierdo y derecho en donde se medirán las vibraciones. Al 0%, la resonancia se monitoriza en el centro del objeto. Los valores mayores mueven el punto de escucha más hacia el extremo. Estos parámetros no se usan con los resonadores Pipe o Tube, a los que se les mide siempre en mitad de su extremo permanentemente abierto.

El knob Hit ajusta la ubicación en el resonador en donde se golpea al objeto o donde se le activa de alguna manera. Al 0%, el objeto se golpea en su centro. A valores más altos se desplaza el punto de activación más cerca del extremo. Este parámetro no se usa con los resonadores Pipe o Tube.

La señal procesada se pasa a través de un filtro paso-bajo y paso-alto que pueden controlarse con un controlador X-Y. Para definir el ancho de banda del filtro, haga clic y arrastre sobre el eje vertical. Para ajustar la posición de la banda de frecuencia, realice esta misma acción sobre el eje horizontal. Puede conmutarse la activación o desactivación del filtro con el interruptor Filter.


Width ajusta la mezcla estéreo entre los resonadores izquierdo y derecho. Al 0%, ambos resonadores se pasan por igual en cada banda, obteniéndose una salida mono. Al 100%, cada resonador se envía exclusivamente a un canal.

Bleed mezcla una porción de la señal sin procesar con la señal resonada. A valores más altos, se aplica más de la señal original. Esto es útil para restaurar altas frecuencias, que a menundo pueden quedar apagadas cuando la afinación o calidad se ajustan a valores bajos. Este parámetro no está disponible con los resonadores Pipe o Tube.

Gain realza o atenúa el nivel de la señal procesada, mientras que el control Dry/Wet ajusta el balance entre la señal de entrada seca y la señal enviada al procesamiento de Corpus. Girando Dry/Wet para desactivarlo no cortará resonancias que estén sonando en ese momento, sino que más bien evitará que se procesen nuevas señales de entrada.

Corpus contiene un limitador incorporado que se activa automáticamente cuando el nivel de audio es demasiado alto. Esto viene indicado por el LED en la esquina superior derecha de la pantalla de Corpus.

22.9 Dynamic Tube



El efecto Dynamic Tube.

(Nota: el efecto Dynamic Tube no está disponible en las versiones Intro y Lite.)

El efecto Dynamic Tube infunde en los sonidos las peculiaridades de la saturación de válvulas. Una seguidora de envolvente integrada genera variaciones tonales dinámicas de acuerdo con el nivel de la señal de entrada.

Tres modelos de válvulas, A, B y C, proporcionan un rango de características de distorsión conocidas de los amplificadores a válvulas reales. Tube A no produce distorsiones si Bias tiene un ajuste bajo, pero se pondrá en marcha en el momento en que la señal de entrada exceda un cierto umbral, creando armonicos brillantes. Tube C es un amplificador a válvulas muy pobre que produce distorsiones todo el tiempo. La cualidades de Tube B se encuentran en algún lugar entre las de estos dos extremos.

El control Tone ajusta la distribución espectral de las distorsiones, encaminándolas a los registros más altos, o a los rangos medios y más hacia los graves.

El control Drive determina que cantidad de señal llega a las válvulas; cuanto mayor sea Drive más sucia será la salida. La intensidad de las válvulas se controla mediante el dial Bias, que empuja la señal hasta los aclamados reinos de la distorsión no linear. Con cantidades muy altas de Bias, la señal comenzará a romperse en mil pedazos.


El parámetro Bias puede modularse positiva o negativamente por medio de un seguidor de envolvente, que se controla con el knob Envelope. Cuanto más profundamente se aplique esta envolvente, tanto más se verá Bias influenciado por el nivel de la señal de entrada. Los valores negativos de la envolvente crean efectos de expansión reduciendo la distorsión en las señales altas, mientras que los valores positivos harán que los sonidos suenen todavía más sucios.

Attack y Release son características de la envolvente que definen con que rapidez la envolvente reacciona a los cambios de volumen de la señal entrante. Juntos, dan forma a la naturaleza dinámica de las distorsiones. Tenga en cuenta que si Envelope se ajusta a cero, no tendrán ningún efecto.

Corta o expande el nivel de la señal final del dispositivo con el dial Output.

Puede reducir el Aliasing utilizando el modo Hi-Quality, al que puede acceder por medio del menú contextual [right-click](PC) / [CTRL-click](Mac). Esto mejora la calidad del sonido, particularmente con señales de frecuencias altas, aunque hay un ligero aumento del uso de la CPU.

22.10 EQ Eight



Ek efecto EQ Eight.

(Nota: el efecto EQ Eight no está disponible en las versiones Intro y Lite.)

El efecto EQ Eight es un ecualizador que ofrece hasta ocho filtros paramétricos por canal de entrada, lo que es muy útil para cambiar el timbre de un sonido.

Es posible procesar la señal de entrada usando uno de estos tres modos: Stereo, L/R y M/S. El modo Stereo usa una única curva para filtrar ambos canales de una entrada estéreo de igual forma. El modo L/R proporciona una curva de filtro ajustable independientemente para los canales izquierdo y derecho de una entrada estéreo; el modo M/S (Mid/Side) ofrece la misma

funcionalidad para señales que han sido grabadas usando la codificación M/S. En todos los modos, el espectro de frecuencia de la salida se muestra detrás de las curvas del filtro cuando el interruptor Analyse está activado.

Cuando use los modos L/R y M/S, se mostrarán ambas curvas simultáneamente como referencia, aunque sólo se puede editar el canal activo. El interruptor Edit indica el canal activo, y se usa para conmutar entre las dos curvas.

Cada filtro tiene un selector que le permite cambiar entre ocho respuestas. De arriba abajo en los selectores son estas:

- 48 ó 12 dB/octave Low cut (corta frecuencias por debajo de la frecuencia especificada);
- Low shelf (Realza o corta las frecuencias por debajo de la frecuencia especificada);
- Bell curve (Realza o corta sobre un rango de frecuencias);
- Notch (corta tajantemente las frecuencias dentro de un rango estrecho);
- High shelf (Realza o corta las frecuencias por encima de la frecuencia especificada);
- 12 ó 48 dB/octave High cut (corta frecuencias por encima de la frecuencia especificada).

Cada banda de filtro puede activarse o desactivarse por separado mediante un botón de activación debajo del selector. Desactive las bandas que no estén en uso para ahorrar recursos de la CPU. Para conseguir efectos de filtrado realmente drásticos, asigne los mismos parámetros a dos o más filtros.

Para editar la curva del filtro, pulse sobre los puntos del filtro en en el display y arrastre el ratón. Englobe múltiples puntos del filtro al arrastrar para ajustarlos de forma simultánea, bien con el ratón o con las teclas de cursor del teclado de su ordenador. Si desplaza el ratón horizontalmente cambiará la frecuencia del filtro, mientras que si lo hace verticalmente ajustará la ganancia de la banda de filtro. Para ajustar la Q del filtro (también llamada resonancia o ancho de banda), mantenga pulsada la tecla modificadora [ALT](PC) / [ALT](Mac) mientras arrastra el ratón. Tenga en cuenta que no se puede ajustar la ganancia para los filtros low cut, notch y high cut. En estos modos, el arrastre en vertical ajusta la Q del filtro.

Para conseguir una vista incluso mejor, puede conmutar la ubicación del display entre la ventana de cadena de dispositivos y la ventana principal de Live pulsando el botón 🗣 en la barra de título de EQ Eight. Cuando use esta vista ampliada, es posible editar los ocho filtros de forma simultánea en la Vista del Dispositivo.



Controles de EQ Eight con el visor ampliado.

Por defecto, en el visor se muestra el espectro de salida de EQ Eight. Si usted prefiere trabajar totalmente "de oído," puede desactivar el botón Analyze para desactivar la vista del espectro.

Si activa Adaptive Q, la cantidad de Q aumenta a medida que se incrementa la cantidad de realce o recorte. Esto resulta en un volumen de salida más consistente y se basa en el comportamiento de las EQs analógicas clásicas.

Para poner en solo un único filtro de forma temporal, active el modo Audition mediante el icono de los auriculares. En el modo Audition, al hacer clic y mantener sobre el punto de un filtro le permite escuchar sólo el efecto de ese filtro sobre la salida.

También es posible seleccionar una banda para su edición haciendo clic cerca de su número y luego editar los valores de los parámetros usando los diales Freq, Gain y Q (y/o introduzca los valores directamente en los campos numéricos situados debajo de cada dial).

Puesto que al realzar se incrementarán los niveles y al recortar éstos disminuirán, use el deslizador global Gain para optimizar el nivel de salida para un nivel máximo consistente y un mínimo de distorsión.

El campo Scale ajustará la ganancia de todos los filtros que posean un control de ganancia (todos excepto low cut, notch y high cut).

Opciones del menú contextual

Varios de los controles de EQ Eight están sólo disponibles a través del menú contextual [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac). Estos incluyen:

- Oversampling al activar esta opción hace que EQ Eight procese de forma interna a una frecuencia de muestreo dos veces más alta, y permite un comportamiento de filtro más suave cuando ajusta altas frecuencias. Hay un pequeño incremento del uso de la CPU en el modo con Oversampling activado.
- Modo Shelf Scaling Legacy En la versión Live 9, la forma de los filtros shelf de EQ Eight ha sido mejorada. Los Live Sets que usen EQ Eight anteriores a Live 9 puede que suenen algo distintos. Para asegurarse de que los Sets antiguos suenen exactamente igual, se activará el Modo Shelf Scaling Legacy por defecto cuando se cargue un antiguo Set que use EQ Eight. Puede desactivarlo mediante el menú contextual [clic derecho](PC) / [CTRL-clic] (Mac) sobre la barra de título de EQ Eight.

Nota: en la versión Live 9 se h aeliminado la opción "Hi-Quality" del menú contextual [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac). Ahora EQ Eight siempre funciona en este modo.

22.11 EQ Three



El efecto EQ Three.

Si alguna vez ha utilizado un buen mezclador de DJ ya sabrá lo que es esto: Una EQ que le permite ajustar el nivel de frecuencias de graves, medios y agudos de forma independiente.

Es posible ajustar cada banda de -infinito dB a +6 dB usando los controles de ganancia. Esto significa que puede eliminar completamente el bombo o la línea de bajo de una pista, por ejemplo, mientras todas las demás frecuencias permanecen intactas.

También tiene la posibilidad de activar o desactivar cada una de las bandas por medio de los botones On/Off situados bajo los controles de ganancia. Estos botones resultan especialmente útiles si los asigna a teclas de la computadora.

EQ Three incluye tres LEDs que proporcionan una confirmación visual de la presencia de señal en cada banda de frecuencia. Puede ver si hay señal en una banda, incluso si dicha banda está desactivada. El umbral interno de los LEDs está ajustado en -24 dB.

El rango de frecuencia de cada banda está definido por dos controles crossover: FreqLo y FreqHi. Si FreqLo está ajustado en 500 Hz y FreqHi en 2000 Hz, la banda de graves irá de 0 Hz a 500 Hz, la banda de medios de 500 Hz a 2000 Hz y la de agudos de 2000 Hz hasta la frecuencia de muestreo soportada por su tarjeta de sonido.

El interruptor 24 dB/48 dB es un control muy importante. Define la "dureza" con que los filtros suprimen la señal en la frecuencia de crossover. El ajuste más alto da como resultado un filtrado más drástico, pero consume más recursos de CPU.

Nota: Los filtros de este dispositivo han sido optimizados para que su sonido se asemeje más al de una cadena de poderosos filtros analógicos que al de un limpio filtro digital. En especial, el modo 48 dB no ofrece una calidad de transferencia perfectamente lineal. Ello significa que puede colorear ligeramente la señal, incluso si ajusta todos los controles a 0.00 dB. Este es el comportamiento típico de esta clase de filtros y define en gran medida el sonido característico de EQ Three. Si necesita un comportamiento más lineal, seleccione el modo 24 dB o utilice EQ Eight.

22.12 Erosion



El efecto Erosion.

El efecto Erosion degrada la señal de entrada modulando un corto retardo con ruido filtrado o con una onda sinusoidal. Este proceso añade ruidos artificiales o distorsiones de tipo "aliasing" o "downsampling" (reducción de resolución de muestreo), que suelen producir un sonido muy "digital".

Para cambiar la frecuencia de la onda sinusoidal o la frecuencia central de la banda de ruido, pulse sobre el eje X del campo XY y arrastre el ratón. El eje Y controla la intensidad de la modulación. Si mantiene pulsada la tecla modificadora [ALT](PC) / [ALT](Mac) mientras pulsa sobre el campo X-Y, el eje Y controla el ancho de banda. Fíjese en que el ancho de banda no es ajustable cuando se ha seleccionado Sine.

El control Frequency determina el color o calidad de la distorsión. Si el interruptor Mode está ajustado en Noise (Ruido), este control funcionará en conjunción con el parámetro Width (Anchura), que define el ancho de la banda de ruido. Los valores bajos dan como resultado frecuencias de distorsión más selectivas, mientras que los más altos afectan a la señal de entrada en su integridad. Si está trabajando en modo Sine, el control Width no tendrá ningún efecto.

Noise y Sine utilizan un único generador de modulación. Por su parte, Wide Noise dispone de generadores de ruido independientes para los canales izquierdo y derecho, lo cual produce una sutil expansión estéreo.

22.13 Fl efecto External Audio



El efecto External Audio.

(Nota: el efecto External Audio no está disponible en las versiones Intro y Lite.)

El efecto External Audio es un poco diferente de los otros dispositivos de efectos de Live. En vez de procesar él mismo el audio, le permite usar procesadores de efectos (hardware) externos dentro de la cadena de dispositivos de una pista.

El selector Audio To selecciona las salidas del hardware de audio de su ordenador que irán a su dispositivo externo, mientras que el selector Audio From selecciona las entradas que traerán la señal procesada de vuelta a Live. Al igual que con las entradas y salidas de pista, la lista de entradas y salidas disponibles depende de las Preferencias de Audio, a las que se puede acceder mediante la opción "Configurar..." en la parte inferior de cada selector.

Debajo de cada selector hay un indicador de nivel de pico que muestra el máximo nivel de audio obtenido. Pulse sobre los indicadores para resetearlos.

Los knobs Gain junto a los selectores ajustan el nivel de salida y de regreso a Live. Estos niveles deberian configurarse con sumo cuidado para evitar recortes, tanto en su hardware externo y cuando el audio regrese a su ordenador.

El control Dry/Wet ajusta el balance entre la señal procesada y la original. Ajústelo a 100 por cien si está usando el efecto External Audio en una pista de retorno.


El botón Invert invierte la fase de la señal procesada de regreso hacia Live.

Puesto que los efectos hardware introducen cierta latencia que Live no puede detectar automáticamente, usted puede manualmente compensar cualquier retardo ajustando el deslizador Latencia del Hardware. El botón que se encuentra junto a este deslizador le permite ajustar la cantidad de compensación de latencia tanto en milisegundos como en muestras. Si su dispositivo externo se conecta a Live por medio de una conexión digital, lo mejor es que ajuste sus configuraciones de latencia en muestras, lo que asegura que el número de muestras que usted especifica se retendrá incluso cuando cambie la frecuencia de muestreo. Si su dispositivo externo se conecta a Live por medio de una conexión analógica, lo mejor es que ajuste sus configuraciones de latencia en milisegundos, lo que asegura que la cantidad de tiempo que especifica se retendrá cuando cambie la frecuencia de muestreo. Tenga en cuenta que si ajusta en muestras obtiene un control más preciso, por lo que incluso en los casos en que esté trabajando con dispositivos analógicos, es mejor "afinar con precisión" su latencia en muestras para conseguir la menor latencia posible. En este caso, asegúrese de volver a milisegundos antes de cambiar su frecuencia de muestreo.

Nota: Si la opción Compensación de retardo (página 269) no está marcada en el menú Opciones, el deslizador Latencia del Hardware está desactivado.

Para obtener instrucciones sobre cómo ajustar con precisión la compensación de latencia para su hardware, por favor consulte la lección "Compensación de error del controlador."

22.14 Filter Delay



El efecto Filter Delay.

(Nota: el efecto Filter Delay no está disponible en las versiones Intro y Lite.)

Filter Delay ofrece tres líneas de retardo independientes, cada una de ellas precedida por filtros pasa alto y pasa bajo asociados. Así, los ajustes de filtro permiten aplicar el retardo únicamente sobre frecuencias específicas de la señal de entrada. La realimentación de cada uno de los tres retardos también es enviada de vuelta a los filtros.

Los tres retardos pueden activarse y desactivarse independientemente. El dispositivo Filter Delay asigna el retardo 1 al canal izquierdo de la señal de entrada, el retardo 2 a los canales izquierdo y derecho y el retardo 3 al canal derecho. Los controles Pan situados en la parte derecha pueden anular las salidas de los canales de retardo. En caso contrario, cada retardo envía señal hacia el canal del cual procede la entrada.

El filtro de cada canal de retardo dispone de un interruptor On ubicado a la izquierda de cada controlador X-Y. Los controladores X-Y ajustan los filtros pasa alto y pasa bajo simultáneamente para cada retardo. Para editar el ancho de banda del filtro, pulse sobre el eje vertical y arrastre el ratón; para ajustar la frecuencia de la banda de filtro haga lo mismo sobre el eje horizontal.

Si desea asignar el tiempo de retardo en función del tempo de la canción, active el interruptor Sync, que permite utilizar el selector de división por tiempos del tiempo de retardo. Los conmutadores numerados representan el tiempo de retardo en semicorcheas. Por ejemplo, si selecciona "4", la señal se retarda cuatro semicorcheas, lo cual equivale a un tiempo (una negra) de retardo. Con el Modo Sync activo, cuando cambia el valor de porcentaje del campo Tiempo de Retardo se acortan o amplían los tiempos de retardo en cantidades fraccionarias, produciéndose así el efecto temporal tipo "swing" que encontramos en las cajas de ritmos.


Si el interruptor Sync está desactivado, el tiempo de retardo regresa a milisegundos. En este caso, para editar el tiempo de retardo, pulse y arrastre arriba o abajo sobre el campo Delay Time, o pulse sobre el campo e introduzca un valor con el teclado.

El parámetro Feedback controla la cantidad de señal de salida que se envía de vuelta a la entrada de la línea de retardo. Si selecciona valores muy altos puede provocar una realimentación incontrolable y producir una fuerte oscilación. Si desea experimentar con ajustes extremos de realimentación... ¡cuidado con sus oídos y sus monitores!

Cada canal de retardo dispone de su propio control de volumen, ajustable hasta + 12 dB para compensar filtrados drásticos en la entrada.

El control Dry determina el nivel de la señal no procesada. Ajústelo a su valor mínimo si utiliza Delay en un canal de retardo.

22.15 Flanger



El efecto Flanger.

(Nota: el efecto Flanger no está disponible en la versión Lite.)

Flanger usa dos retardos en paralelo modulados en el tiempo para crear efectos de flanging.

Los retardos de Flanger pueden ajustarse con el control Delay Time. El control Feedback envía parte de la señal de nuevo a la entrada del dispositivo, mientras que el interruptor Polarity ("+" o "-") ajusta la polaridad. Delay Time y Feedback pueden cambiarse simultáneamente usando el controlador de efectos X-Y.

Es posible controlar periodicamente el tiempo de retardo usando la sección de la envolvente. Puede incrementar o disminuir la intensidad de la envolvente (o invertir su forma con valores negativos), y luego usar los controles Attack y Release para definir la forma de la envolvente.

Flanger lleva dos LFOs para modular el tiempo de retardo en los canales estéreo izquierdo y derecho. Los LFOs tienen seis posible formas de onda: senoidal, cuadrada, triangular, diente de sierra arriba, diente de sierra abajo y aleatoria. La extensión de la influencia del LFO sobre los retardos se ajusta mediante el control Amount.

La velocidad del LFO se controla mediante el control Rate, que puede configurarse en hercios. Rate también puede sincronizarse con el tempo del proyecto y configurarse en subdivisiones del medidor (e.g., semicorcheas).

El control Phase permite el movimiento estéreo del sonido ajustando los LFOs para que corran a la misma frecuencia, pero desplazando sus formas de onda en relación la una de la otra. Si se ajusta a "180", los LFOs estarán perfectamente fuera de fase (180 grados de separación), de forma que cuando uno alcanza su pico, el otro está en su mínimo.

Spin desafina las velocidades de los dos LFO en relación la una de la otra. Cada retardo es modulado a una frecuencia diferente, tal y como determina la intensidad de Spin.

Ajustando el control HiPass se cortarán las bajas frecuencias de la señal retardada.

El control Dry/Wet ajusta el balance entre la señal procesada y la original. Ajústelo a 100 por cien si está usando Flangerr en una pista de retorno.

El modo Hi-Quality puede activarse o desactivarse con una [clic derecho](PC) / [CTRL-clic] (Mac) entrada de menú de contexto. Si se activa Hi-Quality se obtiene un sonido más brillante, pero a cambio de un ligero aumento del uso de la CPU.

22.16 Frequency Shifter



El efecto Frequency Shifter.

(Nota: el efecto Frequency Shifter no está disponible en las versiones Intro y Lite.)

Frequency Shifter desplaza las frecuencias del audio entrante arriba o abajo en una cantidad de hercios especificada por el usuario. Las pequeñas cantidades de desplazamiento pueden producir unos sutiles efectos de trémolo o phasing, mientras que las grandes cantidades de desplazamiento pueden crear sonidos metálicos disonantes.

Los knobs Coarse y Fine ajustan la cantidad de desplazamiento que se aplicará a la entrada. Por ejemplo, si la entrada es una onda senoidal a 440 Hz y la frecuencia se ajusta a 100 Hz, la salida será una onda senoidal a 540 Hz.

Al cambiar el Modo de Shift a Ring, Frequency Shifter cambia del clásico desplazamiento de frecuencia a la modulación en anillo. En el modo Ring, la cantidad de frecuencia seleccionada se añade a y se resta de la entrada. Por ejemplo, si la señal de audi entrante (A) es una onda senoidal a 440 Hz y Frequency está aistada a 100 Hz (B), la salida contendrá parciales a 340 Hz (A-B) y 540 Hz (A+B).

El botón Drive activa un efecto de distorsión, mientras que el deslizador debajo de éste controla el nivel de la distorsión. Drive sólo está disponible en el modo Ring.

Si se activa el botón Wide se crea un efecto estéreo al invertir la polaridad del valor Spread para el canal derecho. Esto significa que aumentando el valor de Spread se desplazará la frecuencia hacia abajo en el canal derecho mientras que la desplazará hacia arriba en el izquierdo. Tenga en cuenta que Wide no tiene ningún efecto si el valor Spread está ajustado a 0.

Frequency Shifter lleva dos LFOs para modular la frecuencia en los canales estéreo izquierdo y derecho. Los LFOs tienen seis posible formas de onda: senoidal, cuadrada, triangular, diente de sierra arriba, diente de sierra abajo y aleatoria. La extensión de la influencia del LFO sobre la frecuencia se ajusta mediante el control Amount.

La velocidad del LFO se ajusta con el control Rate, que puede configurarse en términos de hercios. Rate también puede sincronizarse con el tempo del proyecto y configurarse en subdivisiones del medidor (e.g., semicorcheas).

El control Phase permite el movimiento estéreo del sonido ajustando los LFOs para que corran a la misma frecuencia, pero desplazando sus formas de onda en relación la una de la otra. Si se ajusta a "180", los LFOs estarán perfectamente fuera de fase (180 grados de separación), de forma que cuando uno alcanza su pico, el otro está en su mínimo.

Spin desafina las velocidades de los dos LFO en relación la una de la otra. Cada canal estéreo se modula a una frecuencia diferente, como determina la cantidad de Spin.

Cuando se usa la forma de onda aleatoria, los controles Phase y Spin no son relevantes y no afectan al sonido.

El control Dry/Wet ajusta el balance entre la señal procesada y la original. Este knob se llama Mix cuando se activa Drive. Tenga en cuenta que el efecto Drive es post-Mix, lo que significa que puede usar Frequency Shifter como un efecto de distorsión puro activando Drive y ajustando Mix al 0%.

El desplazamiento de frecuencia se lleva a cabo simplemente añadiendo o sustrayendo un valor en hercios sobre el audio entrante. Esto es diferente de pitch shifting, en donde los ratios de las frecuencias entrantes (y por lo tanto sus relaciones armónicas) se conservan. Por ejemplo, imagínese que tiene una señal de audio entrante formada por ondas senoidales separadas una octava a 440 Hz y 880 Hz. Para desplazar el tono de estas una octava arriba, multiplicamos estas frecuencias por dos, obteniéndose nuevas frecuencias a 880 Hz y 1760 Hz.

22.16.1 Consejos sobre Frequency Shifter

el desplazamiento en frecuencia y la modulación en anillo pueden producir unos sonidos muy interesantes. Aquí tiene algunos consejos sobre cómo usar el dispositivo Frequency Shifter.

Afinación de baterías

La afinación de baterías acústicas muestreadas puede ser problematico. Usando los controles de transposición de un sampler a menudo cambia el carácter de los sonidos de formas poco realistas, obteniéndose muestras "carentes de entidad" o "infladas". El desplazamiento en frecuencia puede ser una útil alternativa.

Intente usar el dispositivo en el modo Shift con la cantidad de Dry/Wet al 100%. Luego ajuste la frecuencia Fine no más allá de los 100 Hz arriba o abajo. Esto debería cambiar el tamaño aparente y afinación del sonido de batería al tiempo que retiene la calidad de la muestra original.

Phasing

Para crear exhuberantes efectos de phasing, pruebe a usar cantidades extremadamente pequeñas de desplazamiento (no más de unos 2 Hz). Tenga en cuenta que el phasing se produce por la interacción de las señales procesadas y secas, por lo que no notará o escuchará el efecto hasta que ajuste el balance Dry/Wet de forma que ambos sean audibles; el phasing más fuerte se escuchará cuando Dry/Wet esté al 50%.

Trémolo

En el modo Ring, las frecuencias por debajo del rango audible (unos 20 Hz) crean un efecto de trémolo. También puede impartir una sensación de movimiento estéreo al trémolo activando Wide y usando pequeños valores de Spread.

Saber más...

Pruebe a colocar un dispositivo Spectrum (página 398) después de Frequency Shifter para ver cómo la señal cambia a medida que va cambiando los parámetros. Para obtener una buena visión general de lo que está pasando, pruebe a usar una simple, y continua onda senoidal como entrada.

22.17 Gate



El efecto Gate.

(Nota: el efecto Gate no está disponible en la versión Lite.)

El efecto Gate (Puerta) sólo permite el paso de las señales cuyo nivel supera un Threshold (Umbral) especificado por el usuario. Una puerta puede eliminar el ruido de bajo nivel que suele aparecer entre sonidos (por ejemplo, ruido sibilante o zumbido de graves), y también es capaz de modelar el sonido mediante el ajuste del umbral a un nivel en que las colas de reverb o de retardo (o incluso la caída natural de un instrumento) queden truncadas.

En cuanto a Live 9, el comportamiento interno de Gate ha mejorado sutilmente. Aunque funciona de "forma más correcta" que en versiones anteriores de Live, los Live Sets que usen Gate anteriores a Live 9 puede que suenen ligeramente distinto. Para asegurarse de que los Sets antiguos suenen exactamente igual, se activará el Modo Gate Legacy por defecto cuando se cargue un antiguo Set que use Gate. Puede desactivarlo mediante el menú contextual [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) sobre la barra de título de Gate.

El área de visor de Gate muestra el nivel de señal de entrada en gris claro y el nivel de señal de salida en un gris más oscuro con un contorno de línea blanca. Esto permite ver la cantidad de gating que está ocurriendo en cualquier momento, y le ayuda a ajustar los parámetros apropiados.

El knob Threshold determina la sensibilidad de la puerta. El valor Threshold se representa en el visor como una línea naranja horizontal, que también puede arrastrarse.

Return (conocido también como "hysteresis") ajusta la diferencia entre el nivel que abre la puerta y el nivel que la cierra. Los valores más altos de hysteresis reducen el efecto "chatter" que se

origina al abrirse y cerrarse rápidamente la puerta cuando la señal de entrada está cerca del nivel de threshold. El valor Return está representado en el visor como una línea naranja horizontal adicional.

Con el botón Flip activado, gate funciona en modo inverso; la señal sólo pasará si su nivel está por debajo del threshold.

Una puerta sólo puede reaccionar a una señal de entrada una vez que esta ocurre. Puesto que también necesita aplicar una envolvente ataque/liberación, el gating siempre entra un poquito demasiado tarde. Una puerta digital es capaz de solucionar este problema añadiendo simplemente un pequeño retardo a la señal de entrada. Gate ofrece tres tiempos de anticipación (Lookahead) diferentes: zero ms, one ms y ten ms. Los resultados pueden sonar bastante diferentes dependiendo de este ajuste.

El parámetro Attack determina el tiempo que tardará la puerta en pasar de cerrada a abierta en el momento en que una señal cruce el umbral de abajo hacia arriba. Los tiempos de ataque muy cortos pueden llegar a producir agudos clics, mientras que los tiempos largos suavizan el ataque de la señal.

Cuando la señal va desde por encima a por debajo del umbral, el tiempo Hold entra en acción. Una vez que el tiempo de mantenimiento expira, la puerta se cierra en un periodo de tiempo determinado por el parámetro Release.

El knob Floor ajusta la cantidad de atenuación que se aplicará cuando se cierre la puerta. Si lo ajusta en -inf dB, la puerta permanece cerrada y silencia por completo la señal de entrada. Con un ajuste de 0,00 dB, la señal permanece inalterada aunque la puerta esté cerrada. Los ajustes intermedios entre ambos valores atenúan la señal de entrada en mayor o menor grado cuando la puerta esté cerrada.

Normalmente, la señal que se está pasando por le puerta y la fuente de entrada que dispara la puerta son la misma señal. Pero al usar sidechaining, es posible pasar por la puerta una señal basada en el nivel de otra señal. Para acceder a los parámetros Sidechain, despliegue la ventana Gate pulsando el botón **o** en su barra de título.

Si activa esta sección con el botón Sidechain le permite seleccionar otra pista desde los selectores de la parte inferior. Esto hace que la señal de la pista seleccionada actúe como el disparador de la puerta, en vez de la señal que se está pasando en ese momento por la puerta.

El knob Gain ajusta el nivel de la entrada externa del sidechain, mientras que el knob Dry/Wet le permite usar una combinación de señal de sidechain y señal original como disparador de la

puerta. Con Dry/Wet al 100%, la puerta es disparada por fuente de sidechain exclusivamente. Al 0%, sidechain queda en efecto anulado. Tenga en cuenta que si incrementa la ganancia no aumenta el volumen en la mezcla de la señal de la fuente. El audio de sidechain sólo es un disparador para la puerta y de hecho no se escucha nunca.

La técnica de puerta con Sidechain puede usarse para sobreimponer patrones rítmicos desde una fuente a otra. Por ejemplo, un sonido de colchón mantenido puede dispararse con el ritmo de un loop de batería insertando un Gate en la pista del colchón y eligiendo la pista del loop de batería como la entrada de sidechain.

A la derecha de la sección external están los controles para la EQ del sidechain. Si se activa esta sección hace que el compresor sea disparado por una banda de frecuencias específica, en vez de una señal completa. Estas pueden ser o bien frecuencias de la señal a pasar por la puerta o, usando la EQ junto con una sidechain externa, frecuencias en el audio de otra pista.

El botón headphones entre las secciones external y EQ le permiten escuchar sólo la entrada sidechain, anulando la salida de la puerta. Puesto que el audio de sidechain no alimenta la salida, y sólo se trata de un disparador para el compresor, esta opción de escucha temporal puede facilitar mucho el ajustar parámetros del sidechain y escuchar lo que de hecho está haciendo que la puerta trabaje. Cuando este botón está activado, el área del visor muestra el nivel de la señal de entrada de sidechain en verde.

22.18 Glue Compressor



El efecto Glue Compressor.

(Nota: el efecto Glue Compressor no está disponible en las versiones Intro y Lite.)

Glue Compressor es un compresor de modelado analógico creado en colaboración con Cytomic y basado en el compresor por bus clásico de una famosa mesa de mezclas de los 80. Al igual que el Compressor original de Live (página 338), Glue Compressor puede usarse para un control de dinámica básico en pistas individuales, pero ha sido diseñado principalmente para usarlo en la pista Master o Group Track para "aglutinar" múltiples fuentes en una coherente mezcla en cuanto al sonido.

El knob Threshold determina el punto en que empieza la compresión. Las señales que superen el umbral se atenuarán de acuerdo con el valor especificado en el parámetro Ratio, que ajusta la relación entre las señales de entrada y salida. A diferencia de Compressor, Glue Compressor no dispone de un parámetro knee ajustable por el usuario. Sino que, knee se vuelve más cortante a medida que aumenta el ratio.

Attack define lo que se tarda en alcanzar la máxima compresión una vez que la señal sobrepasa el umbral. Los valores del knob Attack están en milisegundos. Release ajusta lo que tarda el compresor en volver al funcionamiento normal una vez que la señal cae por debajo del umbral. Los valores del knob Release están en segundos. Con Release ajustado en A (Auto), el tiempo de relajación se ajustará de forma automática basándose en el audio entrante. Auto Release de Glue Compressor de hecho usas dos tiempos - uno lento como valor base de compresión, y uno rápido para reaccionar a transitorios en la señal. Auto Release puede que sea demasiado lento para reaccionar a cambios súbitos de nivel, pero es una forma útil de dominar un amplio rango de material de forma suave.

Dry/Wet ajusta el balance entre la señal procesada y la original. Al 100%, sólo se escucha la señal comprimida, mientras que al 0% el dispositivo está de hecho anulado. Otra forma de controlar la cantidad de compresión es con el deslizador Range, que ajusta hasta cuanta compresión puede ocurrir. Valores entre unos -60 y -70 dB emulan el hardware original, mientras que valores entre -40 y -15 dB pueden ser útiles como alternativa al control Dry/Wet. A 0 dB, no hay compresión.

Makeup aplica ganancia a la señal, permitiendo compensar la reducción de nivel causada por la compresión. Un valor de Makeup que más o menos se corresponde con la posición de la aguja en el visor debería ofrecer un nivel cercano al que tenía antes de comprimir.

El interruptor Soft clip conmuta un waveshaper fijo, útil para dominar transitorios muy fuertes. Cuando está activado, el nivel de salida máximo de Glue Compressor es -5 dB. (Tenga en cuenta que con Oversampling activado, los picos muy altos todavía pueden superar los 0 dB.) El clipper Soft no es un limitador transparente, y distorsionará su señal cuando esté activo. Le recomendamos que lo deje desactivado a menos que este tipo de distorsión "coloreada" sea lo que esté buscando.

El visor de aguja del Glue Compressor muestra la cantidad de reducción de ganancia en dB. El LED del clip se ilumina en rojo si el nivel de salida del dispositivo excede de los 0 dB. Si se ha activado el recorte Soft, este LED se vuelve amarillo para indicar que se están recortando los picos.

22.18.1 Parámetros Sidechain



Glue Compressor con sección Sidechain.

Normalmente, la señal que está siendo comprimida y la fuente de entrada que dispara el compresor son la misma señal. Pero al usar sidechaining, es posible comprimir una señal basándose en el nivel de otra señal o un componente de frecuencia específico. Para acceder a los parámetros Sidechain, despliegue la ventana Glue Compressor pulsando el botón $\mathbf {Q}$ en su barra de título.

Los parámetros sidechain se dividen en dos secciones. A la izquierda están los controles External. Al activar esta sección con el botón Sidechain le permite seleccionar cualquiera de los puntos de encaminamiento internos de Live desde los selectores de la parte inferior. Esto hace que la fuente seleccionada actúe como el disparador de Glue Compressor, en vez de la señal que se está comprimiendo en ese momento.

El knob Gain ajusta el nivel de la entrada externa del sidechain, mientras que el knob Dry/ Wet le permite usar una combinación de señal de sidechain y señal original como disparador de Glue Compressor. Con Dry/Wet al 100%, Glue Compressor es disparado por la fuente de sidechain exclusivamente. Al 0%, sidechain queda en efecto anulado. Tenga en cuenta que si incrementa la ganancia no aumenta el volumen en la mezcla de la señal de la fuente. El audio del sidechain sólo es un disparador de Glue Compressor y de hecho nunca se escucha.

A la derecha de la sección external están los controles para la EQ del sidechain. Si se activa esta sección hace que Glue Compressor sea disparado por una banda de frecuencias específica, en


vez de una señal completa. Estas pueden ser o bien frecuencias de la señal comprimida o, usando la EQ junto con una sidechain externa, frecuencias en el audio de otra pista.

El botón headphones entre las secciones external y EQ le permiten escuchar sólo la entrada sidechain, anulando la salida de Glue Compressor. Puesto que el audio de sidechain no alimenta la salida, y sólo se trata de un disparador de Glue Compressor, esta opción de escucha temporal puede facilitar mucho el ajustar parámetros del sidechain y escuchar lo que de hecho está haciendo que el compresor trabaje.

Opciones del menú contextual

El modo Oversampling puede activarse o desactivarse con una [clic derecho](PC) / [CTRL-clic] (Mac) entrada de menú de contexto. Al activar esta opción hace que Glue Compressor procese de forma interna al doble de la frecuencia de muestreo de ese momento, lo que puede reducir el aliasing y la crudeza de los transitorios. Hay un pequeño incremento del uso de la CPU en el modo con Oversampling activado. Tenga en cuenta que si Oversampling está activado, el nivel puede exceder de 0 dB aún estando activado Soft clip.

22.19 Grain Delay



El efecto Grain Delay.

(Nota: el efecto Grain Delay no está disponible en la versión Lite.)

El efecto Grain Delay fragmenta la señal en pequeñas partículas (llamadas "granos") que pueden retardarse de manera individual y presentar tonos distintos de los de la fuente de señal

original. Introduciendo variaciones aleatorias de afinación y tiempo de retardo permite generar complejas masas de sonido y ritmo que nada tienen que ver, por lo menos en apariencia, con el material original Esta herramienta resulta muy útil para crear nuevos sonidos y texturas, así como para deshacerse de invitados molestos o aterrar a su mascota favorita (es broma). El control Grain Size determina el tamaño de grano usado. A diferencia de lo que ocurre con el modo Tones, Live utiliza este ajuste tal cual, es decir, sin que se alteren las características de la señal.

Puede encaminar cualquier parámetro a los ejes vertical y horizontal del controlador X-Y. Para asignar un parámetro al eje X, selecciónelo en la fila de parámetros situada bajo el controlador. Para encaminar un parámetro al eje Y, utilice la fila de parámetros de la izquierda.

Si desea asignar el tiempo de retardo en función del tempo de la canción, active el interruptor Sync, que permite utilizar el selector de división por tiempos del tiempo de retardo. Los conmutadores numerados representan el tiempo de retardo en semicorcheas. Por ejemplo, si selecciona "4", la señal se retarda cuatro semicorcheas, lo cual equivale a un tiempo (una negra) de retardo. Con el Modo Sync activo, cuando cambia el valor de porcentaje del campo Tiempo de Retardo se acortan o amplían los tiempos de retardo en cantidades fraccionarias, produciéndose así el efecto temporal tipo "swing" que encontramos en las cajas de ritmos.

Si el interruptor Sync está desactivado, el tiempo de retardo regresa a milisegundos. En este caso, para editar el tiempo de retardo, pulse y arrastre arriba o abajo sobre el campo Delay Time, o pulse sobre el campo e introduzca un valor con el teclado.

También es posible encaminar Delay Time al eje horizontal del controlador X-Y.

El control Spray introduce cambios aleatorios en el tiempo de retardo. Los valores bajos "emborronan" la señal en el tiempo, lo cual confiere al sonido una cierta irregularidad. Los valores altos de Spray rompen completamente la estructura de la señal original e introducen un caos rítmico de intensidad variable. Se trata del ajuste recomendado para los más anarquistas.

El tamaño y la duración de cada grano dependen del parámetro Freguency. El sonido proporcionado por los controles Pitch y Spray está determinado en gran medida por este parámetro.


La afinación del "grano" puede modificarse con el parámetro Pitch, que actúa de forma muy parecida a un pitch shifter.

El control Random Pitch produce variaciones aleatorias en la afinación de las partículas. Los valores bajos generan una especie de efecto de chorus variable, mientras que los valores altos hacen que la afinación de la señal original resulte completamente ininteligible. Puede utilizar este parámetro en combinación con el control principal de afinación (Pitch) para obtener diferentes grados de estabilidad o inestabilidad en la estructura tonal del sonido.

El parámetro Feedback controla la cantidad de señal de salida que se envía de vuelta a la entrada de la línea de retardo. Si selecciona valores muy altos puede provocar una realimentación incontrolable y producir una fuerte oscilación. Si desea experimentar con ajustes extremos de realimentación... ¡cuidado con sus oídos y sus monitores!

Grain Delay también dispone de un control de señal seca/procesada (dry/wet) que puede encaminarse al eje vertical del controlador X-Y.

22.20 Limiter



El efecto Limiter.

(Nota: el efecto Limiter no está disponible en la versión Lite.)

El efecto Limiter es un procesador de rango dinámico de calidad de masterización que garantiza que la salida no excede de un nivel especificado. Limiter es ideal para usar con la pista Master, para prevenir recortes de señal. Un limitador es esencialmente un compresor con un ratio infinito. (Para más información sobre la teoría de la compresión, véase en el manual la entrada para el dispositivo Compressor (página 334).)

El knob Gain le permite realzar o atenuar el nivel entrante antes de aplicar la limitación.

Ceiling ajusta el nivel máximo absoluto que sacará Limiter. Si el nivel de su señal entrante no tiene picos que sean más altos que el techo ("ceiling"), Limiter no producirá ningún efecto.

El interruptor Stereo / L/R determina cómo Limiter trata los picos que ocurren en sólo un lado de la señal estéreo. En el modo L/R, Limiter funciona como dos limitadores diferentes, con limitación independiente para cada canal. El modo Stereo aplica limitación a ambos canales siempre que alguno de ellos tenga un pico que requiera compresión. El modo L/R le permite a Limiter aplicar más compresión, pero con alguna distorsión de la imagen estéreo.


El selector Lookahead afecta a cómo de rápido responderá Limiter a los picos que requieran compresión. Los tiempos más cortos de Lookahead permiten una mayor compresión, pero con un incremento de la distorsión — particularmente en los graves.

El knob Release ajusta lo que tarda Limiter en volver al funcionamiento normal una vez que la señal cae por debajo del techo. Con Auto activado, Limiter analiza la señal entrante y ajusta un tiempo apropiado de relajación de forma automática.

El medidor ofrece una indicación visual de cuanta reducción de ganancia se está aplicando a la señal.

Tenga en cuenta que cualquier dispositivo o deslizadores de canal que aparezcan tras Limiter pueden añadir ganancia. Para garantizar que su salida final nunca llegará a recortar, coloque Limiter como último dispositivo de la cadena de dispositivos en la pista Master y sitúe el deslizador Master por debajo de 0 dB.

22.21 Looper



El efecto Looper.

(Nota: el efecto Looper no está disponible en la versión Lite.)

Looper es un efecto de audio basado en los clásicos dispositivos de looping en tiempo real. Le permite grabar audio y reproducirlo en un loop, creando infinitos overdubs que están sincronizados a su Set. Si el Set no se está reproduciendo, Looper puede analizar audio entrante y ajustar el tempo de Live para que se le acople. También puede predefinir una duración de un loop antes de grabar y el tempo de Live se ajustará de forma que su loop encaje en el número de compases especificados. Y más aún, se puede importar audio a Looper para crear un fondo para el nuevo material sobregrabado, p exportarse desde Looper como un nuevo clip.

La mitad superior de la pantalla de usuario de Looper es una gran área de pantalla optimizada para una lectura fácil durante la interpretación. Durante la grabación, toda el área de la pantalla se vuelve roja. Tras la grabación, la pantalla muestra la posición actual en el loop y la duración total del loop en compases y tiempos.

Los botones de transporte de Looper funcionan de forma similar a otros controles de transporte de Live. El botón Record graba audi entrante hasta que se pulsa otro botrón. Esto sobreescribe cualquier audio que estuviera almacenado en ese momento en Looper. Overdub continúa añadiento capas adicionales de audio entrante que tienen la duración del material originalmente grabado. El botón Play reproduce el estado actual del búfer de Looper sin grabar ningún material nuevo. El botón Stop detiene la reproducción.

El comportamiento de los controles de transporte cambia dependiendo de si la reproducción de Live está funcionando o no. Con el transporte funcionando, Looper se comporta como un clip, y está sujeto a cuantización de lanzamiento tal como determina el selector Cuantización (página 48). Cuando la reproducción de Live está detenida, el transporte de Looper se activa inmediatamente, sin tener en cuenta el ajuste de Cuantización.

El botón Clear borra el búfer de Looper. Si pulsa Clear en el modo Overdub mientras el transporte está funcionando, los contenidos del búfer se limpian pero se mantienen el tempo y la duración. Pulsando Clear en cualquier otro modo resetea el tempo y la duración.

El botón Undo (Deshacer) borra cualquier cosa que haya sobregrabado desde la última vez que se activó Overdub. Su grabación original, y cualquier cosa que fue sobregrabada en un pase previo, se preserva. Después de pulsar Undo, el botón cambia a Redo (Rehacer), que vuelve a colocar el material eliminado en el último undo.

El botón grande debajo de los controles de transporte es el Botón de Transporte de Múltiples Fines. Al igual que con los botones de transporte normales, el comportamiento de este botón cambia dependiendo del estado en ese momento de la reproducción en Looper, y de si ya se ha grabado o no material. Si el búfer está vacío, un único clic inicia la grabación. Si Looper está grabando, sobregrabando (overdubbing) o detenido, un único clic cambia al modo de reproducción. Durante la reproducción, un clic cambia al modo overdub, permitiéndole conmutar entre overdub y reproducción mediante pulsaciones únicas adicionales.

Pulsando el pedal dos veces rápidamente detiene Looper, tanto en el modo de reproducción como overdub. Pulsando y manteniendo la pulsación durante dos segundos estando en el modo de reproducción activa Deshacer o Rehacer. Pulsando y manteniendo la pulsación durante dos segundos mientras está detenido vacía el búfer de Looper.




Diagrama del comportamiento del botón de transporte de múltiples fines de Looper

El botón de transporte de múltiples fines de Looper está optimizado para usarlo con un pedal interruptor MIDI. Para asignar un pedal interruptor, entre en el Modo MIDI Map (página 549), haga clic sobre el botón y luego pulse su pedal interruptor conectado. Luego salga del modo MIDI Map.

El selector Tempo Control afecta a la forma en que Looper determina el tempo del material grabado:

- None: el tempo interno de Looper depende del tempo global de Live.
- Follow song tempo: (seguir el tempo de la canción) la velocidad de reproducción de Looper se ajustará de forma que el material grabado se reproduzca al tempo global de Live.

• Set & Follow song tempo: (ajustar y seguir el tempo de la canción) el tempo global de Live se ajustará para acoplarse al tempo del material grabado en Looper. Cualquier cambio posterior sobre el tempo global de Live ajustará la velocidad de la reproducción de Looper de forma que el material grabado se reproduce al nuevo tempo global.

El selector Record Length (duración de grabación) se usa para ajustar la duración del material grabado. Su comportamiento cambia dependiendo de si el transporte global de Live está funcionando o no y, dependiendo del ajuste del selector Tempo Control, puede ajustar el tempo global de Live:

- Song running: (canción funcionando) si el selector Record Length de Looper está ajustado a su valor por defecto "x bars," Looper grabará hasta que pulse otro botón de transporte. Si especifica un número de compases fijo para grabar seleccionando otra opción en el selector, Looper grabará durante el tiempo especificado y luego cambiará a Play o Overdub, según determine el botón que está justo al lado de este selector.
- · Song not running: (canción no funcionando) si el selector Record Length (Duración de grabación) de Looper está ajustado al valor por defecto "x bars," Looper tratará de adivinar el tempo del material que ha grabado en el momento que pulse Overdub, Play o Stop. Pero esto podría resultar en un tempo que sea el doble o la mitad de rápido de lo que quisiera. Si primero especifica un número fijo de compases, el tempo de Looper se ajustará de forma que su grabación encaje en este tiempo.

El selector Song Control determina de qué forma los controles de transporte de Looper afectarán el transporte global de Live:

- None significa que los controles de transporte de Looper no tienen ningún efecto sobre el transporte global de Live.
- Start Song (Iniciar canción) iniciará el transporte global de Live siempre que Looper entre en el modo Play u Overdub. El botón de Stop de Looper no tiene ningún efecto sobre el transporte global.
- Start & Stop Song (Iniciar y detener canción) bloquea el transporte global de Live pasando el control a los controles de transporte de Looper. Al entrar en el modo Play u Overdub se iniciará el transporte de Live, mientras que pulsando el botón Stop de Looper se detendrá el transporte de Live.

El botón "*2" dobla la longitud del búfer de grabación de Looper. Cualquier material que haya grabado simplemente se duplicará. Esto le permite, por ejemplo, grabar una serie de idea de un

compás de duración, y luego sobreponer una serie de ideas de dos compases. La duración y el tempo del búfer de Looper se muestra en el área de pantalla.

De forma similar, el botón ":2" corta la duración del búfer actual por la mitad. El material que se encuentra en la mitad que se está reproduciendo en ese momento se conserva, mientras que la otra mitad se desecha.

El área "Drag me!" (Arrástrame) en la pantalla le permite exportar el búfer de Looper como un nuevo archivo de audio. Puede arrastrar y soltar hacia el Navegador o directamente en una pista, creando un nuevo clip. El modo Warp del clip creado se ajustará por defecto a Re-Pitch (página 159). También puede arrastrar archivos de audio hacia el área "Drag me!", lo que sustituirá los contenidos del bufer de Looper. En ese momento ya puede usar este material como base para nuevos overdubs, por ejemplo.

El knob Speed ajusta la velocidad de reproducción de Looper (y por lo tanto la altura tonal). Los botones de cursor arriba y abajo a la izquierda son atajos para elevar o bajar la altura tonal en octavas (doblando o dividiendo por la mitad la velocidad de reproducción). Estos botones están sujetos a los ajustes del selector Cuantización.

Activando el botón Reverse invierte la reproducción del material grabado previamente. Cualquier material que sobreescriba después de activar Reverse se reproducirá de forma correcta. Tenga en cuenta que si desactiva Reverse se cambiará este comportamiento; el material original volverá a reproducirse correctamente, mientras que el material que se sobreescribió mientras estaba activado Reverse se reproducirá al revés. La activación del botón Reverse está sujeta al ajuste del selector de Cuantización.

Feedback ajusta la cantidad de señal grabada anteriormente que va a realimentar Looper durante el overdubbing o sobreescritura. Cuando se ajusta al 100%, el material previamente grabado nunca disminuirá su volumen. Cuando se ajusta al 50%, tendrá la mitad del volumen con cada repetición. Cualquier cambio sobre la cantidad de Feedback no tendrá ningún efecto hasta la siguiente repetición. Tenga en cuenta que Feedback no produce ningún efecto en el modo Play; cada repetición estará al mismo volumen.

El selector Input -> Output ofrece cuatro opciones para la monitorización de la entrada de Looper:

· Always permite escuchar la señal de entrada sin importar el estado de reproducción o grabación de Looper. Lo típico es que quiera elegir Always cuando use Looper como un efecto en una única pista.

- Never significa que la señal de entrada no se escuchará nunca. Lo típico es que elija Never cuando use Looper como efecto en una pista de retorno, donde pueden encaminarse los niveles de envío de diversas pistas.
- Rec/OVR significa que la entrada sólo es audible cuando se graba o se sobreescribe, pero no cuando Looper está en el modo Play o detenido. Esto es útil para situaciones en las que encaminas audio a múltiples pistas, cada una de ellas conteniendo su propio Looper. Si cada uno de estos Loopers se controla con su propio pedal, puede cambiar el estado de grabación y reproducción mientras toca un instrumento, sin tener que preocuparse sobre los ajustes de monitorización.
- Rec/OVR/Stop permite que se escuche la señal de entrada a excepción de cuando Looper eesté en el modo de reproducción. Esto es parecido al modo Insert de Beat Repeat (página 332), y puede usarse para grabar material que puede interrumpir repentinamente su interpretación en directo.

22.21.1 Encaminamiento de Retroalimentación

Looper puede usarse tanto como una fuente como un destino para el encaminamiento interno (página 207) a otras pistas. Esto le permite, por ejemplo, crear sobregrabaciones o overdubs en Looper que se retroalimentan continuamente a través de los dispositivos de otra pista. Para configurar esto:

- 1. Inserte Looper en una pista.
- 2. Grabe al menos un pase de material en Looper.
- 3. Cree otra pista de audio.
- 4. En los selectores de arriba Audio From y Audio To de la nueva pista, seleccione la pista que contenga el Looper.
- 5. En los selectores de abajo Audio From y Audio To de la nueva pista, seleccione "Insert-Looper."
- 6. Conmute la monitorización de esta pista a "In."
- 7. Añada dispositivos de efectos adicionales a la cadena de dispositivos de la nueva pista.
- 8. Ponga Looper en el modo Overdub.

La salida de Looper ahora estará encaminada a través de la cadena de dispositivos de la otra pista y de nuevo hacia él mismo, creando nuevas capas overdub procesadas con cada pase.

22.22 Multiband Dynamics



El efecto Multiband Dynamics

(Nota: el efecto Multiband Dynamics no está disponible en las versiones Intro y Lite.)


El dispositivo Multiband Dynamics es una herramienta flexible para la modificación del rango dinámico de material de audio. Diseñado primordialmente como un procesador de masterizacion, Multiband Dynamics permite una compresión y expansión de hasta tres bandas de frecuencia independientes, con puntos de cruce y controles de envolvente ajustables por banda. Cada rango de frecuencia posee un umbral (threshold) superior e inferior, permitiendo el uso simultáneo por banda de dos tipos de procesamiento dinámico.

22.22.1 Teoría del procesamiento de dinámica

Para entender el uso del dispositivo Multiband Dynamics, ayuda bastante el entender los cuatro métodos diferentes de manipulación de la dinámica.


Cuando usamos el término "compresión," por lo general nos referimos a bajar el nivel de las señales que exceden un umbral. Así es como funciona Compressor (página 338) en Live, y se le denomina de forma más precisa compresión hacia abajo puesto que empuja las señales fuertes hacia abajo, reduciendo así el rango dinámico. Pero también es posible reducir el rango dinámico de una señal aumentando los niveles de las señales que están por debajo de un umbral. Esta

mucho menos común forma de compresión se denomina compresión hacia arriba. Como puede ver desde este diagrama, emplenado cualquiera de estos tipos de compresión se obtiene una señal con un menor rango dinámico que el del original.



Compresión Downward (hacia abajo) y Upward (hacia arriba).

Lo opuesto a la compresión es la expansión. Un típico expansor (expander) disminuye los niveles de las señales que están por debajo de un umbral. Así es como funciona Gate (página 363) en Live, y se le denomina de forma más precisa expansión hacia abajo puesto que empuja las señales débiles hacia abajo, incrementando así el rango dinámico. También es posible incrementar el rango dinámico de una señal elevando los niveles de las señales que están por encima de un umbral. Al igual que la compresión hacia arriba, a esta técnica se le conoce como expansión hacia arriba y es mucho menos común. Este diagrama muestra que con cualquiera de estos tipos de expansión se obtiene una señal con un rango dinámico mayor.



Expansión Downward (hacia abajo) y Upward (hacia arriba).

Resumiendo:

- Downward compression (común): debilita las señales altas
- Upward compression (poco común): fortalece las señales débiles
- Downward expansion (común): debilita todavía más las señales débiles
- Upward expansion (poco común): fortalece todavía más las señales fuertes

El dispositivo Multiband Dynamics permite todos estos tipos de procesamiento. De hecho, puesto que el dispositivo permite dividir el audio entrante en tres bandas de frecuencia, y cada banda tiene tanto un umbral superior como uno inferior, una única instancia de Multiband Dynamics puede ofrecer seis tipos de procesamiento de dinámica simultáneamente.

22.22.2 Interfaz y controles

Los botones High y Low conmutan la activación de las bandas altas y graves. Con ambas bandas desactivadas, el dispositivo funciona como un efecto de banda única. En este caso, sólo los controles Mid afectan a la señal entrante. Los deslizadores de frecuencia debajo de los botones High y Low ajustan los puntos de cruce (crossovers) que definen los rangos de frecuencia para

cada banda. Si la frecuencia baja está ajustada a 500 Hz y la frecuencia alta a 2000 Hz, antonces la banda de graves va desde 0 Hz a 500 Hz, la banda de medios desde 500 Hz a 2000 Hz y la banda de agudos desde 2000 Hz hacia arriba hasta lo que su tarjeta de sonido o frecuencia de muestreo soporte.

Cada banda lleva botones de activación y solo. Cuando el botón de activación está deshabilitado en una banda en particular, sus controles compresión/expansión y ganancia quedan en bypass. Al poner una banda en Solo se silencian las demás. Los knobs Input realzan o atenúan el nivel de cada banda antes de que pase el procesamiento de dinámica, mientras que los knobs Output a la derecha de la pantalla ajustan los niveles de las bandas después del procesamiento.

El área de pantalla o display ofrece una forma de visualizar tanto el procesamiento de dinámica y de ajustar el comportamiento de la compresión y expansión relevantes. Para cada banda, el nivel de salida se representa por grandes barras, mientras que el nivel de entrada antes del procesamiento se representa por pequeñas barras. Si no se aplica ningún procesamiento, los medidores de entrada se alinearán con la parte superior de los medidores de salida. La escala en la parte inferior de la pantalla está en dB. A medida que ajusta la ganancia o procesamiento de dinámica para una banda, puede ver como su salida cambia en comparación con su entrada.

Si mueve el cursor por encima del display, el cursor cambiará a un corchete a medida que pasa por los límites de los bloques a la izquierda o derecha. Estos bloques representan los niveles de señal por debajo del umbral Below y por encima del umbral Above, respectivamente. Arrastrando a la izquierda o a la derecha de los bordes de estos bloques se ajusta el nivel de umbral (threshold). Manteniendo pulsada [Mayús] mientras arrastra un umbral ajustará el mismo umbral para todas las bandas. Mantenga pulsado [ALT](PC) / [ALT](Mac) para ajustar simultáneamente los umbrales Above y Below para una única banda.

Si mueve el ratón sobre mitad del bloque, el cursor cambiará a una flecha arriba-abajo. Pulse y arrastre arriba o abajo para hacer que la señal dentro del rango de volumen seleccionado sea más alta o se atenúe. Manteniendo pulsada [Mayús] mientras arrastra arriba o abajo ajustará el volumen del mismo bloque para todas las bandas. Mantenga pulsado [ALT](PC) / [ALT](Mac) para ajustar simultáneamente los umbrales Above y Below para una única banda. Haciendo doble clic dentro de la región resetea el volumen a su valor por defecto.

En términos técnicos, bajando el volumen en el bloque por encima del umbral Above aplica commpresión hacia abajo (downward compression), mientras que aumentándolo se aplica expansión hacia arriba (upward expansion). De manera similar, bajando el volumen en el bloque por debajo del umbral Below se aplica expansión hacia abajo (downward expansion), mientras que aumentándolo se aplica compresión hacia arriba (upward compression). En todos los casos, usted está ajustando el ratio del compresor o expansor.

Los umbrales (thresholds) y ratios de todas las bandas también pueden ajustarse con la columna a la derecha del display. Los botones "T," "B" y "A" en la parte inferior derecha del área del display conmutan entre mostrar Time (ataque y relajación), Below (umbral y ratio) y Above (umbral y ratio) para cada banda.

Para los umbrales de Above, Attack define cuanto tiempo tarda el alcanzar la máxima compresión o expansión una vez que una señal excede el umbral, mientras que Release ajusta el tiempo que tarda el dispositivo en volver a su funcionamiento normal después que la señal cae por debajo del umbral.

Para los umbrales de Below, Attack define cuanto tiempo tarda el alcanzar la máxima compresión o expansión una vez que una señal cae por debajo del umbral, mientras que Release ajusta el tiempo que tarda el dispositivo en volver a su funcionamiento normal una vez que la señal sube por encima del umbral.

Con Soft Knee activado, la compresión o expansión comienza gradualmente a medida que se acerca al umbral.

El interruptor RMS/Peak también afecta a cómo de rápido Multiband Dynamics responde a los cambios de nivel. Si se selecciona Peak, el dispositivo reacciona a los picos cortos dentro de una señal. El modo RMS hace que sea menos sensible a los picos muy cortos y que comience el procesamiento sólo cuando el nivel entrante haya cruzado el umbral durante un tiempo ligeramente mayor.

El knob global Output ajusta la ganancia de salida general del dispositivo.

El control Time escala las duraciones de todos los controles Attack y Release. Esto le permite mantener los mismos tiempos de envolvente relativos, haciéndolos más rápidos o más lentos en la misma cantidad.

El knob Amount ajusta la intensidad de la compresión o expansión aplicada a todas las bandas. Al 0%, cada compressor/expander tiene un ratio efectivo de 1, lo que significa que no produce ningún efecto sobre la señal.

Multiband Dynamics ⊕ (□) Output Sidechain (Ω Split Freq Output Audio From 10.3 dB BASIC DRUI▽ kHz S 5.20 dB 0.00 dB - Post Mix∈ Time 5.20 dB 5.70 dB 0.00 dB 100 % (**)** 10.3 dB Dry/Wet Amount 88.3 Hz S 5.20 dB 100 % 100 %

22.22.3 Parámetros Sidechain

El dispositivo Multiband Dynamics con sección Sidechain.

Normalmente, la señal que está siendo comprimida y la fuente de entrada que dispara el dispositivo son la misma señal. Pero al usar sidechaining, es posible aplicar procesamiento de dinámica a una señal basándose en el nivel de otra señal o un componente de frecuencia específico. Para acceder a los parámetros Sidechain, despliegue la ventana Multiband Dynamics pulsando el botón **O** en su barra de título.

Al activar el botón Sidechain le permite seleccionar cualquiera de los puntos de encaminamiento internos de Live desde los selectores de la parte inferior. Esto hace que la fuente seleccionada actúe como el disparador del dispositivo, en vez de la señal que se está procesando en ese momento.

El knob Gain ajusta el nivel de la entrada externa del sidechain, mientras que el knob Dry/Wet le permite usar una combinación de señal de sidechain y señal original como disparador. Con Dry/Wet al 100%, el dispositivo es disparado por la fuente de sidechain exclusivamente. Al 0%, sidechain queda en efecto anulado. Tenga en cuenta que si incrementa la ganancia no aumenta el volumen en la mezcla de la señal de la fuente. El audio del sidechain sólo es un disparador para el dispositivo y de hecho nunca se escucha.

El botón headphones le permite escuchar sólo la entrada sidechain, anulando la salida del dispositivo. Puesto que el audio de sidechain no alimenta la salida, y sólo se trata de un disparador para el compresor, esta opción de escucha temporal puede facilitar mucho el ajustar parámetros del sidechain y escuchar lo que de hecho está haciendo que la puerta trabaje.

22.22.4 Consejos sobre Multiband Dynamics

Multiband Dynamics es un dispositivo potente y rico en funciones, capaz de llevar a cabo hasta seis tipos independientes de procesamientos simultáneos. Por esta razón, iniciarse en él puede intimidar un poco. Aquí tiene algunas aplicaciones del mundo real para darle algunas ideas.

Compresión multibanda básica

Utilizando sólo los umbrales superiores, Multiband Dynamics puede usarse como un compresor downward" tradicional. Ajuste los puntos de cruce para adaptarlo a su material de audio, luego" aplique compresión hacia abajo (arrastrando hacia abajo los bloque superiores en el display o ajustando los ratios numéricos a valores superiores a 1.)

De-essing

Para eliminar la "estridencia" causada por contenido demasiado alto en las altas frecuencias, pruebe a activar sólo la banda superior y ajustando su punto de cruce de frecuencia en unos 5 kHz. Luego ajuste gradualmente el umbral y el ratio para aplicar una sutil compresión hacia abajo. Puede que ayude el poner en modo solo la banda para escuchar más fácilmente los resultados de sus ajustes. Generalmente, de-essing funciona mejor con tiempos de ataque y desvanecimiento bastante rápidos.

Descompresión


A los ingenieros de masterización a menudo se les pide que hagan milagros, como añadirle pegada y energía a una mezcla que ya ha sido fuertemente comprimida, y que por lo tanto ya no le quedan prácticamente transitorios. La mayor parte del tiempo, estas mezclas también han sido fuertemente maximizadas, lo que significa que prácticamente no les queda nada de techo (headroom). Afortunadamente, la compresión hacia arriba puede ayudar algunas veces a aportar de nuevo vida a dicho material que ha sido demasiado aplastado. Para esto:

- 1. Gire hacia abajo el knob Input para añadir algo de techo (headroom) adicional.
- 2. Ajuste los umbrales de Above para las bandas de forma que queden por debajo de los picos más altos.
- 3. Añade una pequeña cantidad de expansión hacia arriba a cada banda. Tenga cuidado una excesiva expansión hacia arriba puede hacer que los transitorios sean muy altos.

4. Ajuste con duidado los tiempos de ataque y desvanecimiento para cada banda. Tenga en cuenta que, a diferencia de la típica compresión hacia abajo, los tiempos de ataque muy rápidos aumentarán el impacto de los transitorios, mientras que los tiempos más lentos producirán un sonido más apagado.

Nota: añadiendo un maximizador o limitador para realzar la ganancia después de haber devuelto algunos picos a su material puede simplemente destrozarlos de nuevo.

22.23 Overdrive



El efecto Overdrive

(Nota: el efecto Overdrive no está disponible en las versiones Intro y Lite.)

Overdrive es un efecto de distorsión que rinde homenaje a algunos dispositivos de pedales clásicos utilizados comúnmente por guitarristas. A diferencia de muchas uniades de distorsión, puede llevarse a extremos fuertes sin sacrificar el rango dinámico.

La etapa de distorsión está precedida de un filtro paso-banda que puede controlarse con un controlador X-Y. Para definir el ancho de banda del filtro, haga clic y arrastre sobre el eje vertical. Para ajustar la posición de la banda de frecuencia, realice esta misma acción sobre el eje horizontal. Estos parámetros también pueden ajustarse con las cajas de deslizadores debajo del display X-Y.


El control Drive ajusta la cantidad de distorsión. ¡Tenga en cuenta que 0% no quiere decir cero distorsión!

Tone actúa como un control EQ post distorsión. A valores más altos, la señal tiene mayor contenido en altas frecuencias.

El deslizador Dynamics le permite ajustar la cantidad de compresión aplicada a medida que se aumenta la distorsión. Con ajustes bajos, las cantidades más altas de distorsión producen un aumento de la compresión interna y ganancia de compensación. A ajustes más altos, se aplica menos compresión.

El control Dry/Wet ajusta el balance entre la señal procesada y la original. Ajústelo al 100 por ciento si está usando Overdrive en una pista de retorno.

22.24 Phaser



El efecto Phaser.

(Nota: el efecto Phaser no está disponible en la versión Lite.)

Phaser usa una serie de filtros pasa-todo para crear un cambio de fase en el espectro de frecuencia de un sonido.

El control Poles crea hendiduras en el espectro de frecuencia. El control Feedback puede entonces usarse para invertir la forma de onda y convertir estas hendiduras en picos (o polos). La frecuencia de corte del filtro se cambia con el control Frequency, que puede ajustarse junto con Feedback usando el controlador de efectos X-Y.

El dispositivo tiene dos modos, Space y Earth, para cambiar el espaciado entre las hendiduras a lo largo del espectro, y por lo tanto el "color" del sonido. Este efecto puede ajustarse aún más mediante el control Color.

Es posible controlar periodicamente la frecuencia del filtro usando la sección de la envolvente. Puede incrementar o disminuir la intensidad de la envolvente (o invertir su forma con valores negativos), y luego usar los controles Attack y Release para definir la forma de la envolvente.

Phaser lleva dos LFOs para modular la frecuencia del filtro en los canales estéreo izquierdo y derecho. Los LFOs tienen seis posible formas de onda: senoidal, cuadrada, triangular, diente de sierra arriba, diente de sierra abajo y aleatoria. La extensión de la influencia del LFO sobre la frecuencia del filtro se ajusta con el control Amount.

La velocidad del LFO se controla mediante el control Rate, que puede configurarse en hercios. Rate también puede sincronizarse con el tempo del proyecto y configurarse en subdivisiones del medidor (e.g., semicorcheas).

El control Phase permite el movimiento estéreo del sonido ajustando los LFOs para que corran a la misma frecuencia, pero desplazando sus formas de onda en relación la una de la otra. Si se ajusta a "180", los LFOs estarán perfectamente fuera de fase (180 grados de separación), de forma que cuando uno alcanza su pico, el otro está en su mínimo.

Spin desafina las velocidades de los dos LFO en relación la una de la otra. Cada frecuencia del filtro es modulada usando una frecuencia diferente de LFO, tal y como determina la intensidad de Spin.

El control Dry/Wet ajusta el balance entre la señal procesada y la original. Ajústelo a 100 por cien si está usando Phaser en una pista de retorno.

22.25 Ping Pong Delay



El efecto Ping Pong Delay.

(Nota: el efecto Ping Pong Delay no está disponible en la versión Lite.)

El efecto Ping Pong Delay utiliza una línea de retardo simple para crear un retardo que rebota de izquierda a derecha.

Esta línea de retardo está precedida por un filtro pasa alto y pasa bajo que puede ajustarse con el controlador X-Y. Para definir el ancho de banda del filtro, haga clic y arrastre sobre el eje vertical. Para ajustar la posición de la banda de frecuencia, realice esta misma acción sobre el eje horizontal.

Si desea asignar el tiempo de retardo en función del tempo de la canción, active el interruptor Sync, que permite utilizar el selector de división por tiempos de Delay Time. Los conmutadores numerados representan el tiempo de retardo en semicorcheas. Por ejemplo, si selecciona "4", la señal se retarda cuatro semicorcheas, lo cual equivale a un tiempo (una negra) de retardo. Este tiempo de retardo representa el tiempo que tardará la señal de entrada en aparecer en el canal izquierdo. El tiempo de retardo entre la entrada de la señal y su aparición en el canal derecho será el doble de ese valor.

Si el interruptor Sync está desactivado, el tiempo de retardo regresa a milisegundos. En este caso, para editar el tiempo de retardo, pulse y arrastre arriba o abajo sobre el campo Delay Time, o pulse sobre el campo e introduzca un valor con el teclado.

El parámetro Feedback controla la cantidad de señal de salida del canal derecho que se envía de vuelta a la entrada de la línea de retardo. El bucle de realimentación también incluye un filtro que puede colorear el sonido que regresa a la línea de retardo, lo cual permite obtener diferentes timbres en los ecos sucesivos.

El botón Freeze, etiquetado "F", hará que el Delay realice un ciclo sin fin sobre el audio que se encuentre en su búfer en el momento en que se pulse el botón, ignorando cualquier nueva entrada hasta que se desactive Freeze.

El control Dry/Wet ajusta el balance entre la señal procesada y la original. Ajústelo a 100 por cien si está usando Ping Pong Delay en una pista de retorno.

Si cambia el tiempo de retardo (delay time) mientras Ping Pong Delay está procesando audio puede causar cambios abruptos en el sonido de la señal retardada. Puede elegir entre tres modos de transición de retardo mediante el [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) menú contextual de la barra de título del dispositivo:

- Repitch produce una variación del tono cuando se cambia el tiempo de delay, similar al comportamiento de las viejas unidades hardware de delay.
- Fade crea un fundido cruzado entre los tiempos de delay antiguo y nuevo. Esto suena parecido al estiramiento temporal si el tiempo de delay se cambia gradualmente. El modo Fade es la opción por defecto.
- Jump salta inmediatamente al nuevo tiempo de delay. Tenga en cuenta que esto producirá un clic audible si el tiempo de delay se cambia mientras están sonando los retardos. El modo Jump se corresponde al comportamiento por defecto anterior a Live 8. Cuando carque Sets que fueron construidos en versiones anteriores, Jump se seleccionará automáticamente.

22.26 Redux



El efecto Redux

¿Siente nostalgia por aquellos famosos sonidos de baja resolución de los Ensonia Mirage, Fairlight CMI o del viejo Commodore 64? Redux le transportará a la protohistoria de la era digital reduciendo la frecuencia de muestreo y la resolución de bits de la señal.

La sección Downsample tiene dos parámetros: "Downsample" y un interruptor Mode de downsample.

Si el dial Downsample está ajustado en "1", todas las muestras de la señal de entrada se envían a la salida, con lo cual la señal permanece inalterada. Si lo ajusta en"2", sólo una muestra de cada dos será procesada, dando lugar a un sonido un poco más "digital". Cuanto mayor sea el valor de este parámetro, menor será la frecuencia de muestreo resultante y más se degradará la calidad del sonido. Aplicar Reducción de muestreo es como aplicar un efecto mosaico a una imagen: Hay una pérdida de información y aparecen puntas entre los bloques.

El interruptor de modo Downsample define si el proceso realiza la interpolación en un rango pequeño ("soft", suave, hasta 20.0 muestras) o si prescinde de ella en un rango más extenso ("hard", duro, hasta 200 muestras).


El parámetro Bit Reduction funciona de forma similar, pero mientras que el "downsampling" utiliza una rejilla de tiempo, la reducción de bits aplica el mismo proceso sobre la amplitud.

Si el dial de amplitud de Bit Reduction está ajustado en 8, los niveles de amplitud serán cuantizados en 256 pasos (es decir, 8 bits de resolución). Si se ajusta a 1, el resultado es bastante brutal: Cada muestra contiene una señal totalmente positiva o negativa, sin nada a medio camino.

Bit Reduction define una señal de entrada de OdB como señal de 16 bits. Las señales por encima de 0 dB provocarán distorsión digital, y el LED rojo de saturación se iluminará.

Si desactiva la opción Bit Resolution ahorrará una modesta cantidad de recursos de CPU.

22.27 Resonators



El efecto Resonators

(Nota: el efecto Resonators no está disponible en las versiones Intro y Lite.)

Este dispositivo está integrado por cinco resonadores dispuestos en paralelo que imprimen un determinado carácter tonal a la fuente de entrada. Puede producir prácticamente cualquier tipo de sonido, desde cuerdas pulsadas hasta efectos de tipo vocoder. Los resonadores se afinan en semitonos y ofrecen así un modo de ajuste eminentemente musical. El primer resonador define el tono principal y los cuatro restantes se afinan en intervalos musicales relativos a la afinación del primero.

La señal de entrada pasa por un filtro antes de llegar a los resonadores. Puede seleccionar entre cuatro tipos de filtro: pasa bajo, pasa alto, pasa banda y de rechazo de banda (notch). La frecuencia de este filtro de entrada puede ajustarse a través del parámetro Frequency.

El primer resonador recibe las señales de los canales de entrada izquierdo y derecho, mientras que el segundo y el cuarto están reservados al canal izquierdo y el tercero y el quinto al canal derecho.

El parámetro Note (Nota) define el tono principal raíz de todos los resonadores, en un rango que va de C-1 (Do -1) a C5 (Do 5). También puede desafinarse en pasos de centésima de tono a través del parámetro Fine. El parámetro Decay (Caída) permite ajustar el tiempo que tardarán los resonadores en detenerse después de recibir la señal de entrada. Cuanto mayor sea el tiempo de caída, más tonal será el resultado, provocando un efecto parecido al de una cuerda de piano no amortiguada. Al igual que ocurriría con una cuerda real, el tiempo de caída depende del tono, por lo que las notas bajas sonarán durante más tiempo que las altas. El interruptor Const mantiene constante el tiempo de caída, independientemente del tono del sonido.

Los resonadores ofrecen dos modos de resonancia distintos. El Modo A proporciona una resonancia más realista, mientras que el Modo B crea un efecto especialmente interesante cuando el parámetro Note del Resonador I está ajustado en los tonos más bajos.


El brillo del sonido resultante puede determinarse a través del control Color.

Todos los resonadores disponen de un interruptor On/Off y un control Gain (ganancia). Los resonadores desactivados no consumen CPU. La desactivación del primer resonador no tiene ningún efecto sobre los demás.

Los Resonadores II a V siguen el parámetro Note definido para el Resonador I, aunque pueden transportarse individualmente en intervalos de hasta +/- 24 semitonos a través de los controles Pitch.

La sección de salida dispone de un control Dry/Wet obligatorio y un parámetro Width (Anchura) que, cuando está ajustado en cero, mezcla las salidas izquierda y derecha de los resonadores II-V en una señal mono.

22.28 Reverb



El efecto Reverb

22 28 1 Procesamiento de la señal de entrada

La señal de entrada pasa primero a través de filtros de corte de graves y agudos. Los controladores X-Y permiten modificar la frecuencia central (eje X) y el ancho de banda (eje Y). Ambos filtros pueden desactivarse para ahorrar recursos de CPU.

Predelay (Pre-retardo) controla el tiempo que tarda en aparecer la primera reflexión inicial, expresado en milisegundos. Este parámetro define el retardo de la reverberación en relación con la señal de entrada. La percepción que tenemos acerca del tamaño de una sala real depende en parte de este retardo. Los valores más utilizados para conseguir sonidos "naturales" oscilan entre 1 ms y 25 ms.

22.28.2 Reflexiones iniciales

Se trata de los primeros ecos que se escuchan cuando el sonido rebota en las paredes de una sala, antes de la aparición de la "cola" de reverberación difusa. Su amplitud y distribución nos dan una idea de las características de la sala.

El control Shape "moldea" la prominencia de las reflexiones iniciales sobre la reverberación difusa, así como su solapamiento. Si selecciona valores bajos, las reflexiones experimentarán una caída más gradual y el sonido de reverberación difusa aparecerá antes. De este modo el solapamiento de ambos componentes será más amplio. Los valores altos favorecen asimismo la inteligibilidad de la fuente, mientras que los valores bajos proporcionan un decaimiento más suave.

El parámetro Spin aplica modulación a las reflexiones iniciales. El control X-Y permite definir la profundidad y frecuencia de dicha modulación. Los valores de profundidad altos proporcionan una respuesta de difusión menos coloreada, más neutra desde el punto de vista espectral. Si la frecuencia de la modulación es demasiado elevada, el sonido original se verá sometido al efecto doppler y sufrirá algunas alteraciones de panorama poco realistas. Puede desactivar la opción Spin usando el correspondiente conmutador y ahorrar así una pequeña cantidad de recursos de CPU.

22.28.3 Ajustes globales

El selector Quality (Calidad) controla el equilibrio entre calidad de reverberación y rendimiento del sistema. "Eco" (Económico) utiliza muy pocos recursos de CPU, mientras que "High" proporciona la reverberación más rica.

El parámetro Size (Tamaño) controla el volumen de la "sala". Si lo ajusta al valor máximo (es decir, una sala de grandes dimensiones), obtendrá una reverberación con un efecto de retardo difuso y variable. En el otro extremo — un valor muy pequeño — le dará una sensación de reverberación metálica, muy coloreada.

El control Stereo Image determina la anchura de la imagen estéreo de la salida. Con el ajuste máximo de 120 grados, cada oído recibe un canal de reverberación independiente del otro (se trata de una característica que también presenta la difusión dentro de una sala real). El valor mínimo de este parámetro mezclará la señal de salida a mono.

22.28.4 Diffusion Network

La sección Diffusion Network genera la cola de reverberación que sigue a las reflexiones iniciales. El control de tiempo de caída determina el tiempo necesario para que el nivel de dicha cola se desvanezca hasta una milésima parte (-60 dB) de su amplitud inicial.

Los filtros shelving de agudos y graves proporcionan caídas de reverberación dependientes de la frecuencia. El filtro shelving de agudos modela la absorción de la energía sonora por parte del aire, las paredes y otros cuerpos presentes en la sala (personas, alfombras, etc.). El filtro shelving de graves da como resultado una caída con menos cuerpo. Cada uno de estos filtros puede desactivarse con el fin de ahorrar consumo de CPU.

El control Freeze congela la respuesta de difusión del sonido de entrada. Cuando está activado, la reverberación se mantiene por un tiempo prácticamente infinito. La opción Cut evita que la

señal de entrada se sume a la reverberación congelada. Cuando está desactivada, la señal de entrada se suma al sonido difuso y aumenta su amplitud. El control Flat desactiva los filtros shelving de agudos y graves cuando Freeze está activado. Si Flat está desactivado, la reverberación congelada pierde energía en las bandas de frecuencia atenuadas, en función del estado de los filtros shelving de graves y agudos.


Los parámetros Echo Density (Densidad de eco) y Scale (Escala) ofrecen posibilidades de control adicional sobre la densidad y consistencia de la difusión. Si el tamaño de la sala es extremadamente pequeño, afectarán significativamente a la coloración del sonido introducida por la difusión.

La sección Chorus añade un poco de modulación y movimiento a la difusión. Al igual que en la sección Spin, es posible controlar la frecuencia y amplitud de la modulación, así como desactivarla.

22.28.5 Salida

Puede ajustar la mezcla global del efecto con el control Dry/Wet (Señal seca/procesada) a la salida de la reverb, así como modificar la amplitud de las reflexiones y de la difusión con los controles Reflect Level y Diffuse Level.

22.29 Saturator



El efecto Saturator.

(Nota: el efecto Saturator no está disponible en la versión Lite.)

Saturator es un efecto de conformación de onda (waveshaping) que puede aportar esa suciedad, pegada o calidez a su sonido que muchos echan en falta. Puede envolver señales de entrada con una saturación suave o llevarlas hasta muchos gustos de diferentes distorsiones.

Una rejilla X-Y ayuda a visualizar la curva de conformación de Saturator. Los valores de conformación de entrada y salida se transcriben a los ejes X e Y, respectivamente. La curva define la función de transferencia, que es la extensión hasta la que los valores de salida fluctuan en relación a los valores de entrada. Puesto que esto usualmente no se trata de un proceso linear, a la señal entrante se le transforma en mayor o menor grado dependiendo de su nivel en cada momento temporal.

Las señales entrantes primero se recortan hasta el nivel de dB configurado por el control Drive. El medidor a la derecha del visor muestra hasta que punto Saturator está ejerciendo influencia sobre la señal.

La conformación de señal tiene seis modos fijos: Analog Clip, Soft Sine, Medium Curve, Hard Curve, Sinoid Fold y Digital Clip. También hay un flexible modo Waveshaper, que dispone de seis parámetros ajustables de waveshaping.

En los modos Analog Clip y Digital Clip, la señal se recorta completamente e inmediatamente. Los modos Soft Sine, Medium Curve y Hard Curve suavizan el recorte de señal en varios grados. El modo Sinoid Fold puede ser genial para efectos especiales.

Los efectos más dramáticos puede crearse seleccionando la curva Waveshaper, que posee su propio juego de controles dedicados. Para acceder a estos seis campos de parámetros, despliegue la ventana Saturator pulsando sobre el botón 🗨 en su barra de título.

Los seis parámetros adicionales del modo Waveshaper son: Drive, Lin, Curve, Damp, Depth y Period.

- Drive determina en qué medida la señal de entrada será influenciada por los parámetros de Waveshaper. Si se ajusta Drive a cero no se llevará a cabo ningún efecto.
- · Lin se combina junto con los parámetros Curve y Depth para alterar la porción linear de la curva de conformación.
- Curve añade en su mayoría armónicos de tercer orden a la señal de entrada.
- Damp aplana cualquier señal cercana al origen de la rejilla. Se comporta como una puerta de ruido ultra rápida.

- Depth controla la amplitud de una onda senoidal que se superpone a la curva de distorsión.
- Period determina la densidad de las ondulaciones en la onda senoidal superpuesta.

El botón DC activa un filtro DC en la fase de entrada de Saturator. Esto es principalmente útil para eliminar desplazamientos DC del material de audio que los contenga.


Activando el botón Color se habilitan dos filtros. El primero de estos, controlado mediante el control Base, dicta en cuanto se reducirá o aumentará para frecuencias muy bajas. El segundo filtro, que es esencialmente un ecualizador, se usa para controlar las altas frecuencias. Se puede configurar con los controles Freq (frecuencia de corte), Width y Depth.

El control Output atenúa el nivel en la salida del dispositivo. Cuando el interruptor Soft Clip está activado, Saturator también aplicará una instancia de su curva "Analog Clip" a la salida.

El control Dry/Wet ajusta el balance entre la señal procesada y la original. Ajústelo a 100 por cien si está usando Saturator en una pista de retorno.

Puede reducir el Aliasing utilizando el modo Hi-Quality, al que puede acceder por medio del menú contextual [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac). Esto mejora la calidad del sonido, particularmente con señales de frecuencias altas, aunque hay un ligero aumento del uso de la CPU.

22.30 Simple Delay



El efecto Simple Delay.

Simple Delay proporciona dos líneas de retardo independientes, una para cada canal (izquierdo y derecho).

Con Link activado, el ajuste de delay del canal derecho está desactivado, aplicando así los ajustes del canal izquierdo a ambas partes.

Si desea asignar el tiempo de retardo en función del tempo de la canción, active el interruptor Sync, que permite utilizar el selector de división por tiempos de Delay Time. Los conmutadores numerados representan el tiempo de retardo en semicorcheas. Por ejemplo, si selecciona "4", la señal se retarda cuatro semicorcheas, lo cual equivale a un tiempo (una negra) de retardo.

Si el interruptor Sync está desactivado, el tiempo de retardo regresa a milisegundos. En este caso, para editar el tiempo de retardo, pulse y arrastre arriba o abajo sobre el campo Delay Time, o pulse sobre el campo e introduzca un valor con el teclado.


El parámetro Feedback controla la cantidad de señal de salida de cada canal que se envía de vuelta a la entrada de las líneas de retardo. Internamente, se trata de dos bucles de realimentación independientes, de manera que una señal del canal izquierdo nunca alimentará el canal derecho y viceversa.

El control Dry/Wet ajusta el balance entre la señal procesada y la original. Ajústelo a 100 por cien si está usando Simple Delay en una pista de retorno.

Si cambia el tiempo del delay mientras Simple Delay está procesando audio puede causar abruptos cambios en el sonido de la señal retardada. Puede elegir entre tres modos de transición de retardo mediante el [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) menú contextual de la barra de título del dispositivo:

- Repitch produce una variación del tono cuando se cambia el tiempo de delay, similar al comportamiento de las viejas unidades hardware de delay.
- Fade crea un fundido cruzado entre los tiempos de delay antiguo y nuevo. Esto suena parecido al estiramiento temporal si el tiempo de delay se cambia gradualmente. El modo Fade es la opción por defecto.
- Jump salta inmediatamente al nuevo tiempo de delay. Tenga en cuenta que esto producirá un clic audible si el tiempo de delay se cambia mientras están sonando los retardos. El modo Jump se corresponde al comportamiento por defecto anterior a Live 8. Cuando cargue Sets que fueron construidos en versiones anteriores, Jump se seleccionará automáticamente.

22.31 Spectrum



El dispositivo Spectrum.

(Nota: el dispositivo Spectrum no está disponible en las versiones Intro y Lite.)

Spectrum realiza el análisis de frecuencia en tiempo real de señales de audio entrantes. Los resultados se representan por medio de un gráfico, con dB a lo largo del eje vertical y frecuencia/ tono a lo largo del horizontal. Los niveles de picos se retienen en le gráfico hasta que se reinicia la canción. Tenga en cuenta que Spectrum no es un efecto de audio, sino más bien una herramienta de medición — no altera en ningún modo la señal de entrada.

El selector Block selecciona el número de muestras que se analizarán en cada medición. A valores más altos más precisión, pero a costa de una mayor carga de CPU.

Channel determina qué canal se analiza — izquierdo, derecho o ambos.

El deslizador Refresh determina la frecuencia con la que Spectrum debería realizar un análisis. Al giual que con el parámetro Block, esto permite mantener un equilibrio entre precisión y carga de CPU. Un tiempo de respuesta rápido es más preciso, pero también más intenso sobre la CPU.

El deslizador Avg le permite especificar cuantos bloques de muestras se harán de promedio para cada actualización del display. Con un ajuste de one, se muestra cada bloque. Esto hace que haya mucha más actividad en el display, lo que puede ser útil para encontrar el espectro de picos cortos. A medida que se aumenta el valor de Avg, el display se actualiza más suavemente, proporcionando un promedio del espectro a lo largo del tiempo. Esto es más consistente con la forma en que de hecho escuchamos.

El botón Graph conmuta entre presentar el espectro como una única línea interpolada y cubos de frecuencias separados.

Max conmuta el visor de la amplitud máxima acumulada. Con Max activado, es posible resetear la amplitud máxima pulsando sobre el visor.

Los botones Scale X le permiten conmutar la escala del display de frecuencia entre linear, logarítmico y semitono. Tenga en cuenta que logarítmico y semitono son en realidad la misma escala, aunque cambia la leyenda en la parte superior del display entre Hertz y nombres de notas. La escala Linear es particularmente útil para un análisis detallado de las altas frecuencias.

A medida que pasa el ratón por encima de la pantalla de Spectrum, aparece una casilla que muestra la amplitud, frecuencia y nombre de la nota en la posición del puntero. El botón Range/ Auto en la parte inferior izquierda de la pantalla de Spectrum conmuta entre ajustar de forma manual o automática el rango dinámico de la pantalla. Con Range seleccionado, puede realizar un acercamiento (zoom) y desplazarse por la amplitud moviendo el ratón sobre la lectura de amplitudes a la izquierda de la pantalla. Arrastre en vertical para desplazarse y horizontalmente para hacer el zoom. También puede usar los deslizadores Range para ajustar los valores mínimo y máximo que se mostrarán. Con Auto seleccionado, la pantalla se escala automáticamente basándose en el nivel de audio entrante. Tenga en cuenta que en el modo Auto, los deslizadores Range y zooming están desactivados.

Para conseguir una vista incluso mejor, puede conmutar la ubicación del display entre la ventana de cadena de dispositivos y la ventana principal de Live pulsando el botón 🗣 en la barra de título de Spectrum o haciendo doble clic en el visor.

22.32 Tuner




El dispositivo Tuner.

Tuner analiza y muestra el tono monofónico entrante así como su distancia al semitono más cercano. Basado en los afinadores de guitarra clásicos, el gran visor de Tuner está diseñado para una fácil visión en el escenario, y es perfecto para afinar instrumentos o sintetizadores externos. Tenga en cuenta que Tuner no es un efecto de audio, sino más bien una herramienta de medición - no altera en ningún modo la señal de entrada.

Los dos botones en la parte inferior izquierda cambian entre las dos vistas principales de Tuner. La Vista Classic se asemeja a los afinadores analógicos convencionales mientras que la Vista Histogram muestra el tono a lo largo del tiempo. En ambas vistas, el visor usa el color para ayudar a indicar la precisión de la afinación. El verde indica que está afinado, mientras que el rojo que está desafinado.


En la Vista Classic, el tono entrante se representa en forma de bola coloreada a lo largo de una curva, y el nombre de la nota más cercana detectada se muestra en el centro del visor. Las flechas a ambos lados del nombre de la nota se iluminan para indicar si la señal necesita afinarse hacia arriba o hacia abajo para obtener el tono deseado.

En el modo Target, un contorno externo circular en el centro de la curva muestra el tono deseado, y su señal está afinada si la bola coloreada está exactamente dentro de este contorno. Si la señal entrante es sostenida, la bola aparecerá a la derecha del objetivo, mientras que las señalnes bemoles aparecerán a la izquierda.



Tuner en el modo Target.

En el modo Strobe, la curva se transforma en unas bandas de luces rotatorias. La dirección de la rotación indica si la señal es sostenida o bemol. Si la banda gira hacia la derecha, el tono entrante es sostenido, mientras que las señales bemoles hacen que la banda gire hacia la izquierda. Cuanto más desafinada sea su señal, más aprisa se moverá la banda.



Tuner en el modo Strobe.

El botón Hertz/Cents conmuta entre mostrar la frecuencia absoluta de la señal entrante en Hercios o la distancia hasta el tono objetivo en centésimas.

En la Vista Histogram, el tono se muestra a lo largo del tiempo. La escala a la derecha del visor muestra los posibles nombres de notas, y las barras grises horizontales representan el "centro" perfectamente afinado de la nota asociada. Las notas sostenidas aparecerán por encima de su correspondiente línea gris, mientras que las notas bemoles aparecerán por debajo de ésta.



Tuner en la Vista Histogram.

Arrastre hacia arriba o hacia abajo para desplazarse a distintos tonos, o arrastre horizontalmente para realizar un acercamiento o alejamiento. Con Auto activado, el visor se ajustará de forma automática para que el tono entrante esté en el centro del visor.

El deslizador Reference le permite cambiar la referencia de afinación que Tuner usa cuando analiza las señales entrantes. Por defecto esto se ajusta a 440 Hz, que es la afinación de concierto "estándar", pero es posible cambiar a cualquier valor entre 410-480 Hz.

Nota: Tuner ha sido diseñado para analizar tonos monofónicos y funciona mejor con una señal clara y límpia. Las señales polifónicas, ruidosas o armónicamente ricas pueden generar resultados poco precisos.

22.33 Utility



El efecto Utility.

El efecto Utility realiza funciones muy prácticas, sobre todo utilizado en combinación con otros dispositivos.

El botón Mute simplemente silencia la señal entrante cuando está activado. Nota: los controles de activación/desactivación de una pista siempre se encuentran al final de la cadena de señal. No obstante, dado que es posible colocar el efecto Utility en cualquier punto de la cadena, puede utilizar su función de silencio para cortar la entrada de una línea de retardo o de una reverb sin desactivar la salida de dichos dispositivos.

El interruptor DC filtra desplazamientos de DC y frecuencias extremadamente bajas que se encuentran muy por debajo del rango de audición. Sólo tendrá un efecto en el sonido si una señal contiene estas frecuencias y es procesada a continuación de Utility con efectos no lineales como compresores o waveshapers.

El control Gain ajusta el nivel de la señal de entrada +/- 35 dB.


El selector Chanel Mode permite el procesamiento independiente del canal izquierdo o derecho de una muestra. Si activa Left, por ejemplo, el canal derecho será ignorado y el izquierdo aparecerá en las dos salidas. Ello resulta especialmente útil si trabaja con un archivo estéreo que contiene información distinta en ambos canales y sólo desea usar uno de ellos.

El selector Panorama panoramiza la señal a cualquier parte del campo estéreo.

El control Width actúa como un controlador continuo mono a estéreo cuando se ajusta desde 0 al 100 por cien. No obstante, más allá del 100 por cien la salida comienza a "plegarse" sobre sí misma. A un 200 por cien la salida contiene sólo la diferencia entre los canales izquierdo y derecho. Si en el selector Channel Mode se ha elegido o bien Left o Right, el control Width no tiene ninguna función y por lo tanto está desactivado.

En la parte inferior del dispositivo encontrará dos controles Phase (Fase), uno para cada canal. Como sus nombres indican, permiten invertir la fase del canal correspondiente.

22.34 Vinyl Distortion



El efecto Vinyl Distortion.

(Nota: el efecto Vinyl Distorsion no está disponible en las versiones Intro y Lite.)

El efecto Vinyl Distortion emula algunas de las típicas distorsiones que ocurren en discos de vinilo durante la reproducción. Estas distorsiones las causan las relaciones geométricas entre la aguja y el surco grabado. El efecto también incluye un generador de crujidos con el que podrá agregar este típico efecto vinilo.

La sección Tracing Model añade distorsión armónica constante a la señal de entrada. Para ajustar la cantidad de distorsión, utilice el control Drive o pulse sobre el display X-Y de la sección Tracing Model y arrastre el ratón verticalmente. Para ajustar la frecuencia o "color" de la distorsión, desplace el ratón horizontalmente en el display X-Y o haga doble clic sobre el campo Freq e introduzca un valor numérico. Si mantiene pulsada la tecla modificadora [ALT](PC) / [ALT] (Mac) mientras arrastra el ratón verticalmente en el display X-Y, el parámetro modificado será la Q de la banda de frecuencia (el ancho de banda).

La sección Pinch Effect añade armónicos irregulares a la señal de entrada. Normalmente, estas distorsiones se producen fuera de fase con una desviación de 180 grados, lo cual da lugar a una imagen estéreo más rica. La sección Pinch Effect dispone de los mismos controles que Tracing Model, aunque genera un sonido bastante diferente.


El control Drive aumenta o disminuye la cantidad global de distorsión originada por Tracing Model y Pinch.

Hay dos modos de distorsión: Soft y Hard. El modo suave (Soft Mode) simula el sonido de una dub plate, mientras que el modo duro (Hard Mode) proporciona un sonido más parecido al de un disco de vinilo estándar.

El interruptor stereo/mono determina si la distorsión de Pinch será aplicada en estéreo o en mono. Ajústelo en estéreo para obtener una simulación realista de distorsiones de vinilo.

La sección Crackle (Crujidos) añade ruido a la señal. La densidad del ruido generado viene determinada por el control Density. El control Volume ajusta la cantidad de ganancia aplicada al ruido.

22.35 Vocoder



El efecto Vocoder.

(Nota: el efecto Vocoder no está disponible en las versiones Intro y Lite.)

Un vocoder es un efecto que combina la información de la frecuencia de una señal de audio (denominada la transportadora o carrier en inglés) con el contorno de amplitud de otra señal de audio (denominada el modulador). La fuente del modulador generalmente es algo con un marcado y claro carácter rítmico como un discurso o una batería, mientras que la transportadora es típicamente un sonido de sintetizador armonicamente rico como unas cuerdas o un colchón. La aplicación más familiar de un vocoder es crear los efectos del "sintetizador parlante" o de la voz robótica.

Los Vocoders funcionan haciando pasar tanto las señales de la transportadora como las del modulador por bancos de litros paso-banda. El nivel de salida de cada uno de los filtros del modulador es luego analizado y usado para controlar el volumen del filtro correspondiente para la señal de la transportadora.

El Vocoder de Live debería insertarse en la pista que contiene el material de audio que piensa usar como su modulador. El selector Carrier ofrece una variedad de opciones para la señal de la transportadora:

- Noise usa el generador de ruido interno de Vocoder como fuente de la transportadora. Con esto seleccionado, se muestra un display X-Y que le permite ajustar el carácter del ruido. El eje horizontal ajusta el downsampling. Pulse y arrastre hacia la izquierda para disminuir la frecuencia de muestreo de la salida de la transportadora. El eje vertical ajusta la densidad del ruido. Pulse y arrastre hacia abajo para disminuir la densidad.
- External le permite seleccionar cualesquiera puntos de encaminamiento internos disponibles desde los selectores de abajo. Esta es la opción que deberá elegir para las aplicaciones de la clásica "voz robótica".
- Modulator usa el mismo modulador como transportadora. Esto esencialmente saca una versión resintetizada de la señal del modulador, pero le permite usar los controles de conformación de sonido del Vocoder para configurar el sonido.
- Pitch Tracking activa un oscilador monofónico, que se afina a sí mismo al tono del modulador. Los deslizadores High y Low le permiten limitar el rango de frecuencia que el oscilador intentará seguir. Elija entre sawtooth (diente de sierra) o una de tres formas de onda de pulso y ajuste la afinación gruesa del oscilador mediante el deslizador Pitch. Pitch Tracking es particularmente efectivo con fuentes de modulación monofónicas como instrumentos melódicos o voces. Tenga en cuenta que el oscilador sólo actualiza su frecuencia cuando detecta un tono claro. A continuación mantiene su tono hasta que detecta uno nuevo. Esto significa que si se cambian los parámetros del oscilador o se le resetea (cuando agrupamos (página 226) una pista de Vocoder, por ejemplo) se pueden producir cambios inesperados en el sonido. Con material polifónico o baterías, pitch tracking es generalmente impredecible (pero puede ser muy interesante.)

Particularmente cuando se usan fuentes externas de transportadora, la salida de un vocoder puede a veces perder un montón de agudos extremos. Activando el botón Enhance se obtiene un sonido más brillante al normalizar el espectro y dinámica de la transportadora.

El knob Unvoiced ajusta el volumen de un generador de ruido adicional, que se usa para resintetizar porciones de la señal del modulador que no tienen tono, como los sonidos de la "f" y "s".

Sens. ajusta la sensibilidad del algoritmo de detección de Unvoiced. Al 100%, El generador de ruido unvoiced está siempre activado. Al 0%, sólo se usa la fuente principal de la transportadora. El interruptor Fast/Slow ajusta con cuanta rapidez Vocader cambia entre la detección unvoiced y voiced.

El gran área central de Vocoder muestra los niveles de los filtros paso-banda individuales. Pulsando dentro de este display le permite atenuar estos niveles.

El selector Bands ajusta el número de filtros que se usarán. Usando más bandas se obtiene un análisis más preciso del contenido de frecuencia del modulador, pero requiere más CPU.

Los deslizadores Range ajustn el rango de frecuencia sobre los que operarán los filtros paso-banda. Para la mayoría de las fuentes, un rango bastante gande funciona bien, pero es posible que tenga que ajustar los límites externos si el sonido se hace demasiado penetrante o grave. El control BW ajusta el ancho de banda de los filtros. A porcentajes bajos, cada filtro se aproxima a una única frecuencia. A medida que aumenta el ancho de banda, aumenta la superposición de las bandas de los filtros. Un ancho de banda de 100% es la más precisa, aunque ajustes más altos o menores pueden crear efectos interesantes.

El interruptor Precise/Retro conmuta entre dos tipos de comportamiento de filtros. En el modo Precise, todos los filtros tienen la misma ganancia y ancho de banda. En el modo Retro, las bandas se hacen más estrechas y crecen en volumen cuanto más altas son las frecuencias.

Gate ajusta el umbral para el banco de filtros. Cualquier banda cuyos niveles estén por debajo del umbral se silenciarán.

El deslizador Level realza o corta la salida de Vocoder.

Depth ajusta la cantidad de envolvente de amplitud del modulador que se aplica a la señal de la transportadora. Al 0%, se deshecha la envolvente del modulador. Al 200%, sólo se usarán picos de amplitud altos. Al 100% se obtiene el "clásico" efecto vocoder.

Los controles Attack y Release ajustan con qué rapidez Vocoder responde a los cambios de amplitud en la señal del modulador. Los tiempos muy rápidos preservan los transitorios del modulador, pero pueden ocasionar artefactos de distorsión.

Los interruptores Mono/Stereo determinan cuantos canales se usan para la transportadora y el modulador. En el modo Mono, tanto la transportadora como el modulador son tratados como fuentes mono. Stereo usa un modulador mono pero procesa la transportadora en estéreo. L/R procesa la señal tanto de la transportadora como del modulador en estéreo.

Las frecuencias del banco de filtros de la transportadora pueden aumentarse o disminuirse con el knob Formant. Con voice como el modulador, pequeños cambios en Formant pueden alterar el género aparente de la señal.

El control Dry/Wet ajusta el balance entre la señal procesada y la original.

22.35.1 Consejos sobre Vocoder

Esta sección explica cómo configurar las aplicaciones más comunes de Vocoder.

El sintetizador cantante

La clásica aplicación de vocoder es la del "singing synthesizer" o sintetizador cantante. Para configurar esto en Live:

- 1. Inserte Vocoder en la pista que contiene su material vocal. Puede o bien usar un clip que contenga un clip de voces pregrabado o, para procesar una señal de voces en directo, conecte un micrófono a un canal de su hardware de audio y elija éste como la fuente de entrada (página 201) para la pista.
- 2. Inserte un sintetizador como por ejemplo Analog (página 423) en otra pista. De nuevo, puede o bien crear un clip MIDI para controlar este sintetizador o tocarlo en directo.
- 3. Ajuste el selector Carrier del vocoder a External.
- 4. Seleccione la pista del sintetizador en los selectores Audio From del vocoder. (Para unos resultados mejores, elija Post FX en el selector de la parte inferior.)
- 5. Si está creando su material de sintetizador y voces en tiempo real, asegúrese de que el botón Armar esté activado en ambas pistas.
- 6. Toque el sintetizador mientras habla al micrófono. Escuchará el ritmo de su habla, pero con las características tímbricas y frecuencias del sintetizador. Para escuchar la señal vocodizada en solitario, ponga en solo la pista voice ya que de esta forma la pista de sintetizador "normal" se silenciará.

Nota: generalmente obtendrá los mejores resultados si su sonido de sintetizador es brillante y rico an armónicos. Pruebe con patches basados en una forma de onda de diente de sierra para

mejorar la comprensión de la voz. Para obtener todavía mayor brillantes y claridad, pruebe a ajustar el control Unvoiced y/o activar Enhance.

Formant Shifter

Si el Vocoder se ajusta para usar el modulador como su propia transportadora, puede usarse como un potente formant shifter. Para esto:

- 1. Ajuste el selector Carrier a Modulator.
- 2. Ajuste Depth al 100%.
- 3. Active Enhance.


Ahora experimente con diferentes ajustes del knob Formant para alterar el carácter de la fuente. Para conseguir incluso más posibilidades de conformación del sonido, pruebe también a ajustar varios parámetros del banco de filtros.

Capítulo 23

Manual de referencia de los efectos MIDI de Live

Live viene con una selección de efectos MIDI incorporados y especialmente diseñados. El capítulo "Uso de instrumentos y efectos" (página 247) cubre los conceptos básicos de uso de los efectos en Live.

23.1 **Arpeggiator**




The Arpeggiator Effect.


El efecto Arpeggiator de Live toma las notas MIDI individuales de un acorde MIDI mantenido (o una única nota), y las reproduce siguiendo un patrón rítmico. La secuencia y velocidad del patrón pueden ser controladas por este dispositivo, que además proporciona un completo juego de características de arpegiadores tanto clásicas como originales.

Los arpegiadores son un elemento clásico en la música electrónica de los ochenta. El nombre proviene del concepto musical de "arpeggio," en el que las notas que comprenden un acorde se reproducen una tras otra en serie en vez de al unísono. "Arpeggio" proviene del vocablo italiano "arpeggiare," referente a la reproducción de notas con un arpa.

23.1.1 Secciones Style y Rate

El selector Style de Arpeggiator determina la secuencia de notas en el patrón rítmico.





"Thumb Up" y "Thumb UpDown".

Play Order coloca las notas en el patrón de acuerdo con el orden en que se reproducen. Por lo tanto esto sólo se aprecia cuando se ha reproducido más de un acorde o nota.

Además de los estilos de arriba de Arpeggiator, hay un modo Chord Trigger (disparo de acorde) que repite las notas entrantes en forma de un acorde en bloque, así como tres ajustes para crear arpegios aleatorios:

- Si elige Random se producirá una secuencia continuamente aleatoria de las notas MIDI entrantes.
- Random Other crea patrones aleatorios a partir de las notas MIDI entrantes, pero no repetirá una nota dada hasta que todas las demás notas entrantes se hayan usado.
- Random Once crea un patrón aleatorio a partir de notas MIDI entrantes y repite ese patrón hasta que cambia el MIDI entrante, en cuyo momento se crea un nuevo patrón.

Arpeggiator reproducirá el patrón de notas a la velocidad seleccionada mediante el control Rate, que puede calibrarse tanto en milisegundos o beat-time usando el vecino botón Sync/Free. Si se elige Sync, Arpeggiator se sincronizará al tempo de la canción.

Un control Gate situado a la derecha de Rate determina la duración de las notas que reproduce Arpeggiator como un porcentaje de la configuración en ese momento de Rate. Cualquier configuración superior a 100% por lo tanto reproducirá notas que se solaparán (i.e., están en legato).

El patrón rítmico generado por Arpeggiator no tiene porque ser necesariamente invariable; se pueden aplicar una selección de patrones de groove mediante el respectivo control justo debajo del selector Mode. Los Grooves en Arpeggiator se comportan de forma similar a los grooves en los clips, y la intensidad del groove viene determinada por el deslizador Amount en el Groove Pool (página 184).

Cuando el parámetro Hold está activado, Arpeggiator continuará reproduciendo el patrón incluso después de haber liberado las teclas del teclado. El patrón se repetirá hasta que se vuelva a pulsar cualquier otra tecla. Cuando Hold está activo y cualquiera de las teclas originales continúa estándo pulsada físicamente, se pueden añadir notas al patrón simplemente reproduciéndolas. Las notas también pueden quitarse del patrón en este escenario pulsándolas una segunda vez, lo que permite la gradual construcción y reorganización del patrón a lo largo del tiempo.

Consejo: Si quiere que el patrón deje de reproducirse, desactive momentáneamente Hold.

El parámetro Offset desplaza la secuencia de notas en el patrón según el número de posiciones seleccionado con dicho control. Esto queda mejor ilustrado con un ejemplo: Un ajuste de "1" hace que la segunda nota en el patrón se reproduzca en primer lugar, y la primera en último lugar. Si se imagina el patrón como un círculo de notas que se reproduce en la dirección de las agujas de un reloj desde un punto prefijado de comienzo, el parámetro Offset lo que hace es girar este círculo al contrario una nota cada vez, cambiando el punto de inicio de la reproducción.

Con el parámetro Repeat, el patrón puede configurarse para que se repita un número determinado de veces hasta que vuleva a dispararse. Con un ajuste de "inf" el patrón se repetirá indefinidamente. Sugerencia: Esta característica proporciona una excelente manera de emular el rasgado de guitarra o el tocar un acorde en forma de arpegio una o dos veces. Otro efecto interesante puede conseguirse combinando esta característica con el parámetro Retrigger, que pasaremos a explicar en un momento. Este puede usarse para crear arpegios generados rítmicamente separados por pausas.

El parámetro Retrigger reconfigura el patrón de manera que vuelva a comenzar desde el principio. Retriggering puede desactivarse (Off), y que esto ocurra cuando se pulsen notas nuevas (Note) o cuando se alcance una posición específica dentro de la canción o beat-time (Beat). Beat retriggering puede especificarse en términos de notas o compases y se alinea con la posición de la canción. Un LED en la esquina superior derecha de la sección indica cuando se ha vuelto a disparar el patrón.

23.1.2 Secciones Transposition y Velocity

El patrón generado por Arpeggiator puede transponerse; los controles de transposición del dispositivo permiten forzar esta transposición hacia una clave mayor o menor o (usando la opción Shift del selector Transpose) hacerlo en semitonos. La distancia entre los pasos de transposición se configura en intervalos de escala (para transposiciones Mayores y Menores) o semitonos (para la transposición con Shift) con el control Distance. Utilizando el parámetro Steps, puede elegir el número de veces en que se transpone la secuencia. Cuando Distance está ajustada a un valor positivo, un ajuste de 8 Steps transpondrá la secuencia un total de ocho veces, reproduciéndola cada vez en notas más altas. (Cuando Distance se ajusta con un valor negativo, la secuencia se transpondrá hacia abajo cada vez).

La dinámica de Arpeggiator se controla usando la sección velocity. Con Velocity ajustado en "On" y Target a 0, por ejemplo, la secuencia irá desvaneciéndose gradualmente, alcanzando al final una velocidad 0. El control Decay ajusta el tiempo en que Arpeggiator tarda en alcanzar la velocidad de destino (Target velocity). Con Retrigger activado, al volver a disparar la secuencia también se volverá a disparar la pendiente de velocidad.

Consejo: La opción Retrigger de la sección de velocidad puede usarse junto con Beat retriggering para añadir ritmo a la pendiente dinámica.

23.2 Chord



El efecto Chord


Como su propio nombre indica, este efecto recoge un acorde de cada nota entrante y añade hasta seis notas definidas por el usuario. Los botones Shift 1-6 permiten seleccionar las notas destinadas al acorde en un rango de +/- 36 semitonos con respecto a la original. Por ejemplo, si ajustamos Shift 1 a +4 semitonos y Shift 2 a +7 semitonos, se obtendrá un acorde mayor en donde la nota entrante será la raíz.

Dado que la velocidad afecta directamente a los cambios de volumen o timbre de los instrumentos, el control Velocity, situado por debajo de cada botón Shift, permite esculpir harmónicos. Se trata de un control relativo, con un rango que va del 1 al 200 por cien (100% cuando la velocidad de reproducción es igual a la de la nota MIDI entrante). Con los controles Velocity puede realizar varias funciones, desde añadir harmónicos hasta deshacerse de acordes.

El orden en el que se añadirán los tonos al acorde es intranscendente: es decir, añadir un efecto de +12 semitonos con el botón Shift 1 es lo mismo que añadir +12 semitonos con el botón Shift 6.

Tenga en cuenta que dos notas de la misma altura tonal no pueden contribuir al acorde, y que si selecciona el mismo valor Shift dos veces (por ejemplo, +8 semitonos en Shift 2 y en Shift 3) el segundo de los controles se volverá de color gris indicando que es un duplicado y que, por tanto, no está en uso. En realidad, en todo Live, nunca encontrará dos notas con la misma altura tonal reproduciendo al mismo tiempo.

Duración de nota 23.3



El efecto 'Note Length' (duración de nota).

'Note Length' altera la duración de las notas MIDI entrantes. También puede usarse para disparar notas desde mensajes MIDI de Note Off, en vez de los usuales mensajes de Note On.

Cuando el dispositivo se ha configurado para disparar al recibir un mensaje Note On, sólo están disponibles los controles de temporalización. La duración de las notas mantenidas puede ajustar-

se en milisegundos o sincronizarse en relación al tempo de la canción. Gate define el porcentaje del valor Length en que las notas deberían mantenerse. A un 200 por cien, el parámetro Gate doblará la duración de una nota.

Cuando el dispositivo se dispara a partir de un evento de Note Off (el momento en que se libera una nota que se ha tocado), la temporalización de una nota entrante se retardará según su duración (puesto que irá a comenzar en el punto en que debería haberse detenido). Por lo tanto los ajustes de Note Length determinarán la duración de la nota recién disparada.

Cuando el dispositivo se dispara a partir de mensajes de Note off hay disponibles otros tres parámetros:

On/Off Balance — Este determina la velocidad de la nota saliente. Es un balance entre las velocidades de las Note On y Note Off entrantes. Si su teclado MIDI no soporta velocidad MIDI de Note Off, puede simplemente dejar esto a cero.

Decay Time — Este es el tiempo que se necesita para que la velocidad de una nota entrante decaiga hasta cero. El decaimiento comienza inmediatamente desde el momento en que el dispositivo recibe un mensaje MIDI de Note On. El valor en el momento de Note Off será la velocidad de la salida de la nota MIDI.

Key Scale — El tono de las notas entrantes puede usarse para alterar la duración de las notas salientes. Con valores positivos, las notas por debajo de C3 irán progesivamente teniendo una mayor duración, y las notas por encima de C3 una menor duración. Valores negativos invertirán esta relación.

Pitch 23.4



El efecto Pitch.

Pitch es una herramienta de transposición que permite cambiar la altura tonal de las notas entrantes en +/- 128 semitonos.

Los controles Rango y Lowest actúan conjuntamente para establecer un rango de notas a través del cual podrán pasar determinadas notas. Las notas que queden fuera de este rango no podrán pasar y la luz LED del efecto parpadeará cuando esto ocurra.

Las notas que quedan fuera de este rango están limitadas por su valor de pitch anterior a la transposición.

23.5 Random



El efecto Random.

El efecto Random añade un elemento desconocido al bien conocido parámetro Pitch. El control Chance define la probabilidad con la que la altura de una nota entrante cambiará aleatoriamente. Podríamos compararlo con un control de señal seca/procesada para la aleatoriedad.

El valor aleatorio que determina el cambio de tono lo crean dos variables: El control Choices define la cantidad de notas aleatorias posibles en un rango que va desde 1 a 24. El valor del control Scale se multiplica por el valor del control Choices, y el resultado es la altura tonal que las notas aleatorias pueden disponer con respecto a la de la nota entrante.

Por ejemplo, si toca la nota C3 con Chance ajustado al 50 por ciento, Choices ajustado a 1 y Scale ajustado a 12, la mitad de las notas resultantes se rerpoducirán en C3 y la otra mitad en C4. Pero si ajusta Chance al 50 por ciento, Choices ajustado a 12 y Scale ajustado a 1, la mitad de las notas resultantes se rerpoducirán en C3 y la otra mitad se reproducirán en uno de cualquiera de los semitonos comprendidos entre C#3 y C4.


Estos ejemplos asumen que los botones Sign están ajustados en "Add" y el botón Mode en "Rnd." Los controles Sign deciden si la alteración aleatoria se añade al tono de la nota original, se resta de ella o un poco de las dos. Los LEDs situados encima de los controles Sign se iluminan para visualizar la diferencia entre el pitch de la nota de salida y el de la nota original.

El botón Mode determina si la alteración será aleatoria o, cuando se ajusta en "Alt," seguirá un ciclo entre las notas de salida permitidas en un orden fijo (conocido algunas veces como "cycle round-robin"). El control Chance se comporta de una forma un poco diferente en el modo Alt - a un 100 por cien, la siguiente nota de salida siempre será la siguiente nota en la serie. Al 0 por ciento, la siguiente nota de salida siempre será la nota entrante.

Por ejemplo, con Chance ajustado al 100 por cien, Choices ajustado a 12 y Scale ajustado a 1, tocando C3 una vez disparará C3, y cada C3 sucesivo disparará el siguiente semitono superior hasta que el dispositivo llegue al C4, en que comenzará de nuevo en C3. Pero con Chance ajustado al 100 por cien, Choices ajustado a 2 y Scale ajustado a 2, las notas C3 entrantes alternarán entre C3 y D3. Este ajuste es perfecto para simular la alternancia entre arco arriba y arco abajo con con instrumentos de cuerda, o alternando muestras de batería con mano izquierda y mano derecha.

Sugerencia: Pruebe a usar el efecto Scale después de Random para delimitar los valores de salida a un rango armónico específico. Utilizando el modo Alt de Random (Aleatorio) con el dispositivo Scale podrá crear un simple secuenciador por pasos.

Scale 23.6



El efecto Scale.

Este efecto altera el pitch de la nota entrante basándose en una escala de mapeado. A cada nota entrante se le da un equivalente saliente en el mapa de escala X-Y del efecto: Todos los Dos entrantes, por ejemplo, pueden convertirse en Res salientes.

El mapa X-Y tiene 12 cuadrados de largo y 12 de ancho, correspondiéndose con las 12 notas de una octava completa. Los cuadrados más oscuros representan las teclas negras del teclado. La base de la escala diagonal (el cuadrado inferior izquierdo) mostrado en el mapa puede cambiarse usando el control Base. La coordenada X muestra los valores de las notas entrantes y la Y la de sus equivalentes salientes. Utilice el ratón para mover o eliminar los cuadrados naranja, que definen la posición de la escala a la que se enviará la nota entrante. (Eliminar una nota en el mapa significa que esta se dejará de reproducir.)

El deslizador Transpose puede elevar o bajar la altura tonal de notas MIDI entrantes en +/- 36 semitonos. Usted podría, por ejemplo, transponer una melodía escrita en Do mayor a Sol mayor ajustando Transpose a +7 st.

Fold hace más cómoda la creación de escalas "plegando" notas hacia atrás de forma automática si su offset hacia la nota original es mayor de seis semitonos. Por ejemplo, si Scale normalmente mapea una nota entrante C3 a A3, activando Fold en vez de eso mapeará C3 a A2.

Los controles Range y Lowest funcionan juntos para definir el rango de nota dentro del cual se hará efectiva la escala del mapeado. El efecto Scale no se podrá aplicar fuera del rango definido por estos controles, y el indicador LED parpadeará para indicar que algunas notas no están siendo procesadas por el efecto, pero están reproduciendo a su pitch normal.

23.7 Velocity



El efecto Velocity.

Velocity puede alterar valores de velocidad (1-127) de nota MIDI entrante de forma o bien controlada o aleatoria. Puede funcionar sobre mensajes de MIDI Note On (Velocity) o de Note Off (Rel. Vel.), o sobre ambos, dependiendo del ajuste del selector Operation.

Los botones Out Low y Out Hi controlan la velocidad de salida (de 1 a 127), la cual viene representada en la coordenada Y del diagrama X-Y. Las velocidades entrantes que se muestran en el display están dentro del rango elegido por los controles Range y Lowest, y se representan sobre el eje de las X. La curva resultante muestra como varía la velocidad a medida que se le va aplicando el efecto. La curva resultante muestra como varía la velocidad a medida que se le va aplicando el efecto.

Si ajustamos Lowest y Out Low ambos a cero, y Range y Out Hi a un valor de 127, el diagrama mostrará una línea diagonal que será indicativa de un efecto equivalente a bypass: Las notas reproducidas suavemente irán saliendo a muy bajo volumen y viceversa. Si por el contrario, ajustamos Out Hi a 0 y Out Low a 127, la pendiente de la línea se invertirá y las notas reproducidas suavemente originarán los sonidos de volumen más alto.

Qué les ocurre a las notas entrantes que quedan fuera del rango establecido por los controles غر Range y Lowest? Esto depende del Modo que esté seleccionado.

- El modo Clip hace justo lo que dice: recorta las velocidades de notas entrantes para que se mantengan dentro del rango.
- El modo Gate elimina todas las notas entrantes al mismo tiempo si sus velocidades están fuera de rango. Verá el pequeño LED debajo de la pantalla X-Y parpadear cuando una nota queda bloqueada por el gating.
- En modo Fixed, la velocidad Out Hi define todas las velocidades de las notas salientes, sin tener en cuenta la velocidad de la nota entrante.

La función Random añade o sustrae un valor aleatorio a todas las velocidades, y es representada por una zona gris en la curva de visualización.


Los controles Drive y Compand pueden ser combinados para crear curvas más complejas. Compand es, a la vez, una herramienta de expansión y de compresión. Si lo ajustamos a valores superiores a cero, las notas entrantes serán forzadas a ocupar el borde externo de la curva, haciendo que se reproduzcan o muy alto o muy bajo. Por otro lado, los valores Compand inferiores a cero, por el contrario, hacen que las velocidades salientes se reproduzcan a un nivel medio. El control Drive empuja todos los valores de la curva hacia los extremos. Utilice estos dos controles conjuntamente para esculpir o redefinir la estructura dinámica de una pieza.

Capítulo 24

Manual de referencia de los instrumentos de Live

Live viene con una selección de instrumentos incorporados y especialmente diseñados. El capítulo "Uso de instrumentos y efectos" (página 247) cubre los conceptos básicos de uso de los instrumentos en Live.

24.1 Analog



El instrumento Analog.

Analog es un sintetizador analógico virtual, creado en colaboración con Applied Acoustics Systems. Con este instrumento, no hemos intentado emular un sintetizador analógico clásico en particular sino combinar diferentes características de legendarios sintetizadores clásicos en un moderno instrumento. Analog genera el sonido simulando los diferentes componentes del sintetizador mediante el modelado físico. Esta tecnología utiliza las leyes de la física para reproducir la forma en que un objeto o sistema produce sonido. En el caso de Analog, las ecuaciones matemáticas que describen cómo funcionan los circuitos analógicos se resuelven en tiempo real. Analog no utiliza ningún tipo de muestras ni tabla de ondas; el sonido es calculado simplemente en tiempo

real por la CPU de acuerd con los valores de cada parámetro. Este método de síntesis de sonido asegura una calidad de sonido, realismo, calidez y dinamismo de reproducción inigualables.

La versión completa de Analog no se incluye con la versión estándar de Live, sino que es una característica especial disponible para su adquisición por separado.

24.1.1 Arquitectura e interfaz

El flujo de señal de Analog se muestra en la figura de abajo:




Diagrama del flujo de señal de Analog.

Las fuentes priarias de sonido del sintetizador son dos osciladores y un generador de ruido. Estas fuentes pueden encaminarse independientemente a dos filtros multimodo diferentes, cada uno de los cuales está conectado a un amplificador. Y aún más, el flujo de señal puede dirigirse a través de los filtros en serie o en paralelo.

Analog también lleva dos osciladores de baja frecuencia (LFOs) que pueden modular a los osciladores, filtros y amplificadores. Además, cada filtro y amplificador lleva su propio generador de envolvente.

El interfaz de Analog está compuesto por dos partes: el display rodeado por todas partes por el shell. El 'shell' o entorno contiene los controles más importantes para una sección en particular mientras que el display se actualiza para mostrar visualizaciones de los parámetros y controles

adicionales para la sección seleccionada. Además de los módulos de síntesis, hay una sección Global que contiene parámetros generales de interpretación tales como volumen del instrumento, vibrato y polifonía.

Osciladores 24.1.2



Los parámetros en Display y Shell para los dos Osciladores.

Los dos osciladores de Analog utilizan el modelado físico para capturar el carácter de los clásicos osciladores hardware. Y como utilizan modelado en vez de tablas de onda, así se evita el aliasing.

Cada osciladore puede activarse o desactivarse independientemente mediante el interruptor denominado Osc 1 ó Osc 2 en el shell, y el nivel de salida del oscilador se ajusta mediante el deslizador a la derecha de este activador.

El deslizador F1/F2 controla el balance de la salida del generador de ruido a cada uno de los dos filtros. Cuando el deslizador está en la posición central, se enviarán cantidades iguales de señal a ambos filtros. Cuando se ajusta completamente hacia arriba o hacia abajo, la señal sólo se enviará al Filter 1 ó Filter 2 respectivamente.

El selector Shape selecciona la forma de onda del oscilador. Las posibilidades son sine, sawtooth, rectangular y white noise. Cuando se selecciona rectangular, el parámetro Pulse Width se activa en el display, lo que le permite cambiar al ancho de pulso de la forma de onda. Los valores bajos de Width generan un forma de onda muy estrecha, que tiende a sonar diminuta o "pinchada." Al 100% la forma de onda es un cuadrado perfecto, generando sólo armónicos impares. El ancho de pulso también puede modularse con un LFO, mediante el deslizador que está junto a Width. Tenga en cuenta que este parámetro sólo está habilitado cuando el correspondiente LFO se haya activado.

Los knobs Octave, Semi y Detune en el shell hacen las funciones de afinadores gruesos y finos. Octave transpone el oscilador por octavas, mientras que Semi transpone arriba o abajo en incrementos de semitonos. El knob Detune ajusta en incrementos de una centésima (hasta un máximo de tres semitonos (300 cents) arriba o abajo).

El tono del Oscillator puede ser modulado según los ajustes que se realicen en los parámetros Pitch Mod y Pitch Env en el display. El deslizador LFO ajusta la cantidad en que el LFO modula al tono. De nuevo, este parámetro sólo se habilita si el LFO está activado. El deslizador Key controla hasta cuanto la afinación del oscilador es ajustada por los cambios en la altura tonal de las notas MIDI. El valor por defecto de 100% quiere decir que el oscilador quedará conformado a una escala convencional bien temperada. Los valores mayores o menores cambian la cantidad de espacio entre las notas del teclado. Al 0%, el oscilador no es modulado en absoluto por la altura tonal de la nota. Para tener una sensación de como funciona esto, pruebe a dejar uno de los osciladores al 100% y ajustar la escala Key del otro en algo ligeramente diferente. Puesto que C3 siempre disparará la misma frecuencia sin importar el valor de Key, los osciladores se alejarán cada vez más de la afinación entre ambos cuanto más se aleje su interpretación de C3.

Las configuraciones de Pitch Env aplican una rampa que modula la altura tonal del oscilador a lo largo del tiempo. Initial ajusta el tono inicial del oscilador mientras que Time ajusta cuanto tardará el tono en deslizarse hasta su valor final. Puede ajustar ambos parámetros con los deslizadores o ajustando los puntos de ruptura o breakpoints en el display de la envolvente.

Los parámetros Sub/Sync en el display le permiten aplicar o bien un modo suboscilador o un modo de sincronización fija o hard synchronization. Cuando el selector Mode se ajusta en Sub, el deslizador Level ajusta el nivel de salida de un oscilador adicional, afinado una octava por debajo del oscilador principal. El suboscilador produce una onda cuadrada cuando el control Shape del oscilador principal está ajustado en rectangle o sawtooth y una onda senoidal cuando el oscilador principal está ajustado en sine. Tenga en cuenta que el suboscilador está deshabilitado cuando el control Shape del oscilador principal está ajusta en ruido blanco.

Cuando el selector Mode está ajustado en Sync, la forma de onda del oscilador es reiniciada por un oscilador interno cuya frecuencia viene configurada por el deslizador Level. Al 0%, la frecuencia del oscilador interno y la del oscilador audible coinciden, por lo que sync no tiene ningún efecto. A medida que incrementa el Ratio, aumenta la frecuencia del oscilador interno, lo que hace que cambie el contenido armónico del oscilador audible. Para conseguir una máxima suciedad analógica, pruebe a asignar una rueda de modulación u otro controlador MIDI al ratio de Sync.

Generador de ruido 24.1.3



El generador de ruido de Analog.


El generador de ruido (Noise generator) produce ruido blanco e incluye su propio filtro paso bajo de -6db/octava. El generador puede activarse o desactivarse mediante el interruptor Noise en el shell. Su nivel de salida se ajusta con el deslizador a la derecha de este interruptor.

El deslizador F1/F2 controla el balance de la salida del generador de ruido a cada uno de los dos filtros. Cuando el deslizador está en la posición central, se enviarán cantidades iguales de señal a ambos filtros. Cuando se ajusta completamente hacia arriba o hacia abajo, la señal sólo se enviará al Filter 1 ó Filter 2 respectivamente.

El knob Color ajusta la frecuencia del filtro paso-bajointerno. A valores más altos se obtiene mayor contenido de altas frecuencias.

Tenga en cuenta que Noise sólo dispone de parámetros en el shell, por lo que ajustándolos no se cambia lo que se muestra en el display.

Los filtros 24.1.4



Parámetros del Display y del Shell para los dos filtros.

Los dos filtros multimodo de Analog vienen equipados con una arquitectura de encaminamiento flexible, múltiples opciones de saturación y una gran variedad de posibilidades de modulación. Al igual que con los osciladores, todos los parámetros pueden ajustarse independientemente para cada filtro.

Los interruptores Fil 1 y Fil 2 en el shell conmutan la activación de cada filtro. El selector situado junto al activador del filtro selecciona el tipo de filtro entre filtros de 2º y 4º orden paso-bajo, paso-banda, rechazo de banda, paso-alto y filtro formante.


La frecuencia de resonancia del filtro se ajusta con el knob Freg en el shell, mientras que la cantidad de resonancia se ajusta con el control Reso. Cuando se elige el filtro formante en el selector, el control Reso realiza un ciclo entre sonidos vocálicos.

Dabajo de cada selector de modo se encuentra un control adicional diferente para cada uno de los dos filtros. En Filter 1, el deslizador To F2 le permite ajustar la cantidad de salida del Filter 1 que se enviará al Filter 2. El interruptor Slave debajo del selector de modo de Filter 2 hace que la frecuencia de corte de este filtro siga al corte del Filter 1. Si esto se activa, el knob del corte de Filter 2 controla la cantidad de offset entre las dos cantidades de cutoff. Si alguna de las fuentes de modulación de Analog están controlando el corte de Filter 1, Filter 2 también se verá afectado por estas cuando se active Slave.

Además de los controles de la envolvente (página 430), los displays para los filtros contienen varios parámetros de modulación además del selector Drive. La frecuencia de corte y la resonancia pueden ser moduladas independientemente por el LFO, altura tonal de la nota y envolvente del filtro mediante los deslizadores de las secciones Freq Mod y Res Mod respectivamente. Los valores de modulación positivos incrementarán las cantidades de corte o resonancia, mientras que los valores negativos los disminuirán.

El selector Drive en el display selecciona el tipo de saturación aplicada a la salida del filtro. Las tres opciones Sym aplican distorsión simétrica, lo que significa que el comportamiento de la saturación es el mismo para valores tanto posictivos como negativos. Los modos Asym ofrecen saturación asimétrica. Para ambos tipos de modo, a números mayores se obtendrá más distorsión. Drive puede desactivarse completamente seleccionando Off en el selector. Experimente con las varias opciones para ver como afectan a las señales entrantes.

24.1.5 Los amplificadores




Parámetros del Display y del Shell para los dos amplificadores.

Tras los filtros, la señal se encamina a un amplificador que conforma todavía más el sonido con una envolvente de amplitud y panoramización. Todos los parámetros pueden ajustarse independientemente para cada amplificador.

Los interruptores Amp 1 y Amp 2 en el shell conmutan la activación de cada amplificador, mientras que el nivel de salida lo controla el knob Level. El knob Pan ajusta la posición de la salida del amplificador en el campo estéreo.

Además de los controles de la envolvente , los displays de los amplificadores llevan varios parámetros de modulación. Las cantidades de Pan y Level pueden ser moduladas independientemente por el LFO, la altura tonal de la nota y envolvente del amplificador mediante los deslizadores en las secciones Pan Mod y Level Mod respectivamente. Tenga en cuenta que, cuando utilice la altura tonal de la nota como fuente de modulación para Level, el Do central siempre sonará igual sin importar la cantidad de modulación. Los valores positivos harán que el nivel aumente para las notas superiores.

Envolventes 24.1.6



Parámetros de envolvente de Analog.

Además de las envolventes de tono en las secciones de los osciladores, Analog viene equipado con envolventes independientes para cada filtro y amplificador. Todas estas cuatro envolventes llevan controles idénticos, ubicados todos ellos dentro del display. Cada envolvente es del diseño estándar ADSR (attack, decay, sustain, release) y llevan modulación de velocidad y opciones de looping.

El tiempo de ataque se ajusta con el deslizador Attack. Este tiempo también puede ser modulado por la velocidad mediante el deslizador Att<Vel. A medida que aumenta el valor de Att<Vel, el tiempo de ataque se irá haciendo cada vez más corto a mayores velocidades.

El deslizador Decay ajusta el tiempo que tarda la envolvente en llegar al nivel de sostenido después de la fase de ataque.

El deslizador Sustain ajusta el nivel en el que la envolvente permanecerá desde el final de la fase de decaimiento hasta la liberación de la tecla. Cuando este knob se gira completamente a la izquierda, no hay fase de sostenido. Si se gira completamente a la derecha, no hay fase de decaimiento.

El nivel general de la envolvente puede ser adicionalmente modulado por la velocidad mediante el deslizador Env<Vel.

El deslizador S.Time puede hacer que el nivel de Sustain disminuya incluso si se mantiene pulsada una tecla. A valores más pequeños se hace que el nivel de Sustain disminuya más rápidamente.

Finalmente, el tiempo de liberación se ajusta con el knob Release. Esto es el tiempo que tarda la envolvente en llegar al nivel cero una vez liberada la tecla.

Los interruptores Slope conmutan la forma de los segmentos de la envolvente entre linear y exponential. Este cambio también se aprecia en la visualización de la envolvente.

Normalmente, cada nueva nota dispara su propia envolvente desde el inicio de la fase de ataque. Si se ha activado Legato, una nueva nota que se toque mientras se mantiene pulsada otra nota utilizará la envolvente de la primera nota, en la posición actual en ese momento.

Si se activa el interruptor Free hace que la envolvente anule su fase de sostenido y se traslade directamente desde la fase de decaimiento hasta la fase de liberación. A este comportamiento a veces se le denomina modo de disparo o "trigger" mode puesto que produce notas de igual duración, sin tener en cuenta cuanto tiempo se mantiene pulsada una tecla. El modo Free es ideal para sonidos percusivos.


El selector Loop ofrece varias opciones para repetir ciertos segmentos de la envolvente mientras se mantiene pulsada una tecla. Cuando se selecciona Off, la envolvente recorre todos sus segmentos sin realizar ningún bucle o loop.

Si se selecciona AD-R, la envolvente comienza con las fases de ataque y decaimiento como es usual, pero en vez de mantener el nivel de sostenido, las fases de ataque y decaimiento se repetirán hasta que se libere la nota, en cuyo momento se iniciará la fase de liberación. El modo ADR-R es similar, aunque también incluye la fase de liberación en el loop durante todo el tiempo en que se mantenga pulsada la tecla.

Tenga en cuenta que en ambos modos AD-R y ADR-R, si se activa Free hará que las notas se comporten como si estuvieran permanentemente pulsadas.

El modo ADS-R reproduce la envolvente sin hacer looping, pero reproduce las fases de ataque y liberación una vez más cuando se libera la tecla. Con tiempo de ataque y liberación cortos, este modo puede simular instrumentos con apagadores audibles.

24.1.7 **LFOs**



Parámetros del Display y del Shell para los dos LFOs.

Los dos LFOs de Analog pueden usarse como fuentes de modulación para los osciladores, filtros y amplificadores. Al igual que con las otras secciones, cada LFO tiene parámetros independien-

Los interruptores LFO 1 y LFO 2 en el shell conmutan la activación de los respectivos LFOs, mientras que el knob Rate ajusta la velocidad del LFO. El interruptor situado junto a este knob conmuta Rate entre frecuencia en Hercios y divisiones de tiempos sincronizadas con el tempo.

El selector Wave en el display selecciona la forma del onda para el LFO. Las opciones son sine, triangle, rectangle y dos tipos de ruido. El primer tipo de ruido se mueve a pasos entre valores aleatorios mientras que el segundo usa rampas suaves. Si se selecciona Tri o Rect, el deslizador Width le permite ajustar la anchura de pulso de la forma de onda. Si se selecciona Tri, los valores bajos de Width hacen que la forma de onda cambie hacia una diente de sierra ascendente, mientras que los valores altos producen una diente de sierra descendente. Al 50%, la forma de onda es un triángulo perfecto. El comportamiento es similar con el ajuste Rect. Al 50%, la forma de onda es una onda cuadrada perfecta, mientra que a valores menores y mayores se obtienen pulsos negativos o positivos, respectivamente. Tenga en cuenta que Width está desactivado cuando la forma de onda del LFO se ajusta a los modos sine o noise.

El deslizador Delay ajusta el tiempo que tardará en iniciarse el LFO una vez comienza la nota, mientras que Attack ajusta el tiempo que tardará el LFO en alcanzar su amplitud total.

Si se activa Retrig, el LFO se reinicia en la misma posición de su fase cada vez que se dispara una nota. El deslizador Offset ajusta la fase de la forma de onda del LFO.

24.1.8 Parámetros globales



Parámetros del Display y del Shell para las opciones globales.

Los parámetros Global del shell y del display ajustan la forma en que Analog responde a los datos MIDI, así como controles para parámetros de interpretación como vibrato y glide.

El control Volume en el shell ajusta la salida general del instrumento. Este es el nivel maestro del instrumento, y puede realzar o atenuar las salidas de las secciones del amplificador.

El interruptor Vib activa o desactiva el efecto de vibrato, mientras que el deslizador de porcentaje junto a este ajusta la amplitud del vibrato. El efecto vibrato de Analog es esencialmente un LFO adicional, pero está fijado al tono de ambos osciladores. El deslizador Rate ajusta la velocidad del vibrato.

Activando el efecto de vibrato se habilitan los cuatro parámetros adicionales de Vibrato. El deslizador Delay ajusta el tiempo que tardará en iniciarse el vibrato una vez comienza la nota, mientras que Attack ajusta lo que tardará el vibrato en alcanzar toda la intensidad.

El deslizador Error añade una cierta cantidad de desviación aleatoria a los parámetros Rate, Amount, Delay y Attack para el vibrato aplicado a cada voz polifónica.

El deslizador Amt<MW ajusta hasta que punto la rueda de modulación afectará a la intensidad del vibrato. Este control es relativo al valor que se haya configurado mediante el deslizador de tanto por ciento de Amount en el entorno del programa.

El interruptor Uni en el shell activa el efecto unison, que apila múltiples voces para cada nota que se reproduce. El deslizador Detune junto a este interruptor ajusta la cantidad de variación de afinación aplicada a cada voz apilada.

Si se activa el efecto unison se habilitan los dos parámetros adicionales de Unison en el display. El selector Voices elige entre dos o cuatro voces apiladas, mientras que el deslizador Delay incrementa el tiempo de diferencia entre la activación de cada una de las voces apiladas.

El interruptor Gli activa o desactiva el efecto glide. Este se usa para que el tono se deslice entre notas en vez de cambiar inmediatamente. Con Legato activado, el deslizamiento sólo ocurrirá si la segunda nota se toca antes de que se libere la primera. El deslizador Time ajusta la velocidad general del deslizamiento.

Si se activa el efecto glide se habilita un selector adicional Glide Mode en el display. Seleccionando Const hace que el tiempo de glide sea constante sin tener en cuenta el intervalo. Si se elige Prop (proportional) hace que el tiempo de glide sea proporcional al intervalo entre las notas. A grandes intervalos el deslizamiento será más lento que a cortos intervalos.

La sección Keyboard en el display contiene todos los parámetros de afinación y polifonía de Analog. El selector Voices ajusta la polifonía disponible, mientras que Priority determina qué notas se cortarán cuando se exceda de la máxima polifonía. Cuando Priority se ajusta a High, las nuevas notas que sean más agudas que las notas que se estén sosteniendo tendrán prioridad, y las notas se cortarán comenzando desde la altura tonal más baja. Low es lo contrario. Un ajuste de Priority en Last otorga prioridad a las notas más recientes, cortando las notas más antiguas según vaya siendo necesario.

Los controles Octave, Semi y Tuning realizan las funciones de afinadores gruesos y finos. Octave transpone el instrumento al completo en octavas, mientras que Semi transpone arriba o abajo en incrementos de un semitono. El deslizador Tuning ajusta en incrementos de una centésima (hasta un máximo de 50 centésimas arriba o abajo).

PB Range ajusta el rango de modulación de la rueda de estiramiento en semitonos.


Stretch simula una técnica conocida como afinación de estiramiento o "stretch tuning", que es una modificación común realizada tanto en pianos eléctricos como en pianos acústicos. Al 0%, Analog se reproducirá con bien temperada, lo que significa que dos notas están distanciadas en una octava cuando el tono fundamental de la nota superior es exactamente el doble que el de la nota inferior. Si se incremente la cantidad de Stretch aumenta el tono de las notas superiores mientras desciende el tono de las inferiores. El resultado es un sonido más brillante. Los valores negativos simulan una afinación stretch "negativa"; las notas más agudas tienden descender a bemoles mientras que las más graves tienden a subir a sostenidos.

El deslizador Error aumenta la cantidad de error de afinación aleatorio aplicado a cada nota.

Los cuatro botones Quick Routing a la izquierda del display proporciona una manera fácil de ajustar rápidamente encaminamientos comunes de parámetros. La opción superior izquierda configura una estructura de encaminamiento paralelo, con cada uno de los osciladores alimentando exclusivamente su propio filtro y amplificador. El botón superior derecha es similar, pero aquí cada uno de los osciladores divide su salida equitativamente entre los dos filtros. La opción inferior izquierda alimenta la salida de ambos osciladores hacia Filter 1 y Amp 1, deshabilitando completamente Filter 2 y Amp 2. Finalmente, la opción inferior derecha configura una estructura de encaminamiento en serie, con ambos osciladores alimentando a Filter 1, y luego exclusivamente a Filter 2 y Amp 2.

Tenga en cuenta que las opciones Quick Routing no afectan a los cambios que haya realizado a los parámetros de nivel del oscilador, afinación o forma de onda — sólo configuran el encaminamiento de los osciladores hacia los filtros y los posteriores amplificadores.

Collision 24.2



El instrumento Collision.

Collision es un sintetizador que simula las características de instrumentos de percusión con macillos. Creado en colaboración con Applied Acoustics Systems, Collision usa tecnología de modelado físico para modelar los varios componentes generadores de sonido y resonantes de objetos reales (o imaginados).

La versión completa de Collision no está incluida con la versión estándar de Live, sino que ha sido incorporada al efecto Corpus (página 344) como característica especial disponible para su adquisición por separado.

24.2.1 Arquitectura e interfaz

El sonido de Collision lo producen un par de osciladores denominados Mallet y Noise, que alimentan un par de resonadores estéreo independentes (o enlazados). Mientras que los osciladores producen el componente inicial del sonido, son los parámetros del resonador los que producen el mayor impacto sobre el carácter del sonido.

La pantalla gráfica de Collision está dividida en dos pestañas, que a su vez se subdividen en secciones. La pestaña Excitator contiene los contrles de los osciladores Mallet yNoise. La pestaña Resonator contiene los parámetros de las secciones independientes del resonador, mientras que la pestaña Link le permite ajustar ambos resonadores simultáneamente.

La pestaña LFO contiene dos osciladores de baja frecuencia (LFOs) independientes, que pueden modular múltiples parámetros. De igual forma, la pestaña MIDI permite aplicar mensajes de MIDI pitch bend, rueda de modulación y postpulsación (aftertouch) y encaminarlos a múltiples destinos.

A la derecha de los resonadores hay una sección global de parámetros, incluyendo volumen de salida general, polifonía y opciones de encaminamiento del resonador.


Además de servir de ayudas en la organización, las pestañas de Collision contienen LEDs que se iluminan para indicar que las secciones contenidas en ellas están activas. Si se desactivan las secciones no utilizadas se puede ahorrar consumo de CPU.

24.2.2 La pestaña Excitator

La pestaña Excitator contiene los parámetros de las secciones Mallet y Noise. Estos modelan el comportamiento de un macillo que golpea una superfície, y proporcionan el sonido fundamental de Collision. Los parámetros de esta sección sólo controlan el impulso inicial, que es un componente mucho más pequeño del sonido total de Collision que los resonadores.

Tenga en cuenta que si ambas secciones Mallet y Noise están desactivadas, Collision no generará ningún sonido.

La sección Mallet



La sección Mallet de Collision.

La sección Mallet simula el impacto de un macillo contra una superfície. Los parámetros ajustan las propiedades físicas de el mismo macillo.


Volume controla el nivel de salida general de la sección del macillo, mientras que el knob Noise ajusta la cantidad de ruido de impacto que se incluye en cada golpe de macillo. Esto es útil para simular el sonido producido por una cabeza de macillo forrada de fieltro. Los parámetros Volume y Noise pueden modularse con el tono y la velocidad ajustando los deslizadores K (Key) y V (Velocity), respectivamente.

El knob Stiffness ajusta la dureza del macillo. A niveles bajos, el macillo es blando, lo que produce menos frecuencias altas y un impacto más largo y menos nítido. A medida que aumenta la rigidez (stiffness), el tiempo de impacto decrece y aumentan las altas frecuencias. Este parámetro también puede ser modulado por el tono y la velocidad por medio de los deslizadores Key y Vel.

El knob Color ajusta la frecuencia del componente de ruido. A valores más altos, hay menos frecuencias bajas en el ruido. Este parámetro no tiene ningún efecto si Noise está ajustado a 0.

La sección Mallet puede activarse o desactivarse mediante el interruptor situado junto a su nombre.

La sección Noise



La sección Noise de Collision.

La sección Noise puede usarse en vez de, o junto a, la sección Mallet. Al igual que Mallet, la sección Noise produce un sonido de impulso inicial de Collision. Pero Noise también produce un componente de ruido blanco, que se hace pasar por un filtro multimodo y un generador de envolvente dedicado.

Volume controla el nivel de salida general de la sección Noise, y puede modularse con el tono y la velocidad ajustando los deslizadores K (Key) y V (Velocity) de debajo del knob, respectivamente.

A la derecha se encuentran los controles del filtro. El selector 'type' le permite elegir entre paso-bajo, paso-alto, y dos tipos de filtros paso-banda. El corte del filtro y la resonancia pueden ajustarse mediante los deslizadores de encima de la pantalla del filtro, o arrastrando dentro de la misma pantalla. En el modo BP, el segundo deslizador ajusta la resonancia, mientras que en el modo LP+HP, ajusta el ancho de banda. La frecuencia del filtro también puede modularse con el tono de nota, la velocidad de nota o el generador de envolvente, pro medio de los deslizadores K, V y E de debajo de la pantalla.

El generador de envolvente es una estándar ADSR (attack, decay, sustain, release).


El tiempo de ataque — con que rapidez Noise alcanza el volumen total — se ajusta con el deslizador A (Attack), mientras que el tiempo que tarda la envolvente en alcanzar el nivel de sostenido después de la fase de ataque se ajusta con el deslizador D (Decay).

El deslizador S (Sustain) ajusta el nivel en que la envolvente permanecerá desde el final de la fase de decaimiento hasta la liberación de la tecla. Cuando este deslizador de ajusta a 0, no hay ninguna fase de sostenido. Si se ajusta a 100, no hay fase de decaimiento.

Finalmente, el tiempo de liberación se ajusta con el deslizador R (Release). Esto es el tiempo que tarda la envolvente en llegar al nivel cero una vez liberada la tecla.

La sección Noise puede activarse o desactivarse mediante el interruptor situado junto a su nombre.

24.2.3 Las pestañas Resonator



Los resonadores de Collision.

La mayor parte del carácter de Collision viene determinado por los parámetros en las pestañas de los dos Resonadores. Cada resonador estéreo puede activarse o desactivarse con el interruptor en su pestaña. Recuerde que si ambos resonadores se desactivan, no se producirá ningún sonido.

Cada sección de resonador se divide a su vez en tres subsecciones. A la izquierda están los controles relacionados con la afinación. En el centro están los controles que determinan las propiedades físicas del objeto resonante. A la derecha están los controles del mezclador. La subsección central de cada resonador contiene un botón "Copy to." Pulsando este botón se copian los ajustes de los parámetros de esta subsección desde el resonador seleccionado en ese momento al otro resonador.

La pestaña "link" entre las pestañas Resonator le permite ajustar los parámetros de ambos resonadores simultáneamente. Aquí el comportamiento es similar a lo que sucede cuando edita las propiedades de una multi sección de clips (página 121): parámetros que tienen diferentes valores mostrarán el valor range (o bien el el control para los knobs o en la barra de estado para los deslizadores y selectores) y puede ajustarse con el control enlazado. Arrastrando el parámetro a su valor máximo o mínimo absoluto hará que los ajustes a partir de ese momento sean idénticos, ajustables como un único valor.

La sección de afinación




Los parámetros de afinación de Resonator.

Los knobs Tune y Fine funcionan como controles de afinación gruesa y fina. Tune se mueve arriba o abajo en incrementos de semitono, mientras que Fine ajusta en incrementos de una centésima (hasta un máximo de un cuarto de tono (50 cents) arriba o abajo.

El deslizador Key de debajo del knob Tune controla hasta que punto la afinación del resonador se ajusta por cambios en la altura tonal de la nota MIDI. El valor por defecto de 100% significa que el resonador cumplirá con los requisitos de una escala convencional bien temperada. A 200%, cada medio paso sobre el teclado se convertirá en un cambio de un paso completo en la afinación. A valores negativosAt, el resonador hará que su tono decaiga a medida que va subiendo por el teclado.

Los parámetros de la Envolvente de Tono (Pitch Envelope) aplican una rampa que modula la altura tonal del resonador a lo largo del tiempo. Pitch ajusta la altura tonal inicial mientras que Time ajusta lo que tardará el tono en deslizarse hasta su valor final. La altura tonal inicial puede modularse por velocidad mediante el deslizador Vel.

La sección Physical Properties



Propiedades físicas del Resonador.

El selector 'type' le permite seleccionar de entre siete tipos de objetos resonantes modelados físicamente:

- Beam simula las propiedades de barras de diferentes materiales y tamaños.
- · Marimba, una variante especializada del modelo Beam, reproduce la afinanción característica de los armónicos de una barra de marimba que se producen como resultado del profundo corte curvo de las barras.
- String simula el sonido producido por cuerdas de diferentes materiales y tamaños.
- Membrane es un modelo de una membrana rectángular (como el parche de un tambor) con un tamaño y construcción variables.
- Plate simula la producción de sonido de una placa rectangular (una superficie plana) de diferentes materiales y tamaños.
- Pipe simula un tubo cilíndrico abierto totalmente en un extremo y que tiene una abertura variable en el otro (que se ajusta con el parámetro Opening.)
- Tube simula un tubo cilíndrico que está totalmente abierto en ambos extremos.

El selector de calidad controla la contrapartida entre calidad de sonido de los resonadores y el rendimiento reduciendo el número de armónicos que se calculan. "Basic" usa los mínimos recursos de la CPU, mientras que "Full" crea resonancias más sofisticadas. Este parámetro no se usa con los resonadores Pipe o Tube.

El deslizador Decay ajusta el apagado interno del resonador, que determina su tiempo de decaimiento. Off Decay determina hasta que punto los mensajes MIDI note off silencian la resonancia. Al 0%, los eventos de note offs se ignoran, y el tiempo de decaimiento se basa sólo en el valor del parámetro Decay. Esto es similar a cómo se comportan instrumentos de macillo del munto real como las marimbas o glockenspiels. Al 100%, la resonancia se silencia inmediatamente a la recepción del evento de note off, sin tener en cuenta el tiempo de Decay.

El deslizador Material ajusta la variación del apagado (damping) a diferentes frecuencias. A valores más bajos, los componentes de baja frecuencia decaen más lentamente que los componentes de alta frecuencia (lo que simula objetos hechos de madera, nylon o goma elástica). A valores más altos, los componentes de frecuencias altas decaen más lentamente (lo que simula objeto hechos de cristal o metal). Este parámetro no se usa con los resonadores Pipe o Tube.

El parámetro Radius sólo está disponible para los resonadores Pipe y Tube. Radius ajusta el radio del tubo o caño. A medida que aumenta el radio, el tiempo de decaimiento y el sostenido de altas frecuencias aumentan. A tamaños muy grandes, el tono fundamental del resonador también cambia.

Los parámetros Decay y Material/Radius también pueden controlarse con el controlador X-Y, y modularse por altura tonal de nota y velocidad mediante los deslizadores de debajo del panel X-Y.

Ratio sólo está disponible para los resonadores Membrane y Plate, y ajusta el ratio del tamaño del objeto junto con sus ejes x e y.

El control Brightness ajusta la amplitud de varis componentes de frecuencia. A valores más altos, las frecuencias más altas suenan más alto. Este parámetro no se usa con los resonadores Pipe o Tube.

El knob Inharmonics ajusta el tono de los armónicos del resonador. A valores negativos, las frecuencias se comprimen, incrementando la cantidad de parciales inferiores. A valores positivos, las frecuencias se extienden, incrementando la cantidad de parciales superiores. Este parámetro no se usa con los resonadores Pipe o Tube. Inharmonics también puede modularse por velocidad mediante el deslizador de debajo del knob.

Opening, que sólo está disponible para el resonador Pipe, realiza un escalado entre una tubería abierta y otra cerrada. Al 0%, la tubería está totalmente cerrada en un extremo, mientras que al 100% la tubería está abierta en ambos extremos. Este parámetro también puede ser modulado por velocidad mediante el deslizador de debajo del knob.

Los controles Listening L y R ajustan la ubicación en el resonador izquierdo y derecho en donde se medirán las vibraciones. Al 0%, la resonancia se monitoriza en el centro del objeto. Los valores mayores mueven el punto de escucha más hacia el extremo. Estos parámetros no se usan con los resonadores Pipe o Tube, a los que se les mide siempre en mitad de su extremo permanentemente abierto.

El knob Hit ajusta la ubicación en el resonador en donde se golpea al objeto o donde se le activa de alguna manera. Al 0%, el objeto se golpea en su centro. A valores más altos se desplaza el punto de activación más cerca del extremo. Este parámetro no se usa con los resonadores Pipe o Tube. La posición de Hit también puede ajustarse de forma aleatoria incrementando el valor del deslizador Rd. (Random).

Sección del mezclador




Mezclador del Resonador.

Cada resonador tiene sus propios controles Volume y Pan. Pan también puede ser modulado por la altura tonal de nota mediante el deslizador K (Key) de debajo del knob.

El control Bleed mezcla una porción de la señal sin procesar con la señal resonada. A valores más altos, se aplica más de la señal original. Esto es útil para restaurar altas frecuencias, que a menundo pueden quedar apagadas cuando la afinación o calidad se ajustan a valores bajos.

24.2.4 La pestaña LFO



Los IFOs de Collision.

Los dos LFOs independientes de Collision pueden usarse como fuentes de modulación para una variedad de parámetros del excitador y resonador, que se seleccionan en los selectores Destination. Además, pueden modularse entre ellos.

Los interruptores LFO 1 y LFO 2 conmutan la activación y desactivación de su respectivo LFO, mmientras que el selector de forma de onda determina el contorno de la onda. Las opciones son sine, square, triangle, sawtooth up, sawtooth down y dos tipos de ruido. El primer tipo de ruido se mueve a pasos entre valores aleatorios mientras que el segundo usa rampas suaves.


El interruptor junto al selector de forma de onda conmuta la frecuencia del LFO entre frecuencia en Hertz y divisiones de tiempos sincronizado al tempo.

Depth ajusta la intensidad general del LFO, mientras que Rate ajusta su velocidad. Los deslizadores de debajo de estos parámetros permiten modulaciones adicionales; Depth puede ser modulado por velocidad mientras que Rate puede ser modulado por la altura tonal de nota.

Con Retria, activado, al disparar una nota se reinicia el LFO con la fase de la forma de onda ajustada por el parámetro Offset. El deslizador Offset ajusta la fase.

Cada LFO puede modular dos destinos, que se ajustan mediante los selectores Destination. La intensidad de las modulaciones se ajusta con los deslizadores Amount. Tenga en cuenta que estas cantidades de modulación son relativas al valor de Depht del LFO.


24.2.5 La pestaña MIDI



La pestaña MIDI de Collision.

La pestaña MIDI permite una amplia variedad de mapeados MIDI internos. Los controladores MIDI Pitch Bend, Modulation Wheel, y Aftertouch puede mapearse a dos destinos cada uno, con intensidades de modulación independientes ajustadas mediante los deslizadores Amount. Tenga en cuenta que pitch bend o estiramiento de tono está fijada a la modulación del tono, aunque también se puede encaminar a un destino adicional.

La sección Global



La sección Global de Collision.


La sección Global contiene los parámetros relacionados con el comportamiento y rendimiento general de Collision.

El knob Volume actúa como el control maestro de salida de Collision.

Collision lleva incorporado un limitador que se activa automáticamente cuando el nivel de audio es demasiado alto. Esto se indica mediante un LED situado encima del control de Volumen global de Collision.


Los botones Structure determinan si los resonadores de Collision están dispuestos en serie (1 > 2) \acute{o} en paralelo (1 + 2).

Cuando están en serie, Mallet y Noise mandan sus salidas a Resonator 1. La salida de este resonador luego se mezcla en mono y se envía a Resonator 2, así como a su propio mezclador (en estéreo.) Tenga en cuenta que Resonator 1 debe activarse cuando se use el modo en serie:



Los Resonadores en configuración 1 > 2 (Serial).

En el modo paralelo, las salidas de Mallet y Noise se mezclan y luego se envía directamente a ambos resonadores, que posteriormente mandarán sus salidas a sus propios mezcladores.



Los Resonadores en configuración 1 + 2 (Parallel).

El selector Voices ajusta la polifonía disponible. Puesto que cada voz que se utiliza require recursos adicionales de la CPU, puede que tenga que experimentar con este selector para encontrar un buen equilibrio entre interpretación musical y rendimiento, particularmente en los ordenadores menos actuales.

Con Retrig. activado, las notas que ya estén sonando se detendrán inmediatamente cuando se vuelvan a disparar, en vez de generar una voz adicional. Esto puede ser útil para mantener a raya la CPU cuando se trabaje con largos tiempos de decaimiento.

24.2.6 Consejos sobre diseño de sonido

Aunque Collision ha sido diseñado para modelar el comportamiento de objetos que existen en el mundo físico, es importante recordar que estos modelos permiten una mayor flexibilidad que sus homólogos físicos. Mientras que Collision puede producir simulaciones extremadamente realistas de instrumentos de macillo convencionales como las marimbas, vibrafonos y glockenspiels, también es muy fácil realizar un "mal uso" de los parámetros del instrumento para producir sonidos que no podrían nunca ser generados por un instrumento acústico.

Para programar simulaciones realistas de instrumentos, ayuda el pensar en la cadena de eventos que produce un sonido en un instrumento de macillo (una marimba, por ejemplo), y luego visualizar esos eventos como secciones dentro de Collision:

- un golpeador (Mallet) golpea una barra afinada (Resonator 1).
- la resonancia de la barra afinada es amplificada mediante un tubo resonante (Resonator

2).


De esta forma el modelo convencional consiste en el excitador Mallet y los dos resonadores en una configuración en serie (1 > 2).

Por supuesto, para programar sonidos no realistas, cualquier cosa vale:

- pruebe a usar el excitador Noise, particularmente con largos tiempos de envolvente, para crear texturas de barrido, casi granulares. Estos parámetros también pueden usarse para simular efectos acústicos especiales como vibráfonos excitados con arco o vasos de cristal.
- experimente con los resonadores en la configuración en paralelo (1 + 2).
- use los LFOs y los controladores MIDI para modular los parámetros de Collision.

Una advertencia: en muchos aspectos, los modelos de Collision son versiones idealizadas de objetos del mundo real. Por consiguiente, es muy fácil programar resonancias que son mucho más sensibles a la entrada que lo que podría serlo cualquier resonador físico. Cietas combinaciones de parámetros pueden ocasionar cambios dramáticos en el volumen. Asegúrese de mantener los niveles de salida bajos cuando experimente con nuevos sonidos.

24.3 Electric



El instrumento Electric.

Electric es un piano eléctrico software basado en los clásicos instrumentos de los setenta, y desarrollado en colaboración con Applied Acoustics Systems. Cada componente de estos instrumentos se ha modelado utilizando tecnología de modelado físico de última generación para ofrecer sonidos realistas y llenos de vida. El modelado físico utiliza las leyes de la física para reproducir

el comportamiento de un objeto. En otras palabras, Electric resuelve, en tiempo real, ecuaciones matemáticas que describen cómo funcionan sus diferentes componentes. En Electric no se usa ni muestreo (sampling) ni tabla de ondas (wavetables); el sonido es simplemente calculado en tiempo real por la CPU de acuerdo con los valores de cada parámetro. Electric es más que una simple recreación de instrumentos clásicos; sus parámetros pueden retorcerse a valores que no son posibles con los instrumentos reales para conseguir nuevos sonidos realmente sorprendentes y que todavía retienen una calidad de calidez acústica.

La versión completa de Electric no se incluye con la versión estándar de Live, sino que es una característica especial disponible para su adquisición por separado.

Arquitectura e interfaz 24.3.1

El mecanismo del piano eléctrico es, de hecho, bastante simple. Una nota pulsada en el teclado activa un macillo que golpea un diapasón. El sonido de ese diapasón es amplificado por una pastilla magnética, pickup, y enviado a la salida, de forma muy parecida a como lo hace una guitarra eléctrica. El diapasón tiene dos partes, denominadas tine bar y tone bar. La 'tine bar' o barra del diente es donde golpea el macillo en el diapasón mientras que la 'tone bar' o barra de tono es un resonador metálico afinado, dimensionado apropiadamente para producir el tono correcto. Una vez que el diapasón ha sido activado, continuará resonando por si mismo duranto largo rato. Pero al liberar la tecla se aplica un damper o apagador al diapasón, que lo silencia más rápidamente.

El interfaz de Electric se divide en cinco secciones principales, algunas de las cuales se subdividen a su vez en subsecciones. Las cuatro primeras secciones principales (Mallet, Fork, Damper y Pickup) se corresponden con los cuatro componentes de producción de sonido que hemos mencionado arriba. La sección Global contiene parámetros que afectan al comportamiento y rendimiento general, como el estiramiento del tono y la polifonía.

La sección del macillo 24.3.2

La sección del macillo (Mallet) contiene los parámetros relacionados con las propiedades físicas del macillo en sí, así como de que manera le afecta su forma de tocar.

El control Stiffness (rigidez) ajusta la dureza del área de golpeo del macillo. Los valores más altos simulan una superficie más dura, lo que resulta en un sonido más brillante. Valores más bajos simulan una superfície más blanda y un sonido más melódico. El knob Force (fuerza) ajusta la

fuerza del impacto del macillo sobre el diapasón. Valores bajos simulan un suave impacto mientras que los valores altos simulan un fuerte impacto.

La rigidez y fuerza pueden modificarse con la velocidad y altura tonal, mediante los deslizadores Vel y Key que se encuentra debajo de los knobs.

La subsección Noise (ruido) simula el ruido del impacto causado por el macillo golpeando al diapasón. El knob Decay ajusta la duración que tardará este ruido en desvanecer hasta el silencio, mientras que el control Pitch ajusta la frecuencia central. Level justa el volumen general del componente de ruido. Un control adicional 'Key scaling' ajusta hasta que punto el volumen de ruido viene determinado por la altura de la nota.

24.3.3 La sección del diapasón

La sección del diapasón se divide a su vez en las subsecciones Tine y Tone. Esta área es el corazón del mecanismo de generación de sonido de Electric.

La subsección Tine (diente) controla la porción del diapasón en donde golpea directamente el macillo. El knob Decay ajusta cuanto tarda el sonido del tine en desvanecerse mientras se mantiene una nota. El knob Color controla la relativa amplitud entre los parciales altos y bajos en el espectro de tine. Los valores bajos aumentan la cantidad de armónicos graves, mientras que los valores más altos ofrecen armónicos más agudos. La amplitud de tine se ajusta con el knob Level. Este nivel puede modularse todavía más por medio de la altura de la nota a través del control Key scaling.

La subsección Tone controla la resonancia secundaria del diapasón. Los parámetros Decay y Level aguí funcionan de la misma forma que sus contrapartidas en Tine.

El knob Release se aplica a ambas áreas Tine y Tone y controla el tiempo de decaimiento del sonido del diapasón tras liberar la tecla.

24.3.4 La sección Damper

Los diapasones metálicos de un piano eléctrico han sido diseñados para realizar largos sostenidos cuando se mantiene pulsada una tecla. El mecanismo que regula este sostenido se denomina 'damper' o apagador. Cuando se pulsa una tecla, el apagador de esa nota se aleja de su diapasón. Pero cuando se libera la tecla, el apagador se aplica de nuevo al diapasón para que deje de vibrar. Pero a su vez estos apagadores crean una pequeña cantidad de sonido, tanto

cuando se aplican como cuando se alejan. Este característico ruido es el que se modela en la sección Damper de Electric.

El knob Tone ajusta la rigidez de los apagadores. Si se gira este control a la izquierda se simulan apagadores suaves, que producen un sonido más melodioso. Si lo giramos a la derecha se incrementa la dureza de los apagadores, produciendose un sonido más brillante. La cantidad general de ruido de apagador se ajusta con el control Level.

El knob Att/Rel ajusta si va a estar o no presente el ruido del apagador cuando se aplican los apagadores al diapasón o cuando estos se liberan. Cuando si gira a la izquierda, el ruido de apagador sólo está presente durante la fase de ataque de la nota. Cuando se gira a la derecha, el ruido está presente sólo durante la fase de liberación. En el centro, se añadirá una cantidad igual de ruido tanto durante el ataque como en la liberación.

La sección Pickup 24.3.5

La sección Pickup simula el comportamiento de una pastilla magnética que amplifica el sonido del diapasón resonante.

Los botones R-W alternan entre dos tipos diferentes de pastillas. En la posición R, Electric simula pastillas electrodinámicas, mientras que W está basada en un modelo electroestático.

El knob Input se usa para ajustar la cantidad de la señal del diapasón que alimentará a la pastilla, que a su vez afecta a la cantidad de distorsión aplicada sobre la señal general. El knob Output controla la cantidad de salida de señal de la sección de la pastilla. Diferentes combinaciones de estos dos knobs pueden producir resultados diferentes. Por ejemplo, una baja cantidad de input con una alta cantidad de output producirán un sonido más claro que una alta input con una baja output. El nivel de salida puede modularse todavía más con la altura tonal de la nota mediante el control Key scaling.

Los knobs Symmetry y Distance ajustan la ubicación física de la pastilla con relación al diente. Symmetry simula la posición vertical de la pastilla. En la posición central, la pastilla está directamente en frente del diente, lo que resulta en un sonido más brillante. Si giramos el knob a la izquierda o a la derecha la pastilla se desplaza hacia abajo o hacia arriba del diente, respectivamente. Distance controla a que distancia se encuentra la pastilla con respecto al diente. Si giramos el knob a la derecha aumenta la distancia, mientras que si lo giramos a la izquierda va acercando la pastilla. Tenga en cuenta que el sonido se va sobresaturando más a medida que la pastilla se va acercando al diente.

2436 La sección Global

La sección Global contiene los parámetros relacionados con el comportamiento y rendimiento general de Electric.

El knob Volume ejusta el nivel de salida general de Electric.

El selector Voices ajusta la polifonía disponible. Puesto que cada voz que se utiliza require recursos adicionales de la CPU, puede que tenga que experimentar con este selector para encontrar un buen equilibrio entre interpretación musical y rendimiento, particularmente en los ordenadores menos actuales.

Los controles Semi y Detune funcionan a modo de afinación gruesa y precisa. Semi transpoe el instrumento entero arriba o abajo en incrementos de semitonos, mientras que el deslizador Detune ajusta en incrementos de una centésimas (hasta un máximo de 50 cents arriba o abajo).

Stretch simula una técnica conocida como afinación de estiramiento o "stretch tuning", que es una modificación común realizada tanto en pianos eléctricos como en pianos acústicos y que es una parte intrínseca de su característico sonido. Al 0%, Electric tocará en temperamento igual, lo que singnifica que dos notas están distanciadas en una octava cuando el tono fundamental de la nota superior es exactamente el doble del de la nota inferior. Pero puesto que el comportamiento resonante de un diapasón o cuerda vibrando difiere del modelo teórico, el temperamento igual tiende a sonar "mal" en pianos. La afinación de Stretch intenta corregir esto subiendo la afinación al tono de las notas altas mientras que la baja al tono de las notas más bajas. El resultado es un sonido más brillante. Los valores negativos simulan una afinación stretch "negativa"; las notas más agudas tienden descender a bemoles mientras que las más graves tienden a subir a sostenidos.

P Bend ajusta el rango en semitonos de modulación de estiramiento de tono.

24.4 Instrumento Externo

(Nota: el dispositivo External Instrument no está disponible en las versiones Intro y Lite.)



El instrumento External.

El dispositivo External Instrument no es un instrumento en sí mismo, sino más bien una utilidad de encaminamiento que le permite de una forma sencilla integrar sintetizadores (hardware) externos, dispositivos ReWire y plug-ins multitímbricos en sus proyectos. Envía MIDI out y retorna audio.

Los dos selectores MIDI To seleccionan la salida por la que el dispositivo enviará datos MIDI. El selector superior elige o bien un puerto MIDI físico (página 203), un destino esclavo ReWire (página 205) o un plug-in multitímbrico. Si selecciona un puerto MIDI (para su uso con un sintetizador externo), las opciones del segundo deslizador serán números de canal MIDI. Si ha elegido un esclavo ReWire, como por ejemplo Reason, como su destino de encaminamiento, las posibilidades de elección serán los dispositivos específicos disponibles en el proyecto esclavo:



Opciones ReWire que se muestran en los selectores de encaminamiento.

Si hay otra pista en su set que contenga un plug-in multitímbrico, puede seleccionar esta pista en el selector superior. En este caso, el segundo selector le permite seleccionar un canal MIDI específico en el plug-in.

El selector Audio From proporciona opciones para el retorno del audio desde el sinte hardware, plug-in, o dispositivo ReWire. Si está encaminando hacia un sinte hardware, use este selector para seleccionar los puertos en su interfaz de audio que estén conectados a la salida de su sinte. Las elecciones disponibles que tendrá dependerán de las configuraciones en las Preferencias Audio.

Si está encaminando a un esclavo ReWire, el selector Audio From mostrará una lista de todos los canales de audio disponibles en el esclavo. Seleccione el canal de audio que se corresponde con el instrumento al que está enviando MIDI. Si está encaminando hacia un plug-in multitímbrico en otra pista de su Live Set, el selector Audio From listará las salidas auxiliares en el plug-in. Tenga en cuenta que las salida principales se escucharán en la pista que contiene el instrumento.


El knob Gain ajusta el nivel de audio que retorna de la fuente de sonido. Este nivel debería ajustarse con cuidado para evitar clipping.

Puesto que los dispositivos externos pueden introducir cierta latencia que Live no puede detectar automáticamente, puede manualmente compensar los retardos ajustando el deslizador Latencia de Hardware. El botón que se encuentra junto a este deslizador le permite ajustar la cantidad de compensación de latencia tanto en milisegundos como en muestras. Si su dispositivo externo se conecta a Live por medio de una conexión digital, lo mejor es que ajuste sus configuraciones de latencia en muestras, lo que asegura que el número de muestras que usted especifica se retendrá incluso cuando cambie la frecuencia de muestreo. Si su dispositivo externo se conecta a Live por medio de una conexión analógica, lo mejor es que ajuste sus configuraciones de latencia en milisegundos, lo que asegura que la cantidad de tiempo que especifica se retendrá cuando cambie la frecuencia de muestreo. Tenga en cuenta que si ajusta en muestras obtiene un control más preciso, por lo que incluso en los casos en que esté trabajando con dispositivos analógicos, es mejor "afinar con precisión" su latencia en muestras para conseguir la menor latencia posible. En este caso, asegúrese de volver a milisegundos antes de cambiar su frecuencia de muestreo. Cualquier latencia introducida por dispositivos dentro de Live se compensará automáticamente, por lo tanto el deslizador de latencia se deshabilitará cuando se use el dispositivo instrumento External para encaminamientos internos. Los ajustes de Latencia en encaminamientos a dispositivos ReWire probablemente no serán necesarios, puesto que la mayoría de programas compatibles con ReWire también realizan esta compensación automáticamente. Pero si siente que algo no "funciona" en la sincronización de su set, pruebe a ajustar este deslizador.

Nota: Si la opción Compensación de retardo (página 269) no está marcada en el menú Opciones, el deslizador Latencia del Hardware está desactivado.

Para una información más detallada sobre escenarios de encaminamiento con el dispositivo Instrumento External, por favor consulte el capítulo Encaminamiento y E/S (página 199).

24.5 **Impulse**



El instrumento Impulse.

Impulse es un sampler de batería con complejas opciones de modulación. Las ocho muestras de batería localizadas en las ranuras de las muestras del Impulse pueden ser alargadas, filtradas y procesadas por componentes asociados con envolventes, saturación, panorama y volumen. Casi todos estos componentes están sujetos a modulación aleatoria y se basan en la velocidad de nota.

24.5.1 Ranuras de las muestras

Arrastre y suelte muestras en cualquiera de los slots de Impulse desde el Navegador o desde las vistas Session y Arrangement. Opcionalmente, cada slot de muestra ofrece un botón Hot-Swap para intercambiar al vuelo las muestras (página 60). Las muestras cargadas pueden borrarse con las teclas [Retroceso] o [Supr] del teclado de su ordenador.

Las muestras importadas son mapeadas automáticamente en su teclado MIDI, siempre que éste esté conectado y haya sido reconocido por Live. La nota C3 del teclado disparará la muestra situada más a la izquierda y el resto de las muestras se distribuirán entre C3 y C4. Las ocho ranuras del Impulse aparecerán etiquetadas en las Key tracks del editor MIDI (página 161) cuando el botón "Fold" esté activo, incluso si la Key track en cuestión carece de notas MIDI. El mapeado puede transportarse desde el predeterminado aplicando un dispositivo Pitch (página 418), o reordenarse mediante al aplicación de un dispositivo Scale (página 420).

Cada una de las ocho muestras dispone de su propio grupo de parámetros, localizados en el área justo por debajo de las ranuras de las muestras y visibles cuando se pulsa sobre la muestra. Los ajustes sólo serán capturados cuando pulse sobre una nueva nota — estos no afectan a la

notas que están siendo reproducidas. Observe que esta conducta define también la forma que tiene el Impulse de reaccionar a los cambios de parámetros (desde envolventes de clip o automatización), aplicados cada vez que comienza una nueva nota. Si desea obtener cambios continuos a medida que reproduce la nota, quizás le convenga más usar el Simpler (página 508).

Los parámetros de la ranura 8 también incluyen un botón Link (Enlazar), situado en la esquina inferior izquierda, que enlaza la ranura 8 con la 7. Al enlazar estas dos ranuras, si activa la ranura 7 se detendrá la reproducción en la 8 y viceversa. Esto se diseñó con una situación específica en mente (pero puede, por supuesto, usarse para otros fines): Replicando la forma en que los charles cerrados silencian a los charles abiertos.

Todas las ranuras pueden ser reproducidas, puestas en solo, silenciadas o intercambiadas al vuelo usando los controles que aparecen al desplazar el ratón sobre ellas.

Start, Transpose y Stretch 24.5.2

El control Start (Inicio) define la posición del inicio de reproducción de la muestra, y puede ser ajustado hasta 100 ms después del comienzo de la muestra. El control Trans (Transpose) ajusta la transposición de la muestra en +/- 48 semitonos, y puede ser modulada por la velocidad de nota entrante o por un valor aleatorio, dependiendo de su ajuste en los campos correspondientes.

Los valores del control Stretch oscilan entre -100 a 100 por cien. Los valores negativos acortarán la muestra y los positivos la alargarán. Hay dos algoritmos de expansión disponibles: Mientras que el Modo A es ideal para los sonidos graves (toms o bajos), el Modo B funciona mejor con los sonidos agudos (platos.) El valor de Stretch también puede ser modulado por la velocidad de nota MIDI.

Filtro 24.5.3

Esta sección ofrece una amplia variación de tipos de filtro. Cada uno de estos efectos aplica diferentes características sónicas sobre las muestras, dependiendo de las frecuencias eliminadas de la forma de onda. La Frecuencia determina en qué lugar del espectro harmónico se aplica el filtro; la Resonancia refuerza las frecuencias cercanas a ese punto. La frecuencia del filtro puede ser modulada por un valor aleatorio o por la velocidad de nota MIDI.

24.5.4 Saturator y Envolvente

Saturator le aporta a la muestra un sonido más analógico, más grueso y redondo, y puede activarse y desactivarse a voluntad. El control Drive realza la señal y añade distorsión. Casualmente, esto hace que la mayoría de las señales suenen mucho más altas, y usualmente debería compensarse bajando el control de volumen de la muestra. Los ajustes extremos de Drive sobre sonidos graves producirá los típicos sonidos sobresaturados de percusión de sinte analógico.

Puede ajustar la envolvente mediante el control Decay (valor máximo igual a 10,0 segundos.) Impulse dispone de dos modos de caída: El Modo Trigger (Disparo) permite la caída de la muestra junto con la nota; el modo Gate (Puerta) obliga a la envolvente a esperar a el mensaje de fin de nota antes de comenzar la caída. Este modo es útil en las situaciones en que es necesario usar distintas longitudes de caída, como ocurre con los sonidos de platos hi-hat.

24.5.5 Panorama y Volumen

Cada muestra dispone de controles de Volumen y Panorama que ajustan la amplitud y el posicionamiento estéreo, respectivamente. Ambos controles son modulables: Panorama por la velocidad y por un valor aleatorio, y el Volumen por la velocidad sólo.


Controles globales 24.5.6

Los parámetros localizados a la derecha de las ranuras de las muestras son controles globales aplicables a todas las muestras incluidas en el entorno del Impulse. El Volumen ajusta el nivel de volumen global del instrumento y Transp ajusta la transposición de todas las muestras. El control Time (Tiempo) regula la expansión y el decaimiento de las muestras, permitiendo experimentar transiciones entre sonidos de batería breves y alargados.

24.5.7 Salidas individuales

Al arrastrar una nueva instancia o impulso hasta una pista, su señal se mezclará con la del resto de instrumentos y efectos presentes en la cadena de audio de la pista. En ocasiones, conviene más aislar el instrumento o una de sus muestras de batería individuales y enviar la señal a una pista distinta. Consulte el capítulo Routing (página 215) para aprender a realizar esto con la señal global del Impulse y con las ranuras de las muestras individuales del Impulse.

24.6 Operator



El instrumento Operator.


Operator es un potente y flexible sintetizador avanzado que combina el concepto de "modulación de frecuencia" (FM) con la síntesis sustractiva y aditiva clásicas. Utiliza cuatro osciladores con múltiples formas de onda que pueden modular las frecuencias de los demás osciladores, lo cual le da la posibilidad de crear timbres muy complejos partiendo de un número limitado de objetos. Operator incluye una sección de filtrado, un LFO y controles globales, así como envolventes individuales para los osciladores, el filtro, el LFO y la afinación.

La versión completa de Operator no está incluida en la versión estándar de Live, pero es una opción disponible para su adquisición por separado.

24.6.1 Aspectos generales

La interfaz de Operator consta de dos partes: el display y el panel, el cual rodea al display por ambos lados. El panel presenta los parámetros más importantes en una única vista, y se divide en ocho secciones. En el lado izquierdo están las cuatro secciones de oscilador, y en el derecho, de arriba a abajo, se encuentran el LFO, la sección de filtrado, la sección de afinación y los parámetros globales. Si modifica uno de los parámetros del panel, el display central se actualizará automáticamente para mostrar los detalles de la sección correspondiente. Por ejemplo, desde el panel puede acceder cómodamente a los parámetros de nivel o frecuencia de todos los osciladores al mismo tiempo. A continuación, puede ajustar la envolvente, la forma de onda o el parámetro que desee independientemente para cada oscilador individual desde su display.

Para "plegar/desplegar" los parámetros de Operator, pulse el botón triangular de la parte superior izquierda. Esta opción le resultará útil si no necesita acceder a los detalles del display.



Operator "plegado".

Los osciladores de Operator pueden dirigir su señal directamente hacia la salida, o también es posible utilizar la señal de un oscilador para modular otro oscilador. Operator ofrece once algoritmos predefinidos que determinan la forma en que se conectan los osciladores. Para elegir un algoritmo pulse sobre uno de los iconos de estructura que aparecen en la pantalla principal, que se mostrarán si la sección inferior derecha (global) de la membrana o shell está seleccionada. Las señales fluirán de arriba abajo entre los osciladores que se muestran en un icono de algoritmo. El selector de algoritmo puede mapearse a un controlador MIDI, automatizarse, o modularse en tiempo real, de igual forma que cualquier otro parámetro.



Visor general de Operator.

Normalmente, la síntesis FM utiliza ondas sinusoidales puras y crea formas de onda más complejas mediante la modulación. Sin embargo, para simplificar el diseño de sonido y ofrecer más posibilidades creativas, hemos diseñado Operator para que sea capaz de generar otras formas de onda, incluyendo dos tipos de ruido. También puede dibujar sus propias formas de onda mediante un editor de parciales. El instrumento se completa con un LFO, una envolvente de afinación y una sección de filtrado. Tenga en cuenta que existen muchos sintetizadores FM "clásicos" capaces de crear sonidos fantásticos sin utilizar ningún tipo de filtrado, así que le sugerimos que

para empezar explore las posibilidades de la síntesis FM sin el filtro y que lo añada más adelante si es necesario.

¡Operator le mantendrá ocupado si quiere profundizar en el diseño de sonido! Si lo que quiere es desintegrar el universo y volver a recomponerlo, pruebe a modular los controles de Operator con envolventes de clip (página 303) o con técnicas de automatización de pista (página 291).

24.6.2 Sección del Oscilador



El display del oscilador A y los parámetros del panel

Formas de onda incorporadas

Los osciladores vienen con una colección de tipos de formas de onda básicas incorporada sine, sawtooth, square, triangle y noise — que se seleccionan desde el selector Wave en las pantallas individuales de cada oscilador. La primera de estas ofrmas de onda es una onda senoidal matemática pura, que normalmente es la primera elección para conseguir muchos timbres FM. También le añadimos "Sine 4 Bit" y "Sine 8 Bit" para porporcionar el sonido retro que tanto adoran los fans del C64, y las formas de ondas digitales "Saw D" y "Square D", especialmente indicadas para sonidos de bajos digitales. Las formas de onda cuadrada, triangular y de diente de sierra son aproximaciones resintetizadas de la forma ideal. Los números incluidos en el nombre que aparece en pantalla (por ejemplo, "Square 6") definen el número de armónicos utilizado para la resíntesis. Los números menores suenan más melodiosos y son menos propensos en crear aliasing cuando se usan en tonos agudos. También se han incorporado dos formas de onda de ruido. La primera, "Noise Looped," es una muestra de ruido dispuesta en loop. Para un verdadero ruido aleatorio, elija "Noise White."

Formas de onda del Usuario

La entrada "User" en el selector Wave le permite crear sus propias formas de onda dibujando las amplitudes de los armónicos del oscilador. TAmbién puede seleccionar una de las formas de onda incorporadas y editarla de la misma forma. La pequeña pantalla junto al selector Wave le proporciona un vista general a tiempo real de su forma de onda.

Cuando el ratón se encuentre encima del área de la pantalla del Oscilador, el cursor cambiará su forma a la de un lápiz. Dibujando en el área de la pantalla eleva o hace que desciendan las amplitudes de los armónicos. A medida que ajusta las amplitudes, La Barra de estado mostrará el número del armónico que está ajustando así como su amplitud. Manteniendo pulsada [Mayús] y arrastando obligará a realizar sólo el movimiento vertical, permitiéndole así ajustar la amplitud de un único armónico cada vez.

Puede cambiar la edición de los primeros 16, 32 ó 64 armónicos mediante los interruptores a la derecha de la pantalla. Los armónicos más altos pueden generarse repitiendo los parciales dibujados con un gradual fundido de salida, basado en los ajustes del selector Repeat. Los valores bajos de Repeat generan un sonido más brillante, mientras que los valores más altos generan una pendiente de caida pronunciada en el extremo superior y una fundamental más prominente. Con Repeat en off, los parciales por encima de del armónico 16th, 32nd ó 64th se truncan.

El menú contextual [clic derecho] (PC) / [CTRL-clic] (Mac) en la pantalla de los armónicos ofrece opciones para editar sólo los armónicos pares o impares. Esto está ajustado en "All" por defecto. El menú contextual también ofrece una opción para conmutar la activación o desactivación de Normalize. Cuando está activada el nivel de salida general del oscilador se mantiene a medida que va dibujando armónicos adicionales. Cuando está desactivada, los armónicos adicionales añaden nivel adicional. Tenga en cuenta que el volumen puede hacerse extremadamente alto si Normalize está en off.

Puede exportar su forma de onda en formato .ams hacia la carpeta Samples/Waveforms en su Librería del usuario mediante una opción en el [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) menú contextual. Los archivos ams pueden volverse a importar hacia Operator arrastrándolos desde el navegador hasta una de las áreas del visor del oscilador. Los archivos Ams también se pueden cargar en Simpler o Sampler.

Sugerencia: Tanto las formas de onda incorporadas como las de usuario se pueden copiar y pegar de un oscilador a otro utilizando el menú contextual [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac).

Más parámetros del oscilador

Para ajustar la frecuencia de un oscilador, utilice los controles Coarse (gruesa) y Fine (fina) del panel. Normalmente, la frecuencia de un oscilador sigue a la de las notas que usted toca, pero en algunos sonidos puede resultarle útil ajustar uno o más osciladores a frecuencias fijas. Para fijar la frecuencia de cada oscilador individualmente, active su modo Fixed correspondiente. Con esta opción podrá crear sonidos cuyo timbre cambie al tocar notas diferentes mientras su afinación se mantiene intacta. El modo Fixed sería útil, por ejemplo, para la creación de sonidos de batería. Este modo también permite producir frecuencias muy graves hasta 0.1 Hz. Observe que cuando el modo Fixed está activado, la frecuencia del oscilador queda controlada por los parámetros Frequency (Freq) y Multiplier (Multi) del panel.

Operator incluye un control Osc<Vel para cada oscilador que permite alterar la frecuencia en función de la velocidad. Esta opción resulta muy útil para trabajar con sonidos secuenciados, en los cuales puede ajustar detalladamente la velocidad de cada nota. El botón Q (cuantización) adyacente también forma parte de esta funcionalidad. Si activa este control, la frecuencia sólo variará en proporciones de números enteros, igual que si ajustara el control Coarse manualmente. Si el control no está activado, la frecuencia cambiará sin ningún tipo de cuantización, lo cual proporciona sonidos desafinados o inarmónicos (que perfectamente podría ser lo que usted está buscando...).

La amplitud de un oscilador dependen del ajuste Level del oscilador en el panel o membrana y en su envolvente, que se muestra y se puede editar cuando está visible la pantalla de la Envolvente. Las envolventes también pueden modificarse por velocidad de nota con los parámetros Vel y Key disponibles en la sección Envelope de la pantalla de cada oscilador.

Para ajustar la fase de cada oscilador, utilice el control Phase del display del oscilador correspondiente. Con el botón R (Retrigger) activado, la forma de onda se reinicia en la misma posición en su fase cada vez que se dispara una nota. Con R desactivado, el oscilador corre libremente.

Como hemos comentado más arriba, un oscilador puede modular a otro cuando se ajusta así con los algoritmos en el visor global. Cuando un oscilador modula a otro, el resultado queda determinado por dos propiedades principales: la amplitud del oscilador modulador y la relación de frecuencia entre ambos osciladores. Cualquier oscilador que no esté siendo modulado por otro oscilador puede modularse a sí mismo, por medio del parámetro Feedback en su pantalla.

Aliasing

La distorsión por Aliasing es un efecto secundario común de toda la síntesis digital y es el resultado de la frecuencia de muestreo y precisión finita de los sistemas digitales. Se genera sobre todo en las frecuencias altas. La síntesis FM es especialmente propensa a producir este tipo de efecto, puesto que se pueden crear fácilmente sonidos con montones de armónicos altos. Esto también significa que las formas de onda más complejas de los osciladores, como la "Saw 32," tienden a ser más sensibles al aliasing que las ondas senoidales puras. El aliasing es un arma de doble filo: Un poquito puede ser exactamente lo que se necesita para crear un sonido impactante, y sin embargo si se pasa un poquito puede hacer que el timbre sea irreproducible, ya que se pierde la percepción de la altura tonal cuando las notas altas repentinamente se pliegan formando alturas tonales arbitrarias. Operator minimiza el aliasing funcionando en un modo Antialias de alta calidad. Éste está activado por defecto para los nuevos patches, pero puede desactivarse en la sección global. El parámetro Tone (Tono) de la sección global también permite controlar el aliasing. Su efecto es similar al de un filtro pasa bajo, pero en realidad su comportamiento depende de la naturaleza del propio sonido, y en general no se puede predecir. Para familiarizarse con el sonido del efecto de aliasing, ajuste el parámetro Tone a su valor máximo y toque algunas notas muy agudas. Lo más probable es que note que algunas notas suenan completamente diferentes de las demás. Ahora, rebaje el parámetro Tone: el efecto se reduce, pero el sonido pierde algo de brillantez.

Sección del LFO 24.6.3



Los parámetros LFO de Operator.

El LFO de Operator puede ser considerado prácticamente como un quinto oscilador. Se reproduce a una frecuencia de audio, y modula la frecuencia de los demás osciladores. Puede activar y desactivar la modulación del LFO para cada oscilador (y el filtro) individualmente. Para ello, utilice los botones Dest. Un botón de la pantalla del LFO. La intensidad de la modulación del LFO de estos destinos puede ajustarse con el deslizador Dest. Un deslizador. También puede desactivar el LFO si no lo está usando.

El selector Dest. El selector B permite que el LFO module un parámetro adicional. La intensidad de esta modulación viene determinada por Dest. El deslizador B.

El LFO permite seleccionar entre diversas formas de onda de LFO clásicas, además de "sample and hold" (S&H) y ruido. La onda "sample and hold" utiliza números aleatorios seleccionados a la frecuencia del LFO, y genera los pasos aleatorios característicos de los típicos sonidos de ciencia-ficción retro-futurista. La onda de ruido es una simple señal de ruido con un filtro pasa banda.

Consejo: Puede utilizar la síntesis FM para crear sensacionales sonidos de percusión: el uso del LFO con una onda de ruido es la clave para conseguir geniales sonidos de charles y caja.

La frecuencia del LFO viene determinada por el control 'LFO Rate' en la membrana, así como el ajuste low/high/sync del selector 'LFO Range' adyacente. La frecuencia del LFO puede seguir el tono de la nota, ser fijo o ajustarse en un punto intermedio de estos dos. Para definir este comportamiento, utilice el parámetro Rate<Key del display del LFO. Con el botón R (Retrigger) activado, el LFO se reinicia en la misma posición de su fase cada vez que se dispara una nota. Con R desactivado, el LFO corre libremente.

La intensidad general del LFO se ajusta con el control LFO Amount en la membrana. Este parámetro escala las cantidades de Dest. Las cantidades A y B pueden modularse con la velocidad de nota a través del control Amt<Vel de la pantalla. La intensidad del LFO también se ve afectada por su envolvente.

24.6.4 **Envolventes**

Operator dispone de siete envolventes: una para cada oscilador, una envolvente de filtro, una envolvente de tono y una envolvente para el LFO. Todas las envolventes ofrecen algunos modos de looping especiales. Además, las envolventes del filtro y de tono permiten ajustar las pendientes.

La envolvente de volumen de cada oscilador viene definida por seis parámetros: tres velocidades y tres niveles. Una velocidad es el tiempo que tarda en ir desde un nivel hasta el siguiente. Por ejemplo, un sonido típico de colchón comienza con el nivel inicial "-inf dB" (que equivale al silentcio), se mueve con una velocidad de ataque hasta su nivel de pico, de ahí va hasta el nivel de sostenido con una velocidad de decaimiento, y luego finalmente, una vez recibe la señal de note-off, vuelve de nuevo al "-inf dB" a una velocidad de liberación. El visor de Operator pro-

porciona una buena vista general en cada momento de la forma de cualquier envolvente y le permite ajustar directamente la curva pulsando sobre un punto de corte y arrastrando. Los puntos de corte mantienen su selección tras la pulsación, permitiendo ajustarlos con las teclas de cursor del teclado, si lo desea.

Sugerencia: Las formas de envolvente pueden copiarse y pegarse desde un oscilador a otro en Operator usando el menú de contexto [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac).

Tal como mencionamos arriba, las envolventes del filtro y de tono también tienen pendientes ajustables. Pulsando sobre los diamantes situados entre los puntos de corte le permiten ajustar la pendiente de los segmentos de las envolventes. Los valores de pendiente positivos hacen que la envolvente se mueva rápido al comienzo, y luego más lentamente. Los valores negativos de pendiente hacen que la envolvente siga sin aumentar los valores durante más tiempo, y luego moverse más rápido al final. Una pendiente con valor cero es linear; la envolvente se moverá a la misma velocidad por todo el segmento.

La síntesis FM permite la creación de innumerables y variados sonidos, todos ellos impresionantes. La clave para conseguir estos sonidos está en la creación de envolventes en bucle. Para activar el modo Loop, pulse sobre el ajuste en la esquina inferior izquierda del display. Si la envolvente está en modo Loop y alcanza el nivel de sustain estando la nota pulsada, ésta se disparará de nuevo. La velocidad de este movimiento viene definida por el parámetro Loop Time. (Observe que las envolventes que están en modo Loop pueden reproducirse en bucle muy rápidamente por lo que pueden utilizarse para conseguir efectos que no obtendría normalmente de un generador de envolventes.)

El modo Loop se utiliza preferentemente para la creación de texturas y sonidos experimentales. Por otro lado, Operator también incluye los modos Beat y Sync, los cuales proporcionan una forma simple para crear sonidos rítmicos. Si selecciona el modo Beat, la envolvente se reiniciará transcurrido el tiempo musical asignado en el selector Repeat. En modo Beat, el tiempo de repetición viene definido en fracciones del tiempo de la canción, pero las notas no están cuantizadas. Así, si reproduce una nota que está fuera de sincronía, la repetición será perfecta pero fuera de sincronía. No obstante, en modo Sync, la primera repetición de la nota es cuantizada a la semicorchea más cercana y, como resultado, todas las demás repeticiones serán sincronizadas al tempo de la canción. El modo Sync sólo funciona cuando se está reproduciendo la canción ya que de lo contrario, las notas se comportarán como si estuviese activado el modo Beat.

Nota: Para evitar que se produzcan clics audibles cada vez que la envolvente comienza a reproducirse desde su nivel inicial, un bucle de la envolvente comenzará su reproducción desde su nivel real y se desplazará a la velocidad de ataque establecida hasta el nivel de pico.

También exite un modo denominado Trigger que es ideal para trabajar con sonidos percusivos. En este modo, note off se ignora. Esto significa que la duración en que se mantiene pulsada una tecla no tiene efecto en la duración del sonido.

En Operator, las velocidades de todas las envolventes pueden ajustarse sincrónicamente con el control Time (sección global del panel). Tenga en cuenta que en los modos Beat y Sync, los valores del tiempo musical no son afectados por el parámetro global Time. La afinación de nota puede también modificar las velocidades de envolventes. Para ello, utilice el parámetro Time<Key situado en la sección global del display. El parámetro Time<Vel. puede también modificar la velocidad de una envolvente en particular. Si utiliza estas modulaciones junto con la opción de loop podrá originar sonidos sumamente complejos...

La envolvente de tono puede activarse o desactivarse individualmente para cada oscilador y para el LFO usando los botones Destination A-D y LFO en su visor. La intensidad de la modulación del LFO de estos destinos puede ajustarse con el deslizador Dest. A y la envolvente puede desactivarse también con el interruptor en la sección de tono de la membrana.

Al igual que el LFO, la envolvente de tono puede modular un parámetro adicional que es posible elegir mediante el selector Dest. El selector B. La intensidad de esta modulación viene determinada por el deslizador Amt. B y el valor de la envolvente de tono (Pitch Env) principal.

Las envolventes de tono y de filtro llevan ambas un parámetro adicional denominado End, que determina el nivel al que se moverá la envolvente cuando se libere la pulsación de la tecla. La velocidad de este segmento de la envolvente viene determinada por el tiempo de liberación.

Consejo: Si la envolvente de tono sólo se ha aplicado al LFO y además se está reproduciendo en bucle, puede actuar también como otro LFO, modulando la velocidad del primero. Y como la envolvente del LFO puede reproducirse en bucle, podría también actuar como un tercer LFO modulando la intensidad del primero...

Sección del Filtro 24.6.5



Sección del filtro de Operator.

Los filtros de Operator pueden ser muy útiles a la hora de modificar los ricos timbres creados por los osciladores. Y, puesto que los osciladores también le proporcionan las formas de onda clásicas de los sintetizadores analógicos, puede, con mucha facilidad, construir con ellos un sintetizador sustractivo.

Operator ofrece una selección de ocho tipos de filtro, cada uno de los cuales puede conmutarse entre pendientes de 12 y 24 dB. Estos incluyen tres paso-alto, tres paso-bajo y un filtro rechazo de banda, todos de modelado analógico y diseñados en colaboración con Cytomic. Además el Morph SVF es un diseño de alta calidad y eficiente con la CPU que es el mismo que los filtros utilizados en EQ Eight (página 350).

Los filtros MS2 usan un diseño Sallen-Key y un circuito de recorte suave para limitar la resonancia. Están modelados sobre los filtros utilizados en un famoso monosinte japonés semi modular.

Los filtros OSR son del tipo estado variable con la resonancia limitada por un diodo exclusivo hard-clipping. Están modelados sobre los filtros utilizados en un digamos algo raro monosinte británico.

Los filtros PRD utilizan un diseño de escalera y no tienen limitador explícito sobre la resonancia. Están modelados sobre los filtros utilizados en un monosinte clásico de dos osciladores de los Estados Unidos

Los parámetros más importantes son los controles típicos de sinte Frequency y Resonance. Frequency determina en qué lugar del espectro harmónico se aplica el filtro; Resonance potencia las frecuencias cercanas a ese punto. Los siete modelos de filtro analógico tienen un control Drive adicional que puede usarse para añadir ganancia o distorsión a la señal antes de que entre en el filtro. El Morph SVF dispone de un control Morph adicional que barre el tipo de filtro de forma continua de paso-bajo a paso-banda a paso-alto a rechazo de banda y de nuevo a paso-bajo.

Consejo: puede ajustar rápido el Morph SVF a un paso-bajo, paso-banda, paso-alto o rechazo de banda límpio mediante las opciones dedicadas en el [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) menú contextual del control Morph.

Los botones Envelope y Filter en el área de pantalla de la sección del filtro conmutan entre mostrar la envolvente del filtro y su respuesta de frecuencia. La frecuencia de corte y la resonancia del filtro pueden ajustarse en el panel o arrastrando la curva de respuesta del filtro en el área del visor. La frecuencia del filtro también puede modularse con lo siguiente:

- velocidad de nota, vía control Freg<Vel en el visor del filtro.
- tono de nota, vía control Freq<Key en el visor del filtro.
- envolvente del filtro, vía control Envelope en el visor del filtro.
- LFO, hecho bien activando el interruptor Dest. Botón A "FIL" en el visor del LFO, o ajustando Dest. B a Filter Freq.

Consejo: El menú contextual [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) sobre el knob Frequency lleva una entrada denominada "Play by Key." Esto configura de forma automática el filtro para un seguimiento óptimo del teclado ajustando Freq<Key al 100% y ajustando el corte a 466 Hz.

La señal del filtro puede encaminarse a través de un waveshaper, cuyo tipo de curva puede seleccionarse mediante el selector Shaper. El deslizador Shaper Drive (Shp. Drive) realza o atenúa el nivel de señal que se envía al waveshaper, mientras que el balance general entre la señal seca (no procesada) y la señal procesada se puede ajustar con el control Dry/Wet. Con esto ajustado al 0%, se anulan los parámetros 'shaper' y 'shaper drive'.

Los filtros Legacy

Si abre un Set que fue creado en una versión de Live anterior a la 9.5, cualquier instancia de Operator del Set se abrirá con los filtros legacy (o tradicionales) en lugar de los ocho filtros comentados anteriormente. Estos consisten en filtros paso-bajo, paso-banda y paso-alto de 12 dB ó 24 dB, así como un filtro de rechazo de banda (notch), y no llevan el control Drive. Cada uno de los Operator cargados con los filtros legacy muestra un botón Upgrade (actualizar) en la barra de título. Pulsando este botón cambiará de forma permanente la selección de filtros a los nuevos modelos para esa instancia de Operator. Tenga en cuenta que ese cambio puede hacer que su Set suene distinto.

Controles globales 24.6.6

La sección global contiene parámetros que afectan al comportamiento general de Operator. Además, el área de pantalla global proporciona un completo conjunto de controles de encaminamiento de modulación.

El número máximo de voces de Operator (notas) reproduciendo al mismo tiempo puede ser ajustado, desde el display global, con el parámetro Voices. Idealmente, lo mejor sería dejar este ajuste lo suficientemente alto para que no hubiera que apagar las voces durante la reproducción. Sin embargo, un ajuste entre 6 y 12 es normalmente más realista si tenemos en cuenta los recursos de la CPU.

Consejo: Algunos sonidos son monofónicos por naturaleza, lo cual significa que sólo usan una voz. (La flauta es un buen ejemplo de ello.) Para este tipo de casos, ajuste el parámetro Voices a 1. Si ajusta Voices a 1, otro efecto tiene lugar: Las voces se superpondrán en forma de legato, lo cual significa que las envolventes no se volverán a disparar de una voz a otra, y sólo el tono cambiará.

Hay un control Global Volume para el instrumento en la sección global del panel, mientras que el control Pan se encuentra en la sección global del display. El control Pan puede ser modulado por la afinación de nota o por un factor aleatorio usando los controles adyacentes Pan<Key y Pan<Rnd, respectivamente.

La parte central de la pantalla global permite realizar una amplia variedad de mapeados MIDI internos. Los controladores MIDI Velocity, Key, Aftertouch, Pitch Bend y Mod Wheel pueden mapearse hacia dos destinos cada uno, con intensidades de modulación independientes ajustadas con los deslizadores Amount. Tenga en cuenta que Time<Key y el rango de pitch bend tienen asignaciones fijas, aunque ambas fuentes de modulación pueden todavía encaminarse a un destino adicional. Para más información acerca de las opciones de modulación disponibles, consulte la lista completa de parámetros (página 470).

) (Operator Multi Pitch Env Transpose ∠ -33 st G

24.6.7 Glide (deslizamiento) y Spread (difusión)

Sección Pitch de Operator.

Operator incluye una función de deslizamiento polifónica. Cuando esta función está activada, las nuevas notas comenzarán con la altura tonal de la última nota que se estaba reproduciendo y luego se deslizará gradualmente hasta su altura tonal. El parámetro Glide puede ser activado o desactivado y ajustado con el control Glide Time del display pitch.

Operator dispone también de un parámetro Spread especial con el que es posible crear un rico coro estéreo usando dos voces por nota y panoramizando una hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Las dos voces están desafinadas y la cantidad de desafinación puede ser ajustada con el control Spread de la sección pitch del panel.

Consejo: El que se aplique o no spread a una nota en particular depende de la configuración del parámetro Spread durante el evento de note-on. Para conseguir efectos especiales, podría, por ejemplo, crear una secuencia en donde Spread es 0 la mayor parte del tiempo y activarlo sólo en algunas notas. Estas notas se reproducirían así en estéreo, mientras que las otras lo harían en mono. (Nota: Spread es un parámetro que precisa gran consumo de la CPU.)

La sección de altura tonal (pitch) también contiene un knob de transposición global.

24.6.8 Estrategias para ahorrar recursos de la CPU

Si desea ahorrar recursos de la CPU, desactive las opciones que no vaya a utilizar o reduzca el número de voces. Específicamente, si desactiva el filtro del LFO cuando éste no contribuya al sonido generado ahorrará recursos del sistema.

Si desea ahorrar aún más recursos de la CPU puede reducir el número de voces a una cantidad entre 6 y 12, y utilizar la opción Spread de forma cuidadosa. También puede desactivar los modos Interpolation y Antialias en la pantalla global para conservar recursos de la CPU.

Pero recuerde que desactivar los osciladores no ahorra recursos de la CPU.

Finalmente... 24.6.9

Operator nace de la combinación de un exhaustivo interés por la síntesis FM y de un gran cariño y dedicación hacia los viejos sintetizadores FM, como el Yamaha SY77, el Yamaha TX81Z y el NED Synclavier II. El compositor y pionero en el campo de la música por computadora, John Chowning, examinó a mediados de los sesenta y por vez primera, las posibilidades musicales de la síntesis FM. En 1973, John Chowning y la universidad de Stanford iniciaron una relación con Yamaha de la cual surgió uno de los instrumentos musicales de más éxito comercial hasta el momento: el DX7.

John Chowning compuso algunas piezas musicales sorprendentes y sumamente bellas basándose, únicamente, en un concepto de síntesis modular. Ponga a prueba este concepto usando el sintetizador Operator de Live, y

¡Diviértase!

24.6.10 Lista completa de parámetros

La función de cada uno de los parámetros de Operator se explica en las siguientes secciones. No olvide que también puede acceder a las descripciones de los controles de Live (incluyendo los de Operator) directamente desde el programa: cada vez que coloque el ratón sobre un control, aparecerá la descripción del mismo en la Vista Info. Los parámetros de esta lista están agrupados en secciones, de acuerdo a como aparecen en Operator.

Panel y Display Global

Time — Se trata de un control global para todas las velocidades de envolventes.

Tone — Operator puede generar timbres con frecuencias muy altas, produciendo en ocasiones efectos de aliasing. El parámetro Tone controla el contenido en frecuencias altas de un sonido. Los ajustes más elevados generan sonidos más brillantes, aunque también son más susceptibles de producir aliasing.

Volume – Determina el volumen general del instrumento.

Algorithm — Un oscilador puede modular otros osciladores, ser modulado por otros osciladores o ambas cosas. El algoritmo define las conexiones existentes entre los osciladores y, por lo tanto, tiene un efecto importante sobre el sonido creado.

Voices — Determina el número máximo de notas que pueden sonar simultáneamente. Si el número de notas deseado es mayor al número de voces disponible, las notas más antiguas dejarán de sonar.

Retrigger (R) — Cuando está activado, las notas que estén habilitadas se volverán a disparar, en vez de generar una voz adicional.

Interpolation — Permite conmutar el algoritmo de interpolación de los osciladores y el LFO. En posición desactivada, algunos timbres sonarán más ásperos, especialmente la forma de onda del ruido. Si desactiva esta opción, ahorrará recursos de la CPU.

Antialias — Esto conmuta el modo antialias high-quality de Operator, que ayuda a minimizar la distorsión en las altas frecuencias. Si se desactiva este modo se reduce la carga de la CPU.

Time<Key — Las velocidades de todas las envolventes pueden controlarse mediante el tono. Si el parámetro global Time<Key está ajustado en valores altos, las envolventes serán más rápidas cuanto más alta sea la nota.

Pitch Bend Range (PB Range) — Esto define el efecto de mensajes MIDI de pitch bend.

Pan — Use este para ajustar el panorama de cada nota. Es especialmente útil en las modulaciones de las envolventes de clip.

Pan<Key (Key) — Si Pan<Key está ajustado en los valores más altos, las notas más bajas aparecerán más cerca del canal izquierdo, mientras que las más altas lo harán más cerca del derecho. Esta función se usa a menudo para crear sonidos de tipo piano.

Pan<Random (Rnd) — Determina la medida en que las notas se distribuyen aleatoriamente entre los canales izquierdo y derecho.

Destinos de modulación

Estos destinos de modulación están disponibles como destinos de encaminamiento MIDI en la pantalla global, y también como destinos de modulación para el LFO y la envolvente de tono.

Off — Descativa el encaminamiento de modulación de este controlador.

OSC Volume A-D — Modula el volumen del oscilador seleccionado.

OSC Crosfade A/C — Realiza un fundido cruzado entre los volúmenes de los osciladores A y C basado en el valor de la fuente de modulación.

OSC Crosfade B/D — Realiza un fundido cruzado entre los volúmenes de los osciladores B y D basado en el valor de la fuente de modulación.

OSC Feedback — Modula la cantidad de retroalimentación para todos los osciladores. Tenga en cuenta que la retroalimentación sólo se aplica a los osciladores que no están siendo modulados por otros osciladores.

OSC Fixed Frequency — Modula el tono de todos los osciladores que estén en el modo Fixed Frequency.

FM Drive — Modula el volumen de todos los osciladores que están modulando otros osciladores, cambiando de esta forma el timbre.

Filter Frequency — Modula la frecuencia de corte del filtro.

Filter Q (Legacy) — Modula la resonancia del filtro cuando se usan los tipos de filtros legacy.

Filter Res — Modula la resonancia del filtro cuando se usan los tipos de filtros actualizados.

Filter Morph — Modula la posición del ciclo de transformación del filtro (sólo tiene efecto para el tipo de filtro Morph SVF.)

Filter Drive — Modula la cantidad del Drive (no tiene efecto cuando se selecciona Morph SVF.)

Filter Envelope Amount — Modula la intensidad de la envolvente del filtro.

Shaper Drive — Modula la cantidad de ganancia aplicada al waveshaper del filtro.

LFO Rate — Modula la tasa del LFO.

LFO Amount — Modula la intensidad del LFO.

Pitch Envelope Amount — Modula la intensidad el la envolvente de tono.

Volume – Modula el volumen de salida global de Operator.

Panorama — Modula la posición de la salida de Operator en el campo estéreo.

Tone — Modula el parámetro Tone global.

Time — Modula el control global para todas las tasas de las envolventes.

Panel y Display de Tono

Pitch Envelope On — Activa y desactiva la envolvente de tono. En posición desactivada consume menos recursos de CPU.

Pitch Envelope Amount (Pitch Env) — Modula la intensidad general de la envolvente de tono. Un valor de 100% significa que el cambio de tono depende totalmente de los niveles de la envolvente de tono. Un valor de -100% invierte el resultado.

Spread — Si el parámetro Spread está activado, el sintetizador usará dos voces desafinadas por nota, una por el canal izquierdo y otra por el derecho, creando así efectos de chorus. Esta función consume una cantidad considerable de recursos de CPU.

Transpose — Se trata del parámetro global de transposición del instrumento. La alteración de este parámetro afecta asimismo a las notas que estén sonando.

Pitch Envelope Rates<Velocity (Time<Vel) — Este parámetro existe para las envolventes del filtro, tono, LFO y volumen. Por consiguiente aparece listado en la sección acerca de las envolventes (página 478).

Glide (G) — Si el parámetro Glide está activado, las notas se deslizarán desde el tono de la última nota reproducida hasta el tono real de la nota recién pulsada. Recuerde que no se dispararán todas las envolventes si las notas están siendo reproducidas en modo de legato.

Glide Time (Time) — Se trata del tiempo que tarda una nota en deslizarse desde el tono de la última nota reproducida hasta el tono real de la nota recién pulsada, siempre que el parámetro Glide esté activo. Si Glide no está activo, este ajuste no tendrá efecto alguno.

Pitch Envelope to Osc (Destination A-D) — Si está activado, la Envolvente de tono afecta a la frecuencia del oscilador correspondiente.

Pitch Envelope to LFO (Destination LFO) — Si está activado, la Envolvente de tono afecta a la frecuencia del LFO.

Pitch Envelope Amount A — Esto ajusta la intensidad de la modulación de la envolvente de tono de los osciladores y LFO.

Pitch Envelope Destination B — Esto ajusta el segundo destino de modulación para la envolvente de tono.

Pitch Envelope Amount B — Esto ajusta la intensidad de la modulación de la envolvente de tono del destino secundario.

Panel y Pantalla del Filtro

Filter On — Activa y desactiva la envolvente del filtro. En posición desactivada, consume menos recursos de CPU.

Filter Type — Este selector selecciona uno de los ocho tipos de filtro, incluyendo un transformable SVF y una variedad de filtros paso-bajo, paso-alto y paso-banda.

Filter Frequency (Freq) — Define la frecuencia central o de corte del filtro. La frecuencia resultante podría también estar afectada por la velocidad de nota y la envolvente del filtro.

Filter Resonance (Res) — Define la resonancia alrededor de la frecuencia de filtro de los filtros pasa bajo y pasa alto, así como la amplitud de los filtros pasa banda y notch.

Envelope / Filter Switches — Estos interruptores conmutan la pantalla entre la envolvente del filtro y su respuesta de frecuencia.

Filter Frequency<Velocity (Freq<Vel) — La frecuencia del filtro es modulada por la velocidad de nota según este ajuste.

Filter Frequency<Key (Freq<Key) — La frecuencia del filtro es modulada por el tono de la nota según este ajuste. Un valor del 100% significa valor de la frecuencia se doblará a cada octava. El punto central para esta función es Do3.

Pitch Envelope Rates<Velocity (Time<Vel) — Este parámetro existe para las envolventes del filtro, tono, LFO y volumen. Por consiguiente aparece listado en la sección acerca de las envolventes.

Filter Frequency<Envelope (Envelope) — La frecuencia del filtro es modulada por la envolvente del filtro según este ajuste. Un valor de 100% significa que la envolvente puede crear un desplazamiento máximo de frecuencia de aproximadamente 9 octavas.

Filter Drive — Aplica una ganancia de entrada adicional a la señal antes de que entre en el filtro.

Morph — controla la posición del Morph SVF en su ciclo de transformación.

Shaper — Este selector selecciona la curva para el waveshaper del filtro.

Shaper Drive (Shp. Drive) — Esto realza o atenúa el nivel de señal que se está enviando al waveshaper.

Dry/Wet — Esto ajusta el balance entre la señal "seca" y la señal procesada por el waveshaper.

Panel y Display de LFO

LFO On — Activa y desactiva el LFO. En posición desactivada, consume menos recursos de CPU.

LFO Waveform — Selecciona entre varias formas de onda típicas de LFO. "Sample and Hold" (S&H) crea pasos aleatorios, y Noise proporciona ruido pasado por un filtro paso-banda. Todas las formas de onda tienen limitación de banda para evitar clics no deseados.

LFO Range — El rango de frecuencias del LFO es muy extenso. Elija "Low" para un rango de 50 segundos a 30 Hz, o "Hi" para 8 Hz a 12 kHz. Sync hace que la tasa del LFO se sincronice al tempo de su Set. Debido a las posibles altas frecuencias, el LFO puede también funcionar como un quinto oscilador.

Retrigger (R) — Cuando está activado, el LFO se reinicia en la misma posición de su fase cada vez que se dispara una nota. Con R desactivado, el LFO corre libremente.

LFO Rate (Rate) — Modula la tasa del LFO. La frecuencia real también depende del ajuste de los parámetros Rango LFO y Velocidad LFO < Controles Tecla.

LFO Amount (Amount) — Esto ajusta la intensidad general del LFO. Recuerde que el efecto real también depende de la envolvente del LFO.

LFO to Osc (Destination A-D) — Si esto está activado, el LFO modula la frecuencia del respectivo oscilador.

LFO to Filter Cutoff Frequency (Destination FIL) — Si esto está activado, el LFO modula la frecuencia de corte del filtro.

LFO Amount A — Esto ajusta la intensidad de la modulación del LFO de los osciladores y filtro.

LFO Destination B — Esto ajusta el segundo destino de modulación para el LFO.

LFO Amount B — Esto ajusta la intensidad de la modulación del LFO del destino secundario.

LFO Envelope Rates<Velocity (Time<Vel) — Este parámetro existe para las envolventes del filtro, tono, LFO y volumen. Por consiguiente aparece listado en la sección acerca de las envolventes.

LFO Rate<Key (Rate<Key) — La frecuencia del LFO puede ser una función del tono de la nota. Si se ajusta al 100%, el LFO doblará el valor de su frecuencia a cada octava, funcionando como un oscilador normal.

LFO Amount<Velocity (Amt<Vel) — Este ajuste ajusta la modulación de la intensidad del LFO por velocidad de nota.

Panel y Display de Oscilador A-D

Osc On – Activa y desactiva el oscilador.

Osc Coarse Frequency (Coarse) — Los parámetros Coarse y Fine definen la relación existente entre la frecuencia del oscilador y el tono. Coarse define la proporción en números enteros, creando así una relación armónica.

Osc Fine Frequency (Fine) — Los parámetros Coarse y Fine definen la relación existente entre la frecuencia del oscilador y el tono. Fine define la proporción en fracciones de número entero, creando así una relación inarmónica.

Osc Fixed Frequency On (Fixed) — En modo Fixed, los osciladores no responden al tono, produciendo en su lugar una frecuencia fija.

Osc Fixed Frequency (Freq) — Esta es la frecuencia del oscilador en Hercios. El valor de esta frecuencia es constante, independientemente del tono.

Osc Fixed Multiplier (Multi) — Permite ajustar el rango fijo de frecuencias. Multiplique este valor por el valor de la frecuencia del oscilador para obtener la frecuencia real en Hz.

Osc Output Level (Level) — Esto ajusta el nivel de salida del oscilador. Si este oscilador está modulando a otro, su nivel tendrá una gran influencia en el timbre resultante. Los niveles más altos suelen generar sonidos brillantes y/o ruidosos.

Envelope / Oscillator Switches — Estos interruptores conmutan la pantalla entre la envolvente del oscilador y su editor de armónicos.

16/32/64 — Estos interruptores ajustan el número de parciales que están disponibles para edición por parte del usuario.

Osc Waveform (Wave) — Elija entre una colección de formas de onda cuidadosamente seleccionadas. Posteriormente puede editarlas mediante el editor de armónicos.

Osc Feedback (Feedback) — Un oscilador puede modularse a si mismo si no está siendo modulado por otro oscilador. La modulación depende no sólo del ajuste del control de retroalimentación sino que también del nivel del oscilador y la envolvente. Un valor de feedback elevado da como resultado una forma de onda compleja.

Osc Phase (Phase) — Esto ajusta la fase inicial del oscilador. El rango representa un ciclo completo.

Retrigger (R) — Cuando está activado, el oscilador se reinicia en la misma posición de su fase cada vez que se dispara una nota. Con R desactivado, el oscilador corre libremente.

Repeat — Los armónicos más altos pueden generarse repitiendo los parciales dibujados con un gradual fundido de salida, basado en los ajustes del selector Repeat. Los valores bajos de Repeat generan un sonido más brillante, mientras que los valores más altos generan una pendiente de caida pronunciada en el extremo superior y una fundamental más prominente. Con Repeat en off, los parciales por encima de del armónico 16th, 32nd ó 64th se truncan.

Osc Frequency<Velocity (Osc<Vel) — Es posible modular la frecuencia de un oscilador por velocidad de nota. Los valores positivos hacen que el tono del oscilador aumente a medida que aumentan las velocidades, y viceversa.

Osc Freq<Vel Quantized (Q) — Esto permite cuantizar el efecto del parámetro Frequency<Velocity. Si está activado, el resultado sonoro será idéntico al conseguido alterando manualmente el parámetro Coarse de cada nota.

Volume Envelope Rates<Velocity (Time<Vel) — Este parámetro existe para las envolventes del filtro, tono, LFO y volumen. Por consiguiente aparece listado en la sección acerca de las envolventes.

Osc Output Level<Velocity (Vel) — Esto define hasta que punto la cantidad del nivel del oscilador depende de la velocidad de nota. Aplicando esta función a los osciladores moduladores pueden crearse timbres dependientes de la velocidad.

Osc Output Level<Key (Key) — Esto define hasta que punto el nivel del oscilador depende de la altura tonal de la nota. El punto central para esta función es Do3.

Display de envolvente

Envelope Attack Time (Attack) — Esto ajusta el tiempo que tarda una nota en alcanzar el pico del nivel, comenzando desde el nivel inicial. Para las envolventes del oscilador, la forma de este segmento de la envolvente es linear. Para las envolvente del filtro y de tono, se puede ajustar la forma del segmento.

Envelope Decay Time (Decay) — Esto ajusta el tiempo que tarda una nota en alcanzar el nicel de sostenido, comenzando desde el nivel de pico. Para las envolventes de oscilador, la forma de este segmento de la envolvente es exponencial. Para las envolvente del filtro y de tono, se puede ajustar la forma del segmento.

Envelope Release Time (Release) — Este es el tiempo que tarda una nota en alcanzar el nivel final tras el recibo de un mensaje de note-off. Para las envolventes del oscilador, este nivel siempre es -inf dB y la forma del segmento es exponencial. Para las envolentes de tono y de filtro, el nivel de final viene determinado por el parámetro End Level y la forma del segmento puede ajustarse. Este segmento de envolvente comenzará en el valor de la envolvente en el momento que ocurra el mensaje de note-off, sin tener en cuenta el segmento o fase activa en ese momento.

Envelope Initial Level (Initial) — Esto ajusta el valor inicial de la envolvente.

Envelope Peak Level (Peak) — Es el nivel máximo alcanzado tras finalizar la fase de ataque de la nota.

Envelope Sustain Level (Sustain) — Es el nivel de sostenido alcanzado tras finalizar la fase de decaimiento de la nota. La envolvente permanecerá en este nivel hasta que se libere la nota, a menos que los modos Loop, Sync o Beat estén activados.

Envelope End Level (End) — (sólo envolventes de filtro, de tono y de LFO) Este es el nivel alcanzado al final de la fase de desvanecimiento.

Envelope Loop Mode (Loop) — Si usa el ajuste Loop, la envolvente comenzará de nuevo tras alcanzar el final del segmento de decay. Si lo ajusta en Beat o Sync, se iniciará de nuevo transcurrido el tiempo musical asignado. En modo Sync, las notas serán cuantizadas al tiempo de la canción. En el modo Trigger (disparo), la envolvente ignora el mensaje de note off.

Envelope Beat/Sync Rate (Repeat) — La envolvente se redisparará una vez transcurrido el tiempo musical asignado (siempre que la nota siga activa). Al redispararse, la envolvente se desplaza desde el nivel actual hasta el nivel de pico a la velocidad de la fase de ataque.

Envelope Loop Time (Time) — Si una nota sigue activa después de haber superado el final del segmento decay/sustain, la envolvente comenzará de nuevo desde su punto inicial. Este parámetro define el tiempo que tarda la nota en ir desde el nivel de sustain hasta el punto inicial de la envolvente.

Envelope Rates<Velocity (Time<Vel) — Este ajuste hace referencia a los segmentos de la envolvente que serán afectados por la velocidad de nota. Se trata de una opción especialmente interesante si las envolventes se están reproduciendo en bucle. Recuerde que, en los modos Beat o Sync, esta modulación no afecta al tiempo musical aunque sí a los segmentos de la envolvente.

Las envolventes del filtro y de tono también ofrecen parámetros que ajustan la pendiente de los segmentos de sus envolventes. Los valores de pendiente positivos hacen que la envolvente se mueva rápido al comienzo, y luego más lentamente. Los valores negativos de pendiente hacen que la envolvente siga sin aumentar los valores durante más tiempo, y luego moverse más rápido al final. Una pendiente con valor cero es linear; la envolvente se moverá a la misma velocidad por todo el segmento.

Attack Slope (A.Slope) — Ajusta la forma del segmento de ataque de la envolvente.

Decay Slope (D.Slope) — Ajusta la forma del segmento de decaimiento de la envolvente.

Release Slope (R.Slope) — Ajusta la forma del segmento de relajación de la envolvente.

Parámetros del menú contextual

Ciertas funciones y parámetros en Operator sólo están disponibles vía menú contextual [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac). Estos incluyen:

Copy commands for Oscillators — El menú contextual [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) de la membrana del oscilador y del visor de la envolvente ofrece opciones para copiar parámetros entre osciladores.


Envelope commands — El menú contextual [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) para las pantallas de todas las envolventes ofrecen funciones para ajustar de forma rápida los niveles de todas las envolventes a valores máximos, mínimos o medios.

Harmonics editor commands —El menú contextual para el editor de armónicos puede restringir el dibujo de parciales a armónicos pares o impares y conmutar la normalización del nivel de salida de un oscilador. También hay un comando para exportar la forma de onda como un archivo .ams.

Play By Key — Este comando, en el menú contextual [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) para el control Freg del filtro, optimiza el filtro para seguimiento del teclado ajustando el corte a 466 Hz y Freq<Key al 100%.

Live 8 Legacy Mode — Este comando, del menú contextual [clic derecho](PC) / [CTRL-clic] (Mac) de la barra de título de Operator, conmuta la nota MIDI que es el punto central cuando se unsa MIDI Key como fuente de modulación. Cuando se activa, Mi3 es el centro. Cuando se desactiva, Do3 es el centro. Tenga en cuenta que esta opción está sólo disponible cuando carga presets de Operator que se crearon con versiones de Live anteriores a Live 9.

24.7 Sampler



El instrumento Sampler.

Sampler es un instrumento multimuestras a la vez formidable y pulcro, que aprovecha al máximo el ágil motor de audio de Live. Ha sido diseñado desde el principio para manejar con facilidad librerias de instrumentos multi-gigabyte e importa los formatos de librerías más comunes. Pero con Sampler, la reproducción es sólo es principio; su extenso sistema interno de modulación, que tiene acceso a casi cualquier aspecto de su sonido, lo convierte en la extensión natural de las técnicas de conformación de sonido de Live.

La versión completa de Sampler no se incluye en la versión estándar de Live, sino que es una característica especial disponible para su adquisición por separado. Los usuarios de Sampler que quieran compartir sus presets con todos los usuarios de Live pueden convertir sus trabajos a presets de Simpler (página 508). Para hacer esto, [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) sobre la barra de título de Sampler y elija el comando Sampler -> Simpler.

24.7.1 Arrancando con Sampler

Arrancar con Sampler es tan fácil como elegir un preset desde el Navegador. Al igual que todos los dispositivos de Live, los presets de Sampler se encuentran en carpetas ordenadas debajo de su nombre. Los Presets importados de librerías de muestras de terceras partes se muestran aquí también, en la carpeta Imports.

Una vez haya cargado un preset de Sampler en una pista, recuerde armar la pista para grabación (lo que también le permite escuchar las notas MIDI que quiera interpretar), y iluego comience su interpretación!

2472 Multimuestreo


Antes de continuar, vamos a introducir el concepto de multimuestreo (multisampling). Esta técnica se usa para capturar de forma precisa la complejidad de instrumentos que producen cambios dinámicos en su timbre. En vez de basarse en la simple transposición de una única muestra grabada, el multimuestreo captura un instrumento en múltiples puntos dentro de su rango sónico crítico. Esto típicamente quiere decir que se captura el instrumento en diferentes alturas tonales así como en diferentes niveles de énfasis (tocado suavemente, de forma moderada, fuerte, etc.). La multimuestra resultante es una colección de todos los archivos de muestras grabados uno a uno.

El piano acústico, por ejemplo, es un instrumento comúnmente multimuestreado. Puesto que los tonos y rangos dinámicos del piano son muy amplios y complejos en cuanto al timbre, transponer una muestra a lo largo de muchas octavas no reproduciría las caracteristicas especiales del instrumento. Puesto que el multimuestreo se basa en distintas fuentes de sonido, se crearán tres o más muestras por cada tecla del piano (suave, medio, fuerte, muy fuerte y así más), ampliando las posibilidades expresivas del sampler.

Sampler se ha diseñado para permitirle acercarse al multimuestreo al nivel que usted desee: puede cargar y tocar presets multimuestra, importar multimuestras de terceras partes (página 507), o crear sus propias multimuestras desde cero. Por último, no tiene porqué usar multimuestras suelte una única muestra en Sampler y aprovéchese de su sistema de modulación interna como desee.

24.7.3 Opciones de la barra de título

Antes de adentrarnos en las funciones de profunda modulación de Sampler, echemos un vistazo al menú contextual de la barra de título de Sampler.



Menú contextual de la barra de título de Sampler.

Aunque Cortar, Copiar, Renombrar, Editar Texto Info y Eliminar ya le deberían ser familiares, las otras opciones merecen alguna explicación.

Group — Al seleccionar esto se cargará Sampler en un nuevo Rack de instrumentos.

Fold — Pliega Sampler para que sólo se vea la barra de título del dispositivo. Desplieguelo rápidamente haciendo doble clic sobre la barra de título del dispositivo.

Show Preset Name — Por defecto, Sampler toma la muestra más arriba en la lista de capas de la muestra como su título. Si desmarca Show Preset Name el título actual será sustituido por "Sampler."

Lock to Control Surface — Bloquea Sampler a una superficie de control soportada en modo nativo definida en la Preferencias MIDI/Sync, garantizando acceso manual sin importar donde esté el foco en ese momento en su Live Set. Por defecto, Sampler se acoplará automáticamente a la superficie de control cuando la pista se arme para grabación. Un icono en forma de mano en la barra de título de los dispositivos bloqueados sirve como recordatorio de su estado.


Save as Default Preset — Guarda el estado actual de Sampler como preset por defecto.

Use Constant Power Fade for Loops — Por defecto, Sampler usa fundidos "constant-power" en las delimitaciones de los loops. Desactive esto para permitir fundidos cruzados lineales en puntos de looping.

Sampler -> Simpler — Convierte los presets de Sampler en presets de Simpler.

24.7.4 Pestañas de Sampler

Las características de Sampler están organizadas por categorias en pestañas (Zone, Sample, Pitch/Osc, Filter/Global, Modulation y MIDI), a las que se accede desde la barra de título de Sampler. Haciendo clic en una pestaña, con la excepción de la pestaña Zone, se muestran sus propiedades abajo. Además de servir como ayuda en la organización, cada pestaña lleva LEDs que indican si hay información de modulación en el área correspondiente. Vamos a conocer Sampler examinando cada una de estas pestañas.



Las pestañas de Sampler en la Barra de Título.


24.7.5 La pestaña Zone



La pestaña Zone.

Pulsando sobre la pestaña Zone se activa la pantalla del Editor Zone de Sampler, que ofrece un práctico interfaz para mapear cualquier número de muestras a lo largo de tres tipos de rangos

 Key Zone o zona del teclado, Velocity Zone o zona de velocidades de tecla y Sample Select Editors o editores de selección de muestras, respectivamente.



El Editor de la Zona del teclado.

El Editor Zona se muestra en su propia vista dedicada, directamente encima de la Vista Dispositivo. Cuando se usa junto con las otras pestañas de Sampler, esta disposición acelera enormemente la creación y edición de multimuestras.

A la izquierda del Zone Editor se encuentra la lista de capas de muestras, en donde están organizados las multimuestras. Todas las muestras individuales que pertenecen a una multimuestra aparecen en esta lista, en donde se les denomina layers (capas). Para las multimuestras complejas, esta lista puede ser bastante larga.

El resto de la vista lo ocupa uno de los tres editores que se corresponde con las capas de muestras: el Editor de la Zona de teclado (página 488), el Editor de la Zona de velocidad (página 489) y el Editor de selección de muestras (página 489). Es posible realizar un Zoom en horizontal con [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) dentro de ellos para llamar a un menú contextual, y seleccionar Small, Medium o Large.

Auto Select (Auto) — A medida que las notas MIDI llegan a Sampler, son filtradas según cada zona de capa de teclado, velocidad y selección de muestra de la muestra. Con Auto Selección activado, todas las capas de muestras que son capaces de reproducir una nota entrante se seleccionarán en la lista de capas de muestras durante la duración de esa nota.

Zone Fade Mode (Lin/Pow) — Estos botones conmutan el modo de fundido de todas las zonas entre pendientes linear y de potencia constante (exponencial).




Modos Auto Select v Zone Fade (Lin/Pow)

Zone Editor View (Key/Vel/Sel) — Estos botones conmutan el visor de los editores Key Zone, Velocity Zone y Sample Select.




Editores Key Zone, Velocity Zone y Sample Select.

La lista Sample Layer



La lista de capas de muestras.

Todas las muestras que contiene el multimuestras cargado en ese momento se presentan aquí en forma de lista, y a cada muestra se le da su propia capa. Para multimuestras muy grandes, jesta lista puede alargarse y contener cientos de capas! Afortunadamente, las capas pueden nombrarse de forma descriptiva (según su tecla raíz, por ejemplo). Moviendo el ratón por encima de una capa en la lista o una zona en los editores de zona mostrará la información relevante en la barra de estado sobre la muestra correspondiente. Al seleccionar cualquier capa se cargará su muestra en la pestaña Sample para poder examinarla.



El menú contextual de Sample Layer List

Pulsando [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) dentro de la lista de capas de muestra se abre un menú contextual que ofrece una variedad de opciones para ordenar y presentar las capas, distribuyéndolas a lo largo del teclado y otras variadas opciones de administración y "mantenimiento" de muestras.

Delete — Elimina la(s) muestra(s) seleccionadas en ese momento.

Duplicate — Duplica la(s) muestra(s) seleccionadas en ese momento.

Rename — Renombra la muestra seleccionada.

Distribute Ranges Equally — Distribuye las muestras equilibradamente a lo largo de todo el rango de notas MIDI del editor (C-2 a G8).

Distribute Ranges Around Root Key — Para las capas que tienen distintas teclas raiz, esta opción distribuirá sus rangos tan equilibradamente como sea posible alrededor de sus teclas raiz, pero sin superponerse. Para las capas que compartan una tecla raiz, los rangos se distribuirán equilibradamente.

Small/Medium/Large — Ajusta el nivel de zoom del Editor de Zone.

Show in Browser — Navega a la muestra seleccionada en el navegador y la selecciona.

Manage Sample — Abre el Administrador de archivos y selecciona la muestra elegida.

Normalize Volume — Ajusta el control de volumen de Sampler para que el pico más alto de cada muestra seleccionada use el máximo techo disponible.

Normalize Pan — Ajusta el control Pan de Sampler para que cada muestra seleccionada tenga un volumen igual a lo ancho del espectro estéreo. Tenga en cuenta que esto no tiene porqué retornar muestras estéreo panoramizadas a la posición central; en vez de eso, Live calcula una posición de panorama para una difusión estéreo equilibrada.

Select All With Same Range — Selecciona todas las capas cuyi rango de zona concuerde con la capa seleccionada en ese momento. Los resultados cambiarán según qué Editor de Zone (Key, Velocity or Sample Select) esté activo.


Sort Alphabetically (Ascending and Descending) — Coloca las muestras en orden alfabético según sus nombres.

Sort by Key (Ascending and Descending) — Organiza las zonas de teclado en un patrón ascendente o descendente.

Sort by Velocity (Ascending and Descending) — Organiza las zonas de velocidad en un patrón ascendente o descendente.

Sort by Selector (Ascending and Descending) — Organiza las zonas de selección de muestra en un patrón ascendente o descendente.

Key Zones



El Editor de la Zona del teclado


Las zonas de teclado o 'Key zones' definen el rango de notas MIDI sobre el que se reproducirá cada muestra. Las muestras sólo se disparan cuando las notas MIDI entrantes caen dentro de su zona de teclado. Cada muestra tiene su propia zona de teclado, que puede extenderse hacia cualquier parte desde una única tecla hasta todas las 127.

Un instrumento multimuestreado típico contiene muchas muestras individuales, distribuidas entre muchas zonas de teclado. Las muestras se capturan sobre una nota en particular del rango de voces de un instrumento (conocida como su nota raíz), pero puede continuar sonando adecuadamente cuando se transpone unos pocos semitonos arriba o abajo. Este rango usualmente se corresponde con la zona de teclado de la muestra; los rangos más allá de esta zona se representan con muestras adicionales, según sea necesario.

Por defecto, las zonas de teclado de las muestras recien importadas cubren el rango completo de notas MIDI. Las zonas pueden moverse y ajustarse su tamaño como con los clips en la vista Arrangement, arrastrando sus bordes izquierdo o derecho para ajustar su tamaño, y luego arrastándolas hasta su posición.

Las zonas pueden también fundirse a lo largo de un cierto número de semitonos a ambos lados arrastrando sus esquinas superior derecha o izquierda. Esto facilita el conseguir fundidos cruzados suaves entre muestras adyacentes a lo largo del teclado. Las casillas Lin y Pow en la parte superior de la lista de capas de muestra indica si las zonas fundirán de forma linear o exponencial.

Velocity Zones




El Editor de zona de velocidad

Las zonas de velocidad (velocity zones) determinan el rango de velocidades MIDI Note On (1-127) sobre las que cada muestra que responderá. El timbre de la mayoría de instrumentos musicales cambia en gran medida según la intensidad de la interpretación. Por lo tanto, las mejores multimuestras no sólo capturan las notas individuales, sino cada una de esas notas a diferentes velocidades.

El Velocity Zone Editor, cuando se conmmuta, aparece a lo largo de la lista de capas de muestra. La velocidad se mide según una escala de 1-127, y este número aparece a lo largo de la parte superior del editor. El funcionamiento del Velocity Zone Editor es por lo demás idéntico al del Key Zone Editor.


Sample Select Zones



El editor de selección de muestras

Cada muestra también tiene una zona de selección de muestra (Sample Select zone), que se trata de un filtro de datos que no está atado a ningún tipo de entrada MIDI en particular. Las zomas de selección de muestra son muy similares a las Chain Select Zones (página 281) que se encuentran en los Racks, en que sólo las muestras con valores de selección de muestra que se sobreponen al valor actual del sample selector se dispararán.


El Editor de selección de muestra, cuando se conmuta, aparece junto a la lista de capas de muestra. El editor lleva una escala de 0-127, similar al Editor de Zona de Velocidad. Encima de la escala de valores se encuentra el indicador desplazable conocido como selector de muestra.



El selector de muestras.

Por favor tenga en cuenta que la posición del selector de muestra sólo determina qué muestras están disponibles para disparar. Una vez se ha disparado una muestra, el cambiar la posición del selector de muestra no cambiará a una nueva muestra durante la reproducción.

La pestaña Sample 24.7.6



La pestaña Sample.

Las características de reproducción de las muestras individuales se configuran dentro de la pestaña Sample. La mayor parte de esta pestaña está dedicada a mostrar la forma de onda de la muestra seleccionada en ese momento. Colocando el cursor sobre la forma de onda mostrará información relevante sobre la muestra en la Barra de estado (parte infeior de la pantalla). Es importante recordar que la mayor parte de los valores en esta pestaña se refieren sólo al estado de la muestra seleccionada en ese momento. El selector Sample siempre muestra el nombre de la capa de la muestra seleccionada, y es otra forma de cambiar de capas cuando se está editando.

Reverse — Este es un control global, modulable, que invierte la reproducción de toda la multimuestra. A diferencia de la función Reverse en la vista Clip, no se genera un nuevo archivo de muestra. En vez de esto, la reproducción de la muestra comienza desde el punto de Final de muestra, yendo hacia atrás a lo largo del bucle de Sustain (si está activo) y llegando finalmente al punto Inicio de muestra.

Snap — Esta función hace cuadrar todos los puntos de inicio y final a los cruces de cero de la forma de onda (los puntos en que la amplitud es cero) para evitar clics. Puede ver esto muy rápido usando Snap sobre muestras de ondas cuadradas. Al igual que con Simpler, este snap está -basado en el canal izquierdo de las muestras estéreo, por lo que en algunos casos puede ser ne cesario variar ligeramente este valor de fundido cruzado para eliminar completamente los clics.

Consejo: puede aplicar snap a regiones de loop individuales con [clic derecho](PC) / [CTRL-clic] (Mac) sobre una abrazadera de loop y seleccionando "Snap marker."

Sample — Muestra el nombre de la capa de muestra seleccionada en ese momento, y puede usarse para seleccionar rápidamente entre capas de muestras desde el multimuestras cargado.



El Selector de muestra

Root Key (RootKey) — Define la nota raíz de la muestra seleccionada en ese momento.

Detune — La afinación de la muestra puede ajustarse aquí en unos +/- 50 cents.

Volume — Un control de volumen de rango amplio, variable desde una atenuación total hasta una ganancia de +24 dB.

Pan — Las muestras pueden panoramizarse individualmente a cualquier lugar del panorama estéreo.

Reproducción de muestra

Todos los parámetros específicos de muestras funcionan en conjunción con la envolvente de volumen (en la pestaña Filter/Global) global para crear las voces básicas del instrumento Sampler. Estas envolvente usan parámetros estándar ADSR (Attack, Decay, Sustain, Release), entre otros:

Envelope Attack Time (Attack) — Esto ajusta el tiempo que tarda una nota en alcanzar el pico del nivel, comenzando desde el nivel inicial. Es posible ajustar la forma del ataque mediante el parámetro Attack Slope (A. Slope).

Envelope Decay Time (Decay) — Esto ajusta el tiempo que tarda una nota en alcanzar el nivel de sostenido, comenzando desde el nivel de pico. Es posible ajustar la forma del decaimiento mediante el parámetro Decay Slope (D. Slope).

Envelope Sustain Level (Sustain) — Es el nivel de sostenido alcanzado tras finalizar la fase de decaimiento de la nota. La envolvente permanecerá en este nivel hasta que se libere la nota, a menos que los modos Loop, Sync o Beat estén activados.

Envelope Release Time (Release) — Este es el tiempo que tarda una nota en alcanzar el nivel final tras el recibo de un mensaje de note-off. La forma de esta fase de la envolvente está determinada por el valor Release Slope (R.Slope).

Envelope Initial Level (Initial) — Esto ajusta el valor inicial de la envolvente.

Envelope Peak Level (Peak) — Es el nivel máximo alcanzado tras finalizar la fase de ataque de la nota, y el inicio de la fase de decaimiento.

Envelope End Level (End) — (sólo envolventes de filtro, de tono y de LFO) Este es el nivel alcanzado al final de la fase de desvanecimiento.

Envelope Rates<Velocity (Time<Vel) — Este ajuste hace referencia a los segmentos de la envolvente que serán afectados por la velocidad de nota. Se trata de una opción especialmente interesante si las envolventes se están reproduciendo en bucle. Recuerde que, en los modos Beat o Sync, esta modulación no afecta al tiempo musical aunque sí a los segmentos de la envolvente.

Envelope Loop Mode (Loop) — Si usa el ajuste Loop, la envolvente comenzará de nuevo tras alcanzar el final del segmento de decay. Si lo ajusta en Beat o Sync, se iniciará de nuevo transcurrido el tiempo musical asignado. En modo Sync, las notas serán cuantizadas al tiempo de la canción. En el modo Trigger (disparo), la envolvente ignora el mensaje de note off.

Envelope Beat/Sync Rate (Repeat) — La envolvente se redisparará una vez transcurrido el tiempo musical asignado (siempre que la nota siga activa). Al redispararse, la envolvente se desplaza desde el nivel actual hasta el nivel de pico a la velocidad de la fase de ataque.

Envelope Loop Time (Time) — Si una nota sigue activa después de haber superado el final del segmento decay/sustain, la envolvente comenzará de nuevo desde su punto inicial. Este parámetro define el tiempo que tarda la nota en ir desde el nivel de sustain hasta el punto inicial de la envolvente.

Las envolventes del filtro y de tono también ofrecen parámetros que ajustan la pendiente de los segmentos de sus envolventes. Los valores de pendiente positivos hacen que la envolvente se mueva rápido al comienzo, y luego más lentamente. Los valores negativos de pendiente hacen que la envolvente siga sin aumentar los valores durante más tiempo, y luego moverse más rápido al final. Una pendiente con valor cero es linear; la envolvente se moverá a la misma velocidad por todo el segmento.

Todos los valores basados en el tiempo en esta pestaña se muestran o bien en muestras o bien en minutos:segundos:milisegundos, y pueden conmutarse usando el menú contextual [clic derecho] (PC) / [CTRL-clic](Mac) sobre cualquiera de las casillas de sus parámetros. Samples, en este contexto, se refiere a la unidad más pequeña medible en el audio digital, y no a los mismos archivos a los que comúnmente nos referimos como "muestras."

Sample Start — Es el valor temporal en donde comenzará la reproducción. Si el parámetro Attack de la envolvente de volumen está ajustado en un valor alto (ataque lento), el resultado audible puede parecer que comienza algún tiempo después del valor mostrado aquí.

Sample End — Es el valor temporal en donde finalizará la reproducción (a menos que se haya activado un loop), incluso si la envolvente de volumen no ha terminado.

Sustain Mode — El loop de Sustain opcional define una región de la muestra en donde la reproducción se repetirá mientras la nota permanezca en el estadio de sostenido de su envolvente. Al activar el Sustain Loop también se permite activar el Release Loop. Esto crea varias opciones de reproducción:

No Sustain Loop — La reproducción se realiza de forma lineal hasta que o bien se alcanza el final de la muestra (Sample End) o bien se completa la fase de liberación de la envolvente de volumen.

Sustain Loop Enabled — La reproducción se produce de forma linear hasta que se alcanza el Loop End, en donde salta inmediatamente hacia Loop Start y continua el loop. Si el modo Release está en OFF, el loop continuará dentro del Sustain Loop hasta que la envolvente de volumen haya completado su fase de liberación.

Back-and-Forth Sustain Loop Enabled — La reproducción continúa hasta el Loop End, luego se invierte hasta que alcanza Loop Start, y luego continúa de nuevo hacia el Loop End. Si el modo Release está en OFF, este patrón continúa hasta que la envolvente de volumen haya completado su fase de liberación.

Link — Cuando se activa el interruptor Link el Sample Start equivale al Loop Start. Tenga en cuenta que la casilla del parámetro Sample Start no pierde su valor original — simplemente se ha desactivado de forma que puede reactivarse con un simple clic.

Loop Start — El punto de inicio del Sustain Loop, medido en samples.

Loop End — El punto de final del Sustain Loop, medido en samples.


Release Mode — Siempre que el Sustain Loop esté activo, el modo Release también puede activarse.

— La fase de liberación de la envolvente de volumen está activa, pero ocurrirá dentro del Sustain Loop, sin que la reproducción vaya más allá de Loop End.

Pelease Enabled — Cuando la envolvente de volumen alcanza su fase de liberación, la reproducción continuará linealmente hacia el final de muestra (Sample End).

Release Loop Enabled — Cuando la envolvente de volumen alcanza su fase de liberación, la reproducción continuará de forma lineal hacia Sample End, en donde saltará inmediatamente al Release Loop y continúa el loop hasta que la envolvente de volumen haya completado su fase de liberación.

Back-and-Forth Release Loop Enabled — Cuando la envolvente de volumen alcanza su fase de liberación, la reproducción continuará de forma lineal hasta que alcance Sample End, luego se invertirá hasta que llegue a Release Loop, y después continuará de nuevo hacia Sample End. Este patrón continúa reproduciéndose hasta que la envolvente de volumen haya completado su fase de liberación.




Sustain y Release Loops.

Release Loop — ajusta la posición inicial de Release Loop. El final de Release Loop es el Sample End o fin de la muestra.




El deslizador Release Loop.

Sustain- and Release-Loop Crossfade (Crossfade) — Los fundidos cruzados de Loop ayudan a eliminar clics en las transiciones de loops. Por defecto, Sampler usa fundidos constant-power en las delimitaciones de los loops. Pero desactivando "Usar fundidos Constant Power para los Loops" en el [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) menú contextual, puede habilitar fundidos cruzados lineales.



Sustain- and Release-Loop Crossfades.

Sustain- and Release-Loop Detune (Detune) — Puesto que los loops no son más que oscilaciones, la altura tonal de las muestras puede cambiar dentro de un loop, en relación con la duración del loop. Consejo: esto se nota en espcial con loops muy cortos. Con la opción Detune, la altura tonal (pitch) de estas regiones puede acoplarse al resto de la muestra.



Sustain- and Release-Loop Detune Sliders.

Interpolation (Interpol) — Este es un ajuste global que determina la precisión de las muestras transpuestas. Tenga en cuenta que si eleva la calidad del nivel por encima de "Normal" a "Good" o "Best" se cargará mucho la CPU.

RAM Mode (RAM) — Este es también un control global que se encarga de cargar toda la multimuestra en la RAM. Este modo puede ofrecerle un mayor rendimiento cuando modula los puntos de inicio y final, pero si carga grandes multimuestras en la RAM muy pronto su ordenador se quedará sin RAM para realizar otras tareas. En cualquier caso, se recomienda siempre tener la mayor cantidad de memoria posible en su ordenador, puesto que esto podrá aportarse un aumento apreciable en el rendimiento.

Pasando el cursor sobre la forma de onda y [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) ofrece una serie de opciones de edición y vista. Al igual que con el menú contextual en Sample Layer List, Show in Browser, Manage Samples, están disponible Normalize Volumes y Normalize Pan. Además, es posible realizar zoom de acercamiento y alejamiento de regiones de reproducción o loop, dependiendo de los modos Sustain y Loop que estén seleccionados.



Menú contextual de Waveform.

Por último, quedan algunas opciones en la parte más a la derecha de la pestaña Sample.

Vertical Zoom (slider) — Magnifica la altura de la forma de onda en el visor de la muestra. Esto sólo es útil para una claridad visual, y no afecta al audio de ninguna manera.

B, M, L and R Buttons — Estos botones equivalen a Both, Mono, Left y Right, y le permiten elegir qué canales de la muestra se deberían mostrar.



El deslizador Vertical Zoom de la pestaña Sample, y los botones Channel.

Zn Shft

Glide 0 st < Off

Dark Thought - C1 🖐 Zone ▲ Sample Pitch/Osc • • • Filter/Global • Modulation • • • MIDI 🚱 📵 Sustain End -inf dB 0.0 dB -inf dB -16 dB None ♥ Sine | -inf dB | 0.0 % | -71 % FM AM 0.0 % | -100 % | 0.0 % | -100 % | None 🔛 0 % 0 st 4 0 ct 4

La pestaña Pitch/Osc 24.7.7

La pestaña Pitch/Osc.

El Oscilador de modulación (Osc)

Sampler ofrece un Modulation Oscillator (oscilador de modulación) dedicado por voz, que puede realizar modulación por frecuencia o por amplitud (FM o AM) sobre la multimuestra. El oscilador lleva de todo, 21 formas de onda, además de su propia envolvente de amplitud que puede configurarse en modo loop para obtener conformación de onda (waveshaping) dinámica. Tenga en cuenta que este oscilador realiza la modulación sólo — su salida no se escucha nunca directamente. Lo que se oye es el efecto de su salida sobre la multimuestra.

A.Slope D.Slope R.Slope Time<Vel Time

100 % 100 % -59 % 0 % 100 ms

FM — En este modo, el oscilador de modulación modulará la frecuencia de las muestras, obteniéndose formas de onda con un sonido más complejo y distinto.

AM — En este modo, el oscilador de modulación modulará la amplitud de las muestras. Las frecuencias subsónicas del modulador producen lentas o rápidas variaciones del nivel de volumen; las frecuencias audibles del modulador producen formas de onda compuestas.

El oscilador de modulación se controla a tavés de los parámetros Initial, Peak, Sustain, End, Loop, Attack y Time<Velocities. Para una información detallada de cómo funcionan estos, consulte la sección de Reproducción de muestra (página 492). Además, a la derecha de la sección del oscilador de modulación se encuentran los siguientes controles:

Type — Elija aquí la forma de onda del oscilador de modulación.

Volume — Esto determina la intensidad de la modulación de muestra del oscilador de modulación.

Vol<Vel — El parámetro Volume del oscialdor de modulación puede modificarse por la velocidad de las notras MIDI entrantes. Este parámetro determina la profundidad de la modulación.

Fixed — Cuando está activado la frecuencia del oscilador de modulación permanecerá fija en la tasa determinada por los parámetros Freq y Multi, y no cambiará como respuesta a las notas MIDI entrantes.

Freq — Con Fixed ajustado en On, esta tasa se multipica por el parámetro Multi para determinar la frecuencia fija del oscilador de modulación.

Multi — Con Fixed ajustado en On, el parámetro Freq se multipica por esta cantidad para determinar la frecuencia fija del oscilador de modulación.

Coarse — Afinación gruesa de la frecuencia del oscilador de modulación (0.125-48). Sólo está disponible cuando Fixed está ajustado en Off.

Fine — Afinación fina de la frecuencia del oscilador de modulación (0-1000). Sólo está disponible cuando Fixed está ajustado en Off.

Pitch Envelope

La envolvente de tono modula el tono de la muestra a lo largo del tiempo, así como del Modulation Oscillator, si está activado. Esto es una envolvente multi-etapa con niveles ADSR, Initial, Peak y End como se describe en la sección Reproducción de muestra (página 492). Los valores de los parámetros de la envolvente pueden ajustarse con los deslizadores, o arrastrando los puntos de corte en la pantalla o visor de la envolvente.

En la parte inferior izquierda de la sección Pitch Envelope está el deslizador Amount. Esto define los límites de la influencia de la envolvente de tono, en semitonos. El rango actual depende de la misma envolvente de dinámica.

El lado derecho de esta sección contiene cinco deslizadores y un selector que no están realacionados con el Envolvente de Tono, pero que pueden afectar de forma global a la salida de Sampler:



La esquina inferior derecha de la pestaña Pitch/Osc.

Spread — Cuando se usa Spread, se generan dos voces desafinadas entre sí por nota. Esto también doble los requisitos de procesamiento.

Transpose (Transp) — Cantidad de transposición global, indicada en semitonos.


Detune — Cantidad de desafinación global, indicada en centésimas.

Key Zone Shift (Zn Shft) — Esto traspone notas MIDI sólo en el editor de Zona de teclado (Key Zone Editor), de forma que es posible seleccionar diferentes muestras para su reproducción, aunque se mantendrán dentro del tono reproducido. Estupendo para conseguir interesantes artefactos a partir de las multimuestras.

Glide — El modo global de Glide (deslizamiento), utilizado junto con el parámetro Time para suavizar la transición entre tonos. 'Glide' es un deslizamiento monofónico estándar, mientras que 'Portamento' funciona con polifonía.

Time — Al activar el modo Glide se produce una suave transición entre el tono de las notas reproducidas. Este parámetro determina la duración de la transición.

24.7.8 La pestaña Filter/Global



La pestaña Filter/Global.

El filtro

Sampler ofrece un filtro polifónico con un waveshaper opcional integrado. La sección del filtro ofrece una selección de ocho tipos de filtro, cada uno de los cuales puede conmutarse entre pendientes de 12 y 24 dB. Estos incluyen tres paso-alto, tres paso-bajo y un filtro rechazo de banda, todos de modelado analógico y diseñados en colaboración con Cytomic. Además el Morph SVF es un diseño de alta calidad y eficiente con la CPU que es el mismo que los filtros utilizados en EQ Eight (página 350).

Los filtros MS2 usan un diseño Sallen-Key y un circuito de recorte suave para limitar la resonancia. Están modelados sobre los filtros utilizados en un famoso monosinte japonés semi modular.

Los filtros OSR son del tipo estado variable con la resonancia limitada por un diodo exclusivo hard-clipping. Están modelados sobre los filtros utilizados en un digamos algo raro monosinte británico.

Los filtros PRD utilizan un diseño de escalera y no tienen limitador explícito sobre la resonancia. Están modelados sobre los filtros utilizados en un monosinte clásico de dos osciladores de los Estados Unidos.

Los parámetros más importantes son los controles típicos de sinte Frequency y Resonance. Frequency determina en qué lugar del espectro harmónico se aplica el filtro; Resonance potencia las frecuencias cercanas a ese punto. Los siete modelos de filtro analógico tienen un control Drive adicional que puede usarse para añadir ganancia o distorsión a la señal antes de que entre en el filtro. El Morph SVF dispone de un control Morph adicional que barre el tipo de filtro de forma continua de paso-bajo a paso-banda a paso-alto a rechazo de banda y de nuevo a paso-bajo.

Consejo: puede ajustar rápido el Morph SVF a un paso-bajo, paso-banda, paso-alto o rechazo de banda límpio mediante las opciones dedicadas en el [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) menú contextual del control Morph.

A la derecha, la frecuencia de corte del filtro puede modularse con el tiempo por una envolvente de filtro dedicada. Esta envolvnete funciona de forma similar a las envolventes de la pestaña Pitch/Osc, con niveles Initial, Peak, Sustain y End, ADSR, modo Loop y puntos de pendiente. Esta área se conmuta on/off con el botón F. Env. El deslizador Amount determina cuanta influencia tiene la envolvente del filtro en la frecuencia de corte del filtro, y necesita ajustarse a un valor distinto de cero para que la envolvente tenga efecto.


Debajo del filtro hay un waveshaper, que se conmuta haciendo clic en el botón Shaper. Es posible elegir entre cuatro curvas distintas para el waveshaper en el selector Type: Soft, Hard, Sine y 4bit. La intensidad general de Shaper puede controlarse con el deslizador Amount. Además, el

flujo de señal puede ajustarse con el botón de encima del área del waveshaper: con un triángulo apuntando arriba, la señal pasa del shaper al filtro; con el triángulo apuntando hacia abajo, pasa del filtro al shaper.

Los filtros Legacy

Si abre un Set que fue creado en una versión de Live anterior a la 9.5, cualquier instancia de Sampler del Set se abrirá con los filtros legacy (o tradicionales) en lugar de los ocho filtros comentados anteriormente. Estos consisten en filtros paso-bajo, paso-banda y paso-alto de 12 dB ó 24 dB, así como un filtro de rechazo de banda (notch), y no llevan el control Drive. Cada uno de los Sampler cargados con los filtros legacy muestra un botón Upgrade (actualizar) en la barra de título. Pulsando este botón cambiará de forma permanente la selección de filtros a los nuevos modelos para esa instancia de Sampler. Tenga en cuenta que ese cambio puede hacer que su Set suene distinto.

La envolvente de volumen



La envolvente de volumen global.

La envolvente de volumen es global, y define la articulación de los sonidos de Sampler con parámetros ADSR (ataque, decaimiento, sostenido, relajación) estándar. Por favor consulte la sección Reproducción de la muestra (página 492) para más detalles sobre estos parámetros.

También es posible ajustar un bucle para esta envolvente mediante el selector Loop. Cuando se selecciona un modo Loop, el deslizador Time/Repeat se convierte en algo importante. Para los modos Loop y Trigger, si se mantiene todavía una nota cuando finaliza la fase de Decay, la envolvente se reiniciará desde su valor inicial. El parámetro Time define el tiempo que tarda la nota en ir desde el nivel de sustain hasta el punto inicial de la envolvente. Para los modos Beat y Sync, si se mantiene todavía una nota después de la cantidad ajustada en el deslizador Repeat, la envolvente se reiniciará desde su valor inicial.


El deslizador Pan es un control global de panoramización (actúa sobre todas las muestras), mientras que Pan<Rnd añade un cierto grado de aleatoriedad a la posición global de panoramización. Time (Global Time Envelope) reducirá o ampliará de forma proporcional la duración de todas las envolventes en Sampler. Time<Key (Global Envelope Time<Key) reducirá o ampliará de forma proporcional la duración de todas las envolventes en Sampler en relación al tono de notas MIDI entrantes.



Controles para Global Pan y Global Time.

Por último, el selector Voices ofrece hasta 32 voces simultáneas para cada instancia de Sampler. El redisparo de voces puede habilitarse opcionalmente activando el botón Retrigger (R) a la derecha del selector Voices. Cuando está activado, las notas que estén habilitadas se volverán a disparar, en vez de generar una voz adicional. Si se activa Retrigger se puede ahorrar CPU, especialmente si una nota con un tiempo de relajación largo se está disparando muy a menudo y muy rápido.

24.7.9 La pestaña Modulation



La pestaña Modulation.

La pestaña Modulation ofrece una envolvente adicional que puede configurarse en modo loop, además de tres LFOs, todos capaces de modular múltiples parámetros, incluyendose a sí mismo. Cada LFO puede oscilar libremente, o sincronizado al tempo del Live Set, y los LFOs 2 y 3 pueden producir efectos de modulación estéreo.

La envolvente auxiliar

Esta envolvente funciona de forma similar a las envolventes de la pestaña Pitch/Osc, con niveles Initial, Peak, Sustain y End, ADSR, modo Loop y puntos de pendiente. Es posible encaminar esta envolvente hasta 29 destinos en ambos selectores A y B. La cantidad en que la envolvente auxiliar modulará los destinos A y B se ajusta en los dos deslizadores a la derecha.

LFOs 1, 2 y 3

El espacio que queda de la pestaña de modulación contiene tres Low Frequency Oscillators (LFOs). Como su nombre implica, los LFOs de Sampler funcionan aplicando una baja frecuencia (por debajo de 30 Hz) a un parámetro para modularlo. Active cualquiera de estos tres osciladores haciendo clic en los botones LFO 1, LFO 2 ó LFO 3.

Type — Los LFOs de Sampler tienen 6 formas de onda distintas disponibles: Sine, Square, Triangle, Sawtooth Down, Sawtooth Up, y Sample and Hold.

Rate — Con Hz seleccionado, la velocidad del LFO viene determinada por el deslizador Freg de la derecha. Con la cabecera de nota seleccionada, el LFO se sincronizará al tiempo del ritmo, ajustable en el deslizador Beats de la derecha.

Freq — La tasa dle LFO en Hz (ciclos por segundo), ajustable desde 0.01 hasta 30 Hz.

Beats — Esto ajusta la tasa del LFO en beat-time (desde fusas (64th) hasta 8 compases).

LFO Attack (Attack) — Esto es el tiempo que se necesita para que el LFO alcance su máxima intensidad. Use esto, por ejemplo, para introducir vibrato de forma gradual mientras mantiene una nota.

LFO Retrigger (Retrig) — Activando Retrigger (redisparo) en un LFO hará que este se reconfigure a su punto de inicio, o fase inicial, en cada nueva nota MIDI. Esto puede crear formas de LFO híbridas si el LFO se vuelve a disparar antes de que complete un ciclo.

LFO Offset (Offset) — Esto cambia el punto de inicio, o fase inicial de un LFO, de forma que comienza en un punto diferente en su ciclo. Esto puede crear formas de LFO híbridas si el LFO se vuelve a disparar antes de que complete un ciclo.

LFO Rate < Key (Key) — También conocido como keyboard tracking, los valores distintos de cero hacen que la frecuencia de un LFO aumente en relación con la altura tonal de las notas MIDI entrantes.


LFO 1 dispone de cuatro deslizadores para modular de forma rápida parámetros globales:

Volume (Vol) — LFO 1 puede modular el nivel de volumen global. Este deslizador determina la profundidad de la modulación en una escala 0-100.

Pan (Pan) — LFO 1 puede modular la posición de panorama global. Este deslizador determina la profundidad de la modulación en una escala 0-100.

Filter — LFO 1 puede modular la frecuencia del corte de los filtros (Freq en la pestaña Filter/Global). Este deslizador determina la profundidad de la modulación en una escala 0-24.


Pitch — LFO 1 puede modular el tono de muestras. Este deslizador determina la profundidad de la modulación en una escala 0-100.



LFO 1.

LFO Stereo Mode (Stereo) — LFOs 2 y 3 pueden producir dos tipos de modulación estéreo: Phase o Spin. En el modo phase, los canales derecho e izquierdo del LFO corren a igual velocidad, y el parámetro Phase se usa para desajustar el canal derecho del izquierdo. En el modo spin, el parámetro Spin puede hacer que el canal derecho del LFO corra hasta un 50% más rápido que el izquierdo.

Al igual que la envolvente auxiliar, los LFOs 2 y 3 llevan selectores A y B, donde encaminar los LFOs a muchos destinos.



LFOs 2 y 3.

24.7.10 La pestaña MIDI



La pestaña MIDI.

Los parámetros de la pestaña MIDI convierten a Sampler en un dinámico instrumento de directo. Los controladores MIDI Key, Velocity, Release Velocity, Aftertouch, Modulation Wheel, Foot Controller y Pitch Bend pueden mapearse a dos destinos cada uno, con varios grados de influencia determinados por los deslizadores Amount A y Amount B.

Por ejemplo, si ajustamos Destination A de Velocity a Loop Length, y su Amount A a 100, las velocidades altas nos darán duraciones de loop largas, mientras que las velocidades bajas crearán loops más cortos.

En la parte inferior hay un deslizador Pitch Bend Range (O a 24 pasos). El rango 14-bit de valores de rueda de estiramiento puede escalarse para producir hasta 24 semitonos de pitch bend en Sampler.

Por último, haciendo clic en la imagen de Sampler de la derecha se disparará una lista de créditos de Sampler. ¡Son la gente a la que se lo podeis agradecer!

24.*7*.11 Importación de Multimuestras de terceras partes

Sampler es capaz de usar multimuestras creadas por otro número de sasmpler tanto software como hardware. Para importar una multimuestra de terceras partes, navegue hasta el archivo en el navegador de Live y arrástrelo hasta un Live Set. Esto lo importará a su Librería del Usuario.

La importación creará nuevos presets de Sampler, que podrá encontrar en el navegador, en Library/Sampler/Imports.

Tenga en cuenta que algunos archivos multimuestras se convertirán en Instrument Rack (página 271) presets que contienen varias instancias de Sampler utilizadas para emular el original con mayor precisión.

Para todos los formatos multimuestra excepto Apple EXS24/GarageBand y Kontakt, Live importará los datos de audio tal cual y creará nuevas muestras. Esto significa que los nuevos presets de Sampler funcionarán sin tener en cuenta que el archivo multimuestra original esté todavía disponible o no.

Para importar multimuestras de Apple EXS24/Garage Band y Kontakt, Live creará nuevos presets de Sampler con referencias a los archivos WAV o AIF originales. Esto quiere decir que si se eliminan los archivos WAV o AIF originales los nuevos presets Sampler quedarán inutilizados. El Administrador de Archivos de Live ofrece la opción de "recopilar y guardar" estas muestras externas (página 85).

24.8 Simpler



El instrumento Simpler.

Simpler es un instrumento que integra los elementos básicos de un sampler con una serie de parámetros típicos de los sintetizadores. Una voz del Simpler reproduce una región de una muestra definida por el usuario que a su vez es procesada por componentes como envolventes, filtros, LFO, volumen y altura tonal. Pero a diferencia de un sampler convencional, Simpler incluye algunas funciones exclusivas heredadas de los clips de Live. Específicamente, Simpler es capaz de reproducir muestras usando el warping de Live. Las muestras con warping se reproducirán al tempo de su Set, sin tener en cuenta la nota que toque. El warping en Simpler funciona de manera muy similar a como lo hace con los clips de audio, y cuando se trae un clip con warping a Simpler desde una pista de audio, del navegador o del escritorio conserva sus ajustes manuales de warping. Para más información acerca del warping, consulte el capítulo Audio Clips, Tempo y Warping (página 143)

La interfaz de Simpler está dividida en dos secciones: las pestañas Sample y Controls. Para conseguir una vista incluso mejor, puede conmutar la ubicación de los controles de Sample entre la ventana de cadena de dispositivos y la ventana principal de Live pulsando el botón 🗣 en la barra de título de Simpler. Cuando utilice esta vista ampliada, los parámetros en la pestaña Controls rellenarán Simpler en la Vista Dispositivo.

La pestaña Sample dibuja la forma de onda de la muestra. Puede arrastrar muestras hasta el Simpler, bien directamente desde el Browser o, en forma de clips, desde las vistas Session o Arrangement. En este último caso, el Simpler sólo utilizará la sección de la muestra que esté delimitada por los marcadores de comienzo/final de clip o de loop. Cualquier ajuste que se haya realizado a los Marcadores de Warp de un clip y otras propiedades de warping se mantendrán cuando se arrastre un clip a Simpler. Las muestras pueden sustituirse arrastrando dentro una nueva muestra, o activando el botón Hot-Swap (sustitución dinámica) en la esquina inferior derecha del visor de la forma de onda.



Sustitución dinámica de una muestra.

24.8.1 Modos de reproducción

El parámetro más importante que determina cómo Simpler tratará las muestras es el botón Mode que se usa para elegir uno de los tres modos de reproducción de Simpler. Este botón se encuentra a la izquierda de la pestaña Sample o en la parte inferior de la vista de muestra expandida.



Botón Mode en la pestaña Sample.



Botón Mode en la vista expandida.

- Classic Mode es el modo por defecto cuando se usa Simpler, y está optimizado para crear instrumentos armónicos y melódicos convencionales utilizando muestras con alturas tonales. Dispone de una envolente ADSR completa y soporta looping, permitiendo el sostenido de las muestras mientras se mantenga pulsada una nota. El Modo Classic es polifónico por defecto.
- El Modo One-Shot (disparo único) es exclusivamente para reproducción monofónica, y está optimizado para su uso con golpes de batería de único disparo o frases muestreadas cortas. Este modo tiene controles de envolvente simplificados y no soporta looping. Por defecto, la muestra entera se reproducirá cuando se dispara una nota, sin tener en cuenta cuanto tiempo se mantenga pulsada.
- El Modo Slicing (rebanar) trocea la muestra de forma automática y no destructiva de forma que las rebanadas individuales pueden reproducirse de forma cromática. Es posible ajustar lo sensible que será Simpler para los transitorios, y también ajustar manualmente, borrar o crear rebanadas. Este modo es ideal para trabajar con breaks rítmicos de batería.

El Modo Classic



La pestaña Sample en el Modo Classic.

En el Modo Classic, los diversos controles de posición de la muestra cambian qué región de la muestra se reproduce. Estos controles incluyen los parámetros Start (inicio) y Length (alcance) así como los dos "banderines" que aparecen en el visor de la forma de onda. El banderín izquierdo ajusta la posición absoluta en la muestra desde la que comenzará la reproducción, mientras que el control End ajusta donde terminará. Start y Length están representados en porcentajes de la longitud total de la muestra habilitada por los banderines. Por ejemplo, un valor de Length del 50% reproducirá exactamente media región entre los banderines. El deslizador Loop determina hasta cuanto de la muestra disponible se reproducirá en bucle. Este parámetro sólo está activo si el botón Loop está activado.

(Nota: es posible crear loops sostenidos que son tan cortos que adquieren un carácter granular o de chasquido, o incluso adquieren una altura tonal como resultado de reproducirse en loop a frecuencias de audio. Aunque tal vez sea este exactamente el efecto que quiere, puede llegar a generar muy altas cargas sobre la CPU, en particular cuando se trabaja en los modos de warping Complex o Complex Pro.)

Muy a menudo, empezará con una región más larga de una muestra y acabe usando tan sólo una pequeña parte de la misma. La vista de la forma de onda de Simpler puede operar con zoom y desplazarse a izquierda y derecha al igual que en otras partes de Live — arrastre verticalmente para aplicar zoom, y horizontalmente para desplazarse a diferentes áreas de la muestra representada en la vista. El zoom funciona de igual forma en los tres modos de reproducción.

Pulsando el botón Loop On/Off determina si la muestra se reproducirá o no en loop cuando se mantiene pulsada una nota. Debido a la discontinuidad en la amplitud de la forma de onda (es decir, el volumen de la muestra), pueden producirse ruidos o chasquidos entre los puntos de inicio y final del loop. El conmutador Snap (Ajustar) ayuda a mitigar estos ruidos al forzar a los marcadores de loop y de región de Simpler a ajustarse a puntos de cruce cero (es decir, puntos cuya amplitud es igual a cero). Nota: Snapping se realiza en el canal izquierdo de las muestras

estéreo. Por tanto, todavía existe la posibilidad de que se produzcan ruidos en muestras estéreo (aún cuando la función Snap esté activada).

El control Fade sirve para suavizar la transición del final de un loop al inicio del loop siguiente, al realizar un fundido cruzado entre los dos puntos. Este método es especialmente apropiado al trabajar con muestras largas y de texturas.

El deslizador Gain le permite realzar o atenuar el nivel de la muestra. Tenga en cuenta que se trata de una etapa de ganancia separada del knob Volume de Simpler, que determina el nivel de salida final de todo el instrumento. Este parámetro está disponible en los tres modos de reproducción.

El parámetro Voices ajusta el máximo número de voces que Simpler puede reproducir simultáneamente. En el caso de que se necsitasen más voces que las asignadas con el selector Voices, se producirá un efecto llamado "sustracción de voces", en el cual las voces más antiguas dejarán de escucharse en favor de las más nuevas. Por ejemplo, si ha ajustado su parámetro de Voices a 8 pero hay 10 voces esperando a ser reproducidas, las dos primeras no lo harán. (El Simpler realiza esta sustracción muy sutilmente.)

Con Retrig activado, una nota que ya está siendo sostenida se cortará si se toca la misma nota de nuevo. Si Retrig está desactivado, es posible que múltiples copias de la misma nota se solapen. Tenga en cuenta que Retrig sólo tiene un efecto audible si la muestra tiene un largo tiempo de desvanecimiento y el número de voces está ajustado a más de una.

Los diversos parámetros warp son los mismos en los tres modos de reproducción y se comentan a continuación (página 515).

Modo One-Shot



La pestaña Sample en el Modo One-Shot.

En el modo One-Shot, los banderines izquierdo y derecho ajustan la región de reproducción disponible, como en el Modo Classic, pero no hay controles Loop ni Length. Tampoco hay un control Voices; el Modo One-Shot es estrictamente monofónico.

Con Trigger activado, la muestra continuará reproduciéndose incluso después de que la nota se haya liberado; la cantidad de tiempo que mantenga pulsada la almohadilla no tiene efecto cuando Trigger está activado.

Puede conformar el volumen de la muestra usando los controles Fade In y Fade Out. Fade In determina el tiempo que tarda la muestra en alcanzar su máximo volumen después de pulsar una nota, mientras que Fade Out comienza a desvanecer según la cantidad de tiempo especificada antes del final de la región de la muestra.




Controles Fade In y Fade Out.

Con Gate activado, la muestra comenzará a desvanecerse en el momento en que libere la nota. El tiempo de Fade Out determina lo que tardará en desvanecerse hasta el silencio después de la liberación.

Snap funciona de forma similar a como lo hace en el Modo Classic, pero sólo afecta a los banderines de inicio y final (porque no hay opciones de loop.)

Modo Slicing



La pestaña Sample en el Modo Slicing.

En el Modo Slicing (como en el Modo One-Shot), los banderines izquierdo y derecho ajustan la región de reproducción disponible.

El deslizador Sensitivity determina lo sensible que Simpler es a los niveles de los transitorios dentro de la muestra, y por lo tanto cuantas rebanadas se crearán automáticamente. Los números más altos generan más rebanas, hasta un máximo de 64 rebanadas.

El selector Playback determina cuantas rebanadas pueden dispararse de forma simultánea. Mono es monofónico; sólo se puede reproducir una rebanada a la vez. Cuando se ajusta a Poly, es posible disparar múltiples rebanadas a la vez. Los controles Voices y Retrig están disponibles cuando se habilita Poly, y funcionan como en el Modo Classic. Cuando se ajusta a Through, la reproducción es monofónica, pero disparando una rebanada se continuará la reproducción por el resto de la región de la muestra.

El botón Trigger/Gate funciona igual como lo hace en el Modo One-Shot. Los controles Fade In y Fade Out se comportan de forma ligeramente distinta, dependiendo del ajuste del selector Playback. Con Mono o Poly seleccionados, los tiempos de Fade se miden desde el inicio hata el final de cada rebanada individual, mientras que con Thru seleccionado, se miden desde la rebanada disparada hasta el final de la región. Esto significa que los tiempos de desvanecimiento pueden sonar distintos dependiendo de desde donde se dispara en la región.

Las rebanadas creadas de forma automática aparecen como líneas naranja verticales en el visor de la forma de onda. Haciendo doble clic en una rebanada la elimina. Si no está satisfecho con el análisis automático de Simpler, puede hacer clic y arrastrar una rebanada para moverla a una nueva posición. Haciendo doble clic sobre la forma de onda entre rebanadas creará una rebanada manual. Las rebanadas creadas de forma manual aparecen en blanco, y se resguardan sin tener en cuenta la cantidad de Sensitivity; si prefiere trocear su muestra completamente a mano, ajuste la sensibilidad a 0% y cree rebanadas a su gusto. Manteniendo [ALT](PC) / [ALT](Mac) y pulsando sobre una rebanada conmutará entre una rebanada manual y automática.

24.8.2 **Controles Warp**



Los controles Warp de Simpler.

Cuando el botón Warp está desactivado, Simpler se comporta como un sampler "convencional"; cuando reproduce la muestra a distintas alturas, la muestra se reproduce a distintas velocidades. En algunos casos, este es exactamente el efecto que busca. Pero cuando trabaja con muestras que poseen su propio ritmo inherente, deberá activar Warp. Esto hará que Simpler reproduzca la muestra sincronizada con el tempo de la canción en curso, independientemente de las notas que toque.

Si está familiarizado con cómo funciona el warping con los clips de audio, verá que los Modos Warp de Simpler y los ajustes se comportan de igual forma. Para más información, consulte la sección denominada Ajuste para una buena calidad de estiramiento (página 157).

El botón Warp as... ajusta el warping de la muestra de forma que se reproducirá precisamente dentro del número especificado de compases o tiempos. Live realiza sus mejores apuestas sobre cual debería ser este valor basándose en la longitud de la muestra, pero si se equivoca, puede usar los botones : 2 ó x2 para doblar o dividir por la mitad la velocidad de reproducción, respectivamente.

Filtro 24.8.3



Los controles Filter de Simpler.

La sección del filtro de Simpler ofrece una selección de ocho tipos de filtro, cada uno de los cuales puede conmutarse entre pendientes de 12 y 24 dB. Estos incluyen tres paso-alto, tres paso-bajo y un filtro rechazo de banda, todos de modelado analógico y diseñados en colaboración con Cytomic. Además el Morph SVF es un diseño de alta calidad y eficiente con la CPU que es el mismo que los filtros utilizados en EQ Eight (página 350).

Los filtros MS2 usan un diseño Sallen-Key y un circuito de recorte suave para limitar la resonancia. Están modelados sobre los filtros utilizados en un famoso monosinte japonés semi modular.

Los filtros OSR son del tipo estado variable con la resonancia limitada por un diodo exclusivo hard-clipping. Están modelados sobre los filtros utilizados en un digamos algo raro monosinte británico.

Los filtros PRD utilizan un diseño de escalera y no tienen limitador explícito sobre la resonancia. Están modelados sobre los filtros utilizados en un monosinte clásico de dos osciladores de los Estados Unidos.

Los parámetros más importantes son los controles típicos de sinte Frequency y Resonance. Frequency determina en qué lugar del espectro harmónico se aplica el filtro; Resonance potencia las frecuencias cercanas a ese punto. Los siete modelos de filtro analógico tienen un control Drive adicional que puede usarse para añadir ganancia o distorsión a la señal antes de que entre en el filtro. El Morph SVF dispone de un control Morph adicional que barre el tipo de filtro de forma continua de paso-bajo a paso-banda a paso-alto a rechazo de banda y de nuevo a paso-bajo.

Consejo: puede ajustar rápido el Morph SVF a un paso-bajo, paso-banda, paso-alto o rechazo de banda límpio mediante las opciones dedicadas en el [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) menú contextual del control Morph.

Los botones Envelope y Frequency en el área de pantalla de la sección del filtro conmutan entre mostrar la envolvente del filtro y su respuesta de frecuencia. La frecuencia de corte y la resonancia del filtro pueden ajustarse con los knobs o arrastrando la curva de respuesta del filtro en el área del visor. La frecuencia del filtro también puede modularse con lo siguiente:

- velocidad de nota, vía control Vel en el visor del filtro
- tono de nota, vía control Key en el visor del filtro
- envolvente del filtro, vía control Envelope en el visor del filtro.
- LFO, vía deslizador Filter en la sección LFO.


Los filtros Legacy

Si abre un Set que fue creado en una versión de Live anterior a la 9.5, cualquier instancia de Simpler del Set se abrirá con los filtros legacy (o tradicionales) en lugar de los ocho filtros comentados anteriormente. Estos consisten en filtros paso-bajo, paso-banda y paso-alto de 12 dB ó 24 dB, así como un filtro de rechazo de banda (notch), y no llevan el control Drive. Cada uno de los Simpler cargados con los filtros legacy muestra un botón Upgrade (actualizar) en la barra de título.



ente la selección de filtros a los nuevos modelos jue ese cambio puede hacer que su Set suene

24.8.4 **Envolventes**



Controles de envolvente de amplitud y filtro de Simpler.


Simpler lleva tres envolventes ADSR clásicas, tal y como aparece en la mayoría de sintetizadores, que sirven para modelar la estructura dinámica de la muestra. Puede modular la amplitud, la frecuencia del filtro y el tono conmutando los respectivos botones en la sección de la envolvente. Attack controla el tiempo en milisegundos que le cuesta a la envolvente alcanzar su valor máximo una vez que se haya pulsado una nota. Decay controla la cantidad de tiempo que le cuesta a la envolvente caer hasta el nivel de Sustain, el cual se mantendrá hasta que se libere la nota. Release controla la cantidad de tiempo que la envolvente tarda en alcanzar de nuevo el nivel cero después del final de nota. Estos parámetros pueden ajustarse mediante sus controles dedicados o de forma gráfica, arrastrando los tiradores en las visualizaciones de la envolvente.

La influencia de las envolventes sobre el tono o el corte del filtro puede decidirse usando los controles de cantidad de envolvente (Amount) en la parte superior derecha de cada una de estas secciones.



El control Pitch Envelope Amount.

24.8.5 **LFO**



La sección LFO de Simpler.


La sección del LFO (low-frequency oscillator) ofrece formas de onda senoidal, cuadrada, triágular, diente de sierra descendente, diente de sierra ascendente y aleatoria. El LFO corre libremente a frecuencias entre 0.01 y 30 Hz, o se sincroniza a divisiones del tempo del Set. En el Simpler, los LFOs se aplican a cada voz por separado o a cada nota reproducida.

El tiempo que se requiere para que el LFO alcance toda su intensidad viene determinado por el control Attack. El botón R conmuta Retrigger. Cuando está activado, la fase del LFO se resetea al valor Offset de cada nueva nota. (Tenga en cuenta que Offset no tiene efecto cuando Retrigger está desactivado.)

el parámetro Key escala la velocidad de cada LFO en proporción a la altura tonal de las notas entrantes. Un ajuste alto de este parámetro asigna notas más altas a frecuencias LFO mayores. Si Key se ajusta a cero, Los LFOs de todas la voces tienen la misma velocidad y puede que se diferencien sólo en sus fases.

Los deslizadores Volume, Pitch, Pan y Filter determinan hasta qué punto el LFO modulará el volumen, tono, paneo y filtro respectivamente.

24.8.6 Parámetros globales



Parámetros Global de Simpler.

La panoramización viene definida por el control Pan, pero puede influenciarse de forma aleatoria (a través del deslizador Random>Pan) o modularse mediante el LFO.

Simpler también ofrece un parámetro especial Spread que crea un rico chorus estéreo usando dos voces por nota panoramizando una a la izquierda y otra a la derecha. Las dos notas están desafinadas, y la cantidad de desafinación puede ajustarse mediante el control Spread.

Consejo: El que se aplique o no spread a una nota en particular depende de la configuración del parámetro Spread durante el evento de note-on. Para conseguir efectos especiales, podría, por ejemplo, crear una secuencia en donde Spread es cero la mayor parte del tiempo y activarlo sólo en algunas notas. Estas notas se reproducirían así en estéreo, mientras que las otras lo harían en mono

El volumen de salida de Simpler puede controlarse con el control Volume que también puede depender de la velocidad de nota, dependiendo del ajuste del control Velocity>Volume. Pueden conseguirse efectos de trémolo permitiendo que el LFO module el parámetro Volume.

Si la nota MIDI entrante es C3, Simpler reproducirá la muestra a su altura tonal original, en cambio, puede transponer la nota en +/- 48 semitonos con el control Transpose. El tono puede ser modulado también por el LFO o la envolvente de tono. La envolvente de tono es especialmente útil para crear sonidos percusivos. Simpler reacciona a los mensajes MIDI de pitch bend con una sensibilidad de +/- 5 semitonos. También puede modular el parámetro Transpose con envolventes de clip y controladores externos. Para una afinación precisa del tono, use el control Detune, que puede ajustarse en +/- 50 cents.

Simpler incluye una función de deslizamiento ('glide'). Cuando esta función está activada, las nuevas notas comenzarán con la altura tonal de la última nota que se estaba reproduciendo y luego se deslizará gradualmente hasta su altura tonal. Hay disponibles tres modos de glide: Glide, que funciona en modo mono, y Portamento que funciona en modo polifónico. La velocidad del deslizamiento se ajusta con el control Time.

Opciones del menú contextual 24.8.7

Una serie de características de Simpler están sólo disponibles abriendo el menú contextual vía [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) en el visor de la muestra o barra de título de Simpler.

Por defecto, Simpler usa fundidos constant-power. Pero desactivando "Usar fundidos Constant Power para los Loops" en el [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) menú contextual de la barra de título de Simpler, puede habilitar fundidos cruzados lineales. Tenga en cuenta que el parámetro Fade no está disponible cuando warp está activado.

Los Presets creados en Simpler pueden convertirse para ser utilizados en Sampler (página 480), y viceversa. Para hacer esto, [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) sobre la barra de título de Simpler y elija el comando Simpler -> Sampler. De esta forma, los presets creados en Simpler pueden estar en un contexto multimuestras en Sampler. Sin embargo, tenga en cuenta que la operatividad de warping y slicing de Simpler no está disponible en Sampler, y que los presets que usen cualquiera de estas funciones sonarán y se comportarán de forma muy distinta en Sampler.

Manage Sample refleja la muestra cargada en el File Manager de Live (página 82), mientras que la opción Show in Browser refleja la muestra en el navegador de Live. Show inFinder/Explorer refleja la muestra dentro de su carpeta en el sistema operativo de su ordenador. Tenga en cuenta que este comando no está disponible cuando se trabaja con muestras que se han cargado desde Packs oficiales de Ableton.

Normalize Volumes ajusta el volumen de la muestra cargada para que su pico más alto utilice todo el techo disponible.

Crop elimina las porciones de la muestra que están fuera de los puntos Start y End, mientras que Reverse reproduce toda la muestra al revés. Tenga en cuenta que tanto Crop como Reverse son no destructivos; crean una copia de la muestra y aplican el proceso a la copia, por lo que la original no sufre ningún cambio.


Cuando se trabaja en el Modo Slicing Playback, hay disponibles dos menús contextuales adicionales: Slice to Drum Rack sustituye el Simpler por un Drum Rack en el que cada una de las rebanadas actuales se distribuyen en sus propios pads. Slice to New MIDI Track es similar, pero esto crea una pista adicional que contiene un Drum Rack en vez de sustituir el Simpler en curso. Además, cuando se trocea a una nueva pista, se cra un clip que reproduce las rebanadas en orden. Para más acerca del troceado (slicing), consulte el capítulo dedicado sobre este tema (página 177).

24.8.8 Estrategias para ahorrar recursos de la CPU

Los procesos de síntesis en tiempo real consumen muchos recursos del sistema. No obstante, hay varias maneras de reducir este consumo de la CPU. Para reducir el consumo de CPU llevado a cabo por el Simpler, haga lo siguiente:

- Cuando use warping, tenga en cuenta que los modos Complex y Complex Pro utilizan mucha más potencia de CPU que los otros Modos Warp.
- Desactive el Filtro si no lo necesita.
- El coste en CPU de un filtro está relacionado con la inclinación de su pendiente la pendiente de 24 dB tiene un coste superior que la de 12 dB.
- Desactive el LFO para reducir ligeramente el consumo de la CPU.
- Las muestras estéreo consumen el doble de CPU que las mono, ya que requieren el doble de potencia para su procesamiento.
- Disminuya el número de voces permitidas al mismo tiempo con el control Voices.
- Ajuste Spread a 0% si no lo necesita.

249 **Tension**



El instrumento Tension.

Tension es un sintetizador dedicado a la emulación de instrumentos de cuerda, desarrollado en colaboración con Applied Acosutics Systems. El sintetizador está enteramente basado en tecnología de modelado físico y no utiliza ningún tipo de muestreo o tablas de onda. En vez de esto produce el sonido resolviendo ecuaciones matemáticas que modelan a los diferentes componentes relacionados con los instrumentos de cuerda y cómo interactúan entre ellos. Este elaborado motor de síntesis responde dinámicamente a las señales de control que recibe mientras usted toca reproduciendo de esta manera la riqueza y la respuesta de los instrumentos de cuerda reales.

La versión completa de Tension no se incluye con la versión estándar de Live, sino que es una característica especial disponible para su adquisición por separado.

Tension ofrece cuatro tipos de excitadores (dos tipos de macillos, una púa y un arco) un preciso modelo de una cuerda, un modelo de la interacción traste/dedo, un modelo de apagador y diferentes tipos de cajas de resonancia. La combinación de estos diferentes elementos permite la reproducción de un ampli rango de instrumentos de cuerda. Tension también está equipado con parámetros de filtros, LFOs y envolventes que expanden las posibilidades de construcción de sonidos más allá de lo que sería posible con instrumentos del "mundo real". Finalmente, Tension ofrece una amplia gama de características interpretativas, incluyendo funciones de modos de teclado, portamento, vibrato y legato.

Arquitectura e interfaz 24.9.1

La vibración del componente string constituye el principal mecanismo de producción de sonido del instrumento. La cuerda se pone en movimiento por la acción de un excitator que puede ser un macillo, una púa o un arco. La frecuencia de la oscilación viene determinada por la longitud efectiva de la cuerda, que es controlada por la interacción de dedo/traste o termination. Puede aplicarse un damper o apagador a las cuerdas para reducir el tiempo de decaimiento de la oscilación. Este es el caso de un piano, por ejemplo, cuando se aplica fieltro a las cuerdas al liberar las teclas y el pedal de sostenido. La vibración proveniente de la cuerda se transmite al body o caja del instrumento, que puede radiar el sonido de forma eficiente. En algunos instrumentos, la vibración de la cuerda es transmitida directamente al cuerpo a través del puente. En otros instrumentos, como la guitarra eléctrica, se usa un pickup o pastilla para transmitir la vibración de la cuerda a un amplificador. Además de estas secciones principales, se ha incluido una sección filter entre las secciónes de cuerda y caja para ampliar las posibilidades sonoras del instrumento.

El interfaz de Tension se divide en dos pestañas principales, que a su vez se subdividen en secciones. La pestaña String contiene todos los componentes fundamentales de producción de sonido relacionados con la cuerda: Excitator, String, Damper, Termination, Pickup y Body. La pestaña Filter/Global contiene la sección Filter, así como controles para parámetros globales de interpretación. Cada sección (a excepción de las secciones String y global Keyboard) pueden activarse o desactivarse independientemente. Si se desactiva una sección se reduce el uso de la CPU.

24.9.2 La pestaña String

La pestaña String contiene los parámetros relacionados con las propiedades físicas de la misma cuerda, así como la forma en que esta se toca.

La sección Excitator



La sección Excitator de Tension

La cuerda modelada puede tocarse utilizando diferentes tipos de excitadores para reproducir diferentes tipos de instrumentos y técnicas de interpretación. El excitador se selecciona utilizando el selector Type, y las elecciones disponibles son Bow, Hammer, Hammer (bouncing) y Plectrum.

Bow — este excitador está asociado a los instrumentos de arco como el violín, la viola o el cello. El arco mantiene la cuerda en una oscilación sostenida. El movimiento de la crin del arco por la cuerda crea fricción, haciendo que la cuerda alterne su estado entre quedar pegada a la crin y quedar libre. La frecuencia de esta alternancia entre pegarse y deslizarse determina el tono fundamental.

El knob Force ajusta la cantidad de presión que el arco está aplicando sobre la cuerda. El sonido se hace más "chirriante" a medida que se aumenta este valor. La fricción entre el arco y la cuerda puede ajustarse con el control Friction. Los valores más altos usualmente dan como resultado un ataque más rápido. Velocity ajusta la velocidad del arco sobre la cuerda. Finalmente, los deslizadores Vel y Key debajo de estos tres controles le permiten modular su comportamiento basado en la velocidad o la altura tonal de la nota, respectivamente.

Hammer y Hammer (bouncing) — estos dos tipos de excitadores simulan el comportamiento de martillos blandos o macillos. Hammer modela un macillo que está situado debajo de la cuerda y que la golpea una vez antes de separarse. Este tipo de mecanismo se encuentra en un piano, por ejemplo. Hammer (bouncing) modela un macillo que se encuentra encima de la cuerda y que se deja caer para golpearla, lo que significa que puede rebotar sobre esta varias veces. Este tipo de actuación puede verse en un dulcémele a macillos, por ejemplo.

La masa y rigidez del macillo se ajustan con los knobs (sorpresa) Mass y Stiffness, mientras que Velocity controla la velocidad con la que el macillo golpea contra la cuerda. Al igual que con el excitador Bow, estos tres parámetros pueden modularse todavía más con la velocidad y la altura tonal de la nota ajustando los deslizadores Vel y Key. El comportamiento del macillo se controla todavía más mediante el knob Damping, que ajusta la cantidad de fuerza de impacto del macillo que será reabsorbida por éste. De alguna manera es parecido al parámetro Stiffness (rigidez), pero en vez de controlar la rigidez de la superficie del macillo lo que hace es ajustar la rigidez del "muelle" virtual que conecta el macillo a la masa que le proporciona la fuerza. A medida que incrementa la cantidad de Damping, la interacción entre el macillo y la cuerda se acortará, obteniéndose generalmente un sonido más fuerte y más brillante.

Plectrum — una púa o "pick" se asocia con instrumentos tipo guitarras y harpsichords. Puede verse como un objeto anguloso situado debajo de la cuerda que la pulsa y la pone en movimiento.

El knob Protrusion ajusta la cantidad de área de la púa que se coloca debajo de la cuerda. A valores más bajos obtenemos un sonido más "delgado," más pequeño, puesto que hay menos

masa actuando sobre la cuerda para ponerla en movimiento. Los knobs Stiffness, Velocity y Damping se comportan de forma similar a los del modo Hammer. Protrusion, Stiffness, Velocity y Position pueden ser modulados por velocidad o altura tonal de la nota mediante los deslizadores Vel y Key.

El knob Position puedee aplicarse a cada modelo de excitador, y especifica el punto de la cuerda en donde hace contacto el excitador. Al 0%, el excitador contacta con la cuerda en su final, mmientras que al 50% activa la cuerda en su mitad. El comportamiento es un poco diferente si se activa el interruptor Fix. Pos, no obstante. En este caso, el punto de contacto se fija en una única localización, en vez de ir cambiando a medida que cambia la longitud de la cuerda. Este comportamiento es similar al de una guitarra, en donde la posición de pulsación es siempre básicamente la misma sin importar las notas que se estén tocando. En un piano, la posición del excitador es relativa - el macillo normalmente golpea a la cuerda a 1/7 de su longitud - y por lo tanto se modela mejor desactivando Fix. Pos. La posición del excitador puede modularse adicionalmente por la velocidad y la altura tonal de la nota, mediante los deslizadores Vel y Key.

La sección Excitator puede conmutarse entre on o off mediante el interruptor situado junto a su nombre. Si está en off, la cuerda sólo puede activarse con su damper. (Si ambas secciones, Excitator y Damper, están desactivadas, nada puede poner en movimiento la cuerda — si ve que no produce ningún sonido, compruebe que al menos una de estas dos secciones esté activada.)

Por favor, tenga en cuenta que los parámetros de la sección Excitator funcionan conjuntamente para influenciar el comportamiento general del instrumento. Puede que encuentre que ciertas combinaciones de configuración no producen ningún sonido en absoluto, por ejemplo.

La sección String



La sección String de Tension.

La vibración de la cuerda es el componente principal del sonido de un instrumento de cuerda. La longitud efectiva de la cuerda también es responsable de la altura tonal del sonido que escuchamos.

El modelo teórico de una cuerda resonante es armónico, lo que significa que los parciales de la cuerda son todos múltiples exactos de la frecuencia fundamental. Las cuerdas del mundo real, sin embargo, son todas más on menos enarmónicas, y esto aumenta con la anchura de la cuerda. El deslizador Inharm modela este comportamiento, haciendo que los parciales superiores vayan desafinandose más a medida que su valor aumenta.

El deslizador Damping ajusta la cantidad de contenido en altas frecuencias en la vibración de la cuerda. A valores más altos se obtienen más parciales superiores (menos apagado). Este parámetro puede modularse con la altura tonal de la nota mediante el deslizador <Key.

El deslizador Decay determina cuanto tiempo tardará la cuerda resonante en decaer hasta la posición de silencio. A valores más altas se incrementa el tiempo de decaimiento. El deslizador <Key debajo de Decay permite que el tiempo de decaimiento sea modulado por la altura tonal de la nota.

El deslizador Ratio ajusta el ratio del tiempo de decaimiento de la oscilación de la cuerda durante el comienzo y desvanecimiento de la nota. Al 0%, el tiempo ajustado por el deslizador Decay ajusta el tiempo de decaimiento tanto para el comienzo (onset) como el desvanecimiento de la nota. A medida que incrementa el Ratio, el tiempo de desvanecimiento disminuye pero el tiempo de comienzo del decaimiento continua siendo el mismo.

La sección Vibrato



La sección Vibrato de Tension

La sección Vibrato utiliza un LFO para modular la altura tonal de la cuerda. Al igual que con todos los parámetros de Tension, los controles en esta sección pueden usarse para aumentar el realismo del modelo de instrumento de cuerda — o para crear algo que nunca se haya escuchado anteriormente.

Los dos parámetros más importantes en esta sección son los deslizadores Rate y Amount. Rate ajusta la frecuencia de la variación de tono, mientras que Amount ajusta la intensidad (amplitud) del efecto.

El deslizador Delay ajusta el tiempo que tardará en iniciarse el vibrato una vez comienza la nota, mientras que Attack ajusta el tiempo que tardará el vibrato en alcanzar la intensidad total (según el ajuste del knob Amount).

El deslizador <Mod ajusta hasta que punto la rueda de modulación afectará a la intensidad del vibrato. Este control es relativo al valor que se haya configurado mediante el knob Amount.

El deslizador Error introduce un cierto comportamiento imprevisible en el vibrato, añadiendo desviación aleatoria a los parámetros Rate, Amount, Delay y Attack.

La sección Damper



La sección Damper de Tension.

Todos los instrumentos de cuerda emplean algún tipo de mecanismo de apagado que silencia la cuerda resonante. En los pianos, esto es una almohadilla de fieltro que se aplica a la cuerda cuando se libera la tecla. En instrumentos como las guitarras y violines, el intérprete apaga el sonido parando la vibración de la cuerda con los dedos. Los apagadores o Dampers regulan el decaimiento de las cuerdas pero también producen ellos mismos algún tipo de sonido, que es una característica importante del timbre de un instrumento de cuerda.

Aunque un apagador funciona silenciando la cuerda en vez de activarla, es de alguna forma similar a un macillo, y comparte algunos de los mismos parámetros.

El knob Mass controla la fuerza con la que la superficie del apagador presionará contra la cuerda. A medida que incrementa el valor, la cuerda se silenciará más rápidamente.

La rigidez del material del apagador se ajusta con el control Stiffness. Los valores menores simulan materiales blandos como el fieltro, mientras que valores más altos modelan un apagador metálico.

Tenga en cuenta que valores muy altos de Mass y Stiffness pueden simular apagadores que conectan con la cuerda con tanta fuerza que cambian su longitud efectiva, causando de esta forma un cambio en la afinación.

El control Velocity ajusta la velocidad con la que se aplica el apagador a la cuerda cuando se libera la tecla, así como la velocidad a la que se levanta de la cuerda cuando le pulsa la tecla. Tenga cuidado con este parámetro — valores de Velocity muy altos pueden hacer que el apagador golpee a la cuerda con extrema fuerza, lo que puede producir un sonido muy fuerte al liberar la tecla. Tenga en cuenta que el estado del interruptor Gated determina si el control Velocity está o no activado. Cuando el interruptor Gated está activado, el apagador se aplica a la cuerda cuando se libera la tecla. Con Gated en posición off, el apagador siempre está apoyado sobre la cuerda, lo que significa que el control Velocity no produce ningún efecto.

Los parámetros Mass, Stiffness y Velocity pueden modularse todavía más por la altura tonal de la nota, mediante los deslizadores de abajo.

La rigidez del mecanismo del apagador se ajusta con el konb Damping, que afecta a la cantidad general de vibración absorbida por el apagador. A valores más pequeños menor acción del apagador (tiempos de decaimiento más largos.) Pero esto se va haciendo menos predecible a medida que el valor de Damping sobrepasa el 50%. A mayores valores, el mecanismo se vuelve tan rígido que rebota sobre la cuerda. Esto a su vez reduce la cantidad total de tiempo que el apagador está en contacto con la cuerda, incrementando el tiempo de decaimiento. La mejor forma de ver cómo se comporta este parámetro es ir girando gradualmente el knob mientras se pulsa repetidamente una sola tecla.

El knob Position realiza una función análoga a la del control en la sección Excitator, pero aquí especifica el punto en la cuerda en donde hará contacto el apagador. Al 0%, el apagador contacta con la cuerda en su final, mientras que al 50% apaga la cuerda en su punto medio. El comportamiento es un poco diferente si se activa el interruptor Fix. Pos, no obstante. En este caso, el punto de contacto se fija en una única localización, en vez de ir cambiando a medida que

cambia la longitud de la cuerda. La posición del apagador puede modularse adicionalmente por la velocidad y la altura tonal de la nota, mediante los deslizadores Vel y Key.

La sección Damper puede activarse o desactivarse mediante el interruptor situado junto a su nombre.

La sección Termination



La sección Termination de Tension.

La sección Termination modela la interacción entre el traste, el dedo y la cuerda. En un instrumento físico, esta interacción se usa para cambiar la longitud efectiva de la cuerda, que a su vez determina la altura tonal de la nota reproducida. Los parámetros físicos relativos al dedo se ajustan con los knobs Fing Mass y Fing Stiff, que configuran la fuerza que el dedo aplica a la cuerda y la rigidez del dedo, respectivamente. La cantidad Mass puede ser adicionalmente modulada por la velocidad o altura toanl de la nota por medio de los deslizadores. La rigidez del traste se modela con el parámetro Fret Stiff.

La sección Pickup




La sección Pickup de Tension.

La sección Pickup modela una pastilla electromagnética, similar a las que podemos encontrar en una guitarra eléctrica o en un piano eléctrico. El único control aquí es el deslizador Position, que funciona de manera similar al de este parámetro en las secciones Excitator y Damper. Al 0%, la pastilla se encuentra al final de la cuerda, mientras que al 50% está debajo de mitad de la cuerda. Los valores más bajos generalmente conllevan un sonido más fino y brillante, mientras que los valores más altos aportan mayor profundidad y consistencia.

La sección Pickup puede activarse o desactivarse mediante el interruptor situado junto a su nombre.

La sección Body



La sección Body de Tension.

La función de la caja o caja de resonancia de un instrumento de cuerda es radiar la energía de vibración de las cuerdas. La caja también filtra estas vibraciones, según su tamaño y forma. En

algunos instrumentos, como las guitarras, la caja también incluye una cavidad de aire que realza las bajas frecuencias.

El selector del tipo de caja le permite seleccionar entre diferentes tipos de cajas modeladas según los instrumentos físicos.

El selector de tamaño de caja (body size) ajusta el tamaño relativo de la caja de resonancia, de extra pequeña (XS) a extra grande (XL). En general, a medida que incrementa el tamaño de la caja, la frecuencia de la resonancia disminuirá. Puede modificar todavía más la respuesta de frecuencia de la caja con los knobs Hi Cut y Low Cut.

El tiempo de decaimiento de la resonancia de la caja puede ajustarse con el knob Decay. A valores más altos tendremos decaimientos más largos.

El knob Str/Body ajusta el ratio entre la salida directa de la sección String y la señal filtrada por la sección Body. Cuando se ha girado todo hacia la derecha, no hay una salida directa desde la sección String. Cuando se ha girado todo hacia la izquierda, la sección Body queda efectivamente anulada.


La sección Body puede activarse o desactivarse mediante el interruptor situado junto a su nombre.

El solitario knob Volume a la derecha de esta sección ajusta la salida general del instrumento. Este knob tiene su réplica en la pestaña Filter/Global.

La pestaña Filter/Global 24.9.3

La pestaña Filter/Global contiene los parámetros del filtro del instrumento, así como controles globales.

La sección Filter



La sección Filter de Tension.

La sección Filter de Tension lleva un fitro multimodo altamente configurable que se ubica entre las secciones String y Body. Además, el filtro puede modularse con un generador de envolvente dedicado y un oscilador de baja frecuencia (LFO).

El selector Type le permite seleccionar el tipo de filtro. Puede elegir entre filtros de 2º y 4º orden paso-bajo, paso-banda, rechazo de banda, paso-alto y filtro formante.

La frecuencia de resonancia del filtro se ajusta mediante el deslizador Freq, mientras que la cantidad de resonancia se ajusta con el control Res. Cuando se elige un filtro formante en el selector Type, el control Res. ofrece sólo sonidos vocálicos para elegir. Los controles Freq y Res pueden modularse ambos con un LFO, envolvente o altura tonal mediante los deslizadores de debajo de estos. Tenga en cuenta que los deslizadores LFO y Env no tienen ningún efecto a menos que se activen las subsecciones Envelope y LFO.

El generador de envolvente es del tipo estándar ADSR (attack, decay, sustain, release). Esta sección puede activarse o desactivarse con el interruptor junto a su nombre.

El tiempo de ataque se ajusta con el knob Attack. Este timepo puede también modularse con la velocidad por medio del deslizador Vel de debajo del knob. A medida que aumenta el valor de Vel, el tiempo de ataque se irá acortando de forma gradual a velocidades más altas.

El knob Decay ajusta el tiempo que tarda la envolvente en llegar al nivel de sostenido después de la fase de ataque.

El knob Sustain ajusta el nivel al que la envolvente se mantendrá desde el final de la fase de decaimiento hasta la liberación de la tecla. Cuando este knob se gira completamente a la izquierda, no hay fase de sostenido. Si se gira completamente a la derecha, no hay fase de decaimiento. El nivel de sostenido puede ser adicionalmente modulado por la velocidad con el deslizador Vel de debajo del knob. A valores más altos se obtendrán mayores niveles de sostenido a medida que la velocidad aumenta.

Finalmente, el tiempo de liberación se ajusta con el knob Release. Esto es el tiempo que tarda la envolvente en llegar al nivel cero una vez liberada la tecla.

La subsección LFO proporciona una fuente de modulación adicional para el filtro. Esta sección puede activarse o desactivarse con el interruptor junto a su nombre.


El selector de forma de onda ajusta el tipo de forma de onda utilizado por el LFO. Puede elegir entre sine, triangle, rectangular y dos tipos de formas de onda aleatorias. La primera forma de onda aleatoria realiza pasos entre valores aleatorios mientras que la segunda utiliza rampas más suavizadas.

El knob Delay ajusta el tiempo que tardará en iniciarse el LFO una vez comienza la nota, mientras que Attack ajusta el tiempo que tardará el oscilador en alcanzar su amplitud total.

La velocidad del LFO se ajusta con el knob Rate. Los interruptores situados debajo de este knob conmutan Rate entre frecuencia en Hercios y divisiones de tiempos sincronizadas con el tempo.

La sección Filter al completo puede activarse o desactivarse mediante el interruptor situado junto a su nombre.

Los parámetros Global y Keyboard



Los parámetros Global y Keyboard de Tension.

La sección restante contiene todos los parámetros que configuran la forma en que Tension responde a los datos MIDI, así como controles para parámetros de interpretación como afinación y portamento.

La sección Keyboard contiene todos los parámetros de afinación y polifonía de Tension. El selector Voices ajusta la polifonía disponible, mientras que Priority determina qué notas se cortarán cuando se exceda de la máxima polifonía. Cuando Priority se ajusta a High, las nuevas notas que sean más agudas que las notas que se estén sosteniendo tendrán prioridad, y las notas se cortarán comenzando desde la altura tonal más baja. Low Priority es lo contrario. Un ajuste de Priority en Last otorga prioridad a las notas más recientes, cortando las notas más antiguas según vaya siendo necesario.

Los controles Octave, Semi y Tuning realizan las funciones de afinadores gruesos y finos. Octave transpone el instrumento al completo en octavas, mientras que Semi transpone arriba o abajo en incrementos de un semitono. El deslizador Tuning ajusta en incrementos de una centésima (hasta un máximo de 50 centésimas arriba o abajo).

El rango de modulación de 'pitch bend' en semitonos se ajusta mediante el deslizador P. Bend.

Stretch simula una técnica conocida como afinación de estiramiento o "stretch tuning", que es una modificación de afinación común realizada tanto en pianos eléctricos como en pianos acústicos. Al 0%, Electric tocará en temperamento igual, lo que singnifica que dos notas están distanciadas en una octava cuando el tono fundamental de la nota superior es exactamente el doble del de la nota inferior. Pero puesto que el comportamiento resonante de un diapasón o cuerda vibrando difiere del modelo teórico, el temperamento igual tiende a sonar "mal" en pianos. Incrementando la cantidad de Stretch se sube la afinación de las notas altas mientras que baja el tono de las notas más bajas. El resultado es un sonido más brillante. Los valores negativos simulan una afinación stretch "negativa"; las notas más agudas tienden descender a bemoles mientras que las más graves tienden a subir a sostenidos.

El deslizador Error aumenta la cantidad de error de afinación aleatorio aplicado a cada nota. Pruebe con valores muy altos si quiere volver a vivir sus experiencias como miembro de la orquesta de su instituto.

La sección Unison le permite apilar múltiples voces para cada nota que se toque. El interruptor situado junto al nombre activa o desactiva la sección.

El interruptor Voices selecciona entre dos o cuatro voces apiladas, mientras que Detune ajusta la cantidad de variación de afinación que se aplica a cada voz apilada. Los valores bajos pueden crear un sutil efecto de chorus, mientras que los valores altos proporcionan otra buena manera de aproximarle a sus vivencias en la orquesta juvenil. Si se aumenta la cantidad de Delay se añade un lapso antes de que se active cada una de las voces apiladas.

La sección Portamento se usa para hacer que el tono se deslice entre las notas en vez de cambiar inmediatamente. El efecto puede activarse o desactivarse mediante el interruptor situado junto a su nombre.

Con Legato activado, el deslizamiento sólo ocurrirá si la segunda nota se toca antes de que se libere la primera.

Proportional hace que el tiempo de deslizamiento sea proporcional al intervalo entre las notas. A grandes intervalos se deslizará más lentamente que a pequeños intervalos. Si se desactiva este interruptor hará que el tiempo de deslizamiento sea constante sin tener en cuenta el intervalo.

El deslizador Time ajusta la velocidad general del deslizamiento.

El knob Volume ajusta la salida general del instrumento.

Consejos sobre diseño de sonido 24.9.4

A primera vista, la arquitectura modular de Tension puede que no sea tan diferente a lo que está acostumbrado en otros sintetizadores; consiste en funcionales bloques de construcción que alimentan información a través de una ruta de señal y la modifican a medida que avanza. Pero es importante recordar que los componentes de Tension no están aislados los unos de los otros; lo que se hace sobre un parámetro puede conllevar un efecto dramático en otro parámetro en otro lugar. Por esto, es muy fácil encontrar combinaciones de parámetros que no producen ningún sonido en absoluto. También es muy fácil crear sonidos extremadamente altos, ¡así que tenga cuidado cuando ajuste los niveles!

Cuando programe Tension, puede que ayude el pensar en las diferentes secciones como si estuvieran unidas a un único objeto físico. Por ejemplo, un arco moviéndose a una velocidad lenta podría quizás excitar una cuerda no apagada. Pero si esa cuerda está obstruida por un enorme apagador, será necesario que el arco aumente su velocidad para que haga algún efecto.

Para ver de lo que es posible, puede que ayude el estudiar como se construyen los presets. Pronto se dará cuenta de que Tension puede hacer mucho más que trabajar sólo con cuerdas.

Capítulo 25

Max for Live

Max for Live, un producto completmentario codesarrollado con Cycling '74, permite a los usuarios ampliar y personalizar Live al crear instrumentos, efectos de audio, y dispositivos MIDI. Max for Live también puede usarse para ampliar la funcionalidad de controladores hardware e incluso modificar clips y parámetros dentro de un Live Set.

Además de proporcionar un completo juego de herramientas para construir dispositivos, Max for Live también viene con una colección de tutoriales, instrumentos y efectos preconfigurados. Estos pueden usarse de igual forma que los dispositivos incorporados en Live y también pueden darle ideas para sus propios proyectos de construcción de dispositivos. Por favor tenga en cuenta que este contenido sólo estará disponible una vez que haya instalado y autorizado Max.

25.1 Instalación y autorización de Max for Live

Para usar Max for Live, debe instalar Live 8.1 (o superior) y Max 5.1 (o superior). Max está disponible como descarga desde la página web de Cycling '74⁶.

Al igual que todos los "add-ons" o dispositivos incorporados en Ableton, Max for Live debe autorizarse antes de poder usarlo. El capítulo sobre autorización de Live (página 31) contiene más información sobre este proceso, y puede encontrar instrucciones más exhaustivas en la página web de Ableton⁷.

Si ha instalado Max en algún lugar distinto a la ubicación por defecto, deberá antes que nada apuntar hacia esta ubicación en la pestaña File/Folder en las Preferencias de Live:

⁶ http://www.cycling74.com/

⁷ http://www.ableton.com/authorization-live8



La ruta hacia la instalación de Max.

Una vez se ha completado la autorización y Live ha encontrado la aplicación Max, Max for Live ya debería estar listo para usarse. En este punto, el contenido de Max comenzará a instalarse en su Librería de Live.

25.2 Utilización de dispositivos Max for Live

Max for Live viene con una colección de instrumentos y efectos listos para usar. Los dispositivos Max for Live aparecen en las secciones Max Instrument, Max MIDI Effect y Max Audio Effect en la etiqueta Max for Live del Navegador.

Muchos de estos dispositivos también vienen con sus propios presets, que son similares a los presets (página 252) de los dispositivos de Live pero con una importante diferencia: puesto que un dispositivo Max puede almacenarse fuera de las ubicaciones conocidas por Live, es importante asegurarse de que cualquier preset que haga referencia a este dispositivo continúe asociado a éste.

Si guarda un preset para un dispositivo Max, Live intentará mantener las referencias de archivo necesarias copiando el dispositivo Max en su Librería del Usuario y guardar el preset basado en esta copia. Si el archivo Max referenciado se mueve o se renombra, no obstante, estas asociaciones de archivo tal vez se rompan. Si esto sucede, puede usar el Administrador de Archivos de Live (página 85) para solucionar el problema.

Para evitar estos problemas, recomendamos almacenar siempre los dispositivos Max y sus presets en su Librería del Usuario. Tenga en cuenta que esta es la ubicación por defecto que se sugiere cuando se pulsa el botón Guardar Preset en la barra de título del dispositivo Max.

25.3 Edición de dispositivos Max for Live

Los dispositivos Max (o "patches") están formados por objectos que se envían datos entre sí por medio de cables virtuales. Un Efecto de Audio Max vacío, por ejemplo, ya contiene algunos de estos elementos: el objeto plugin~ pasa todo el audio entrante al objeto plugout~, que a su vez pasa el audio a cualquier dispositivo(s) adicional(es) en la cadena.



Un efecto Max Audio por defecto.


Para cargar un dispositivo Max vacío, arrastre un Max Instrument, Max MIDI Effect o Max Audio Effect desde el Navegador de Dispositivos hasta su Set.

Lo que haga un dispositivo Max de hecho depende de los objetos que contenga, y de la forma en que han sido conectados entre si. El área en la que usted trabaja con objetos Max se denomina el editor (o "patcher"), y se puede acceder a él pulsando el botón Edit de la barra de título del dispositivo Max.



El botón Edit para un dispositivo de Max.

Este lanza el editor Max en una nueva ventana, con el dispositivo en curso cargado y listo para su edición.



Un Efecto de audio Max por defecto en el Patcher.

Tras la edición, debería guardar su dispositivo Max antes de usarlo en Live. Esto se hace por medio de los comandos Guardar o Guardar Como en el menú Archivo de Max. Guardar un dispositivo editado actualizará de forma automática todas las instancias de ese dispositivo que estén diendo utilizadas en su Live Set en curso. Si elige Guardar Como, se le preguntará si la nueva versión debería actualizar sólo el dispositivo que se abrió originalmente para editar o todas las instancias del dispositivo en el Set.

La ubicación por defecto cuando guarda un dispositivo Max es la carpeta en la Ilbrería que se corresponde con el tipo de dispositivo que se está guardando. Recomendamos guardar siempre dispositivos Max a esta ubicación por defecto.

Nota: a diferencia de los dispositivos nativos de Live, los dispositivos Max no se guardan dentro de los Live Sets, sino como archivos por separado.

25.4 Dependencias de Max

Como mencionamos anteriormente, existen algunas consideraciones de administración de archivos cuando se crean presets para dispositivos Max. Además, los dispositivos Max puede que dependan de otros archivos (como muestras, gráficos, o incluso otros patches Max) para que funcionen correctamente. En este caso, tal vez tenga que usar las herramientas de administración

de archivos de Live para recopilar todas estas dependencias en una única ubicación, particularmente si quieres compartir tus dispositivos Max.

Una forma con la que Max for Live ayuda a ocuparse de las dependencias externas es permitiéndole a congelar un dispositivo Max. Un dispositivo congelado contiene todos los archivos que son necesarios para usarlo.

Tenga en cuenta que el congelar dispositivos Max no es lo mismo que el comando Congelar Pista de Live (página 675).

Para saber más acerca de Congelar, y sobre cómo Max maneja las dependencias para sus propios archivos, recomendamos que se lea la documentación incluida en Max.

Aprendizaje de Programación en Max

Para ayudarle a aprender más acerca de la construcción y edición de dispositivos Max, Cycling '74 proporciona una completa documentación y tutoriales incorporados en el entorno de Max. Para acceder a esta documentación, seleccione "Ayuda de Max" desde el menú Ayuda en cualquier ventana de Max. También hay una entrada "Ayuda de Max for Live" en el mismo menú.

Max for Live también viene con una serie de Lecciones que ofrecen tutoriales paso a paso para construir una variedad de dispositivos Max. Estas lecciones están disponibles en la Vista Ayuda de Live, a la que se puede acceder desde el menú Ayuda de Live.

Capítulo 26

Control remoto MIDI y por teclado

Para que el músico pueda prescindir del ratón, la mayoría de controles de Live pueden controlarse remotamente mediante un controlador MIDI externo y el teclado de la computadora. Este capítulo describe los detalles del mapeado de los siguientes tipos específicos de controles de la interfaz de usuario de Live:

- 1. Ranuras de la vista Session Tenga en cuenta que las asignaciones MIDI y de teclado están ligadas a las ranuras, no a los clips que contienen.
- 2. Conmutadores y botones Entre los conmutadores y botones se incluyen los Activadores de pista y de dispositivo, y los conmutadores del metrónomo, tap tempo y opciones de transporte de la Barra de control.
- 3. Botones de selección Los botones de selección permiten elegir entre varias opciones. Un ejemplo de un botón de selección es la sección de asignación del crossfader en cada pista, que ofrece tres opciones: La pista se asigna a la posición A del crossfader, la pista no se ve afectada por el crossfader o la pista se ve afectada por la posición B del crossfader.
- 4. Controles continuos como el del volumen, panorámica o envíos del mezclador.
- 5. El crossfader, cuyo comportamiento se describe al detalle en su respectiva sección del capítulo sobre Mezcla (página 229).

26 1 Control remoto MIDI

Live puede controlarse de forma remota mediante superficies de control MIDI externas, como teclados MIDI o cajas controladores. Live también ofrece control dedicado vía Ableton Push (página 557) y Push 2 (página 607).


Antes de explicar como se realizan e implementan las asignaciones de control remoto, hay que distinguir primero entre el control remoto MIDI y un uso diferente del MIDI en Live: como entrada para nuestras pistas MIDI. Pongamos por caso que usted está utilizando un teclado MIDI para tocar un instrumento en una de las pistas MIDI de Live . Si asigna C-1 en su teclado MIDI a un botón Clip Launch de la vista Session, esa tecla dejará de reproducir la nota C-1 en la pista MIDI de su instrumento, ya que ahora "pertenece" únicamente al botón Clip Launch.

Las teclas MIDI que forman parte de asignaciones de control remoto ya no pueden usarse como entradas para pistas MIDI. Esto es una causa común de confusión que puede resolverse fácilmente observando los indicadores MIDI de la Barra de control (página 204).

Antes de realizar cualquier asignación MIDI, tendrá que configurar Live para que reconozca sus superficies de control. Esto se lleva a cabo en la pestaña MIDI/Sync de las Preferencias de Live, a las que puede acceder con el atajo de teclado [CTRL][,](PC) / [CMD][,](Mac).

Superficies de control soportadas en modo nativo 26.1.1

Las superficies de control vienen definidas en la tabla de la parte superior de la pestaña MIDI/ Sync. Puede usar hasta seis superficies de control soportadas simultáneamente en Live.



Configuración de superficies de control.

Abra el primer selector en la columna Control Surface para ver si su superficie de control está ya soportada por Live; si aparece aquí en la lista, puede seleccionarla por su nombre, y luego definir sus puertos MIDI de entrada y salida usando las dos columnas de la derecha. Si su controlador no aparece aquí, no se inquiete — todavía puede activarse manualmente en la siguiente sección, Configuración manual de superficie de control (página 547).

Dependiendo del controlador, Live puede que necesite realizar un "preset dump" (o volcado de preset) para completar la configuración. Si este es el caso, el botón Dump a la derecha de los selectores de su superficie de control en las Preferencias de Live se activará. Antes de pulsarlo, verifique que su superficie de control esté preparada para recibir volcados de preset. El método para activar esto varía para cada fabricante y producto, así que consulte al documentación de su hardware si no está seguro. Finalmente, pulse sobre el botón Dump; Live entonces configurará su hardware automáticamente.


Mapeados instantáneos

En la mayoría de los casos, Live usa un método estándar para mapear sus funciones y parámetros a los controles físicos. Por supuesto que esto varía dependiendo de la configuración de los knobs, deslizadores y botones de la superficie de control. Estás configuraciones dependientes de las características se conocen como mapeados instantáneos.

Dentro de las lecciones incluidas en Live, encontrará una Referencia de superficies de control que enumera en una lista todo el hardware soportado hasta ese momento, completada con los detalles de sus mapeados instantáneos. Puede acceder a las lecciones en cualquier momento seleccionando la opción Vista Ayuda desde el menú Vista.


Nota: Siempre puede invalidar manualmente cualquier mapeado instantáneo con sus propias asignaciones. En este caso, también querrá activar los interruptores Remote para los puertos MIDI que su superficie de control esté usando. Esto se lleva a cabo en la sección MIDI Ports de la pestaña MIDI/Sync en Preferencias, y se describe en la siguiente sección.

Los mapeados instantáneos tienen sus ventajas puesto que los controladores de la superficie de control se reasignarán automáticamente para controlar el dispositivo seleccionado en ese momento en live.



Selección Control Surfaces Can Follow Device.

Además de la selección seguir al dispositivo, las superficies de control soportadas en modo nativo pueden "bloquearse" a dispositivos especificos, garantizando un acceso directo sin importar donde se encuentre en ese momento el foco en su Live Set. Para activar o desactivar el bloqueo, [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) sobre la barra de título de un dispositivo, y luego seleccione su controlador preferido desde el menú contextual "Lock to...". Reconocerá la misma lista de superficies de control que usted definió en Preferencias MIDI/Sync. Por defecto, el instrumento un una pista MIDI se acoplará automáticamente a la superficie de control cuando la pista se arme para grabación.



Control manual: Las superficies de control pueden bloquearse a los dipositivos.

Un icono en forma de mano en la barra de título de los dispositivos bloqueados sirve como recordatorio de su estado.

Nota: Algunas superficies de control no soportan el bloquearse a dispositivos. Esta capacidad se indica para ciertos controladores en la lección Referencia a las superficies de control. Seleccione la opción Vista Ayuda desde el menú Ayuda para acceder a las lecciones incluidas en Live.

Configuración manual de la superficie de control 26.1.2

Si su superficie de control MIDI no aparece en la lista en el selector de superficies de control de Preferencias MIDI/Sync, aún puede activarse para realizar un mapeado manual en la sección MIDI Ports de esta pestaña.

	MIDI Ports	Track	Sync	Remote
▶ Input:	Oxygen8 (Port 1)	On	Off	Off
▶ Input:	RemoteSL (Port 1)	On	Off	Off
▶ Input:	RemoteSL (Port 2)	Off	Off	On
Dutput	t: Oxygen8 (Port 1)	Off	Off	Off
Dutpu	t: RemoteSL (Port 1)	Off	Off	Off
Dutpu	t: RemoteSL (Port 2)	Off	Off	On
Dutpu	t: RemoteSL (Port 3)	Off	Off	Off

Definición manual de superficies de control.

La tabla MIDI Ports presenta todos los puertos de entrada y salida MIDI disponibles. Para usar un puerto de entrada para control remoto de Live, asegúrese de que el correspondiente interruptor en su columna Remote esté ajustado en "On." Puede usar cualquier número de puertos MIDI para el mapeado remoto; Live mezclará sus señales MIDI entrantes.

Cuando esté trabajando con una superficie de control que proporcione feedback físico o visual, también tendrá dque activar el interruptor Remote para su puerto de salida. Live necesita comunicarse con esas superficies de control cuando haya cambiado un valor para que puedan actualizar las posiciones de sus faders motorizados o el estado de sus LEDs para que coincidan con el nuevo valor.

Para comprobar su configuración, pruebe a enviar algunos datos MIDI a Live desde su superficie de control. Los indicadores MIDI de la Barra de Herramientas se encenderán siempre que Live reconozca un mensaje MIDI entrante.

Una vez Live haya reconocido su superficie de control, ya habrá completado la fase de configuración (pero le recomendamos que se tome su tiempo para seleccionar un modo TakeOver antes de salir de Preferencias). Su próximo paso será crear MIDI mappings entre su superficie de control y Live. Afortunadamente, se trata de una tarea simple, y sólo es necesario realizarla sobre un parámetro cada vez.

Modo Takeover 26.1.3



Modo Takeover de controlador MIDI.

Cuando se usan controles MIDI que envían valores absolutos (como los faders) en una configuración de cambio de banco, en donde apuntan a un parámetro de destino diferente en cada banco de controlador, necesitará decidir cómo Live debería manejar los repentinos saltos entre valores que ocurrirán cuando mueva un control por primera vez tras haber cambiado de banco. Hay disponibles tres modos Takeover:

None — Tan pronto como se mueva el control físico, su nuevo valor es enviado inmediatamente a su parámetro de destino, obteniéndose usualmente un brusco cambio de valor.

Pick-Up — El mover el control físico no produce ningún efecto hasta que alcanza el valor de su parámetro de destino. Una vez que son iguales, el valor de destino equilibra el valor del control 1:1. Esta opción puede proporcionar cambio ssuaves entre valores, pero puede que sea dificil estimar exactamente en donde se recogerá el valor.

Value Scaling – Esta opción asegura transiciones suaves entre valores. Compara el valor del control físico con el valor del parámetro de destino y calcula una suave convergencia entre los dos a medida que se mueve el control. Una vez que son iguales, el valor de destino equilibra el valor del control 1:1.

26.2 El Navegador Mapping

MIDI Mappings									
Channel	Note/Control A	Path	Name	Min	Max				
1	CC 10	Vocals	Select Track						
1	CC 28	Vocals Mixer	A-Return	-inf dB	0.0 dB				
1	CC 74	Lead Grain Delay	Feedback	0.0 %	95 %				
1	CC 82	Vocals Mixer	Track Volume	-inf dB	6.0 dB				
1	CC 83	Lead Mixer	Track Volume	-inf dB	6.0 dB				
1	Note C3	Vocals Mixer	Speaker On						
1	Note C4	Vocals Mixer	Solo/Cue						
1	Note D4	Drums Mixer	Solo/Cue						
1	Note E3	Lead Mixer	Speaker On						

El Navegador Mapping.

Todos los mapeados MIDI manuales del teclado del ordenador (página 554) y Macro Control (página 273) los maneja el Navegador Mapping. El Navegador Mapping está oculto hasta que uno de los tres modos de mapeado se active. En ese momento mostrará todos los mapeados para el modo actual. Para cada mapeado, muestra en una lista el elemento de control, la ruta hacia el parámetro mapeado, el nombre del parámetro, y los rangos de valores de mapeado Min y Max. Los rangos Min y Max asignados pueden editarse en cualquier momento, y pueden invertirse rápidamente con un comando [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) del menú contextual. Borre los mapeados usando las teclas [Retroceso] o [Supr]de su ordenador.

Tenga en cuenta que los Instant Mappings están basados en contexto y no se muestran en el Navegador Mapping. Sus estructuras de mapeado pueden mostrarse mientras se trabaja con Live seleccionando la opción Vista Ayuda desde el menú Ayuda y luego abriendo la lección Referencia de Superficies de Control.

26.2.1 Asignación de control remoto MIDI



El conmutador de modo MIDI Map.

Una vez se haya definido su configuración de control remote en MIDI/Sync de Preferencias, el aplicar a los controladores las notas MIDI asignaciones de contro remoto es algo muy simple:

- 1. Entre en el modo MIDI Map pulsando sobre el interruptor MIDI en la esquina superior derecha de Live. Tenga en cuenta que los elementos asignables del interfaz se realzan en azul, y que el Navegador Mapping está disponible. Si su navegador está cerrado, [CTRL] [ALT][B](PC) / [CMD][ALT][B](Mac) lo abrirá.
- 2. Pulse sobre el parámetro de Live que le gustaría controlar vía MIDI.
- 3. Envíe un mensaje MIDI desde su controlador MIDI pulsando una tecla del teclado, girando un control, etc. Verá que este nuevo MIDI mapping ahora aparece en la lista del Navegador Mapping.
- 4. Salga del modo MIDI Map pulsando una sola vez de nuevo sobre el interruptor MIDI. El Navegador Mapping desaparecerá, pero siempre puede revisar sus mapeados entrando de nuevo en el modo MIDI Map.

26.2.2 Mapeado a notas MIDI

Las notas MIDI envían simples mensajes Note On y Note Off a los elementos del interfaz de Live. Estos mensajes pueden producir los siguientes efectos sobre controles en Live:

- Slots de la Vista Session Los mensajes Note On y Note Off afectan a clips del slot según sus configuraciones Launch Mode (página 190).
- Conmutadores Un mensaje Note On conmuta el estado del interruptor.
- Botones Radio Los mensajes Note On conmutan entre las opciones disponibles.
- Parámetros variables cuando se aasignan a una única nota, los mensajes Note On conmutan el estado del parámetro entre sus valores Min y Max. Cuando se asignan a un rango de notas, a cada nota se le asigna un valor distinto, espaciado equilibradamente sobre el rango de valores del parámetros.

Sugerencia: Los slots en la vista Session pueden asignarse a un rango de nota MIDI para reproducir de forma cromática: Primero toque la tecla raíz (Es la tecla que reproducirá el clip en su transposición por defecto), y luego, mientras mantiene pulsada la tecla raíz, pulse una tecla por debajo de la raíz y otra poe encima de esta para definir los límites del rango.

26.2.3 Mapeado a controladores MIDI absolutos

Los controladores MIDI absolutos envían mensajes a Live en forma de valores absolutos en un rango que oscila entre 0 y 127. Dependiendo del tipo de control de Live asignado, estos valores originarán un resultado u otro. Un valor de 127, por ejemplo, podría incrementar el volumen de una pista de Live hasta su valor máximo o podría, también, reproducir un clip de la vista Session. De un modo más específico, los mensajes de controlador MIDI con valores de 0 a 127 pueden producir los siguientes efectos en los controles de Live:

- Session View Slots Los valores de controlador de 64 y por encima se tratan como mensajes Note On. Los valores 63 y por debajo se consideran mensajes de Note Off.
- Switches Para los activadores de pista y los botones on/off en los dispositivos, los valores de controlador que están dentro del rango Min y Max del mapeado activan el interruptor. Los valores de controlador que están por debajo o por encima de este rango lo desactivan. Puede revertir este comportamiento configurando un valor Min que sea mayor que su correspondiente valor Max. En este caso, los valores de controlador que estén fuera del rango activan el interruptor, mientras que los valores dentro del rango lo desactivan. Para todos los demas interruptores (como los controles de transporte), los valores de controlador de 64 y superiores activan el interruptor, mientras que los valores de controlador por dabajo de 64 lo desactivan.
- Botones Radio El rango de valores del controlador, de 0...127, se mapea al rango de opciones disponibles.
- Controles continuos El rango de valores del controlador, de 0...127, se mapea al rango de valores del parámetro.

Live soporta asimismo mensajes de controlador de pitch bend y de alta precisión ("14-bit Absolute") con un rango de valores de 0...16383. Las especificaciones anteriores también son aplicables a estos, salvo que el valor central del rango de valores se sitúe en 8191/8192.

26.2.4 Mapeado a controladores MIDI relativos

Algunos controladores MIDI pueden enviar mensajes de "valores por incremento" y de "valores por decremento" en lugar de valores absolutos. Estos controles evitan saltos de parámetros cuando el estado de un control en Live y el control correspondiente del controlador MIDI hardware difieren. Imaginemos, por ejemplo, que ha asignado el control Pan de su caja de controladores al control Pan de una pista en Live. Si el control hardware está ajustado totalmente a la derecha

y el control de Live está ajustado totalmente a la izquierda, un ligero movimiento de un botón de panorama hardware que envíe mensajes absolutos ordenaría a Live panoramizar a la derecha, provocando así un salto brusco en la panoramización de la pista. Un control de panorama que envía mensajes relativos evitaría esta circunstancia, ya que el mensaje incremental que envía a Live simplemente dice, "Panoramiza ligeramente a la izquierda de tu posición actual."

Hay cuatro tipos de controladores relativos: Signed Bit, Signed Bit 2, Bin Offset y Twos Complement.

Todas estas también están disponibles en un modo "lineal". Algunos encoders MIDI usan "aceleración" de forma interna, generando cambios más grandes en los valores cuando se giran rápido. Para las superficies de control sin soporte nativo, Live intenta detectar el tipo de controlador y si se usa aceleración o no.

Puede mejorar el proceso de detección moviendo el controlador relativo lentamente hacia la izquierda cuando realice una asignación. Live le ofrecerá su sugerencia en el selector "mode" de la Barra de Estado, pero si por casualidad usted ya sabe el tipo de controlador relativo, puede seleccionarlo manualmente.

Live hará lo siguiente con los mensajes de controladores MIDI relativos:


- Session View Slots Los mensajes de incremento de valor se tratan como mensajes Note On. Los mensajes de disminución de valor se tratan como mensajes Note Off.
- Conmutadores Los mensajes por incremento activan el conmutador. Los mensajes por decremento desactivan el conmutador.
- Botones de selección Los mensajes de incremento hacen que el botón de selección pase a la siguiente opción disponible. Los mensajes de disminución hacen que pase a la opción anterior.
- Controles continuos Cada tipo de controlador MIDI relativo hace una interpretación diferente del rango de valores 0...127 del controlador MIDI para identificar los incrementos y decrementos:

Consulte la documentación proporcionada con su controlador MIDI si necesita más información sobre los controladores MIDI relativos.

Navegación relativa de la vista Session

Tenga en cuenta que no sólo puede realizar mapeados absolutos a ranuras y escenas individuales, sino también mapeados relativos para mover la escena resaltada y operar en los clips resaltados.

Tanto en el modo MIDI Map como en el modo Key Map (página 554), aparece una tira de controles asignables debajo de la rejilla Session:



La franja del mapeado relativo de la vista Session.

- 1. Asigne estos botones a teclas, notas o controladores para mover la escena resaltada hacia arriba o hacia abajo.
- 2. Para navegar por las escenas, asigne la caja con el número de escena a un controlador MIDI (preferentemente con un control airatorio ilimitado.) Para más detalles, consulte el Modos de mapeado relativo (página 551).
- 3. Asigne este botón para lanzar la escena resaltada. Si se ha marcado la opción Seleccionar Siguiente Escena al Lanzar en Record/Warp/Launch de Preferencias, puede moverse sucesivamente (jy esperemos que con éxito!) a través de las escenas.
- 4. Asigne estos botones para que lancen el clip de la escena resaltada, en la pista respectiva.

El mapeado relativo de Session es práctico para navegar por un Live Set grande, ya que Live siempre mantiene la escena resaltada en el centro de la vista Session.

Mapeo de los Controles de la Vista Clip

La Vista Clip (página 121) muestra las configuraciones de cualquier clip que esté seleccionado en ese momento, pero también mostrará los ajustes de una multiselección de clips. Para evitar

sorpresas musicales desagradables, es importante recordar que la creación de asignaciones de control remoto para cualquier control en el interface de la Vista Clip podría potencialmente afectar a cualquier clip en el Live Set. Por esta razón, recomendamos asignar controles de la Vista Clip a controladores MIDI relativos para prevenir saltos no deseados en los valores de los parámetros.

Control Remoto del Teclado del Ordenador 26.2.5



El conmutador de modo Key Map.

La creación de asignaciones de control remoto para el teclado de su computadora es sencilla:

- 1. Para entrar en el modo Key Map, pulse el conmutador KEY situado en la esquina superior derecha de la pantalla de Live. Fíjese en que los elementos asignables del interfaz se resaltan en rojo cuando entra en el modo Key Map. El Navegador Mapping también estará disponible. Si el Navegador está oculto, puede mostrarlo en este punto usando el comando apropiado del menú Vista.
- 2. Pulse sobre el parámetro de Live al que quiere asignar una tecla. Recuerde que sólo los controles que se muestran en un tono rojo están disponibles para ser mapeados.
- 3. Pulse sobre la tecla del ordenador a la que quiere asignar el control. Los detalles de su nuevo mapeado se mostrarán en el Navegador Mapping.
- 4. Salga del modo Key Map pulsando sobre el conmutador KEY de Live de nuevo. El Navegador Mapping desaparecerá, pero sus asignaciones pueden revisarse en cualquier momento simplemente entrando en el modo Key Map otra vez.

Las asignaciones de teclado pueden producir los siguientes efectos en Live:

- Los clips en ranuras de la vista Session se verán afectados por las teclas mapeadas según sus Ajustes de modo Launch (página 190).
- Las teclas asignadas a conmutadores alternarán entre los estados del conmutador.
- Las teclas asignadas a botones de selección irán alternando entre las opciones disponibles.

Por favor asegúrese de no confundir la funcionalidad de este control remoto con la habilidad de Live de usar el teclado de su ordenador como si fuera un pseudo-teclado MIDI (página 203) capaz de generar notas MIDI pulsando las teclas de su ordenador para su uso con instrumentos.

Capítulo 27

Uso de Push

Ableton Push es un instrumento para la composición musical que ofrece control manual sobre la melodía y armonía, ritmos, sonidos y estructura de la canción. En el estudio, Push te permite generar de forma rápida clips que pueblan la Vista Session de Live mientras usted trabaja totalmente desde el hardware. En el escenario, Push actúa como un potente instrumento para lanzar clips.

Los controles de Push están divididos en una serie de secciones, tal y como se muestra en el diagrama de abajo.



Vista general de los controles de Push.

La mayor parte del comportamiento de Push depende de en que modo esté activado, así como sobre el tipo de pista que este seleccionada. Para ayudarle a conocer cómo trabajar con Push, este capítulo le guiará por algunos flujos de trabajo fundamentales, y a continuación le ofrecerá una referencia de todos los controles de Push.

Hay también disponibles una serie de vídeos que le ayudarán a arrancar con Push. Están disponibles en https://www.ableton.com/learn-push/

27.1 Configuración

La configuración del hardware de Push es automática en su mayor parte. Siempre que Live esté funcionando, Push se detectará de forma automática en el momento en que se conecte a un puerto USB de su ordenador. Tras la conexión, puede usar Push inmediatamente. No es necesario instalar dirvers y Push no necesita ser configurado manualmente en Preferencias Audio/MIDI de Live.

Navegando y cargando sonidos

Es posible navegar y cargar sonidos directamente desde Push, sin tener que usar el navegador de Live. Esto se lleva a cabo en el Modo Browse de Push.

Pulse el botón Browse de Push:



El botón Browse

En el modo Browse, el visor muestra todos sus sonidos y efectos disponibles, así como ubicaciones de la sección Places del navegador de Live (página 54). El visor se divide en dos columnas. La columna más a la izquierda muestra o bien el tipo específico de dispositivo que se está navegando o la etiqueta Places. Cada columna a la derecha muestra la siguiente subcarpeta (si existe). Use los botones In y Out para desplazar el visor a la derecha o izquierda, permitiéndole profundizar en niveles y subcarpetas o ver un mayor número de presets en el visor.



Botones In y Out.

Navegue hacia arriba con el botón Selection Control (la primera fila debajo del visor) en cada columna. Navegue hacia una carpeta inferior con el botón State Control para cada nivel (la segunda fila debajo del visor). Las muestras y presets de Packs oficiales o de la librería central de Live ofrecerán una vista previa cuando se seleccionen en el navegador. Para cargar un preset de dispositivo, pulse el botón verde de la derecha. Para cargar el preset por defecto del dispositivo seleccionado, pulse el botón verde de la izquierda.



Carga de dispositivos o presets de dispositivos en el Modo Browse.

Puede desplazarse rápido entre carpetas y subcarpetas con los encoders. Si mantiene pulsado Shift mientras pulsa los botones arriba y abajo se desplazará una página entera.

Después de pulsar un botón de carga de dispositivo o preset, el botón se iluminará en ámbar. Esto indica que se ha cargado la entrada seleccionada en ese momento; si navega hasta una entrada distinta, el botón se iluminará en verde de nuevo. Consejo: si pulsa sobre un botón de carga ámbar se cargará la siguiente entrada en la lista, permitiéndole probar de forma rápida presets o dispositivos.

Lo que ve cuando está en el Modo Browse depende del dispositivo que se seleccionó. Si estuviera trabajando con un instrumento, el Modo Browse le mostrará sus instrumentos de sustitución. Si estuviera trabajando con un efecto, verá efectos. Cuando comience con una pista MIDI vacía, el visor muestra todos sus sonidos, instrumentos, kits de batería, efectos y dispositivos Max for Live disponibles (página 537), así como instrumentos VST y Audio Unit (página 258). Las carpetas sólo están presentes en Push si contienen artículos que puedan cargarse en cualquier momento. Por ejemplo, la etiqueta Samples (así como cualquiera de sus propias carpetas en Places que

sólo contengan muestras) no estarán visibles a menos que esté navegando desde un único pad en un Drum Rack (página 562).

27.3 Reproducción y programación de ritmos.


Para crear ritmos usando Push, primero asegúrese de que ha activado el Modo Note.



El botón Modo Note

A continuación use el Modo Borwse para cargar uno de los presets de Rack de batería desde la Librería de Live.

Cuando trabaje con una pista MIDI que contenga un Drum Rack, la rejilla de pads 8x8 de Push automáticamente se configura en tres secciones, permitiéndole tocar, secuenciar por pasos y ajustar la duración de su clip de forma simultánea.



La rejilla de pads cuando se trabaja con Drums

Los 16 pads del Drum Rack están dispuestos, como el Drum Rack de Live, en el clásico arreglo 4x4, permitiendo tocar en tiempo real. Los colores de los pads del Drum Rack indican lo siguiente:

- Amarillo brillante este pad contiene un sonido.
- Amarillo apagado este pad está vacío.
- Verde este pad se está reproduciendo en este momento.
- Azul claro este pad está seleccionado.
- Azul oscuro este pad está en modo solo.
- Naranja este pad está silenciado.

Cuando trabaje con Drum Racks que contengan un gran número de pads, use la tira táctil o las teclas Octave Up y Octave Down de Push para desplazarse arriba/abajo de 16 en 16 pads. Mantenga pulsado Shift mientras usa la tira táctil o las teclas Octave para moverse una fila cada vez.



Botones Octave Up/Down.

27.3.1 Modo 64-Pad

Además de la disposición por defecto de Push de tres secciones, también es posible usar la rejilla de pads al completo de 8x8 para tocar la batería a tiempo real. Esto es útil cuando se trabaja con kits de batería muy grandes, como los creados por rebanamiento (página 177). Para conmutar al modo 64-pad, pulse el botón Note Mode una segunda vez. Pulsando Note de nuevo conmutará otra vez a la disposición estándar de tres secciones, permitiéndole volver rápido a la secuenciación por pasos. Los colores de los pads en el modo 64-pad son los mismos que los utilizados en la disposición de tres secciones.

Nota: cuando vaya cambiando entre el modo 64-pad y la disposición de tres secciones, los 16 pads disponibles para la secuenciación por pasos no cambiará de forma automática. Puede que siga necesitando usar la tira táctil o teclas Octave para ver los 16 pads específicos que quiera.

27.3.2 Cargar baterías individuales

El modo Browse también puede usarse para cargar o sustituir pads individuales dentro de un Drum Rack cargado. Para cambiar entre navegar entre Drum Racks y pads individuales, pulse el botón Device para mostrar los dispositivos en la pista.



Botón Device.

Por defecto, el Drum Rack está seleccionado, como indica la flecha en el visor. Por el contrario, para seleccionar un pad individual, pulse ese pad y a continuación pulse sobre el botón de selección de debajo del nombre del pad.



Selección de un pad individual en un Rack de batería.

Ahora, volviendo de nuevo al modo Browse podrá cargar o sustituir el sonido sólo del pad seleccionado. Una vez en el modo Browse, pulsando sobre otros pads los seleccionará para navegar, permitiéndole cargar o sustituir de forma rápida múltiples sonidos dentro del Drum Rack cargado.

Opciones adicionales de pad

Para copiar un pad a una ubicación distinta en su Drum Rack, mantenga pulsado el botón Duplicate y pulse el pad que quiera copiar. Mientras continúa pulsando Duplicate, pulse el pad donde quiere pegar el pad copiado. Tenga en cuenta que esto sustituirá los dispositivos del pad de destino (y por lo tanto su sonido) pero no sustituirá cualquier nota ya exisitente grabada para ese pad.

27.3.3 Secuenciación por pasos

Al dar golpecitos a un pad también lo activa para la secuenciación por pasos. (Consejo: para seleccionar un pad sin tener que tocarlo, mantenga pulsdo el botón Select mientras da golpecitos a un pad.)



El botón Select.

Para grabar notas con un secuenciador por pasos, de golpecitos a los pads en los controles del secuenciador por pasos para colocar notas en el clip donde usted las quiera. El clip comenzará a reproducirse tan pronto como le de un toque a un paso. Por defecto, cada pad del secuenciador por pasos se corresponde a una semicorchea o 16th note, pero puede cambiar el tamaño de paso con los botones de la sección Scene/Grid.



Botones Scene/Grid.

A medida que el clip se reproduce, el paso que se esté reproduciendo en ese momento se indica por el pad verde en movimiento por la sección del secuenciador por pasos. (Cuando Grabar esté activado, el pad en movimiento estará en rojo.) Dándole un toque a un paso que ya tenga una nota borrará esa nota. Mantenga pulsado el botón Mute mientrale da un toque a un paso para desactivarlo sin borrarlo. Mantenga pulsado el botón Solo mientras pulsa un pad para silenciar ese sonido.



Botones Mute y Solo.

También es posible ajustar la velocidad y micro-temporalización de notas individuales, como se describe en la sección sobre automatización de la secuenciación por pasos (página 586).


Para borrar todas las notas de un pad, mantenga pulsado Delete mientras le da un toque al pad. (Nota: esto sólo borrará notas que estén dentro del loop en curso.)



Botón Delete

Los colores de pad en la sección del secuenciador por pasos indican lo siguiente:

- Apagado este paso no contiene ninguna nota.
- Azul este paso contiene una nota. Los azules más oscuros indican velocidades más altas.
- Amarillo apagado este paso contiene una nota, pero está silenciada.
- Rojo brillante las dos columnas de pads de la derecha se volverán rojas si se seleccionan tresillos como tamaño del paso. En este caso, estos pads no están activos; sólo pueden usarse los seis primeros pads de cada fila de pasos.



Cuando se haya seleccionado Triplets (tresillos), los pasos en rojo no están disponibles.

Para una información más detallada sobre cómo ajustar la duración de loop de los pads, consulte la sección Ajustar la duración de loop (página 579).

27.3.4 Grabación en tiempo real

También es posible grabar patrones de batería en tiempo real tocando los pads del Drum Rack. Siga estos pasos para grabar en tiempo real:

• Si quiere grabar con una pista de clic, pulse el botón Metronome para activar el clic incorporado en Live.



Botón Metronome.

• A continuación pulse el botón Record para comenzar la grabación



El botón Record.

Ahora cualquier pad del Drum Rack que toque se grabará al clip. Pulsando de nuevo Record se detendrá la grabación pero el clip continuará reproduciéndose. Pulsando Record una tercera vez activará el modo de sobreescritura (overdub), permitiéndole grabar en el clip mientras se reproduce. Las pulsaciones subsiguientes continúan conmutando entre reproducción y overdub.

Pulsando New se detiene la reproducción del clip seleccionado en ese momento y prepara aLive para grabar un nuevo clip en la pista seleccionada en ese momento. Esto le permite practicar antes de grabar una nueva idea. Por defecto, pulsando New también se duplican todos los clips que se estén reproduciendo en otras pistas a una neva escena y los continúa reproduciendo sin fisuras. Este comportamiento puede cambiarse, cambiando el modo Workflow (flujo de trabajo) en las preferencias del usuario de Push (página 590).



El botón New.

27.3.5 Grabación de duración fija

Pulse el botón Fixed Length para ajustar el tamaño de los nuevos clips a una duración determinada.



El botón Fixed Length.

Mantenga pulsado Fixed Length para ajustar la duración de la grabación.

```
Recording length:
1 Beat 2 Beats 1 Bar  *2 Bars 4 Bars 8 Bars 16 Bars 32 Bars
```

Opciones de grabación de duración fija.

Cuando se desactiva Fixed Length, los nuevos clips continuarán grabando hasta que pulse los botones Record, New o Play/Stop.

Consejo: si activa Fixed Length mientras graba se desactivará la grabación y realizará un loop con los últimos compases del clip, dependiendo del ajuste de Fixed Length.

27.4 Opciones adicionales de grabación

27.4.1 Grabación con Repeat

Con el botón Repeat de Push activado, puede mantener pulsado un pad para tocar o grabar un flujo de continuas y rítmicas notas. Esto es útil para grabar patrones constantes de charles, por ejemplo. Variando la presión de sus dedos sobre el pad cambiará el volumen de las notas repetidas.



Botón Repeat.

La tasa de repetición se ajusta con los botones Scene/Grid.

Consejo: Si pulsa y libera Repeat rápido, el botón permanecerá activo. Si pulsa y mantiene, el botón se desactivará cuando lo suelte, permitiendo el control momentáneo de notas repetidas.

Suba el knob Swing para aplicar swing a las notas repetidas. Cuando toque el knob, el visor mostrará la cantidad de swing.



El knob Swing.

27.4.2 Cuantización

Pulsando el botón Quantize de Push arrastrará notas a la rejilla en el clip seleccionado.



Botón Quantize.

Mantenga pulsado Quantize para cambiar las opciones de cuantización:



Opciones de cuantización.

Swing Amount determina la cantidad de swing que se aplicará a las notas cuantizadas. Tenga en cuenta que la cantidad de Swing puede ajustarse desde el Encoder 1 ó desde el knob Swing dedicado.

Quantize To ajusta el valor de nota más cercano al que las notas se cuantizarán, mientras que Quantize Amount determina la cantidad en que las notas pueden moverse desde sus posiciones originales.

Active Record Quantize para cuantizar notas de forma automática mientras graba y ajuste la cuantización de grabación con el Encoder 8. Tenga en cuenta que estos controles corresponden a los ajustes del selector Record Quantization del menú Edición de Live, y los ajustes pueden hacerse desde Live o desde Push.

Cuando trabaje con baterías, pulse y mantenga Cuantizar y pulse un pad de Drum Rack para cuantizar sólo esas notas de la batería en el clip en curso.

27.5 Tocar melodías y armonías

Después de trabajar con un ritmo, querrá crear una nueva pista para poder trabajar en una línea de bajo, partes de armonía, etc. Pulse el botón Add Track para añadir una nueva pista MIDI a su Live Set.

Botón Add Track.

(Consejo: mantenga pulsado el botón Add Track para seleccionar entre pista de Audio, MIDI y Retorno.

Al añadir una pista Push se coloca en el modo Browse, para que pueda cargar inmediatamente un instrumento. Después de cargar su instrumento, asegúrese de que Note Mode esté activado.

Cuando trabaje con una pista MIDI que contenga un instrumento, la rejila de pads 8x8 automáticamente se configura ella misma para reproducir notas. Por defecto, cada nota en la rejilla está en el tono de Do mayor. El pad de abajo todo a la izquierda reproduce C1 (aunque puede cambiar la octava con los botones Octave Up y Down). Moviéndose hacia arriba, cada pad es una cuarta más alto. Moviéndose hacia la derecha, cada pad es la siguente nota en la escala de Do mayor.


Toque una escala mayor tocando los tres primeros pads de la primera fila, luego los tres primeros pads de la siguiente fila arriba. Continúe hasta que llegue al siguiente Do:



Escala Do mayor.

- Azul esta nota es la nota raíz de la tonalidad (Do.)
- Blanco esta nota está en la escala, pero no es la raíz.
- Verde la nota que se está tocando en ese momento (los otros pads también se pondrán en verde si tocan la misma nota.)
- Rojo la nota que se está reproduciendo en ese momento cuando está grabando.

Para tocar triadas, pruebe la siguiente forma en cualquier lugar de la rejilla:



Acorde Do mayor.

27.5.1 Tocando en otras escalas

Pulse el botón Scales de Push para cambiar la tonalidad y/o escala seleccionada.



Botón Scales.

Usando el visor y los botones Selection y State Control, puede cambiar la tonalidad que reproduce la rejilla de pads. La tonalidad seleccionada en ese momento se marca con una flecha en el visor:

Por defecto, las opciones de los pads y selección de escala indican escalas mayores. Puede cambiar a una variedad de otros tipos de escalas usando el primer encoder, o los dos botones más a la izquierda debajo del visor. El tipo de escala seleccionada también se marca con una flecha.



Selección de tonalidad y escala.

Además de cambiar de tonalidad, también puede cambiar la disposición de la rejilla usando los dos botones más a la derecha.

Fixed Y/N: Cuando el Modo Fixed está activado, las notas de la rejilla de pads permanecen en las mismas posiciones cuando cambia las tonalidades; el pad más abajo a la izquierda siempre reproducirá Do (excepto en las tonalidades que no contengan un Do, en cuyo caso el pad más abajo a la izquierda reproducirá la nota más cercana en la tonalidad.) Cuando Fixed está desactivado, las notas en la rejilla de pads cambian de forma que el pad más abajo a la izquierda siempre toca la raiz de la tonalidad seleccionada.

In Key/Chromatic: Con In Key seleccionado, la rejilla de pads de hecho se pliega de forma que sólo están disponibles las notas dentro de la tonalidad. En el Modo Chromatic, la rejilla de pads contiene todas las notas. Las notas que están en el tono están iluminadas, mientras que las notas que no lo están están apagadas.

Manteniendo pulsado el botón Shift mientras está en el modo Scales le permite acceder a una serie de opciones adicionales de disposición de nota.



Opciones adicionales de disposición de nota.

Las opciones "4th" y "3rd" se refieren al intervalo de nota en el que se basa la rejilla, mientras que los símbolos ^ y > se refieren a la rotación de la rejilla. Por ejemplo, la disposición por defecto es "4th ^", lo que significa que cada fila de pads es una cuarta mayor que la fila debajo de ésta. La opción "4th >" también se basa en cuartas, pero ahora se desplaza hacia la derecha en vez de hacia arriba; cada columna es una cuarta más alta que la columna de la izquierda. Las opciones "Sequent" disponen todas las notas enorden. Estas opciones son útiles si necesita una rango de notas muy grande disponible, puesto que no tienen notas duplicadas.

Los últimos ajustes que eligió en las opciones Scale (tonalidad, tipo de escala, Key/Chromatic y Fixed Y/N) se guardan con el Set. Push regresará a esos ajustes cuando el Set se vuelva a cargar.


Todas las opciones de grabación en tiempo real disponibles para las baterías (página 567) también están disponibles para melodías y armonías, incluyendo grabación de duración fija (página 569), grabación con repetición (página 571), y cuantización (página 572). Pero para

una edición detallada, deberá trabajar con el secuenciador por pasos melódico que se describe en la sección siguiente.

(Consejo: existe una posibilidad de edición en tiempo real en Note Mode: para eliminar rápido todas las notas de un mismo tono dentro del loop en curso, mantenga pulsado Delete y luego dele un toque al respectivo pad.)

Secuenciación por pasos de Melodías y Armonías

Además de reproducción y grabación en tiempo real, también es posible secuenciar por pasos sus melodías y armonías. Para conmutar al secuenciador por pasos melódico, pulse el botón Note Mode una segunda vez. Esto configurará la rejilla de pads 8x8 de la siguiente forma:



La Rejilla de Pad con tonos durante la secuenciación por pasos.

Cuando use el secuenciador por pasos para melodías, los pads de la fila superior ajustan la duración de su loop, tal y como se describe con más detalle abajo (página 579). Las siete filas de pads más abajo le permiten colocar notas en el clip. Con In Key seleccionado, cada fila se corresponde con uno de los tonos disponibles en la escala seleccionada en ese momento. Con Chromatic seleccionado, las notas que están en el tono están ligeramente iluminadas, mientras

que las notas que no lo están están apagadas. La fila iluminada en azul (que por defecto es la de más abajo) indica la raíz de la escala seleccionada. Cada columna de pads representa un paso en la resolución ajustada con los botones Scene/Grid.

Al igual que con la disposición de reproducción en tiempo real, pulsando los botones Octave Up y Down se cambia el rango de notas disponibles. También es posible usar la cinta táctil para cambiar el rango. (Consejo: mantenga pulsada la tecla Shift mientras ajusta la cinta táctil o pulsa los botones Octave para afinar con precisión el rango tonal.) Tras ajustar el rango tonal o al cambiar entre tiempo real y secuenciación por pasos, el visor mostrará brevemente el rango disponible.

El visor muestra el rango de notas disponible.

Además, luces brillantes en la cinta táctil indican el rango de notas disponibles en ese momento, mientras que luces más bien apagadas en la cinta táctil indican que el clip contiene notas dentro del rango de notas correspondiente.


Pulsando de nuevo en Note conmutará de nuevo a la disposición de reproducción en tiempo real.

Consejo: además de quitar y poner notas, también es posible ajustar la velocidad y micro-temporalización de las notas, como se describe en la sección sobre automatización de la secuenciación por pasos (página 586).

27.6.1 Ajuste de Loop Length (duración del loop)

Los controles de duración del loop le permiten ajustar la duración del loop del clip y determinar qué parte de éste puede ver y editar en los secuenciadores melódico y de batería. Cada pad de duración de loop se corresponde con una página de pasos, y la duración de una página depende de la resolución de los pasos. Cuando se trabaja con baterías a la resolución de nota por defecto de corcheas, están disponibles dos páginas de pasos a la vez, por un total de dos compases. En la disposición melódica, sólo hay disponible una página de ocho pasos a la vez, por un total de dos tiempos. Para cambiar la duración del loop, mantenga pulsado un pad y dele un

toque a otro pad (o, para ajustar la duración de loop a exactamente una página, dele un doble toque rápido al pad correspondiente.)



Cada pad Loop Length corresponde a un compás.

Fijese en que la página que usted ve no es necesariamente la página que usted escucha. Cuando ajusta la duración de loop, las páginas se actualizarán de forma que la posición de reproducción en ese momento (como indica el pad verde en movimiento en la sección del secuenciador por pasos) siempre permanece visible. Pero en algunos casos, puede que quiera desactivar este comportamiento de seguimiento automático. Por ejemplo, quizá quiera editar una única página de un loop más largo, y al mismo tiempo permitir que el loop se reproduzca conla duración que le ajustó. Para esto, dele un único toque al pad que se corresponde con esa página. Esto "bloqueará" la vista a esa página sin cambiar la duración del loop. Para después volver a activar autoseguimiento, sólo tiene que reseleccionar el loop en curso. (Tenga en cuenta que dándole un único toque a una página que está fuera del loop actual ajustará inmediatamente el loop a esa página.)

Los colores de pad en la sección de duración del loop indican lo siguiente:

- Apagado esta página está fuera del loop.
- Blanco esta página está dentro del loop, pero no está visible en este momento en la sección del secuenciador por pasos.

- Amarillo apagado esta página está visible en la sección del secuenciador por pasos, pero no está reproduciéndose en este momento.
- Verde es la página que se está reproduciendo en este momento.


Navegar en el modo Note 27.7

Ahora que ya ha creado algunas pistas, puede continuar añadiendo más. Pero quizá también quiera desplazarse entre pistas ya existentes para continuar trabajando sus ideas musicales usando esos instrumentos y dispositivos. Las teclas de cursor (Arrow Keys) le permiten hacer esto.



Teclas de cursor

Las flechas izquierda/derecha le desplazan entre pistas. Tenga en cuenta que si selecciona una pista MIDI en Push se arma de forma automática, de forma que se puede reproducir inmediatamente. En Live, los botones Armar de pista aparecerán en rosa para indicar que se han armado mediante una selección.



Botón Rosa de Armar Pista

El comportamiento específico de las Flechas arriba/abajo viene determinado por el modo Workflow (flujo de trabajo), que se ajusta en las preferencias del usuario de Push (página 590). En ambos modos, las flechas Arriba/Abajo desplazan arriba o abajo una única escena. En Scene

Workflow, se dispara la escena seleccionada. En Clip Workflow, sólo se dispara el clip de la pista seleccionada. Los clips en las otras pistas no se ven afectados.

Navegando con las flechas arriba/abajo en el modo Note siempre se inicia la reproducción inmediatamente, y un clip disparado sustraerá la posición de reproducción a cualquier clip que se estuviera reproduciendo antes en la pista. Tenga en cuenta que es el mismo comportamiento como si los clips estuvieran ajustados al modo Legato en Live (página 192).

27.8 Control de los instrumentos y efectos de Live

Pulsando el botón Device pone a Push en el Modo Device, que permite a los encoders de Push controlar parámetro de los dispositivos de Live.



Botón Device.

En el Modo Device, los botones Selection Control seleccionan dispositivos en la pista seleccionada en ese momento, mientras que los botones State Control activan o desactivan el dispositivo seleccionado. El dispositivo seleccionado en ese momento se marca con una flecha en el visor:



Ajustes del Modo Device.

Los botones In y Out le permiten navegar a dispositivos y parámetros adicionales que puede que no estén disponible de inmediato.



Botones In y Out.

Use estos botones para acceder a:

- bancos adicionales de parámetros (para efectos que tengan más de un banco de parámetros).
- cadenas adicionales de dispositivos dentro de los Racks que contengan más de una cadena.

Mezclando con Push 27.9

Para controlar volúmenes, paneos o envíos con los encoders de hasta ocho pistas simultáneamente, pulse el botón correspondiente en Push. Mantenga pulsada Shift mientras ajusta los encoders para un control de precisión.



Botones Volume, Pan y Send.

En el Modo Volume, los encoders controlan el volumen de pista.

Pulsando los botones Pan & Send repetidamente realizará un ciclo entre controlar los paneos y cualesquier número de envíos que estén disponibles en su Live Set.

Pulse el botón Track de Push para activar el Modo Track.



Botón Track.

En el Modo Track, los encoders controlan el volumen de pista, paneo y los primeros seis envíos de la pista seleccionada. Pulse los botones Selection Control para seleccionar qué pista será controlada en el Modo Track.



Selección de pistas en el Modo Track.

Pulse el botón Master para seleccionar la pista Master.

(Consejo: mantenga pulsado el botón Selection Control de Group Track para desplegar o plegar la pista.)

27.10 Grabación de automatización

Es posible grabar como automatización los cambios que haga a los parámetros del dispositivo y del mezclador en sus clips, de forma que el sonido cambiará con el tiempo mientras se reproduce el clip. Para grabar automatización, pulse el botón Automation de Push.



Botón Automation.

Esto conmuta el botón Session Automation Arm de Live, permitiéndole grabar los cambios que haga en los encoders de Push como parte del clip. Cuando haya acabado de grabar los cambios de los parámetros, pulse el botón Automation de nuevo para apagarlo. Para borrar los cambios que haya grabado de un parámetro en particular, mantenga pulsado el botón Delete y toque el encoder correspondiente. Si no se ha grabado la automatización para un parámetro, manteniendo pulsado Delete y tocando un encoder reajustará el correspondiente parámetro a su valor por defecto.

Los parámetros automatizados se muestran con un símbolo "ı" junto al nombre del parámetro en el visor. Los parámetros que usted haya sobreescrito (ajustando manualmente el parámetro mientras no se grababa) mostrarán sus valores entre paréntesis.

Los parámetros automatizados y/o sobreescritos se indican en el visor.

Para reactivar toda la automatización que ha anulado mantenga pulsado el botón Shift y pulse Automation.

27.11 Secuenciación por pasos

Tanto en el secuenciador por pasos melódico como en el de batería, mantenga pulsado un paso para acceder a parámetros específicos de nota (seleccionados pulsando el botón debajo de "Notes" en el visor) o automatización por paso (seleccionado pulsando el botón debajo de "Automat" en el visor).



Mantenga pulsado un paso para ajustar parámetros de nota y automatización.

27.11.1 Parámetros específicos de notas

Pulse en Notes y luego ajuste los correspondientes encoders para:

- desplazar notas hacia atrás o hacia delante en el tiempo. El valor representa el porcentaje que se desplaza la nota de la línea de rejilla anterior. (Los valores negativos indican que la nota ocurre antes de la línea de rejilla.)
- cambiar la duración de las notas seleccionadas. El primer encoder ajusta la duración gruesa mientras que el segundo le permite afinar con precisión el ajuste de duración.

cambiar la velocidad de las notas seleccionadas.

También es posible ajustar estos parámetros específicos de notas para múltiples pasos a la vez. Para esto, mantenga pulsados todos los pads que quiera ajustar, y a continuación mueva los encoders. El visor mostrará el rango de valores para los pasos seleccionados.



Con múltiples pasos seleccionados, el visor muestra el rango de valores de los parámetros.

Consejo: también puede crear notas con sus valores deseados de Nudge, Length y Velocity manteniendo pulsado un paso vacío y luego moviendo cualquiera de estos encoders.

Cuando trabaje con baterías, puede ajustar nudge, length (duración) y velocity para cualquier nota que reproduzca un pad en particular manteniendo pulsado el botón Select, pulsando el pad y a continuación ajustando los encoders.



Mantenga pulsado Select y pulse un pad de batería para modificar todas las notas que toque ese pad.

27.11.2 Automatización por paso

Pulse "Automat" mientras mantiene un paso para crear y editar automatización de dispositivo o mezclador sólo para el paso seleccionado. Mientras mantiene pulsado un paso y mueve un encoder, el valor de automatización del correspondiente parámetro se ajustará específicamente para el tiempo representado por ese paso. Tenga en cuenta que la automatización por paso se puede crear para cualquier paso, incluso si ese paso no contiene notas.

27.12 Control de la Vista Session de Live

Pulse el botón Session de Push para cambiar del Modo Note al Modo Session. (Mantenga pulsado el botón Session para conmutar de forma temporal al Modo Session. Soltando la pulsación regresará al Modo Note. De igual forma, manteniendo pulsado Note mientras está en el modo Session conmutará de forma temporal al modo Note.)



Botón Session.

En el Modo Session, la rejilla 8x8 de pads ahora lanzará clips y los botones Scene/Grid lanzará escenas. Pulsando un pad se dispara el clip en la ubicación correspondiente en la Vista Session de Live. Si la pista está seleccionada, pulsando sobre el botón se graba un nuevo clip.

Los pads se iluminan en diferentes colores de forma que usted sabe lo que está pasando:

- El color de todos los pads que no reproduzcan nada de su Live Set se refleja en los pads.
- Clips en reproducción parpadean en verde a blanco.
- Clips en grabación parpadean en rojo a blanco.

Puede detener toda la música activando el Modo Stop y pulsando el botón State Control de la pista.



Detención de la reproducción del clip.

Para detener todos los clips, manenga pulsado Shift y pulse Stop.

Push le indica lo que está sucediendo en el software, pero, muy importante, el software también refleja lo que está pasando en el hardware. Las ranuras de clip que se están controlando en ese momento por la matriz de botones de Push se muestran en Live con un borde coloreado.

Las flechas de cursor y el botón Shift aumentan el campo de acción de la rejilla de ocho por ocho:

- Pulsando Up o Down le desplaza una escena arriba o abajo cada vez. Mantenga pulsado el botón Shift mientras pulsa Up o Down para moverse ocho escenas arriba o abajo. (Consejo: también puede usar los botones Octave Up y Down para moverse en ocho escenas a la vez.)
- Las teclas de cursor Left (izquierda) y Right (derecha) le desplazan una pista a izquierda o derecha cada vez. Mantenga pulsado el botón Shift mientras pulsa Left o Right para desplazarse ocho pistas cada vez.

27.12.1 Vista general de Session

Session Overview de Push le permite navegar a través de grandes Live Sets de forma rápida sin tener que mirar a la pantalla de su ordenador. Mantenga pulsado el botón Shift y la matriz de pads realiza un zoom de alejamiento para revelar una vista general de su Vista Session. En Session Overview, cada pad representa un bloque de ocho escenas por ocho pistas de clips, ofreciéndole una matriz de 64 escenas por 64 pistas. Pulse sobre un pad para centrarse en esa sección de la Vista Session. Por ejemplo, pulsando el botón Shift y luego pulsando el pad en la fila tres, la columna uno centrará el foco en las escenas 17-24 y pistas 1-8. Además, mientras mantiene pulsado Shift, cada botón de lanzamiento de escena representa un bloque de 64 escenas (si están disponibles en su Set.)

En la Vista general de Session, la codificación de colores es un poco diferente:

- Ambar: indica el bloque de clips seleccionados en ese momento, que se verá rodeado por un borde coloreado en el software.
- Verde: hay clips reproduciéndose en ese bloque de clips (aunque puede que ese no sea el bloque de clips seleccionado).
- Rojo: no hay ningún clip reproduciéndose en ese rango.
- Sin color: no hay pistas ni escenas en ese rango.

27.13 Configuración de Preferencias

Mantenga pulsado el botón User para ajustar la sensibilidad de la respuesta a la velocidad y otros ajustes de Push.



Botón User



Ajustes del Usuario

Pad Threshold ajusta la fuerza más liviana con la que podrá disparar notas. A ajustes más altos necesitará aplicar más fuerza. Tenga en cuenta que a ajustes más bajos, las notas se pueden disparar de forma accidental y los pads se pueden "pegar".

Velocity Curve determina la sensibilidad de los pads cuando se golpeen con distintas cantidades de fuerza, y van desde Linear (relación uno a uno entre fuerza de impacto y velocidad de nota) a varias curvas logarítmicas. A mayores valores de Log se obtendrá un rango más dinámico cuando se toque con suavidad. Los estilos interpretativos más suaves puede que se beneficien de valores de Log más altos. El diagrama de abajo muestra las distintas curvas de velocidad, conla fuerza de impacto en el eje horizontal y la velocidad de nota en el eje vertical.




Diagrama de las curvas de velocidad de Push

La opción Workflow (flujo de trabajo) determina cómo se comporta Push cuando se pulsan los botones Duplicate, New o flechas Up/Down. El modo que elija depende de cómo quiera organizar sus idas musicales. En Scene Workflow (que es el que está por defecto), las ideas musicales se organizan y se navega entre escenas. En Clip Workflow, trabaja sólo con el clip seleccionado en ese momento.

En Scene Workflow:

- Duplicate crea una nueva escena que contiene todos los clips que se están reproduciendo en ese momento, y sin fisuras cambia a esta y los vuelve a reproducir. Es lo mismo que el comando Capturar e insertar escena del menú Crear de Live (página 116).
- New es idéntico a Duplicate, excepto en que no duplica el clip seleccionado en ese mo-

mento. En vez de eso, se prepara una ranura de clip vacía, permitiéndole crear una nueva idea en la pista actual.

 Las flechas Arriba/Abajo desplazan arriba o abajo una única escena. La reproducción de los clips en la nueva escena comienza a la perfección.

En Clip Workflow:

- Duplicate crea una copia del clip seleccionado en ese momento en una nueva escena, mientras continúa la reproducción de cualquier clip o clips en otras pistas. (Consejo: mantenga pulsado Shift mientras pulsa Duplicate para crear una nueva escena que contenga todos los clips que se están reproduciendo en ese momento.)
- New prepara una ranura de clip vacía en la pista seleccionada en ese momento. Los clips en las otras pistas no se ven afectados.
- Las flechas Arriba/Abajo desplazan arriba o abajo una única escena. La reproducción del clip de la pista seleccionada en ese momento en la nueva escena comienza a la perfección. Los clips en las otras pistas no se ven afectados.

Aftertouch Threshold ajusta el valor menor de aftertouch entrante (desde 0-127) que Push registrará. Los valores de entrada por debajo de este nivel se ignorarán, mientras que los valores por encima de este nivel se escalarán a lo largo de todo el rango de aftertouch. Por ejemplo, si ajusta Aftertouch Threshold a 120 y toca con un valor de Aftertouch de 119, no sucederá nada. Pero los valores de entrada entre 120 y 127 se escalarán para sacar un valor entre 0 y 127 de la siguiente forma:

120 -> 0

121 -> 18

122 -> 36

123 -> 54

124 -> 72

125 -> 90

126 -> 108

127 -> 127

27.14 Referencia de control de Push

La función de cada sección y control se explica abajo.

Sección Focus/Navigation



Sección Focus/Navigation.

Modo Note — cuando está seleccionado, Pad Section cambia su funcionalidad basada en el tipo de pista que esté seleccionada en ese momento:

- Pista MIDI que contenga un instrumento los pads reproducen notas. Pulsando Note más veces conmuta entre la reproducción en tiempo real y la secuenciación melódica por pasos.
- Pista MIDI que contenga un Drum Rack la sección de pads se divide; los 16 pads abajo a la izquierda reproducen el Drum Rack, los 16 pads abajo a la derecha ajustan la duración de loop del clip, y las cuatro filas superiores controlan el secuenciador por pasos: Pulse Note de nuevo para conmutar al modo 64-pad, permitiéndole tocar una batería por toda la rejilla de 8x8 pads.

Modo Session — Cuando está seleccionado, la sección de los pads cambia para lanzar clip en la Vista Session de Live.

Shift — mantenga pulsado Shift mientras pulsa otros botones para acceder a funciones adicionales.

Arrow Keys — muévase por su Live Set (en Modo Session) y entre pistas o escenas/clips (en Modo Note).

Select — En el Modo Session, mantenga pulsado Select y pulse un clip para seleccionar el clip sin lanzarlo. Esto también mostrará el nombre del clip en el visor. En el Modo Note, mantenga pulsado Select y pulse un pad de Drum Rack para seleccionar sus notas sin disparar el pad.

Sección Add



Sección Add.

Estos botones añaden nuevos dispositivos o pistas a su Live Set.

Add Effect — abre el Modo Browse para añadir un nuevo dispositivo a la derecha del dispositivo seleccionado en ese momento. Mantenga pulsado Shift mientras pulsa Add Effect para añadir un nuevo dispositivo a la izquierda del dispositivo seleccionado en ese momento. Consejo: para añadir un efecto MIDI, primero seleccione el instrumento en una pista. Luego mantenga pulsado Shift mientras pulsa Add Effect.

Add Track — crea una nueva pista MIDI a la derecha de la pista seleccionada en ese momento. Mantenga pulsado Add Track para seleccionar un tipo distinto de pista para añadir (Audio, MIDI o Return).

Sección Note



Sección Note

Estos botones ajustan cómo se reproducen las notas en Push.

Scales — Cuando el Modo Note está activado y se ha seleccionado una pista de instrumento, pulsando este botón le permite seleccionar qué escala se reproducirá en los pads. Tenga en cuenta que este botón no tiene ningún efecto cuando una pista Drum Rack está seleccionada o cuando está en el Modo Session.

- Fixed Y/N: Cuando el Modo Fixed está activado, las notas de la rejilla de pads permanecen en las mismas posiciones cuando cambia las tonalidades; el pad más abajo a la izquierda siempre reproducirá Do (excepto en las tonalidades que no contengan un Do, en cuyo caso el pad más abajo a la izquierda reproducirá la nota más cercana en la tonalidad.) Cuando Fixed está desactivado, las notas en la rejilla de pads cambian de forma que el pad más abajo a la izquierda siempre toca la raiz de la tonalidad seleccionada.
- In Key/Chromatic: Con In Key seleccionado, la rejilla de pads de hecho se pliega de forma que sólo están disponibles las notas dentro de la tonalidad. En el Modo Chromatic, la rejilla de pads contiene todas las notas. Las notas que están en el tono están iluminadas, mientras que las notas que no lo están están apagadas.
- Selección Scale: Seleccione la escala base con los botones up/down en la parte izquierda.

User — toda la funcionalidad incorporada en Push puede desactivarse con el Modo User. Esto permite que Push pueda ser reprogramado para controlar funciones alternativas en Live u otro software. Mantenga pulsado el botón User para acceder a una serie de opciones de configuración. (Consejo: los encoders relativos de Push funcionan mejor en el modo "Relative (2's Comp.)". Para asegurarse de que se ha seleccionado este modo, gire lentamente los enconders hacia la izquierda durante el mapeado.)

Repeat — Cuando Repeat está activado, manteniendo pulsado un pad se volverá a disparar la nota. Los botones Scene/Grid cambian el valor rítmico de la nota repetida.

Accent — Cuando Accent está activado, todas las notas entrantes (tanto si están secuenciadas por pasos o se tocan en tiempo real) se tocan a velocidad completa. Mantenga pulsado Accent para activarlo temporalmente.

Octave Up/Down — si se ha seleccionado una pista de instrumento, estos botones cambian los pads arriba o abajo una octava. Si se ha seleccionado un Drum Rack, estos botones cambian la vista general de pad de Drum Rack arriba o abajo en 16 pads. En el Modo Session, estos botones cambian el control de la Vista Session arriba o abajo en ocho escenas. Estos botones se apagarán si no hay octavas adicionales disponibles.

Sección State Control

Sección State Control.

Cuando trabaje con pistas, los ocho botones más a la izquierda o bien detendrán clips o silenciarán o dejarán en solo la pista correspondiente, dependiendo de cual de los tres botones más a la derecha se pulse (Stop, Mute o Solo). Cuando trabaje con dispositivos en vez de pistas, los ocho botones más a la izquierda conmutarán la activación de los dispositivos. Estos botones tienen funciones adicionales en otros modos (selección de escalas, etc.)

Consejo: para detener todos los clips, mantenga pulsado Shift y pulse Stop.

Sección Selection Control



Sección Selection Control.

Estos botones funcionan junto con los botones Display/Encoder Section y seleccionan los parámetros que pueden editarse con los encoders y mostrarse en el visor. Los botones In y Out le permiten acceder a dispositivos dentro de Racks o bancos de parámetros adicionales para dispositivos con más de ocho parámetros. En el modo Browse, use los botones In y Out para desplazar

el visor a la derecha o izquierda, permitiéndole profundizar en niveles y subcarpetas o ver un mayor número de presets en el visor.

Sección Display/Encoder



Sección Display/Encoder.

Los seis botones a la derecha del visor determinan el modo de edición de los encoders. En todos los modos, el noveno encoder controla el volumen de la pista Master (o el volumen Pre-Cue si se mantiene pulsado Shift.) Manteniendo pulsada Shift mientras ajusta cualquiera de los primeros ocho encoders le permite afinar con precisión el parámetro que esté siendo controlado por ese encoder. Tenga en cuenta que puede conmutar temporalmente hacia un modo de edición distinto manteniendo pulsado el botón correspondiente. Soltando la pulsación regresará al modo anterior.

```
3-Elctrc 4-Opratr 5-Tenson
                                     A-Reverb B-Delay
```

Modo Volume.

En el modo Volume, los encoders controlan el volumen de las ocho pistas seleccionadas.

```
Pani
3-Elctrc 4-Opratr 5-Tenson
                                      A-Reverb B-Delay
```

Modo Pan & Send.

En el modo Pan & Send, pulse una vez para controlar los paneos. Las subsiguientes pulsaciones se moverán en ciclo por los envíos.

```
Send C
                            Send D
                                      Send E
                                               Send F
3-Elctrc 4-Opratr 5-Tenson
                                      A-Reverb B-Delay
```

Modo Track.

En el Modo Track, los encoders controlan el volumen de pista, paneo y los primeros seis envíos de la pista seleccionada. Selecciona qué pista de clip controlar con los ocho botones Selection Control. Pulse el botón Master para seleccionar la pista Master.

En el modo Clip, los encoders controlan varios parámetros para el clip seleccionado. Los parámetros dependen del tipo de clip seleccionado:

Modo Clip con un clip MIDI seleccionado.

- Loop Start (o Clip Start si Loop está en off)
- Position
- Loop Lenght (o Clip End si Loop está en off)
- Loop On/Off

```
WarpMode Detune
LOOP
                             Transpse Gain
4-Opratr 5-Tenson 6-MIDI
                            →7-Audio A-Reverb
```

Modo Clip con un clip de Audio seleccionado.

• Loop Start (o Clip Start si Loop está en off)

- Position
- Loop Lenght (o Clip End si Loop está en off)
- Loop On/Off
- Modo Warp
- Detune
- Transpose
- Gain

```
Volume
0.0 dB
Glue
                          Pitch
```

Device — Los encoders controlan varios parámetros para el dispositivo seleccionado.



Browse — Los encoders se desplazan entre los dispositivos y presets disponibles.

Sección Tempo



Sección Tempo.

Tap Tempo — si golpea una vez cada tiempo, el tempo del Live Set seguirá su ritmo de golpes. Si el botón "Start Playback with Tap Tempo" esta activado en Preferencias Record/Warp/Launch de Live, también es posible usar los golpecitos para la cuenta de entrada: Si está trabajando con un compás de 4:4, la reproducción de la canción empezará después de cuatro pulsaciones del tempo marcado.

Metronome — conmuta la activación de Live.

El encoder de la izquierda ajusta el tempo de Live en incrementos de un BPM. Manteniendo pulsado Shift mientras se ajusta ajustará el tempo en incrementos de .1 BPM.

El encoder de la derecha ajusta la cantidad de swing aplicado cuando se pulsa Quantizing, Record Quantizing o Repeat.

Sección Edit



Sección Edit.

Undo — deshace la última acción. Mantenga pulsado Shift mientras pulsa Undo para rehacer (Redo). Tenga en cuenta que el botón Undo de Push aplica la función Deshacer de Live, así que deshará acciones en su Live Set incluso si se hicieron sin usar Push.

Delete — En el Modo Note, este botón borra el clip seleccionado. En el Modo Session, mantenga pulsado Delete y luego pulse en un clip para borrarlo. Mantenga pulsado Delete y seleccione un dispositivo o pista con los botones Selecction Control de Push para borrarlos. Mantenga pulsado Delete y toque un encoder para borrar la automatización controlada por ese encoder. Si no se ha grabado la automatización para un parámetro, manteniendo pulsado Delete y tocando el correspondiente encoder reajustará el parámetro a su valor por defecto.

Quantize — pulse y libere para cuantizar las notas seleccionadas (o todas las notas del clip si no hay selección). Mantenga pulsado Quantize y pulse un pad de batería para cuantizar las notas de ese pad. Para clips de audio, Quantize afectará a los transitorios. Mantenga pulsado Quantize para acceder a los ajustes de cuantización. Después de cambiar estos ajustes, pulse una vez para salir y luego pulse y suelte para aplicar sus cambios.

Double — dobla el material dentro del loop, así como la duración del loop.

Sección Transport



Sección Transport.

Fixed Lenght — cuando está activado, todos los clips creados recientemente tendrán un número de compases fijos. Cuando se desactiva, los nuevos clips continuarán grabando hasta que pulse los botones Record, New o Play/Stop. Mantenga pulsado y luego use los botones de debajo del visor para especificar la duración fija de grabación. Consejo: si activa Fixed Length mientras graba se desactivará la grabación y realizará un loop con los últimos compases del clip, dependiendo del ajuste de Fixed Length.

Automation — conmuta el botón Automation Record de Live. Cuando está activado, se grabarán sus cambios de parámetros a clips en reproducción de la Vista Session. Mantenga pulsado Shift y pulse Automation para reactivar cualquier automatización que haya anulado. Mantenga pulsado Delete y pulse el botón Automation para borrar toda la automatización de un clip.

Duplicate — En Scene Workflow, Duplicate crea una nueva escena que contiene todos los clips que se están reproduciendo en ese momento. En Clip Workflow, Duplicate crea una copia del clip seleccionado en ese momento en una nueva escena, mientras continúa la reproducción de cualquier clip o clips que estén sonando en otras pistas. Mantenga pulsado Duplicate mientras pulsa el pad de un Drum Rack para copiar el pad y péguelo a una nueva ubicación en el Drum Rack.

New — Pulsando New se detiene el clip seleccionado y prepara a Live para grabar nuevo material. Esto le permite practicar antes de realizar una nueva grabación.

Record — Pulse el botón Record para comenzar la grabación Pulsando de nuevo Record se detendrá la grabación pero el clip continuará reproduciéndose. Pulsando Record una tercera vez activará el modo de sobreescritura (overdub), permitiéndole grabar en el clip mientras se reproduce.

Play/Stop — conmuta el botón Play en la barra de transporte de Live. Manteniendo pulsado Shift mientras pulsa Play/Stop retorna el transporte de Live a 1.1.1 sin iniciar la reproducción.

Touch Strip




Touch Strip.

Cuando se selecciona una pista de instrumento, la cinta táctil ajusta el estiramiento de tono (pitch bend) cuando toca en tiempo real, o el rango de notas disponible cuando se secuencia por pasos. Cuando se selecciona una pista Drum Rack, touch strip selecciona el banco del Drum Rack.

Pitch bend está seleccionado por defecto cuando se selecciona una pista de instrumento. Para cambiar la funcionalidad de la tira táctil, mantenga pulsado Shift y dele un golpecito a la cinta. Esto conmuta entre la funcionalidad de Pitch bend y la rueda de modulación cada vez que la golpee. El visor mostrará brevemente el modo en curso cada vez que lo cambie. Tenga en cuenta que la funcionalidad de Pitch bend y rueda de modulación sólo está disponible cuando toca instrumentos en tiempo real, y no cuando use el secuenciador melódico por pasos.

Sección de los Pads



Sección de los Pads

El funcionamiento de Pad Section viene determinada por los botones de Modo Note y Session. Cuando el Modo Session está seleccionado, la sección de los pads se usa para lanzar clips en la Vista Session de Live. Cuando el Modo Note está seleccionado, Pad Section cambia su funcionalidad basada en el tipo de pista que esté seleccionada en ese momento:

- Pista MIDI que contenga un instrumento los pads reproducen notas. Pulsando Note más veces conmuta entre la reproducción en tiempo real y la secuenciación melódica por pasos.
- Pista MIDI que contenga un Drum Rack la sección de pads se divide; los 16 pads abajo a la izquierda reproducen el Drum Rack, los 16 pads abajo a la derecha ajustan la duración de loop del clip, y las cuatro filas superiores controlan el secuenciador por pasos:
 Pulse Note de nuevo para conmutar al modo 64-pad, permitiéndole tocar una batería por toda la rejilla de 8x8 pads.

Sección Scene/Grid



Sección Scene/Grid.

Estos botones también cambian sus funcionalidad dependiendo de si se ha seleccionado el Modo Session o el Modo Note. Cuando se ha seleccionado el Modo Session, estos botones lanzan escenas en la Vista Session. (Consejo: mantenga pulsado el botón Select mientras pulsa un botón Scene para seleccionar la escena sin lanzarla.) Cuando está seleccionado el modo Note, la sección Scene/Grid determina la resolución rítmica de la rejilla del secuenciador por pasos y la resolución rítmica de notas repetidas (cuando se ha activado Repeat.)

Footswitches

En la parte posterior de Push hay dos puertos que le permiten conectar unos pedales. Footswitch 1 actúa como un pedal de sostenido. Footswitch 2 le ofrece un control no manual de la función de grabación de Push. Un único toque del pedal conmutará el botón Record, cambiando así entre grabación/sobregrabación y reproducción el clip activo. Dándole un rápido doble toque al pedal es lo mismo que pulsar el botón New.

Tenga en cuenta que ciertos pedales puede que se comporten "al revés"; por ejemplo, las notas sólo se sostendrán cuando el pedal no esté pulsado. Normalmente es posible corregir la polaridad de un pedal conectando el pedal al puerto mientras lo pulsa, pero le recomendamos usar pedales con un interruptor fisico de polaridad.

Capítulo 28

Uso de Push 2

Ableton Push 2 es un instrumento para la composición musical que ofrece control manual sobre la melodía y armonía, ritmos, muestras, sonidos y estructura de la canción. En el estudio, Push 2 te permite generar de forma rápida clips que pueblan la Vista Session de Live mientras usted trabaja totalmente desde el hardware. En el escenario, Push 2 sirve como un potente instrumento para la reproducción en tiempo real, secuenciación por pasos y lanzamiento de clips.



Vista general de los controles de Push.

La mayor parte del comportamiento de Push 2 depende de en que *modo* esté activado, así como sobre el *tipo* de *pista* que este seleccionada. Para ayudarle a conocer cómo trabajar con Push 2, este capítulo le guiará por algunos flujos de trabajo fundamentales, y a continuación le ofrecerá una referencia de todos los controles de Push 2.

Hay también disponibles una serie de vídeos que le ayudarán a arrancar con Push. Están disponibles en https://www.ableton.com/learn-push/

28.1 Configuración

Después de conectar a la corriente con el transformador incluido y conectar el cable USB a su ordenador, encienda Push 2 con el botón de encendido de la parte posterior. La configuración del hardware de Push 2 es automática en su mayor parte. Siempre que Live esté funcionando, Push 2 se detectará de forma automática en el momento en que se conecte a un puerto USB de su ordenador. Tras la conexión, puede usar Push 2 casi inmediatamente. No es necesario instalar dirvers y Push 2 no necesita ser configurado manualmente en Preferencias Audio/MIDI de Live.

De vez en cuando, Ableton lanzará actualizaciones del firmware para Push 2 que se incluirán en actualizaciones de Live. Cuando use Push 2 por primera vez después de instalar una nueva versión de Live, quizá se le avise de que actualice el firmware. Push 2 le guiará durante el proceso.

28.2 Navegando y cargando sonidos

Es posible navegar y cargar sonidos directamente desde Push 2, sin tener que usar el navegador de Live. Esto se lleva a cabo en el Modo Browse de Push 2.

Pulse el botón Browse de Push 2:



El botón Browse.

El visor se divide en dos columnas. Cuando entre por primera vez en el Modo Browse, la columna más a la izquierda muestra o bien la categoría específica del dispositivo que se está navegando o la etiqueta User Files. Cada columna de la derecha muestra la siguiente subcarpeta (si existe) o los contenidos de la carpeta en curso. Puede desplazarse por los presets y carpetas usando los ocho encoders de encima del visor, o navegar por ellos uno a uno con las flechas de desplazamiento.



Botones de desplazamiento.

El visor se ampliará de forma automática mientras navegue. Puede moverse de forma rápida arriba o abajo en la jerarquía del navegador con los dos botones más arriba del visor.



Navegue arriba y abajo en la jerarquía del Navegador.

Por defecto, las muestras y presets de Packs oficiales o de la librería central de Live ofrecerán una vista previa cuando se seleccionen en el navegador. Puede activar o desactivar esta vista previa con el botón Preview.



Botón Preview.

Para ajustar el volumen de la vista previa, mantenga pulsado el botón Shift mientras gira el control de volumen maestro.




Botón Shift.



Control de volumen Maestro.

Para cargar el elemento seleccionado, pulse el botón Load.



Cargando elementos en el Modo Browse.

Lo que ve cuando está en el Modo Browse depende del dispositivo que se seleccionó. Si estuviera trabajando con un instrumento, el Modo Browse le mostrará sus instrumentos de sustitución. Si estuviera trabajando con un efecto, verá efectos. Cuando comience con una pista MIDI vacía, el visor muestra todos sus sonidos, instrumentos, kits de batería, efectos y dispositivos Max for Live disponibles (página 537), así como instrumentos VST y Audio Unit (página 258).

28.3 Reproducción y programación de ritmos.


Para crear ritmos usando Push, primero asegúrese de que ha activado el Modo Note.



El botón Modo Note

A continuación use el Modo Browse para navegar hasta la sección Drums del navegador y cargue uno de los presets de Drum Rack de la librería de Live.

Cuando trabaje con una pista MIDI que contenga un Drum Rack, la rejilla de pads 8x8 de Push automáticamente se configura en tres secciones, permitiéndole tocar, secuenciar por pasos y ajustar la duración de su clip de forma simultánea.



La rejilla de pads cuando se trabaja con Drums

Los 16 pads del Drum Rack están dispuestos, como el Drum Rack de Live, en el clásico arreglo 4x4, permitiendo tocar en tiempo real. Los controles en el visor y los pads en el Drum Rack tienen el mismo color de la pista, con sutiles variaciones que le ayudan a entender que está sucediendo. Los colores de los pads del Drum Rack indican lo siguiente:

- el color de la pista este pad contiene un sonido.
- versión más clara del color de la pista este pad está vacío.
- Verde este pad se está reproduciendo en este momento.
- Blanco este pad está seleccionado.
- Azul oscuro este pad está en modo solo.
- Gris este pad está silenciado.

Cuando trabaje con Drum Racks que contengan un gran número de pads, use la tira táctil o los botones Octave Up y Octave Down de Push para desplazarse arriba/abajo de 16 en 16 pads. Mantenga pulsado Shift mientras usa la tira táctil o los botones Octave para moverse una fila cada vez.



Botones Octave Up/Down.

28.3.1 Modo 64-Pad

Además de la disposición por defecto de Push de tres secciones, también es posible usar la rejilla de pads al completo de 8x8 para tocar la batería a tiempo real. Esto es útil cuando se trabaja

con kits de batería muy grandes, como los creados por rebanamiento (página 177). Para conmutar al modo 64-pad, pulse el botón Layout.



El botón Layout.

Pulsando Layout de nuevo conmutará otra vez a la disposición estándar de tres secciones, permitiéndole volver rápido a la secuenciación por pasos. Los colores de los pads en el modo 64-pad son los mismos que los utilizados en la disposición de tres secciones.

Nota: cuando vaya cambiando entre el modo 64-pad y la disposición de tres secciones, los 16 pads disponibles para la secuenciación por pasos no cambiará de forma automática. Puede que siga necesitando usar la tira táctil o teclas Octave para ver los 16 pads específicos que quiera.

28.3.2 Cargar baterías individuales

El modo Browse también puede usarse para cargar o sustituir pads individuales dentro de un Drum Rack cargado. Para cambiar entre navegar Drums Racks y pads uno a uno, asegúrese de que está en el Modo Device (dispositivo) pulsando el botón Device. Esto mostrará los dispositivos en la pista.



Botón Device.

Por defecto está seleccionado el Drum Rack. Por el contrario, para seleccionar un pad individual, pulse ese pad y a continuación pulse sobre el segundo del visor superior. (El icono cuadrado que está junto al nombre representa un pad.)



Selección de un pad individual en un Rack de batería.

Ahora, volviendo de nuevo al modo Browse podrá cargar o sustituir el sonido sólo del pad seleccionado. Una vez en el modo Browse, pulsando sobre otros pads los seleccionará para navegar, permitiéndole cargar o sustituir de forma rápida múltiples sonidos dentro del Drum Rack cargado.


Después de cargar el elemento seleccionado, el nombre del botón Load cambiará a Load Next. Pulsando de nuevo este botón cargará la siguiente entrada en la lista, permitiéndole probar rápidamente presets o muestras en el contexto de su tema.

En particular durante una actuación, puede que quiera seleccionar un pad sin dispararlo. Para hacer esto, mantenga pulsado el botón Select mientras pulsa el pad.



El hotón Select.

También puede pulsar select sin disparar pulsando el botón del visor inferior para la pista del Drum Rack. Esto ampliará el Drum Rack y permite que los pads individuales se seleccionen con los otros botones del visor inferior. Puede navegar hasta el pad anterior o siguiente con las flechas de dirección izquierda y derecha.



Pulse el botón del visor inferior de Drum Rack para acceder a pads individuales.

Opciones adicionales de pad

Para copiar un pad a una ubicación distinta en su Drum Rack, mantenga pulsado el botón Duplicate y pulse el pad que quiera copiar.



El botón Duplicate.

Mientras continúa pulsando Duplicate, pulse el pad donde quiere pegar el pad copiado. Tenga en cuenta que esto sustituirá los dispositivos del pad de destino (y por lo tanto su sonido) pero no sustituirá cualquier nota ya exisitente grabada para ese pad.

Cuando se ha seleccionado un solo pad, puede ajustar su asignación de grupo de estrangulamiento (página 284) con el primer encoder.



Asignar un pad a un grupo de estrangulamiento.

28.3.3 Secuenciación por pasos

Al dar golpecitos a un pad también lo activa para la secuenciación por pasos.

Para grabar notas con un secuenciador por pasos, de golpecitos a los pads en los controles del secuenciador por pasos para colocar notas en el clip donde usted las quiera. El clip comenzará a reproducirse tan pronto como le de un toque a un paso. Por defecto, cada pad del secuenciador por pasos se corresponde a una semicorchea o 16th note, pero puede cambiar el tamaño de paso con los botones Scene/Grid.



Botones Scene/Grid.

Ajuste el tempo usando el encoder Tempo. Cada clic del encoder ajustará el tempo en incrementos de un BPM. Manteniendo pulsado Shift mientras se ajusta ajustará el tempo en incrementos de .1 BPM.



Ajuste el tempo usando el encoder Tempo.

A medida que el clip se reproduce, el paso que se esté reproduciendo en ese momento se indica por el pad verde en movimiento por la sección del secuenciador por pasos. (Cuando Grabar esté activado, el pad en movimiento estará en rojo.) Dándole un toque a un paso que ya tenga una nota borrará esa nota. Mantenga pulsado el botón Mute mientrale da un toque a un paso

para desactivarlo sin borrarlo. Mantenga pulsado el botón Solo mientras pulsa un pad para silenciar ese sonido.



Botones Mute y Solo.

También es posible ajustar la velocidad y micro-temporalización de notas individuales, como se describe en la sección sobre automatización de la secuenciación por pasos (página 652).

Para borrar todo el patrón, pulse el botón Delete. Para borrar todas las notas de un único pad, mantenga pulsado Delete mientras le da un toque al pad. (Manteniendo pulsado Delete mientras pulsa un pad que no tiene notas grabadas en el patrón en curso borra todos los dispositivos de ese pad.)




Botón Delete

Los colores de pad en la sección del secuenciador por pasos indican lo siguiente:

- Gris este paso no contiene ninguna nota.
- el color del clip este paso contiene una nota. Los tonos más oscuros indican velocidades más altas.
- versión más clara del color del clip este paso contiene una nota, pero la nota está silen-

ciada.

• apagado — las dos columnas de pads de la derecha se apagarán si se seleccionan tresillos como tamaño del paso. En este caso, estos pads no están activos; sólo pueden usarse los seis primeros pads de cada fila de pasos.



Cuando se haya seleccionado Triplets (tresillos), los pasos apagados no están disponibles.

Para una información más detallada sobre cómo ajustar la duración de loop de los pads, consulte la sección Ajustar la duración de loop (página 631).

28.3.4 Grabación en tiempo real

También es posible grabar patrones de batería en tiempo real tocando los pads del Drum Rack. Siga estos pasos para grabar en tiempo real:

Si quiere grabar con una pista de clic, pulse el botón Metronome para activar el clic incorporado en Live. Para ajustar el volumen metrónomo mantenga pulsado el botón Shift
mientras gira el control de volumen maestro. (Consejo: Como con todos los botones en Push
2 que activan o desactivan algo, cuando el metrónomo está activado, la luz de su botón
palpitará.)



Botón Metronome.

• A continuación pulse el botón Record para comenzar la grabación



El botón Record.

Ahora cualquier pad del Drum Rack que toque se grabará al clip. Pulsando de nuevo Record se detendrá la grabación pero el clip continuará reproduciéndose. Pulsando Record una tercera vez activará el modo de sobreescritura (overdub), permitiéndole grabar en el clip mientras se reproduce. Las pulsaciones subsiguientes continúan conmutando entre reproducción y overdub.

Los pads (almohadillas) son sensibles a la velocidad, pero si quiere anular temporalmente la sensibilidad a la velocidad, pulse el botón Accent. Cuando Accent está activado, todas las notas tocadas o secuenciadas por pasos estará a tope de velocidad (127), independientemente de lo fuerte que pulse los pads.



Active Accent para tocar o grabar con la velocidad al máximo.

Consejo: Si pulsa y libera Accent rápido, el botón permanecerá activo. Si pulsa y mantiene pulsado, el botón se desactivará cuando lo suelte, permitiendo el control momentáneo de notas acentuadas.

Pulsando New se detiene la reproducción del clip seleccionado en ese momento y prepara aLive para grabar un nuevo clip en la pista seleccionada en ese momento. Esto le permite practicar antes de grabar una nueva idea. Por defecto, pulsando New también se duplican todos los clips que se estén reproduciendo en otras pistas a una neva escena y los continúa reproduciendo sin fisuras. Este comportamiento puede cambiarse, cambiando el modo Workflow (flujo de trabajo) en el menú Setup de Push (página 657).



El botón New.

28.3.5 Grabación de duración fija

Pulse el botón Fixed Length para ajustar el tamaño de los nuevos clips a una duración determinada.



El botón Fixed Length.

Mantenga pulsado Fixed Length para ajustar la duración de la grabación.



Opciones de grabación de duración fija.

Cuando se desactiva Fixed Length, los nuevos clips continuarán grabando hasta que pulse los botones Record, New o Play/Stop.

Consejo: si activa Fixed Length mientras graba se desactivará la grabación y realizará un loop con los últimos compases del clip, dependiendo del ajuste de Fixed Length.

28.4 Opciones adicionales de grabación

28.4.1 Grabación con Repeat

Con el botón Repeat de Push activado, puede mantener pulsado un pad para tocar o grabar un flujo de continuas y rítmicas notas. Esto es útil para grabar patrones constantes de charles, por ejemplo. Variando la presión de sus dedos sobre el pad cambiará el volumen de las notas repetidas.



Botón Repeat.

La tasa de repetición se ajusta con los botones Scene/Grid.

Consejo: Si pulsa y libera Repeat rápido, el botón permanecerá activo. Si pulsa y mantiene, el botón se desactivará cuando lo suelte, permitiendo el control momentáneo de notas repetidas.

Suba el knob Swing para aplicar swing a las notas repetidas. Cuando toque el knob, el visor mostrará la cantidad de swing.



El knob Swing.

28.4.2 Cuantización

Pulsando el botón Quantize de Push arrastrará notas a la rejilla en el clip seleccionado.



Botón Quantize.

Mantenga pulsado Quantize para cambiar las opciones de cuantización:



Opciones de cuantización.

Swing Amount determina la cantidad de swing que se aplicará a las notas cuantizadas. Tenga en cuenta que la cantidad de Swing puede ajustarse desde el Encoder 1 ó desde el knob Swing dedicado.

Quantize To ajusta el valor de nota más cercano al que las notas se cuantizarán, mientras que Quantize Amount determina la cantidad en que las notas pueden moverse desde sus posiciones originales.

Active Record Quantize pulsando el correspondiente botón del visor superior para cuantizar notas de forma automática durante la grabación. Ajuste el valor de la cuantización de grabación con el Encoder 5. Tenga en cuenta que si Record Quantize está activado y Swing está subido a tope, a las notas cuantizadas de forma automática no se les aplicará swing.

Cuando trabaje con baterías, pulse y mantenga Cuantizar y pulse un pad de Drum Rack para cuantizar sólo esas notas de la batería en el clip en curso.

28.5 Tocar melodías y armonías

Después de trabajar con un ritmo, deseará crear otros elementos como una línea de bajo, partes de armonía, etc. Si ya tiene pistas adicionales en su Set, puede ir cambiando entre estas usando los botones del visor inferior o las teclas de dirección izquierda y derecha.



Cambie entre pistas con los botones del visor inferior.

O puede añadir una nueva pista pulsando el botón Add Track.



Botón Add Track.

Añadiendo una pista pone a Push 2 en el modo Browse, permitiéndole seleccionar qué tipo de pista le gustaría añadir (MIDI, Audio o Return) y opcionalmente cargar un dispositivo a la nueva pista al mismo tiempo.




Elija un tipo de pista y opcionalmente cargue un dispositivo.

Cuando trabaje con una pista MIDI que contenga un instrumento, la rejila de pads 8x8 automáticamente se configura ella misma para reproducir notas. Por defecto, cada nota en la rejilla está en el tono de Do mayor. El pad de abajo todo a la izquierda reproduce C1 (aunque puede cambiar la octava con los botones Octave Up y Down). Moviéndose hacia arriba, cada pad es

una cuarta más alto. Moviéndose hacia la derecha, cada pad es la siguente nota en la escala de Do mayor.

Toque una escala mayor tocando los tres primeros pads de la primera fila, luego los tres primeros pads de la siguiente fila arriba. Continúe hasta que llegue al siguiente Do:




Escala Do mayor.

Los colores de los pads le ayudan a orientarse mientras toca:

- el color de la pista esta nota es la nota raíz de la tonalidad (Do.)
- Blanco esta nota está en la escala, pero no es la raíz.
- Verde la nota que se está tocando en ese momento (los otros pads también se pondrán en verde si tocan la misma nota.)
- ullet Rojo la nota que se está reproduciendo en ese momento cuando está grabando.

Para tocar triadas, pruebe la siguiente forma en cualquier lugar de la rejilla:



Acorde Do mayor.

28.5.1 Tocando en otras escalas


Pulse el botón Scale de Push 2 para cambiar la tonalidad y/o escala seleccionada.



Botón Scale.

Usando los botones de los visores superior e inferior, puede cambiar la tonalidad que reproduce la rejilla de pads. La tonalidad seleccionada en ese momento aparece en blanco, mientras que las otras opciones de tonalidad aparecen en gris:

Por defecto, las opciones de los pads y selección de escala indican escalas mayores. Puede cambiar a una variedad de otros tipos de escalas usando los encoders 2 a 7. El tipo de escala seleccionada resaltará.



Selección de tonalidad y escala.

Además de cambiar de tonalidad, también puede cambiar la disposición de la rejilla usando el botón más a la derecha del visor inferior.

Fixed Off/On: Cuando el Modo Fixed está activado, las notas de la rejilla de pads permanecen en las mismas posiciones cuando cambia las tonalidades; el pad más abajo a la izquierda siempre reproducirá Do (excepto en las tonalidades que no contengan un Do, en cuyo caso el pad más abajo a la izquierda reproducirá la nota más cercana en la tonalidad.) Cuando Fixed está desactivado, las notas en la rejilla de pads cambian de forma que el pad más abajo a la izquierda siempre toca la raiz de la tonalidad seleccionada.

El botón más a la izquierda del visor inferior determina si es posible o no tocar notas que no estén en la tonalidad y escala seleccionada.

In Key/Chromatic: Con In Key seleccionado, la rejilla de pads de hecho se pliega de forma que sólo están disponibles las notas dentro de la tonalidad. En el Modo Chromatic, la rejilla de pads contiene todas las notas. Las notas que están en el tono están iluminadas, mientras que las notas que no lo están están apagadas.


Los últimos ajustes que eligió en las opciones Scale (tonalidad, tipo de escala, Key/Chromatic y Fixed On/Off) se guardan con el Set. Push 2 regresará a esos ajustes cuando el Set se vuelva a cargar. Consejo: Si tiene alguna configuración de tonalidad y escala que le gustaría usar todo el tiempo, puede guardarlas en su Default Set (página 76). Cualquier nuevo Set creado después de esto tendrá esos ajustes colocados cuando trabaje con Push 2.

Todas las opciones de grabación en tiempo real disponibles para las baterías (página 620) también están disponibles para melodías y armonías, incluyendo el botón Accent, grabación de duración fija (página 622), grabación con repetición (página 623), y cuantización (página 624). Pero para una edición detallada, deberá trabajar con el secuenciador por pasos melódico que se describe en la sección siguiente.

(Consejo: existe una posibilidad de edición en tiempo real en Note Mode: para eliminar rápido todas las notas de un mismo tono dentro del loop en curso, mantenga pulsado Delete y luego dele un toque al respectivo pad.)

28.6 Secuenciación por pasos de Melodías y Armonías

Además de reproducción y grabación en tiempo real, también es posible secuenciar por pasos sus melodías y armonías. Para conmutar al secuenciador por pasos melódico, pulse el botón Layout. Esto configurará la rejilla de pads 8x8 de la siguiente forma:



La Rejilla de Pad con tonos durante la secuenciación por pasos.

Cuando use el secuenciador por pasos para melodías, los pads de la fila superior ajustan la duración de su loop, tal y como se describe con más detalle abajo (página 631). Las siete filas

de pads más abajo le permiten colocar notas en el clip. Con In Key seleccionado, cada fila se corresponde con uno de los tonos disponibles en la escala seleccionada en ese momento. Con Chromatic seleccionado, las notas que están en el tono están ligeramente iluminadas, mientras que las notas que no lo están están apagadas. La fila blanca (que por defecto es la de más abajo) indica la raíz de la tonalidad seleccionada. Cada columna de pads representa un paso en la resolución ajustada con los botones Scene/Grid.

Al igual que con la disposición de reproducción en tiempo real, pulsando los botones Octave Up o Down se cambia el rango de notas disponibles. También es posible usar la cinta táctil para cambiar el rango. Mantenga pulsada la tecla Shift mientras ajusta la tira táctil para cambiar el rango en octavas. Mantenga pulsada la tecla shift mientras pulsa los botones Octave para cambiar en una nota en la escala. El visor mostrará brevemente el rango disponible cada vez que lo cambie.


Además, luces brillantes en la cinta táctil indican el rango de notas disponibles en ese momento, mientras que luces más bien apagadas en la cinta táctil indican que el clip contiene notas dentro del rango de notas correspondiente.

Pulsando de nuevo en Layout conmutará de nuevo a la disposición de reproducción en tiempo real.

Consejo: además de quitar y poner notas, también es posible ajustar la velocidad y micro-temporalización de las notas, como se describe en la sección sobre automatización de la secuenciación por pasos (página 652).

28.6.1 Ajuste de Loop Length (duración del loop)

Los controles de duración del loop le permiten ajustar la duración del loop del clip y determinar qué parte de éste puede ver y editar en los secuenciadores melódico y de batería. Cada pad de duración de loop se corresponde con una página de pasos, y la duración de una página depende de la resolución de los pasos. Cuando se trabaja con baterías a la resolución de nota por defecto de corcheas, están disponibles dos páginas de pasos a la vez, por un total de dos compases. En la disposición melódica, sólo hay disponible una página de ocho pasos a la vez, por un total de dos tiempos. Para cambiar la duración del loop, mantenga pulsado un pad y dele un toque a otro pad (o, para ajustar la duración de loop a exactamente una página, dele un doble toque rápido al pad correspondiente.)



Cada pad Loop Length corresponde a un compás.

Fijese en que la página que usted ve no es necesariamente la página que usted escucha. Cuando ajusta la duración de loop, las páginas se actualizarán de forma que la posición de reproducción en ese momento (como indica el pad verde en movimiento en la sección del secuenciador por pasos) siempre permanece visible. Pero en algunos casos, puede que quiera desactivar este comportamiento de seguimiento automático. Por ejemplo, quizá quiera editar una única página de un loop más largo, y al mismo tiempo permitir que el loop se reproduzca conla duración que le ajustó. Para esto, dele un único toque al pad que se corresponde con esa página. Esto "bloqueará" la vista a esa página sin cambiar la duración del loop. También es posible navegar a la página anterior o siguiente pulsando los botones Page Left/Right.



Los botones Page Left/Right.

Para después volver a activar autoseguimiento, sólo tiene que reseleccionar el loop en curso. (Tenga en cuenta que dándole un único toque a una página que está fuera del loop actual ajustará inmediatamente el loop a esa página.) También puede volver a activar el autoseguimiento manteniendo pulsado cualquiera de los botones Page Left/Right.

Los colores de pad en la sección de duración del loop indican lo siguiente:

- Apagado esta página está fuera del loop.
- Gris esta página está dentro del loop, pero no está visible en este momento en la sección del secuenciador por pasos.
- Blanco esta página está visible en la sección del secuenciador por pasos, pero no está reproduciéndose en este momento.
- Verde es la página que se está reproduciendo en este momento.
- Rojo es la página que se está grabando en este momento.

28.7 Trabajar con muestras

Push 2 le permite reproducir muestras desde los pads de diversas formas distintas, con un control preciso aunque sumamente sencillo sobre parámetros de la muestra directamente desde los encoders y el visor. El instrumento que sostiene la función de reproducción de muestras de Push 2 es Simpler, y recomendamos que lea el detallado capítulo sobre Simpler (página 508) para saber más acerca de su funcionamiento.

Para comenzar a trabajar con una muestra, puede o bien añadir una nueva pista MIDI o pulsar en Browse para entrar en el Modo Browse sobre una pista MIDI ya existente. Aunque puede cargar un Simpler vacío en una pista, no va a reproducir nada hasta que contenga una muestra. El visor de Push 2 le informará de que su Simpler está vacío y le sugerirá que busque una muestra:



Pulse Browse para cargar una muestra en un Simpler vacío.

Después de cargar una muestra y cambiar a la Vista Dispositivo, verá la forma de onda de la muestra en el visor de Push, junto con un cierto número de parámetros que le permiten ajustar de forma rápida cómo se reproduce la muestra. Esto es el banco principal de los controles de Simpler.



El banco de parámetros principales de Simpler en el visor.

Por defecto, Simpler ajustará de forma automática ciertos parámetros basándose en la duración de la muestra cargada. Por ejemplo, las muestras cortas se reproducirán una vez cuando se disparen, mientras que las largas se ajustarán a loop y warp. Las muestras con warping se reproducirán al tempo de su Set, sin tener en cuenta la nota que toque. Si trae un clip con warping a Simpler desde una pista de audio, el navegador o su escritorio se conserva cualquier ajuste de warping y marcadores que estuviesen en el clip original. Para más información acerca del warping, consulte el capítulo Audio Clips, Tempo y Warping (página 143)

El parámetro más importante que determina cómo Simpler tratará las muestras es el control Mode que se usa para elegir uno de los tres modos de reproducción de Simpler.



Parámetro Mode de Simpler.

- Classic Mode es el modo por defecto cuando se usa Simpler, y está optimizado para crear
 instrumentos armónicos y melódicos convencionales utilizando muestras con alturas tonales.
 Dispone de una envolente ADSR completa y soporta looping, permitiendo el sostenido de
 las muestras mientras se mantenga pulsado un pad. El Modo Classic es polifónico por defecto, y la rejilla de pads usa la misma distribución en este modo que la que se usa al tocar
 instrumentos con tonalidad.
- El Modo One-Shot (disparo único) es exclusivamente para reproducción monofónica, y

está optimizado para su uso con golpes de batería de único disparo o frases muestreadas cortas. Este modo tiene controles de envolvente simplificados y no soporta looping. Por defecto, la muestra entera se reproducirá cuando se dispara una nota, sin tener en cuenta cuanto tiempo se mantenga pulsado el pad. La rejilla de pads en Modo One-Shot también usa la disposición melódica.

El Modo Slicing trocea la muestra de forma automática y no destructiva a lo largo de la
rejilla de pads de Push 2. Es posible ajustar lo sensible que será Simpler para los transitorios, y también ajustar manualmente, borrar o crear rebanadas. Este modo es ideal para
trabajar con breaks rítmicos de batería. La rejilla de pads en el modo Slice cambia de forma dinámica dependiendo de cuantas rebanadas se usen.

28.7.1 El Modo Classic



El banco de parámetros principales de Simpler en el Modo Classic.

En el Modo Classic, los diversos controles de posición de la muestra cambian qué porción de la muestra se reproduce. Por ejemplo, si carga un break de batería que contiene silencio al comienzo, puede comenzar la reproducción desde después del silencio. El control Start ajusta la posición absoluta en la muestra desde la que podría comenzar la reproducción, mientras que el control End ajusta dónde podría acabar la reproducción; estos parámetros definen la región de la muestra con la que se puede trabajar. S Start y S Length están representados en porcentajes de la longitud total de la muestra habilitada por Start y End. Por ejemplo, pulsando un pad después de ajustar un valor de S Start de 50% y un valor de S Lenght de 25% reproducirá el tercer cuarto (50-75%) de la región entre los valores Start y End. S Loop Lenght determina cuánto de la muestra disponible (también determinado por los valores de Start y End) se reproducirá en bucle o loop. Tenga en cuenta que este parámetro sólo está habilitado si Loop está activado.

Ajuste el encoder Zoom para realizar un acercamiento a una porción de la forma de onda. Al 0%, es visible toda la muestra. Girando el encoder en el sentido de la agujas se realiza acercamiento. La porción específica de la muestra hacia donde dirige el acercamiento está determinada por el control de posición de muestra que pulsó por última vez (Start, End, S Start, S Lenght o S Loop Control.)

Pulsando el botón del visor superior de Simpler entrará en el Modo Edit. En el Modo Edit, los botones del visor inferior seleccionan páginas adicionales de parámetros y los botones del visor superior conmutan la activación de ciertos ajustes. Pulsando el botón del visor superior de Simpler de nuevo saldrá del Modo Edit.



Parásmetros adicionales disponibles en el Modo Edit.

Pulsando el botón Loop On/Off determina si la muestra se reproducirá o no en loop cuando se mantiene pulsado un pad. El botón Warp as... ajusta el warping de la muestra entre lso valores Start y End de forma que se reproducirá con precisión dentro del número especificado de compases. Live realiza sus mejores apuestas sobre cual debería ser este valor basándose en la longitud de la muestra, pero si se equivoca, puede usar los botones :2 ó x2 para doblar o dividir por la mitad la velocidad de reproducción, respectivamente.

Crop elimina las porciones de la muestra que están fuera de los puntos Start y End, mientras que Reverse reproduce toda la muestra al revés. Tenga en cuenta que tanto Crop como Reverse son no destructivos; crean una copia de la muestra y aplican el proceso a la copia, por lo que la original no sufre ningún cambio.

28.7.2 Modo One-Shot



Banco principal de Simpler en el Modo One-Shot con controles adicionales del Modo Edit.

En el Modo One-Shot, los controles Zomm, Start y End funcionan igual que en el Modo Classic, así como los botones Warp as..., :2, x2, Crop y Reverse.

Con Trigger activado, la muestra continuará reproduciéndose incluso después de que el pad se haya liberado; la cantidad de tiempo que mantenga pulsada la almohadilla no tiene efecto cuando Trigger está activado. Puede conformar el volumen de la muestra usando los controles Fade In y Fade Out. Fade In determina el tiempo que tarda la muestra en alcanzar su máximo volumen después de pulsar un pad, mientras que Fade Out comienza a desvanecer según la cantidad de tiempo especificada antes del final de la región de la muestra. (Nota: para detener una muestra de único disparo inmediatamente, mantenga pulsado Shift mientras pulsa el botón Play/Stop.

Con Gate activado, la muestra comenzará a desvanecerse en el momento en que libere el pad. El tiempo de Fade Out determina lo que tardará en desvanecerse hasta el silencio después de la liberación.

El encoder Transpose le permite transponer la muestra arriba o abajo hasta en 48 semitonos (cuatro octavas). Tenga en cuenta que cuando transpone, el timbre de la muestra puede cambiar de forma dramática dependiendo del modo warp que haya seleccionado. El knob Volume ajusta la salida general del instrumento Simpler.

Reproducción en Legato

Los Modos Classic y One-Shot ofrecen una forma exclusiva de volver a afinar una muestra al vuelo, sin cambiar su posición de reproducción. (Esto es en esencia una versión reproducible del Modo Legato para clips (página 192).) Para activar esta función:

- En el Modo Edit, pulse el segundo botón del visor inferior para ver el banco de parámetros Global.
- 2. Ajuste el parámetro Glide Mode a Glide.
- 3. Ajuste el parámetro Voices a 1. (Tenga en cuenta que este parámetro no está disponible en el Modo Classic. En el Modo One-Shot, la reproducción siempre es monofónica.)

Ahora, mientras toca los pads en legato, la muestra se transpondrá sin cambiar la posición de reproducción. Para conseguir mejores resultados, asegúrese de que Warp esté activado (en el banco de parámetros Warp). El modo warp Complex Pro tiende a sonar mejor cuando se aplica transposición, pero experimente con varios modos warp para ver cual funciona mejor para su muestra en particular.


28.7.3 Modo Slicing



Banco principal de Simpler en el Modo Slicing con controles adicionales del Modo Edit.

En el Modo Slicing, los controles Zoom, Start y End funcionan igual que en el Modo Classic y One-Shot, así como los botones Warp as..., :2, x2, Crop y Reverse.

El deslizador Sensitivity determina lo sensible que Simpler es a los niveles de los transitorios dentro de la muestra, y por lo tanto cuantas rebanadas se crearán y se dispondrán en los pads de forma automática. Los números más altos generan más rebanas, hasta un máximo de 64 rebanadas. Las rebanadas se colocan de izquierda a derecha en grupos de cuatro comenzando desde el pad más abajo a la izquierda. Cada cuatro rebanadas adicionales se colocan en los siguientes cuatro pads de encima. Una vez que se ha utilizado la mitad de la rejilla de pads, las rebanadas se colocan en la fila inferior de la parte derecha de la rejilla de pads, moviendose de nuevo hacia arriba en grupos de cuatro.



Es posible crear hasta 64 rebanadas.

Por defecto, la rejilla de pads usa la disposición de 64 pads de batería en el Modo Slicing. Pulsando el botón Layout conmuta entre el modo 64-pad y la disposición de batería estándar de tres secciones.

El control Playback determina cuantas rebanadas pueden dispararse de forma simultánea. Mono es monofónico; sólo se puede reproducir o secuenciar un pad a la vez. Cuando se ajusta a Poly, es posible disparar múltiples pads a la vez. Cuando se ajusta a Through, la reproducción es monofónica, pero disparando una rebanada se continuará la reproducción por el resto de la región de la muestra.

El botón Trigger/GAte es el mismo concepto que en el Modo One-Shot, pero lo que escuche depende del modo de reproducción que esté seleccionado.

Nudge le permite afinar con precisión la posición de cada marcador de rebanada. Esto es especialmente útil si cree que la detección automática de transitorio de Live no ha cortado perfectamente la muestra de la forma que usted quiere. Para una mayor precisión de nudge, pulse el pad que le gustaría ajustar y use el control Zoom para conseguir una vista más cercana. Mantenga pulsado Shift mientras ajusta Nudge para ajustes extremadamente pequeños.

Con Pad Slicing activado, puede crear rebanadas de forma manual pulsando en pads vacíos a medida que se reproduce la muestra. Para esto:

- (Opcional mente) Baje el control Sensitivity para tener un rango mayor de pads sin asignar con los que trabajar.
- Pulse un pad que contenga una rebanada para comenzar la reproducción desde esta rebanada.
- 3. Cuando la muestra llega al punto en el que quisiera crear una rebanada adicional, (un golpe de batería, por ejemplo) pulse en cualquier pad vacío.
- 4. Se colocará una rebanada en este punto y se asignará a un pad. Cualquiera de los pads que ya se asignaron después de este punto se moverán "hacia arriba" en la rejilla de pads.
- 5. Una vez que el loop está troceado como usted quiere, desactive Pad Slicing.

Dependiendo de lo buenas que sean sus habilidades con el finger drumming (golpeo con los dedos), quizá necesite aplicar nudge de forma manual a las rebanadas creadas para colocarlas exactamente donde usted quiere.

Las rebanadas creadas de forma manual se preservan independientemente de la cantidad de Sensitivity. Para eliminar una rebanada (tanto si se han creado de forma manual o automática), mantenga pulsado Delete y pulse el pad correspondiente.


28.8 Navegar en el modo Note

Ahora que ya ha creado algunas pistas, puede continuar añadiendo más. Pero quizá también quiera desplazarse entre pistas ya existentes para continuar trabajando sus ideas musicales usando esos instrumentos y dispositivos. Puede desplazarse directamente a una nueva pista usando los botones del visor inferior o desplazarse secuencialmente a la pista anterior o siguiente usando las teclas de cursor izquierda y derecha.



Botones de desplazamiento.

Tenga en cuenta que si selecciona una pista MIDI en Push 2 se arma de forma automática, de forma que se puede reproducir inmediatamente. En Live, los botones Armar de pista aparecerán en rosa para indicar que se han armado mediante una selección.



Botón Rosa de Armar Pista.

También puede armar de forma manual cualquier pista manteniendo pulsado el botón Record y pulsando el botón del visor inferior para esa pista. Esto es útil si, por ejemplo, quiere usar Push 2 para grabar clips de audio. En Live, una pista armada de forma manual el botón Armar pista aparecerá en rojo. En el visor de Push 2, las pistas armadas de forma manual aparecen con un icono especial.



El comportamiento específico de las Flechas arriba/abajo viene determinado por el modo Workflow (flujo de trabajo), que se ajusta en el menú Setup de Push 2 (página 657). En ambos modos, las flechas Arriba/Abajo desplazan arriba o abajo una única escena. En Scene Wor-

kflow, se dispara la escena seleccionada. En Clip Workflow, sólo se dispara el clip de la pista seleccionada. Los clips en las otras pistas no se ven afectados.

Navegando con las flechas arriba/abajo en el modo Note siempre se inicia la reproducción inmediatamente, y un clip disparado sustraerá la posición de reproducción a cualquier clip que se estuviera reproduciendo antes en la pista. Tenga en cuenta que es el mismo comportamiento como si los clips estuvieran ajustados al modo Legato en Live (página 192).

28.9 Uso de instrumentos y efectos

Pulsando el botón Device pone a Push 2 en el Modo Device, que le permite usar los encoders de Push para controlar parámetros de los dispositivos de Live y plug-ins de terceras partes.



Botón Device.

En el Modo Device, los botones del visor superior seleccionan dispositivos en la pista seleccionada en ese momento, habilitando sus parámetros para su edición. El dispositivo seleccionado en ese momento se resalta en el visor.



Ajustes del Modo Device.

Una vez se ha seleccionado un dispositivo, pulsando de nuevo su botón del visor superior se entrará en el Modo Edit. Una vez en el Modo Edit, los botones del visor inferior seleccionan páginas adicionales de parámetros para el dispositivo seleccionado.



Páginas de parámetros de dispositivo en el Modo Edit.

En el Modo Edit, pulsando el botón más a la izquierda del visor superior le devolverá al nivel superior del Modo Device.



Pulse el botón más a la izquierda del visor superior para salir del Modo Edit.

Ciertos dispositivos, como el instrumento Operator de Live (página 457), tienen más de ocho páginas de parámetros. Cuando se trabaja con estos dispositivos en el Modo Edit, el botón más a la izquierda del visor inferior mostrará una flecha. Pulse este botón para desplazarse a páginas adicionales (y luego pulse el botón más a la izquierda del visor inferior para regresar.)



Desplácese a páginas adicionales de parámetros.

28.9.1 Añadir, eliminar y reordenar dispositivos

Para cargar dispositivos adicionales como efectos MIDI o audio en una pista, pulse el botón Add Device. Esto abrirá el Browser y mostrará todos los tipos de dispositivos que pueden cargarse en la pista actual.



Botón Add Device.

(Nota: también puede cargar un instrumento con el botón Add Device, pero tenga en cuenta que esto funciona como el Modo Browse: Sustituirá el instrumento que ya esté en la pista.)

Al igual que con el Modo Browse, use los encoders o flechas de cursor para navegar entre dispositivos en el navegador, y el botón Load para cargar el dispositivo o preset seleccionado. Los dispositivos se cargarán a la derecha del dispositivo seleccionado previamente, aunque tenga en cuenta que los efectos MIDI siempre se colocarán antes del instrumento en la pista y los efectos de audio se colocarán siempre después de éste.

Para eliminar un dispositivo, mantenga pulsado el botón Delete y pulse el botón del visor superior que corresponda al dispositivo.



Eliminar un dispositivo.

Para desactivar un dispositivo (sin eliminarlo), mantenga pulsado el botón Mute y pulse el botón del visor superior que corresponda al dispositivo. Los dispositivos desactivados (y todos sus parámetros) aparecen en gris en el visor.

Para reactivar un dispositivo desactivado, mantenga pulsado el botón Mute y pulse de nuevo el botón del visor superior que corresponda al dispositivo.

Para mover un efecto MIDI o de audio a una posición distinta en la cadena de dispositivos de la pista, mantenga pulsado el botón del visor superior que corresponda a dicho efecto. Luego use cualquiera de los ocho encoders para desplazar el dispositivo a la nueva posición y libere el botón del visor superior.

28.9.2 Trabajando con Racks

Los Racks de instrumentos, batería e efectos (página 271) permiten que un único dispositivo contenga múltiples cadenas de dispositivos. En el visor de Push 2, los Racks tienen iconos especiales que los distingue de los dispositivos regulares.



Un Rack de efecto MIDI, Instrumento y efecto de audio.



Un Drum Rack.

Para abrir un Rack, selecciónelo usando el correspondiente botón del visor superior. Luega vuelva a pulsar este botón. El Rack se desplegará, mostrando sus dispositivos en la cadena seleccionada en ese momento. Un Rack desplegado aparece en el visor con una línea inferior que se extiende hasta el final de los dispositivos incluidos. Cada pulsación del botón del visor superior de un Rack seleccionado conmutará si está abierto o cerrado. (Tenga en cuenta que Drum Racks no puede plegarse o desplegarse directamente desde Push 2. Aparecerá en el visor de Push 2 plegado o desplegado dependiendo de cómo se ajustaron dentro de Live.)




Expanda un Rack para acceder a sus dispositivos.

Cuando el Rack mismo está seleccionado, los ocho encoders controlan los Macros del Rack (página 287). Una vez que un Rack está abierto, puede seleccionar uno de sus dispositivos contenidos pulsando el botón relevante del visor superior. Después de seleccionar un dispositivo distinto, los encoders controlarán sus nuevos parámetros.



Los encoders ajustan parámetros para el dispositivo seleccionado.

Para acceder a los dispositivos en cadenas adicionales dentro de un Rack multicadena, mantenga pulsado el botón del Rack del visor superior. Las cadenas del Rack se mostrarán en la parte inferior del visor y pueden seleccionarse mediante los correspondientes botones del visor inferior.



Selección de una cadena en un Rack.

28.10 Control de pista y mezcla

Para controlas volúmenes, paneos o envíos con encoders, pulse el botón Mix.



El botón Mix.

Cada pulsación del botón Mix conmuta entre el Modo Track Mix y el Modo Global Mix. En el Modo Track Mix, los encoders ajustan el volumen, paneo y varios niveles de la pista seleccionada en ese momento. Los botones del visor inferior se usan para seleccionar la pista.



Modo Track Mix.

(Consejo: Mantenga pulsada Shift mientras ajusta los encoders para un control de precisión.)

Si su Set contiene más de seis pistas de retorno, los dos botones más a la derecha del visor superior cambiarán a flechas, que le permitirán cambiar los parámetros disponibles hacia la izquierda o derecha.



Desplácese para ver Envíos adicionales.

En el Modo Global Mix, los encoders ajustan los niveles de volumen, paneo y envío para las ocho pistas visibles. Seleccione qué parámetro será controlado con los botones del visor superior.



Control del paneo de las ocho pistas.

Si su Set contiene más de seis pistas de retorno, el botón más a la derecha del visor superior cambiará a una flecha, que le permitirá cambiar los envíos disponibles hacia la derecha. Los volúmenes y paneos estarán siempre visibles.

Si su Set contiene más de ocho pistas, las teclas de cursor izquierda y derecha le permiten cambiar las pistas visibles a izquierda o derecha.

Pulse el botón Master para seleccionar la pista Master. Pulse de nuevo Master para regresar a la pista seleccionada anteriormente.



El botón Master Track.

28.10.1 Mezcla de Rack y Group Track

En el visor de Push 2, las Groups Tracks y las pistas que contienen Racks de instrumento o Drum Racks tienen iconos especiales que las distinguen.



Un Group Track y pistas que contienen un Rack de instrumento y un Drum Rack.

Estos tipos de pistas pueden desplegarse, permitiéndole usar los Modos Mix para controlar las pistas y cadenas dentro de ellas. Para desplegar una de estas pistas, selecciónela usando el correspondiente botón del visor inferior. Luega vuelva a pulsar este botón. El Group Track o Rack se desplegará, mostrando las pistas o cadenas que contiene. Una pista desplegada aparece en el visor con una línea inferior que se extiende hasta el final de las pistas o cadenas incluidas. Cada pulsación del botón del visor inferior de una pista seleccionada conmutará si está abierta o cerrada.



Amplíe un Group Track o pista que contenga un Rack para mezclar sus contenidos.

Use las flechas izquierda y derecha para acceder a cadenas o pistas adicionales que puedan haber desaparecido del visor después de desplegarlo todo. Consejo: Cuando trabaje con un Drum Rack desplegado, mantenga pulsado Select y pulse un pad para saltar a ese pad en el mezclador. Esto puede facilitar el mezclar con un gran Drum Rack.

28.11 Grabación de automatización

Es posible grabar como automatización los cambios que haga a los parámetros del dispositivo y del mezclador en sus clips, de forma que el sonido cambiará con el tiempo mientras se reproduce el clip. Para grabar automatización, pulse el botón Automation de Push para que se ilumine en rojo.



Botón Automation.

Esto conmuta el botón Session Automation Arm de Live, permitiéndole grabar los cambios que haga en los encoders de Push como parte del clip. Cuando haya acabado de grabar los cambios de los parámetros, pulse el botón Automation de nuevo para apagarlo. Para borrar los cambios que haya grabado de un parámetro en particular, mantenga pulsado el botón Delete y toque el encoder correspondiente. Si no se ha grabado la automatización para un parámetro,

manteniendo pulsado Delete y tocando un encoder reajustará el correspondiente parámetro a su valor por defecto.

Los parámetros automatizados se muestran con un punto blanco junto al parámetro en el visor. Los parámetros que usted haya sobreescrito (ajustando manualmente el parámetro mientras no se grababa) mostrarán un punto gris.



Los parámetros automatizados y/o sobreescritos se indican en el visor.

Para reactivar toda la automatización que ha anulado mantenga pulsado el botón Shift y pulse Automation.

28.12 Secuenciación por pasos

Tanto en el secuenciador por pasos melódico como en el de batería, mantenga pulsado un paso para acceder a parámetros específicos de nota (seleccionados pulsando el botón del visor inferior debajo de "Note Settings" en el visor) o automatización por paso (seleccionado pulsando el botón del visor inferior debajo de "Automation" en el visor).



Mantenga pulsado un paso para ajustar parámetros de nota y automatización.

28.12.1 Parámetros específicos de notas

Pulse en Notes y luego ajuste los correspondientes encoders para:

- Desplazar notas hacia atrás o hacia delante en el tiempo. El valor representa el porcentaje que se desplaza la nota de la línea de rejilla anterior. (Los valores negativos indican que la nota ocurre antes de la línea de rejilla.)
- cambiar la duración de las notas seleccionadas. El primer encoder ajusta la duración gruesa mientras que el segundo le permite afinar con precisión el ajuste de duración.
- cambiar la velocidad de las notas seleccionadas.

También es posible ajustar estos parámetros específicos de notas para múltiples pasos a la vez. Para esto, mantenga pulsados todos los pads que quiera ajustar, y a continuación mueva los encoders. El visor mostrará el rango de valores para los pasos seleccionados.

Consejo: también puede crear notas con sus valores deseados de Nudge, Length y Velocity manteniendo pulsado un paso vacío y luego moviendo cualquiera de estos encoders.

Cuando trabaje con baterías, puede ajustar nudge, length (duración) y velocity para cualquier nota que reproduzca un pad en particular manteniendo pulsado el botón Select, pulsando el pad y a continuación ajustando los encoders.

28.12.2 Automatización por paso

Pulse "Automation" mientras mantiene uno o más pasos para crear y editar automatización de dispositivo o mezclador sólo para el/los paso(s) seleccionado(s). Mientras mantiene pulsado un paso y mueve un encoder, el valor de automatización del correspondiente parámetro se ajustará específicamente para el tiempo representado por ese paso. Tenga en cuenta que la automatización por paso se puede crear para cualquier paso, incluso si ese paso no contiene notas.

28.13 Modo Clip

Pulse el botón Clip para entrar en el Modo Clip, donde puede ajustar varios parámetros para el clip seleccionado.



El botón Clip.

Los colores del visor reflejan el color del clip, y el nombre del clip está resaltado en la esquina superior izquierda. Algunos de los parámetros ajustables cambian dependiendo del tipo de clip seleccionado.



Modo Clip con un clip MIDI seleccionado.

Tanto para los clips MIDI como audio, el segundo botón del visor superior conmuta la activación de Loop. Con Loop activado, puede ajustar Loop Position, que es dónde dentro del clip comenzará el loop. Loop Lenght ajusta cuantos compases y/o tiempos dura el loop, medidos desde la posición de loop. Start Offset le permite comenzar la reproducción en un punto distinto dentro del loop, en vez de a la posición de inicio del loop. Con Loop desactivado, puede controlar la posición Start y End. Esta es la región que se reproducirá (una vez) cuando se lance el clip.

Mantenga pulsado Shift mientras ajusta cualquiera de estos controles para ajustar en subdivisiones de una semicorchea.

Modo Clip con un clip de Audio seleccionado.

Cuanod trabaje con un clip de audio, tendrá disponibles controles adicionales. Puede acercar o alejar la vista de la muestra con el primer encoder. La posición a la que se acercará la vista está centrada alrededor a la última posición del encoder que tocó (Start, Lenght, Loop, etc.) También puede ajustar el Modo Warp del clip, la ganancia y transposición. Mantenga puslado Shift mientras ajusta Transpose para ajustar en centésimas en vez de un semitono. (Nota: Esto ajusta el parámetro Detune en la Vista Clip de Live.)

28.14 Control de la Vista Session de Live

Pulse el botón Session de Push para cambiar del Modo Note al Modo Session. (Mantenga pulsado el botón Session para conmutar de forma temporal al Modo Session. Soltando la pulsación regresará al Modo Note. De igual forma, manteniendo pulsado Note mientras está en el modo Session conmutará de forma temporal al modo Note.)



Botón Session

En el Modo Session, la rejilla 8x8 de pads ahora lanzará clips y los botones Scene/Grid lanzará escenas. Pulsando un pad se dispara el clip en la ubicación correspondiente en la Vista Session de Live. Si la pista está seleccionada, pulsando sobre el botón se graba un nuevo clip.

Los pads se iluminan en diferentes colores de forma que usted sabe lo que está pasando:

- El color de todos los pads que no reproduzcan nada de su Live Set se refleja en los pads.
- Clips en reproducción parpadean en verde.
- Clips en grabación parpadean en rojo.

Pulsando los botones Mute o Solo silenciará o dejará en solo la pista seleccionada en ese momento, respectivamente. Mantenga pulsado Mute o Solo y pulse cualquier botón del visor inferior para silenciar o poner en solo esa pista.

Pulsando el botón Stop Clip detendrá el clip que esté sonando en la pista seleccionada en ese momento. Mantenga pulsado Stop Clip y pulse cualquiera de los botones del visor inferior para detener el clip que esté sonando en esa pista. Mientras se mantenga pulsado Stop Clip, los botones del visor inferior parpadearán en cualquiera de las pistas que contengan clips que estén sonando.



Botones Mute, Solo y Stop Clip

Para detener todos los clips, manenga pulsado Shift y pulse Stop Clip.

Push le indica lo que está sucediendo en el software, pero, muy importante, el software también refleja lo que está pasando en el hardware. Las ranuras de clip que se están controlando en ese momento por la matriz de botones de Push se muestran en Live con un borde coloreado.

Las flechas de cursor y el botón Shift aumentan el campo de acción de la rejilla de ocho por ocho.

Pulsando las flechas arriba o abajo le desplaza una escena arriba o abajo cada vez. Pulsando los botones Octave Up o Down mueve las ocho escenas arriba o abajo.

 Las teclas de cursor Left (izquierda) y Right (derecha) le desplazan una pista a izquierda o derecha cada vez. Los botones Page left o right mueven ocho pistas a la vez.

28.14.1 Vista general de Session

Session Overview de Push le permite navegar a través de grandes Live Sets de forma rápida sin tener que mirar a la pantalla de su ordenador. Mantenga pulsado el botón Layout y la rejilla de pads realiza un zoom de alejamiento para revelar una vista general de su Vista Session. En Session Overview, cada pad representa un bloque de ocho escenas por ocho pistas de clips, ofreciéndole una matriz de 64 escenas por 64 pistas. Pulse sobre un pad para centrarse en esa sección de la Vista Session. Por ejemplo, pulsando el pad en la fila tres, la columna uno centrará el foco en las escenas 17-24 y pistas 1-8. Además, cada botón de lanzamiento de escena representa un bloque de 64 escenas (si están disponibles en su Set.)

En la Vista general de Session, la codificación de colores es un poco diferente:


- Blanco: indica el bloque de clips seleccionados en ese momento, que se verá rodeado por un borde coloreado en el software.
- Verde: hay clips reproduciéndose en ese bloque de clips (aunque puede que ese no sea el bloque de clips seleccionado).
- Sin color: no hay pistas ni escenas en ese rango.

28.15 Menú Setup

Pulse el botón Setup para ajustar el brillo, la sensibilidad de la respuesta a la velocidad de Push y otros ajustes.



El botón Setup.



Opciones de configuración.

Cuando se sube Pad Sensitivity, se necesita menos fuerza para disparar a mayor velocidad. Una sensibilidad de pad de 10 genera mayores niveles de salida a cualquier velocidad de entrada, mientras que un ajuste de O genera menores niveles de salida a la misma velocidad. El ajuste por defecto (y recomendado) es 5.

Pad Gain realza o corta la curva de velocidad general. Los valores más altos cambian la curva hacia lo más alto del rango de velocidad, mientras que valores más pequeños la reducen. Este control tiene un efecto más fuerte a velocidades medias. El ajuste por defecto (y recomendado) es 5.

Pad Dynamics ajusta la difusión de velocidades por el rango de salida. Con un ajuste de 10, la mayoría de velocidades generarán una salida alta o baja, sin mucho en el medio. A 0, la mayoría de velocidades darán como resultado niveles de salida medios (asumiendo que Pad Gain esté ajustado a 5). El ajuste por defecto (y recomendado) es 5.

La forma más fácil de entender la relación de los tres controles de velocidad es observando los cambios en la curva gráfica debajo de ellos. La fuerza de golpeo (input) se muestra en el eje horizontal, mientras que el nivel de salida se muestra en el eje vertical.

Consejo: Para usar una curva de velocidad lineal, ajuste Pad Gain a 4 y Pad Dynamics a 7.

Display Light ajusta el brillo del visor de Push 2, mientras que LED Brightness ajusta el brillo de los pads y botones. Con unos ajustes de LED Brightness bajos, puede que parezca que los pads tienen el color equivocado. El ajuste por defecto (recomendado) para ambos controles es 100%.

La opción Workflow (flujo de trabajo) determina cómo se comporta Push cuando se pulsan los botones Duplicate, New o flechas Up/Down. El modo que elija depende de cómo quiera organizar sus idas musicales. En Scene Workflow (que es el que está por defecto), las ideas musicales se organizan y se navega entre escenas. En Clip Workflow, trabaja sólo con el clip seleccionado en ese momento.

En Scene Workflow:

- Duplicate crea una nueva escena que contiene todos los clips que se están reproduciendo en ese momento, y sin fisuras cambia a esta y los vuelve a reproducir. Es lo mismo que el comando Capturar e insertar escena del menú Crear de Live (página 116).
- New es idéntico a Duplicate, excepto en que no duplica el clip seleccionado en ese momento. En vez de eso, se prepara una ranura de clip vacía, permitiéndole crear una nueva idea en la pista actual.
- las flechas Arriba/Abajo desplazan arriba o abajo en una única escena. La reproducción de los clips en la nueva escena comienza a la perfección.

En Clip Workflow:

- Duplicate crea una copia del clip seleccionado en ese momento en una nueva escena, mientras continúa la reproducción de cualquier clip o clips en otras pistas. (Consejo: mantenga pulsado Shift mientras pulsa Duplicate para crear una nueva escena que contenga todos los clips que se están reproduciendo en ese momento.)
- New prepara una ranura de clip vacía en la pista seleccionada en ese momento. Los clips en las otras pistas no se ven afectados.
- las flechas Arriba/Abajo desplazan arriba o abajo en una única escena. La reproducción del clip de la pista seleccionada en ese momento en la nueva escena comienza a la perfección. Los clips en las otras pistas no se ven afectados.

28.16 Referencia de control de Push 2

La función de cada botón y control se explica abajo.

Tap Tempo — si golpea una vez cada tiempo, el tempo del Live Set seguirá su ritmo de golpes. Si el botón "Start Playback with Tap Tempo" esta activado en Preferencias Record/Warp/Launch de Live, también es posible usar los golpecitos para la cuenta de entrada: Si está trabajando con

un compás de 4:4, la reproducción de la canción empezará después de cuatro pulsaciones del tempo marcado. El encoder de encima del botón ajusta el tempo de Live en incrementos de un BPM. Manteniendo pulsado Shift mientras se ajusta ajustará el tempo en incrementos de .1 BPM.

Metronome — Conmuta la activación de Live. El encoder de la derecha ajusta la cantidad de swing aplicado cuando se pulsa Quantizing, Record Quantizing o Repeat.

Delete — En el Modo Note, este botón borra el clip seleccionado. Cuando trabaje con un Drum Rack, mantenga pulsado Delete y pulse un pad para eliminar las notas en el clip de ese pad (o el mismo pad si no hay notas grabadas). En el Modo Session, mantenga pulsado Delete y luego pulse en un clip para borrarlo. Mantenga pulsado Delete y seleccione un dispositivo o pista con los botones de los visores inferior y superior para eliminar el dispositivo o pista. Mantenga pulsado Delete y toque un encoder para borrar la automatización controlada por ese encoder. Si no se ha grabado la automatización para un parámetro, manteniendo pulsado Delete y tocando el correspondiente encoder reajustará el parámetro a su valor por defecto. En el Modo Slicing de Simpler, mantenga pulsado Delete y pulse un pad para eliminar esa rebanada.

Undo — Deshace la última acción. Mantenga pulsado Shift mientras pulsa Undo para rehacer (Redo). Tenga en cuenta que el botón Undo de Push aplica la función Deshacer de Live, así que deshará acciones en su Live Set incluso si se hicieron sin usar Push 2

Mute — Silencia la pista seleccionada en ese momento. Mantenga pulsado Mute mientras pulsa el botón del visor inferior de otra pista para silenciar esa pista. Mantenga pulsado Mute mientras pulsa el pad de un Drum Rack para silenciar el pad. Mantenga pulsado Mute mientras pulsa el paso de un secuenciador por pasos para desactivar ese paso. Mantenga pulsado Mute mientras pulsa el botón del visor superior de un dispositivo para silenciar el dispositivo.

Solo — Deja en modo solista la pista seleccionada en ese momento. Mantenga pulsado Solo mientras pulsa el botón del visor inferior de otra pista para dejar en solista esa pista. Mantenga pulsado Solo mientras pulsa el pad de un Drum Rack para dejar en modo solista el pad.

Stop Clip — Detiene la reproducción del clip en la pista seleccionada en ese momento. Mantenga pulsado Stop Clip y pulse cualquiera de los botones del visor inferior para detener el clip que esté sonando en esa pista. Mientras se mantenga pulsado Stop Clip, los botones del visor inferior parpadearán en cualquiera de las pistas que contengan clips que estén sonando. Mantenga pulsado Shoft y pulse Stop Clip para detener todos los clips.

Convert — Convierte el instrumento o clip activo en ese momento a un nuevo formato. Los detalles de la conversión dependen de lo que se ha seleccionado cuando pulsa Convert:

- Mientras trabaja con un Simpler bien en Modo Classic como en Modo One-Shot (página 633), si pulsa Convert creará una nueva pista MIDI que contiene un Drum Rack, con una copia del Simpler en el primer pad. Todos los otros dispositivos que estaban en la pista original también se copiarán a la nueva pista.
- Mientras trabaja con un Simpler en el Modo Slicing, si pulsa Convert se sustituirá el Simpler de la misma pista con un Drum Rack que contiene todas las rebanadas mapeadas a pads individuales.
- Mientras trabaja con un Drum Rack, si pulsa Convert se creará una nueva pista MIDI que contenga todos los dispositivos que estaban en el pad seleccionado.
- Mientras trabaja con un clip de audio, si pulsa Convert se creará una nueva pista MIDI que contenga un Simpler cargado con la muestra del clip. Loas marcadores warp y ajustes relacionados se mantendrán en el nuevo Simpler.

Double Loop — Dobla el material dentro del loop, así como la duración del loop.

Quantize — pulse y libere para cuantizar las notas seleccionadas (o todas las notas del clip si no hay selección). Mantenga pulsado Quantize y pulse un pad de batería para cuantizar las notas de ese pad. Para clips de audio, Quantize afectará a los transitorios. Mantenga pulsado Quantize para acceder a los ajustes de cuantización. Después de cambiar estos ajustes, pulse una vez para salir y luego pulse y suelte para aplicar sus cambios.

Duplicate — En Scene Workflow, Duplicate crea una nueva escena que contiene todos los clips que se están reproduciendo en ese momento. En Clip Workflow, Duplicate crea una copia del clip seleccionado en ese momento en una nueva escena, mientras continúa la reproducción de cualquier clip o clips que estén sonando en otras pistas. Mantenga pulsado Duplicate mientras pulsa el pad de un Drum Rack para copiar el pad y péguelo a una nueva ubicación en el Drum Rack. Mantenga pulsado Duplicate mientras pulsa un botón de selección de pista para duplicar esa pista.

New — Pulsando New se detiene el clip seleccionado y prepara a Live para grabar nuevo material. Esto le permite practicar antes de realizar una nueva grabación.

Fixed Lenght — Cuando está activado, todos los clips creados recientemente tendrán un número de compases fijos. Cuando se desactiva, los nuevos clips continuarán grabando hasta que pulse los botones Record, New o Play/Stop. Mantenga pulsado y luego use los botones del visor inferior para especificar la duración fija de grabación. Consejo: si activa Fixed Length mientras

graba se desactivará la grabación y realizará un loop con los últimos compases del clip, dependiendo del ajuste de Fixed Length.

Automate — Conmuta el botón Automation Record de Live. Cuando está activado, se grabarán sus cambios de parámetros a clips en reproducción de la Vista Session. Mantenga pulsado Shift y pulse Automate para reactivar cualquier automatización que haya anulado. Mantenga pulsado Delete y pulse el botón Automation para borrar toda la automatización de un clip.

Record — Pulse el botón Record para comenzar la grabación Pulsando de nuevo Record se detendrá la grabación pero el clip continuará reproduciéndose. Pulsando Record una tercera vez activará el modo de sobreescritura (overdub), permitiéndole grabar en el clip mientras se reproduce. Mantenga pulsado Record y pulse el botón del visor inferior para una pista para armarla de forma manual.

Play/Stop — Conmuta el botón Play en la barra de transporte de Live. Una vez ya detenido, mantenga pulsado Shift mientras pulsa Play/Stop para devolver transporte de Live a 1.1.1 sin iniciar la reproducción.

Touch Strip — Cuando se selecciona una pista de instrumento, la cinta táctil ajusta el estiramiento de tono (pitch bend) o la cantidad de rueda de modulación cuando toca en tiempo real, o el rango de notas disponible cuando se secuencia por pasos. Pitch bend está seleccionado por defecto cuando se selecciona una pista de instrumento. Para cambiar la funcionalidad de la tira táctil, mantenga pulsado Shift y dele un golpecito a la cinta. Esto conmuta entre la funcionalidad de Pitch bend y la rueda de modulación cada vez que la golpee. El visor mostrará brevemente el modo en curso cada vez que lo cambie. Tenga en cuenta que la funcionalidad de Pitch bend y rueda de modulación sólo está disponible cuando toca instrumentos en tiempo real, y no cuando use el secuenciador melódico por pasos. Cuando se selecciona una pista Drum Rack, touch strip selecciona el banco del Drum Rack.

Encoders y botones del visor — Los encoders y los dos bancos de ocho botones encima y debajo del visor cambian de función dependiendo de una variedad de factores, incluyendo el tipo de pista seleccionada, el modo en curso, etc. En todos los modos, el encoder más a la derecha controla el volumen de la pista Master (o el volumen de Pre-Cue si Shift está pulsado.) Manteniendo pulsada Shift mientras ajusta cualquiera de los encoders le permite afinar con precisión el parámetro que esté siendo controlado por ese encoder.

Add Device — abre el Modo Browse para añadir un nuevo dispositivo a la pista seleccionada en ese momento. Los dispositivos se cargarán a la derecha del dispositivo seleccionado previamente, aunque tenga en cuenta que los efectos MIDI siempre se colocarán antes del instrumento en la pista y los efectos de audio se colocarán siempre después de éste.

Add Track — Pone a Push 2 en el modo Browse, permitiéndole seleccionar qué tipo de pista le gustaría añadir (MIDI, Audio o Return) y opcionalmente cargar un dispositivo a la nueva pista al mismo tiempo.

Master — Pulse el botón Master para seleccionar la pista Master. Pulse de nuevo Master para regresar a la pista seleccionada anteriormente.

Botones Scene/Grid — Estos botones también cambian sus funcionalidad dependiendo de si se ha seleccionado el Modo Session o el Modo Note. Cuando se ha seleccionado el Modo Session, estos botones lanzan escenas en la Vista Session. (Consejo: mantenga pulsado el botón Select mientras pulsa un botón Scene para seleccionar la escena sin lanzarla.) Cuando está seleccionado el modo Note, llos botones Scene/Grid determinan la resolución rítmica de la rejilla del secuenciador por pasos y la resolución rítmica de notas repetidas (cuando se ha activado Repeat.)

Setup — Pulse para ajustar el brillo, la sensibilidad de la respuesta a la velocidad de Push 2 y otros ajustes (página 657).

User — toda la funcionalidad incorporada en Push 2 puede desactivarse con el Modo User. Esto permite que Push 2 pueda ser reprogramado para controlar funciones alternativas en Live u otro software. (Consejo: los encoders relativos de Push 2 funcionan mejor en el modo "Relative (2's Comp.)". Para asegurarse de que se ha seleccionado este modo, gire lentamente los enconders hacia la izquierda durante el mapeado.)

Device — Pulse para entrar al Modo Device, lo que le permite usar los encoders y botones del visor superior para controlar parámetros de los dispositivos de Live y plug-ins de terceras partes (página 642). Mientras esté en otro modo, pulse y mantenga para conmutar temporalmente al Modo Device. Soltando la pulsación regresará al modo anterior.

Browse — Pulse para entrar al Modo Browse, donde puede cargar instrumentos y efectos a las pistas. (página 608)

Mix — Cada pulsación del botón Mix conmuta entre el Modo Track Mix y el Modo Global Mix. En el Modo Track Mix, los encoders ajustan el volumen, paneo y varios niveles de la pista seleccionada en ese momento. Los botones del visor inferior se usan para seleccionar la pista (página 647). Mientras esté en otro modo, pulse y mantenga para conmutar temporalmente al Modo Mix. Soltando la pulsación regresará al modo anterior.

Clip — Pulse para entrar en el Modo Clip, donde puede ajustar varios parámetros para el clip seleccionado (página 653). Mientras esté en otro modo, pulse y mantenga para conmutar temporalmente al Modo Clip. Soltando la pulsación regresará al modo anterior.

Arrow Keys — Muévase por su Live Set (en Modo Session) y entre pistas o escenas/clips (en Modo Note). En el Modo Browse, use las flechas para moverse entre columnas de elementos en el navegador.

Repeat — Cuando Repeat está activado, manteniendo pulsado un pad se volverá a disparar la nota. Los botones Scene/Grid cambian el valor rítmico de la nota repetida. Mantenga pulsado Repeat para activarlo temporalmente.

Accent — Cuando Accent está activado, todas las notas entrantes (tanto si están secuenciadas por pasos o se tocan en tiempo real) se tocan a velocidad completa. Mantenga pulsado Accent para activarlo temporalmente.

Scale — Cuando el Modo Note está activado y se ha seleccionado una pista de instrumento, pulsando este botón le permite seleccionar qué escala se reproducirá en los pads. Tenga en cuenta que este botón no tiene ningún efecto cuando una pista Drum Rack está seleccionada o cuando está en el Modo Session.

- Fixed On/Off: Cuando el Modo Fixed está activado, las notas de la rejilla de pads permanecen en las mismas posiciones cuando cambia las tonalidades; el pad más abajo a la izquierda siempre reproducirá Do (excepto en las tonalidades que no contengan un Do, en cuyo caso el pad más abajo a la izquierda reproducirá la nota más cercana en la tonalidad.) Cuando Fixed está desactivado, las notas en la rejilla de pads cambian de forma que el pad más abajo a la izquierda siempre toca la raiz de la tonalidad seleccionada.
- In Key/Chromatic: Con In Key seleccionado, la rejilla de pads de hecho se pliega de forma que sólo están disponibles las notas dentro de la tonalidad. En el Modo Chromatic, la rejilla de pads contiene todas las notas. Las notas que están en el tono están iluminadas, mientras que las notas que no lo están están apagadas.
- Selección Scale: Usando los botones de los visores superior e inferior, puede cambiar la tonalidad que reproduce la rejilla de pads. Puede cambiar a una variedad de escalas usando los encoders 2 a 7.

Layout — Pulse para cambiar la disposición de la rejilla de pads. Cuando esté en el Modo Session, Layout conmuta la activación de Session Overview (página 657). Cuando esté en el Modo Note, las opciones de disposición dependen del tipo de pista que esté seleccionada en ese momento y el modo en curso.

- Pista MIDI que contiene un instrumento conmuta entre activar la rejilla de pads para reproducción en tiempo real de notas y secuenciación por pasos melódica.
- Pista MIDI que contiene un Drum Rack (o un Simpler en Modo Slicing) conmuta entre la rejilla de pads de tres secciones (reproducción en tiempo real, y duración de loop) y la disposición 64-pad.

Note — Pulse para entrar en el Modo Note. Cuando está seleccionado, los pads cambian su funcionalidad basada en el tipo de pista que esté seleccionada en ese momento. Mientras esté en el Modo Session, pulse y mantenga Note para conmutar temporalmente al Modo Note. Soltando la pulsación regresará al Modo Session.

- Pista MIDI que contiene un instrumento los pads tocan las notas (o rebanadas de una muestra, cuando se usa Simpler en Modo Slicing.) Pulsando Layout conmuta entre la reproducción en tiempo real y la secuenciación por pasos.
- Pista MIDI que contenga un Drum Rack la rejilla de pads se divide; los 16 pads abajo a la izquierda reproducen el Drum Rack, los 16 pads abajo a la derecha ajustan la duración de loop del clip, y las cuatro filas superiores controlan el secuenciador por pasos. Pulse Layout para conmutar al modo 64-pad, permitiéndole tocar una batería por toda la rejilla de 8x8 pads.

Session — Pulse para entrar en el Modo Session. Cuando está seleccionado, la rejilla de los pads cambia para lanzar clip en la Vista Session de Live. Mientras esté en el Modo Note, pulse y mantenga Session para conmutar temporalmente al Modo Session. Soltando la pulsación regresará al Modo Note.

Octave Up/Down — Si se ha seleccionado una pista de instrumento, estos botones cambian los pads arriba o abajo una octava. Si se ha seleccionado un Drum Rack, estos botones cambian la vista general de pad de Drum Rack arriba o abajo en 16 pads. En el Modo Session, estos botones cambian el control de la Vista Session arriba o abajo en ocho escenas. Estos botones se apagarán si no hay octavas adicionales disponibles.

Page Left/Right — Cuando trabaje con el secuenciador por pasos de batería o melódico, estos botones le llevan a la página anterior o siguiente de pasos. En el Modo Session, estos botones cambian el control de la Vista Session a izquierda o derecha en ocho pistas.

Shift — Mantenga pulsado Shift mientras pulsa otros botones para acceder a funciones adicionales. Mantenga pulsado Shift mientras gira los encoders para una resolución de mayor precisión.

Select — En el Modo Session, mantenga pulsado Select y pulse un clip para seleccionar el clip sin lanzarlo. Esto también mostrará el nombre del clip en el visor. En el Modo Note, mantenga pulsado Select y pulse un pad de Drum Rack para seleccionarlo sin disparar el pad.

Footswitches

En la parte posterior de Push 2 hay dos puertos que le permiten conectar unos pedales. Footswitch 1 actúa como un pedal de sostenido. Footswitch 2 le ofrece un control no manual de la función de grabación de Push 2. Un único toque del pedal conmutará el botón Record, cambiando así entre grabación/sobregrabación y reproducción el clip activo. Dándole un rápido doble toque al pedal es lo mismo que pulsar el botón New.

Tenga en cuenta que ciertos pedales puede que se comporten "al revés"; por ejemplo, las notas sólo se sostendrán cuando el pedal no esté pulsado. Normalmente es posible corregir la polaridad de un pedal conectando el pedal al puerto mientras lo pulsa, pero le recomendamos usar pedales con un interruptor físico de polaridad.

Capítulo 29

Sincronización y ReWire

Sincronización vía MIDI 29 1

El protocolo MIDI define dos formas para sincronizar secuenciadores, ambas soportadas por Live. Ambos protocolos se basan en el concepto de un dispositivo maestro que proporciona señal de sincronización a un(os) dispositivo(s) esclavo(s) que la siguen.

Reloj MIDI. El reloj MIDI (MIDI Clock) funciona como un metrónomo a gran velocidad. La velocidad de sus pulsos depende del tempo: si modifica el tempo del dispositivo maestro (por ejemplo, una caja de ritmos), el dispositivo esclavo obedecerá a dicho cambio. El protocolo de reloj MIDI también genera mensajes que indican la posición en la canción. En lo referente al reloj MIDI, Live puede actuar como dispositivo maestro y esclavo de sincronización MIDI.

Código de tiempo MIDI (MTC). El código de tiempo MIDI es la versión MIDI del protocolo SMPTE, el método estándar para sincronizar aparatos de cinta y computadoras en la industria del audio y del cine. Un mensaje de código de tiempo MIDI especifica un tiempo expresado en segundos y fotogramas (subdivisiones de un segundo). Live interpreta los mensajes de código de tiempo como posiciones en el Arrangement. Los mensajes de código de tiempo no contienen información de tempo o compás y, por lo tanto, si define Live como dispositivo esclavo de otro secuenciador que usa código de tiempo MIDI deberá ajustar el tempo manualmente. El programa no obedecerá a los cambios de tempo. Más adelante en este mismo capítulo encontrará una explicación detallada de las preferencias de código de tiempo MIDI (página 669). En lo referente al protocolo de código de tiempo MIDI, Live sólo puede funcionar como esclavo, no como maestro.

29.1.1 Sincronización de dispositivos MIDI externos con Live

Live puede enviar mensajes de reloj MIDI a secuenciadores MIDI y otros dispositivos externos. Tras conectar el secuenciador a Live y configurarlo para que reciba MIDI sync, active el dispositivo como destino sync en Preferencias MIDI/Sync de Live.



Selección de un esclavo MIDI de Live

El indicador "LED" inferior, situado junto al botón EXT de la Barra de control parpadea cuando Live envía mensajes de sincronización hacia secuenciadores externos.

29.1.2 Sincronización de Live con dispositivos MIDI externos

Live puede sincronizarse vía MIDI a un secuenciador externo. Después de conectar el secuenciador a Live y ajustándolo para enviar sincronización, use las Preferencias MIDI/Sync para informar a Live acerca del tipo de conexión.



Configuración de Live como esclavo MIDI.

Cuando se ha habilitado una fuente de sincronización externa, el botón EXT aparece en la Barra de Control. Entonces puede activar la sincronización externa bien activando este botón o utilizando el comando Sincro Externa en el menú Opciones. El indicador "LED" superior, situado junto al botón EXT, parpadea cuando Live recibe mensajes de sincro válidos.



El botón de Sincro externa.

Cuando Live está sincronizado como esclavo de un dispositivo MIDI externo, el programa acepta punteros de posición de canción de dicho dispositivo, sincronizándose no sólo en términos de tempo, sino también en términos de posición de canción. Si el dispositivo maestro salta a una nueva posición dentro de la canción, Live hará exactamente lo mismo. No obstante, si el botón Loop de la Barra de control está activado, la reproducción se realizará en loop y los punteros de posición de canción "darán vueltas" a lo largo del loop.

29.1.3 **Opciones MIDI Timecode**

Las opciones de código de tiempo (Timecode) pueden ajustarse para cada dispositivo MIDI. Seleccione un dispositivo MIDI desde la lista de puertos MIDI en Preferencias MIDI/Sync para acceder a las configuraciones.

El ajuste Tasa de fotogramas MTC sólo será relevante si la opción "MIDI Timecode" está seleccionada en el menú MIDI Sync Type. El selector MIDI Timecode Rate determina el tipo de código de tiempo con el que Live se sincronizará. El menú ofrece las opciones de formato SMPTE más habituales. Cuando Rate se ajusta a "SMPTE All", Live detectará automáticamente el formato del código de tiempo de los mensajes de sincro entrantes e interpretará los datos de acuerdo con ese formato. Tenga en cuenta que puede ajustar el formato Timecode que se usa para mostrar en la Vista Arrangement: Vaya al menú Opciones, y acceda al submenú Time Ruler Format.

La configuración MIDI Timecode Offset sólo será relevante si la opción "Código de tiempo MIDI" está seleccionada como tipo de sincro. Puede especificar un valor de offset SMPTE usando este control. Live interpretará este valor como el punto temporal inicial del Arrangement.

Sync Delay 29.1.4

Los controles Sync Delay, que están disponibles por separado para cada dispositivo MIDI, permiten retardar la base temporal interna de Live respecto a la señal de sincronización. Esta función resulta útil para compensar los retardos causados por la transmisión de la señal. Sync Delay para un dispositivo MIDI específico aparece cuando selecciona el dispositivo MIDI desde la lista de puertos MIDI en Preferencias MIDI/Sync. Para ajustar el retardo, reproduzca un patrón rítmico

con pronunciados sonidos percusivos tanto en Live como en el secuenciador externo. Escuche sus salidas simultáneamente y ajuste el control retardo de sincro hasta que ambos sonidos suenen perfectamente sincronizados.



Ajuste del retardo de sincro.

29.2 Conexión vía ReWire

Live soporta el uso de la interfaz ReWire, que permite la conexión con otros programas compatibles con ReWire ejecutados en el mismo ordenador.

La tecnología ReWire, desarrollada por Propellerhead Software, ofrece las siguientes funciones a los programas compatibles:

- acceso compartido al hardware de audio;
- funciones de transporte compartidas;
- sincronización con el reloj de audio y posicionamiento de canción;
- intercambio de flujos de audio.

Los programas de una conexión ReWire juegan distintos papeles: el programa maestro ReWire tiene acceso al hardware de audio y ofrece funciones de mezcla, mientras que el/los esclavo(s) ReWire, sin un vínculo directo con el hardware de audio, envían sus salidas de audio al mezclador del programa maestro.

Las aplicaciones maestras ReWire comunes son Pro Tools, Cubase, Nuendo, Logic, Digital Performer, Sonar y Max/MSP. Algunas aplicaciones comunes ReWire son Reason, Rebirth, Storm, Project 5 y Max/MSP. Live es capaz de actuar tanto como maestro y esclavo ReWire.

El protocolo ReWire no consume excesiva potencia de CPU. Sin embargo, como es lógico, si ejecuta dos programas que usan audio en una misma computadora, necesitará más recursos que si usa sólo uno.

Uso de Live en modo maestro ReWire 29.2.1

En el capítulo dedicado al encaminamiento presentamos paso a paso el procedimiento para enviar MIDI hacia (y recibir audio desde) un programa esclavo ReWire (página 205).

Uso de Live en modo esclavo ReWire 29.2.2

En el modo esclavo de ReWire, Live puede recibir MIDI tanto desde, como también enviar audio a la aplicación master. Todas las pistas MIDI de Live son accesibles como destinos para señales MIDI desde la aplicación maestra, y todas sus pistas de audio y pistas MIDI que contienen instrumentos son accesibles como fuentes de audio.

Si todavía no ha utilizado Live, ejecútelo para que el programa instale su motor ReWire en el sistema.

Live funcionará en modo esclavo ReWire si detecta una aplicación maestra ReWire funcionando al iniciarse. Por lo tanto, inicie siempre primero la aplicación maestra ReWire, y luego inicie Live.

De igual forma, cierre primero Live y después la aplicación maestra ReWire.

El funcionamiento de Live en modo esclavo ReWire es distinto del habitual en algunos aspectos:

- Live no dispondrá de acceso directo a las interfaces de audio, ya que las entradas/salidas de audio serán gestionadas por la aplicación maestra ReWire. No habrá ninguna entrada de audio disponible para Live.
- La frecuencia de muestreo estará determinada por la aplicación anfitriona, no por Live.
- La sincronización externa se desactivará (deberá sincronizar Live con la aplicación maestra). Live no enviará mensajes de sincro o de controlador a la salida MIDI. Sin embargo, seguirá teniendo la posibilidad de controlar Live vía MIDI.
- Live no funcionará como aplicación maestra ReWire. Por ejemplo, no podrá utilizar ReBirth como esclavo ReWire de Live mientras Live esté funcionando como esclavo ReWire de Cubase. Sin embargo, podrá usar Live y Rebirth como esclavos ReWire de Cubase al mismo

tiempo.

• El compás y el tempo vendrán determinados por los ajustes en la aplicación ReWire maestra. Si su Live Set contiene cualesquiera cambios de tempo o compás, se ignorarán.

29.2.3 Más información acerca de ReWire

Es posible encontrar información adicional sobre la configuración y uso de ReWire en las páginas web sobre preguntas más frecuentes de Ableton 8.

Si no encuentra respuesta en esta página, póngase en contacto con el equipo de asistencia técnica de Ableton 9.

http://www.ableton.com/pages/faq/rewire

http://www.ableton.com/support

Capítulo 30

Recursos y estrategias para el manejo de audio en la computadora

El procesamiento de audio en tiempo real es una tarea muy exigente para una computadora de uso general, diseñadas usualmente para ejecutar hojas de cálculo y navegar por Internet. Una aplicación como Live precisa una CPU potente y un disco duro rápido. Esta sección, en la que se tratan en detalle estas cuestiones, le ayudará a evitar y resolver problemas relacionados con el manejo del audio en su computadora.

30.1 Gestión de la carga de la CPU

Live debe realizar un elevado número de cálculos por segundo para enviar un flujo constante de audio hacia las salidas de su hardware. Si el procesador no tiene capacidad suficiente para aguantar el ritmo de estos cálculos, el audio presentará cortes o clics. Entre los factores que afectan a la velocidad de cálculo se encuentran frecuencias de reloj del procesador (por ejemplo, la velocidad en MHz o GHz), su arquitectura, el rendimiento de la memoria cache (la eficacia con la que el procesador toma datos de la memoria) y el ancho de banda del bus de sistema el "conducto" a través del cual debe pasar toda la información. Por este motivo, la mayoría de usuarios que trabajan con audio profesional utilizan computadoras optimizadas para tal fin.

Afortunadamente, Live soporta sistemas multinúcleo y multiprocesador, permitiendo que la carga de procesamiento de cosas como instrumentos, efectos y E/S se reparta entre los recursos disponibles. Dependiendo de la máquina y el Live Set, la potencia de procesamiento disponible puede ser varias veces la de sistemas más antiguos.

Si está trabajando con un sistema multinúcleo o multiprocesador, deberá activar el soporte para estos sistemas que se encuentra en la pestaña CPU en las Preferencias de Live.



El medidor de recursos de CPU.

El medidor de carga de la CPU de la Barra de control muestra el consumo de recursos de CPU que se está utilizando en cada momento. Por ejemplo, si el porcentaje utilizado es de tan sólo un 10 por ciento, ello significa que el procesador trabaja holgadamente. Si el porcentaje es de 100 por cien, el procesador está trabajando al límite y es probable que la reproducción de audio presente cortes, clics y otras impurezas. Recuerde que el medidor de CPU sólo registra la carga de procesamiento de audio y no la de otras tareas ejecutadas por el sistema (por ejemplo, la gestión de la interfaz de usuario de Live).

Los cálculos relacionados con el audio tienen en Live la máxima prioridad. Por lo tanto, aunque el porcentaje de uso de la CPU sea elevado, el flujo de audio debería mantenerse. Sin embargo, la velocidad de ejecución de ciertas tareas no críticas, como el refresco de pantalla, podría disminuir, ya que se trata de tareas que sólo se realizan cuando la carga del procesamiento de audio "afloja" un poco.

La carga de la CPU ocasionada por el el audio multicanal 30.1.1

Este consumo continuo de recursos de CPU se debe en parte al desplazamiento de datos de/ hacia el hardware de audio. Para minimizar el consumo, deshabilite todas las entradas y salidas que no vaya a usar en el proyecto. Existen dos botones en las Preferencias de audio que permiten acceder a los diálogos de configuración de entradas y salidas. Allí podrá activar o desactivar las entradas y salidas individuales.

Live no desactiva automáticamente los buses que no están siendo utilizados, ya que los controladores del hardware de audio suelen producir una especie de sonido entrecortado cuando se solicita algún cambio en la configuración del audio.

30.1.2 La carga de la CPU ocasionada por pistas y dispositivos

Normalmente, todas las pistas y dispositivos de Live utilizan alguna recursos de la CPU en mayor o menor cantidad. No obstante, Live es un programa "inteligente" que evita malgastar recursos de la CPU en las pistas o dispositivos que no realizan aportación alguna al proyecto.

Por ejemplo, arrastrar dispositivos hacia un Live Set inactivo apenas incrementa la carga de la CPU. La carga aumentará sólo cuando comience a reproducir clips o envíe señales de audio a los efectos. Si no se existe señal de audio entrante, los efectos se desactivan hasta que su intervención sea necesaria. (Si el efecto produce una "cola", como las reverbs y los delays, la desactivación tiene lugar una vez completados todos los cálculos pertinentes.)

Aunque se trata de un método muy efectivo para reducir la carga media de la CPU de un Live Set, no puede, sin embargo, reducir las crestas de consumo. Para asegurar la continuidad en la reproducción de un Live Set (incluso en condiciones extremas), reproduzca un clip en todas las pistas simultáneamente, con todos los dispositivos habilitados.

30.1.3 Congelar pista

El comando Congelar pista de Live puede ayudar en gran manera a administrar la carga de CPU que producen las configuraciones de los dispositivos y los clips. Cuando selecciona una pista y ejecuta el comando Congelar pista, Live creará un archivo muestra para cada clip de Session en la pista, junto con otro archivo para Arrangement. A partir de ese momento, los clips en la pista sencillamente reproducirán sus "archivos congelados" en vez de calcular repetidamente los dispositivos y ajustes de clip en tiempo real con una alta carga sobre el procesador. El comando Freeze Track ('Congelar Pista') está disponible desde el menú Edición de Live y desde el menú contextual [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) de pistas y clips. Tenga en cuenta que no es posible congelar una Pista agrupada (página 226); sólo puede congelar pistas que alberguen clips.

Normalmente, la congelación de pistas sucede de forma muy rápida. Pero si congela una pista que contiene un Efecto de audio externo (página 355) o un Instrumento externo (página 451) que se encamina a un dispositivo de efectos o sintetizador hardware, el proceso de congelación sucede en tiempo real. Live detectará automáticamente si es necesaria la congelación en tiempo real, y se le mostrarán varias opciones para administrar el proceso. Por favor consulte la sección sobre renderización (página 69) en tiempo real para ver una explicación de esas opciones.


Una vez se hayan resuelto los requisitos de procesamiento (jo haya cambiado su ordenador por uno más potente!), siempre puede seleccionar una pista congelada y elegir Descongelar Pista

desde el menú Edición para cambiar las configuraciones del dispositivo o clip. En máquinas menos potentes, puede descongelar pistas con mucho proceso una a una para su edición, volviéndolas a congelar cuando haya terminado.

Muchas funciones de edición siguen estando disponibles para las pistas que están congeladas. El lanzamiento de clips puede hacerse libremente todavía, y los controles del mezclador como volumen, panoramización y los envíos todavía están disponibles. Otras posibilidades incluyen:

- Editar, cortat, copiar, pegar, duplicar y recortar trim clips;
- Dibujar y editar envolventes de automatización del mezclador y de clips del mezclador;
- Consolidar;
- Lanzar grabaciones de clips en la vista Session hacia la Vista Arrangement;
- Crear, mover y duplicar escenas de la Vista Session;
- Arrastrar clips MIDI congelados a pistas de audio.

Cuando realice ediciones sobre pistas congeladas que contengan efectos basados en el tiempo como reverb, tenga en cuenta que el resultado audible puede ser diferente una vez descongele la pista de nuevo, dependiendo de la situación. Esto es debido a que si una pista está congelada, los efectos aplicados no se están calculando, y por lo tanto no pueden cambiar su respuesta para reflejar el material editado entrante. Cuando la pista está de nuevo descongelada, todos los efectos se volverán a calcular en tiempo real.



Una pista congelada en Arrangement con una cola de Reverb.

Las pistas congeladas de la Vista Arrangement reproducirán cualquier material relevante extendiendose más allá de la duración de sus clips (e.g., las "colas" de efectos de Reverb). Estas colas congeladas aparecerán en el Arrangement como regiones sombreadas ubicadas junto a sus correspondientes clips. Live las trata como clips "temporales" que desaparecen cuando se descongelan, puesto que el efecto es entonces calculado en tiempo real. Por lo tanto, cuando mueve un clip congelado en el Arrangement, lo usual es que también seleccione el segundo clip congelado de la cola, para que sigan estando juntos.

Para los clips congelados en Session, sólo se incluyen dos ciclos del loop en el clip congelado, lo que significa que los clips con envolventes de clip (página 312) no enlazadas puede que se reproduzcan de forma diferente después de dos ciclos de loop cuando esten congeladas.

Las muestras generadas por el comando Congelar pista se guardan en su carpeta de grabación temporal hasta que guarde su Live Set, y entonces se trasladan hacia el siguiente subdirectorio dentro de la carpeta del proyecto: Samples/Processed/Freeze. Por favor tenga en cuenta que los archivos congelados de las pistas que contienen un Instrumento externo o Efecto de audio externo se deshecharán inmediatamente cuando se descongelen.

También puede decidir aplanar sus pistas congeladas, lo que sustituye los clips y dispositivos originales por su resultado audible. El comando Flatten (Aplanar) está disponible en el menú Edición.

Además de proporcionar la forma de preservar los recursos de la CPU en pistas que contiene un gran número de dispositivos, el comando Congelar Pista simplifica el compartir proyectos entre distintos ordenadores. Los ordenadores que están un poco cortos en potencia de procesado pueden usarse para reproducir grandes Live Sets siempre que las pistas con fuerte gasto de CPU estén congeladas. Esto también significa que a los ordenadores que les faltan ciertos dispositivos usados en un Live Set pueden reproducir el Set siempre que las pistas con dichos dispositivos estén congeladas.

30.2 Gestión de la carga de disco

La velocidad de acceso al disco duro (relacionada con su velocidad de rotación, aunque no es lo mismo) puede limitar el rendimiento de Live. La mayoría de computadoras optimizadas para audio utilizan discos duros de 7200 RPM o velocidades superiores. Con el fin de ahorrar energía, las computadoras portátiles suelen utilizar discos duros de 5400 RPM o velocidades inferiores. La cantidad de tráfico en disco generado por Live es aproximadamente proporcional al número de canales de audio que se escriben y leen al mismo tiempo. Una pista que reproduce una muestra estéreo genera más densidad de tráfico en disco que una que reproduce una muestra mono.



El indicador de sobrecarga de disco.

El indicador de sobrecarga de disco parpadea cuando el disco es incapaz de leer o escribir audio con la rapidez necesaria. Si está grabando audio, ello provocará la pérdida de información; al reproducir, se escucharán cortes.

Para evitar la sobrecarga del disco, haga lo siguiente:

- Reduzca la cantidad de canales de audio que está grabando. Para ello, seleccione entradas mono en lugar de estéreo en el diálogo de configuración de canal, dentro de las Preferencias de audio.
- Utilice el modo RAM (página 137) para los clips seleccionados.
- Reduzca el número de canales de audio que está reproduciendo. Para ello, y siempre que sea posible, seleccione muestras mono en lugar de muestras estéreo. Puede convertir las muestras estéreo a mono usando cualquier programa de edición de audio digital estándar, que puede llamar desde dentro de Live (página 77).

Capítulo 31

Ficha informativa sobre el audio

Previamente al lanzamiento de Live 7, la mayor parte de los esfuerzos en desarrollo por parte de Ableton se han centrado en probar cuidadosa y objetivamente el fundamental rendimiento del audio de Live. Como resultado de estas pruebas, hemos realizado una serie de mejoras de bajo nivel al motor de audio. También hemos redactado esta hoja informativa para ayudar a los usuarios a comprender exactamente como su audio está (o no está) siendo modiicado cuando se usan ciertas características en Live que han sido a menudo malinterpretadas, así como consejos para conseguir unos resultados con la mayor calidad.

Como hemos mencionado arriba, el centro de nuestra investigación se ha basado en el comportamiento objetivo (esto es, cuantificable y medible). No reivindicamos lo que usted puede oír porque no podemos en modo alguno predecir las variables que componen su entorno de escucha, hardware de audio, sensibilidad auditiva, etc. Además, este documento no demanda saber cómo Live se compara con otro software de audio. Sino que, más bien, es un resumen de hechos mensurables sobre lo que Live realmente hace bajo diversas condiciones.

Pruebas y metodología 31.1

Hasta la redacción de este documento, cada versión de Live esta sujeta a una serie de 473 tests automatizados que cubren todos los aspectos del funcionamiento de Live. Añadimos test adicionales a medida que vamos añadiendo funciones, y nunca lanzaremos una actualización a menos que esta pase todas las pruebas.

31 2 Operaciones neutrales

Aquellos procedimientos en Live que no causarán ningún cambio en la calidad del audio se les denomina operaciones neutrales. Puede estar seguro que el usar estas funciones nunca causarán una degradación de la señal. La aplicación de operaciones neutrales al audio que se grabó en Live asegurá que el audio no cambiará desde el punto de la conversión analogico a digital. La aplicación de operaciones neutrales a archivos importados en Live asegura que el audio importado será idéntico a los archivos guardados en disco. La aplicación de operaciones neutrales a archivos que se exportan desde Live asegura que la calidad de su archivo de salida será al menos tan alta como lo que escuchó durante la reproducción.

La lista de operaciones neutrales que verá más abajo se ofrece primordialmente como referencia simbólica; mientras que todas estas operaciones son, de hecho, neutrales, es importante recordar que cada una de ellas puede (y seguramente lo hará) ocurrir dentro de un contexto que también contiene operaciones no neutrales. Por ejemplo, si pasamos una señal de audio a través de un dispositivo de efectos no es una operación neutral. Por lo que cualquier operación neutral que ocurra después de esto nos dará, por supuesto, como resultado un audio que ha sido de alguna manera alterado. Incluso un cambio en la ganancia es, técnicamente, no neutral.

Las operaciones neutrales incluyen:

31.2.1 Renderización sin distorsión

El comando (página 64) Exportar Audio/Video renderiza la salida de audio de Live a un archivo en el disco duro. La renderización es una operación neutral bajo ciertas condiciones:

- la frecuencia de muestreo del archivo renderizado es la misma que la que se ajustó para el hardware de audio en las Preferencias de Live.
- no se han aplicado operaciones no neutrales.

El rendimiento de la renderización de Live se comprueba cargando tres tipos de archivos de audio sin procesar (ruido blanco, ondas senoidales de frecuencia fija y barridos senoidales) en longitudes de word de 16-, 24- y 32-bit y renderizando estos a archivos de salida, también a resoluciones con variación de bits. La prueba de la cancelación de fase de los archivos originales y de salida muestra lo siguiente:

 la renderización a un archivo con la misma profundidad de bit que la del original resulta en una completa cancelación de fase.

- la renderización a un archivo con mayor profundidad de bit que la del original resulta en una completa cancelación de fase.
- la renderización a un archivo con una menor profundidad de bit que la del original resulta en la menor cantidad de distorsión posible dentro de un sistema a 32-bit.

Cotejando frecuencia de muestreo/sin transposición 31.2.2

La reproducción de un archivo de audio sin estirar en Live es una operación neutral, siempre que la frecuencia de muestreo del archivo sea la misma que la que se ajustó en las Preferencias de Live y que el archivo se reproduzca sin transposición. Esto se ha verificado mediante tests de cancelación de la salida renderizada. Por favor tenga en cuenta que "reproducción" en este contexto se refiere sólo al audio dentro de Live, antes del punto donde alcanza su hardware de audio.

Warping con Beats/Tones/Texture/Re-Pitch sin 31.2.3 estiramiento

Si el tempo de un Clip es el mismo que el tempo del Set, ese clip se reproducirá sin estiramiento alguno. En este caso, si el modo Warp (página 157) del Clip se configura en Beats, Tones, Texture o Re-Pitch (pero no en Complex o Complex Pro), la reproducción será neutral. Cualquier Warping causado por cambiar el tempo del Set no es permanente, y el audio que se reproduce sin warping en un tempo dado siempre se reproducirá sin warping en ese tempo, incluso si el tempo se cambia y luego se vuelve a cambiar. Por ejemplo, si usted ha grabado algunas pistas a 120 BPM, pero luego decide que le gustaría ralentizar el tempo para grabar un solo particularmente difícil, las pistas originales se reproducirán neutralmente de nuevo una vez vuelva a ajustar el tempo a 120 BPM. Sólo la grabación que se realizó con el tempo ralentizado se estirará. Por favor tenga en cuenta que grooves (página 183) funcionan modificando las posiciones de los marcadores Warp. Esto significa que la reproducción de audio clips aplicando groove no será neutral incluso al tempo original.

La neutralidad de la reproducción de un clip no estirado se verifica realizando tests de cancelación sobre el audio renderizado.

Combinación de señales en puntos únicos de la mezcla 31.2.4

Desde la versión 7, Live usa combinación de señales de doble precisión (64-bit) en todos los puntos en donde se mezclan las señales, incluyendo entradas de pista de Clip y de retorno, la pista Master y los Racks. Por lo tanto la mezcla en Live es una operación neutral para las señales mezcladas a cualquier punto exclusivo de combinación de señales. Esto se comprueba cargando pares de archivos de 24-bit (ruido blanco y ondas senoidales de frecuencia fija y sus complementos de fase invertida), juntando los pares ocho veces y renderizando la salida en formato de archivos a 32-bit. Todos los tests dan como resultado una perfecta cancelación de fase.

Por favor, tenga en cuenta que, mientras que se aplica una combinación de señales a 64-bit a cada punto de mezcla exclusivo, el proceso interno de Live todavía se realiza a 32-bit. Por lo tanto, las señales que se mezclan a lo largo de múltiples puntos de combinación de señales pueden todavía dar una pequeñísima cantidad de degradación de la señal. Esta combinación de summing a 64-bit con una arquitectura a 32-bit consigue una balance ideal entre calidad de audio y consumo de la CPU/memoria.

Grabación de señales externas (profundidad de bit >/= 31.2.5 conversor A/D)

La grabación de señales de audio en Live es una operación neutral, siempre que la profundidad de bit configurada en la ventana de las Preferencias de Live es la misma o mayor que la de los conversores A/D utilizados para la grabación. En este contexto, "neutral" significa "idéntico al audio tal y como se suministró a Live por los conversores A/D."

Grabación de fuentes internas a 32 bit 31 2 6

El audio que se graba por vía de ruteo interno será idéntico que el de la fuente de audio, siempre que la grabación fuera hecha a 32 bits. Para asegurar grabaciones neutrales de instrumentos plug-in y cualesquiera señales de audio que están siendo procesadas por plug-ins de efectos, se recomienda la grabación interna a 32 bits. Por favor tenga en cuenta, no obstante, que si la fuente de audio ya está a una profundidad de bit menor, la grabación interna a esa profundidad de bit también será neutral (asumiendo que no se use ningún efecto); la grabación interna de un archivo de audio sin procesar de 16 bit a 32 bits no aumentará la calidad del sonido.

La neutralidad de la grabación interna se verifica usando tests de cancelación.

Congelar, Aplanar 31.2.7

Cuando se congelan las pistas (página 675), los archivos de audio que se crean son a 32 bit, lo que asegura que no serán de menor calidad que el audio que se escuchaba antes de congelarlo. Pero hay algunos casos especiales relacionados con Congelar que resultan en un comportamiento no neutral y que deberían tenerse en cuenta:

Las pistas congeladas en la Vista Arrangement pueden incluir material de audio que se extiende más allá del mismo clip, como por ejemplo colas de reverb y repeticiones de delay. La pistas congeladas en la vista Session, no obstante, son siempre exactamente de dos ciclos de loop de duración, por lo que todo audio que se extienda más allá de dos ciclos de loop durante la reproducción sin congelar se recortarán tras la congelación.

Los efectos basados en el tiempo como las reverbs y los delays son procesados en tiempo real para los clips sin congelar, por lo que detener la reproducción durante una cola de reverb o delay permitirá que la cola continúe. En contraste, las colas congeladas se renderizan como audio, y por lo tanto se detendrán abruptamente durante la reproducción.

Todas las automatizaciones de cualquier parámetro se renderizan como parte del archivo de audio para clips congelados en la Vista Arrangement. Los clips congelados en la Vista Session, no obstante, toman una "instantánea" (snapshot) de todos los valores de los parámetros en la posición 1.1.1 de Arranger y los retiene por la duración del clip congelado. Esto es análogo al comportamiento de los clips no congelados; cuando se reproducen los clips normales en la Vista Session, todas las automatizaciones en el Arrangement quedan "punched out" hasta que se pulsa el botón Volver al Arrangement.

Los clips congelados siempre se reproducen con Warp on y en el modo Beats, lo que significan que están sujetos al mismo comportamiento no neutral que los de cualquier otro archivo de audio Warped.

Todos los dispositivos con parámetros aleatorios (e.g., el control Chance en el dispositivo Beat Repeat) ya no exhibirán el comportamiento aleatorio tras la congelación. Esto ocurre, al igual que con los efectos basados en el tiempo, porque los valores aleatorios que estaban funcionando en el momento de la congelación se renderizarán como parte del nuevo archivo, y por lo tanto ya no se calcularán en tiempo real.

Por favor tenga en cuenta que el comando Aplanar sustituye todos los clips originales y dispositivos por los archivos de audio crados por la congelación. Cuando use este comando, es importante tener en cuenta los casos especiales de arriba -- lo que usted escucha tras la congelación es exactamente lo que obtendrá tras la función de aplanado, por lo que si los resultados no son de su gusto, asegúrese de descongelar y realizar todos los cambios necesarios sobre los parámetros de los dispositivos antes de invocar el comando Aplanar.

Este procedimiento se prueba renderizando la salida de una pista de audio y comparándola con el audio congelado de la misma pista por medio de cancelación de fase para asegurar que los archivos son idénticos.

31.2.8 Efectos anulados

Los efectos anulados (Bypassed) en Live se eliminan del flujo de la señal. Esto es cierto tanto para los dispositivos de efectos incluidos en Live como para los plug-ins VST y AU de terceras partes. Por consiguiente, el audio a la salida de un efecto anulado es idéntico al audio de la entrada. Por favor tenga en cuenta, no obstante, que los dispositivos de efectos con parámetros que intrinsecamente requieran delay (e.g., las configuraciones Look Ahead en Compressor) toddavía introducirán este delay cuando se anulen, para mantener la compensación automática de delay con el resto del proyecto. En la mayoría de los casos, los efectos de este comportamiento serán totalmente inaudibles.

La neutralidad de los efectos anulados se comprueba cargando una instancia de cada uno de los dispositivos de efectos de Live en una pista de audio, desactivándolos, y luego renderizando la salida de la pista. El archivo renderizado luego se compara con la salida renderizada de la misma pista sin los dispositivos cargados en esta. La cancelación de fase de los dos archivos confirma que son idénticos.

Encaminamiento (Routing) 31.2.9

El encaminamiento (página 199) de señales dentro de Live es una operación neutral. La señal en el destino del encaminamiento será idéntica a la señal en la fuente del encaminamiento. Es importante destacar que la arquitectura de encaminamiento flexible de Live permite una variedad de escenarios, incluyendo el encaminamiento desde antes o después de los efectos o mezclador de cualquier pista y pinchar la salida de ranuras individuales de muestras dentro del instrumento Impulse. En estos casos, es probable que la señal que se escucha en el punto de salida será diferente de la señal que se escucha antes del encaminamiento, porque se ha pinchado antes de alcanzar el final de su cadena de señal original.

31.2.10 División de clips

Los clips que ya son neutrales continuarán siéndolo tras la división (o troceado, como también se le conoce) (página 106). El troceado sólo afecta a la posición de reproducción dentro de la

muestra, y no tiene ningún efecto sobre la información misma de la muestra. La reproducción a través de los límites de una división no produce ninguna fisura y conlleva precisión de muestra.

La neutralidad de la división de clip se comprueba bajo una variedad de condiciones:

- división de clips sin warping con loop on y off;
- división de clips con warping pero sin estiramiento con loop on y off;

En todos los casos, la salida está renderizada y comparada con la salida de una versión sin dividir de la misma fuente. La cancelación de fase de los dos archivos confirma que son idénticos.

31.3 Operaciones no neutrales

A los procesos en Live que causarán un cambio en la calidad del audio se les denomina operaciones no neutrales. Se les puede garantizar a los usuarios que usando estas operaciones se causará al menos algún cambio en la señal. Aplicando operaciones no neutrales a los archivos importados en Live asegura que el audio importado se diferenciará de los archivos guardados en disco. Aplicando operaciones no neutrales a archivos que se están exportando desde Live asegura que lo que escucha durante la reproducción en tiempo real será diferente de lo que acabará en su nuevo archivo.

Las operaciones no nuetrales incluye:

Reproducción en los modos Complex y Complex Pro 31.3.1

El algoritmo utilizado en los modos Warp Complex (página 159) y Complex Pro (página 159) es una tecnología completamente diferente a la de los algoritmos detrás de los modos Beats, Tones, Texture y Re-Pitch. Aunque los modos Complex pueden sonar mejor, particularmente cuando se usan con archivos de sonido mezclados que comprenden muchos tipos diferentes de material de audio, nunca son neutrales — ni tan siguiera al tempo original. A causa de esto, y por el aumento de demanda de CPU de estos algoritmos, recomendamos su uso sólo en los casos en que los otros modos Warp no producen resultados suficientes.

31.3.2 Conversión/transposición de la frecuencia de muestreo

La conversión de la frecuencia de muestreo (tanto durante la reproducción a tiempo real como durante la renderización) es una operación no neutral. La reproducción de archivos de audio a una frecuencia de muestreo que es diferente de la frecuencia configurada en la ventana Preferencias de Live causará una degradación de la señal. La transposición también es una forma de conversión de frecuencia de muestreo, y por lo tanto también resulta en un comportamiento no neutral.

Para minimizar los potenciales resultados negativos durante la reproducción en tiempo real, se recomienda realizar una conversión de la frecuencia de muestreo como proceso offline, en vez de mezclar archivos de distintas frecuencias de muestreo dentro de un único Set. Una vez las muestras se han exportado a la frecuencia de muestreo que piensa utilizar en Live, los archivos pueden importarse sin ninguna pérdida de calidad.

Renderizar audio desde Live con una frecuencia de muestreo diferente de la que se usó mientras se trabajaba en el proyecto también es una operación no neutral. Con respecto a Live 9.1, sin embargo, la conversión de la frecuencia de muestreo durante la exportación utiliza la librería de extremadamente alta calidad SoX Resampler¹⁰, que genera unos archivos con bajada de muestreo con una distorsión tremendamente baja.

Automatización de volumen 31.3.3

La automatización del nivel del volumen resulta en un cambio en la ganancia, que es necesariamente una operación no neutral. Pero ciertas implementaciones de envolventes de automatización pueden dar como resultado artefactos audibles, particularmente si las envolventes no están calculadas a una velocidad suficientemente rápida. Desde Live 7, las curvas de automatización de volumen se actualizan para cada muestra de audio, dando como resultado niveles extremadamente bajos de distorsión.

31.3.4 **Dithering**

Siempre que se renderice audio a una profundidad de bit menor, es una buena idea aplicar dithering para minimizar la aparición de artefactos. Dithering (una especie de ruido de muy bajo nivel) es en sí mismo un proceso no neutral, pero es un mal necesario cuando se disminuye la resolución de bit.

¹⁰ Este producto incorpora la librería SoX Resampler (http://soxr.sourceforge.net), con licencia según el GNU LGPL v2.1 (http://gnu.org/licenses)

Por favor tenga en cuenta que el procesado de señal interno de Live es todo a 32-bit, por lo que aplicar incluso un único cambio de ganancia hace que el audio resultante esté también a 32-bit — incluso si el audio original está a 16- ó 24-bit. Dither nunca debería aplicarse más de una vez a cualquier archivo de audio dado, por lo que a menos que esté masterizando y finalizando en Live, es mejor renderizar siempre a 32-bit y evitar así el dithering.

31.3.5 Grabación de señales externas (profundidad de bit < conversor A/D)

La grabación de señales de audio en Live es una operación no neutral si la profundidad de bit configurada en la ventana Preferencias de Live es menor que la de los conversores A/D utilizados para la grabación. Esto no se recomienda.

31.3.6 Grabación de fuentes internas por debajo de 32 bit

El audio que se graba por vía de ruteo interno perderá calidad si la grabación se hace a una profundidad de bit menor de 32 bits. Para asegurar grabaciones neutrales de instrumentos plugin y cualesquiera señales de audio que están siendo procesadas por plug-ins de efectos, se recomienda la grabación interna a 32 bits. Por favor tenga en cuenta, no obstante, que si la fuente de audio ya está a una profundidad de bit menor, la grabación interna a esa profundidad de bit también será neutral (asumiendo que no se use ningún efecto); la grabación interna de un archivo de audio sin procesar de 16 bit a 32 bits no aumentará la calidad del sonido.

31.3.7 Consolidar

La Consolidación de clips (página 107) en la Vista Arrangement crea nuevos archivos de audio, que son no neutrales en comparación con los datos de audio originales. Concretamente, los nuevos archivos serán normalizados, con sus volúmenes de clip ajustados para reproducirse al mismo volumen escuchado antes de la consolidación. La normalización es un cambio en la ganancia, que es una operación no neutral. Además, los nuevos archivos se crearán a la frecuencia de muestreo y profundidad de bit configurada en la ventana Preferencias de Live, que puede diferir de las de los archivos de audio originales.

Fundidos de Clip 31.3.8

Cuando se activa Crear Fundidos en los extremos del Clip en Record/Warp/Launch de las Preferencias, se aplica un corto fundido (de hasta 4 ms) al inicio y final del clip para evitar clics en los extremos del clip. Estos fundidos "anti clics" también pueden aplicarse a los clips de la Vista Session por medio del botón Clip Fade (página 136). Además, los clips de la Vista Arrangement tienen fundidos y fundidos cruzados editables (página 101). El aplicar cualquiera de estas opciones de fundido es una operación no neutral.

Panning (Panoramización) 31.3.9

Live usa panoramización de alimentación constante con curvas de ganancia senoidales. La salida es de 0 dB en la posición central y las señales panoramizadas totalmente a la izquierda o a la derecha se incrementarán en +3 dB. Para minimizar este cambio de volumen, puede ser conveniente estrechar la anchura estéreo general antes de realizar una panoramización extrema. Esto puede realizarse utilizando el control Width del dispositivo Utility.

31.3.10 Grooves

Bajo la mayoría de condiciones, la reproducción de un clip warped que está al mismo tempo que el del Set es una operación neutral. Sin embargo, si se aplica un groove (página 183), la reproducción no será neutral en ningún tempo.

Consejos para conseguir una calidad de sonido óptima en Live

Para los usuarios que buscan conseguir una calidad de audio óptima en Live, ofrecemos una lista de prácticas y configuraciones del programa recomendados.

- Decida qué frecuencia de muestreo va a usar para un proyecto antes de comenzar a trabajar, en vez de cambiar la frecuencia de muestreo mientras trabaja en el proyecto.
- Grabe audio en Live usando componentes hardware de alta calidad (interfaz de audio, cables, etc.) y a la mayor frecuencia de muestreo y profundidad de bit que su interfaz y ordenador puedan soportar.

- Evite utilizar muestras que están a diferentes frecuencias de muestreo dentro del mismo proyecto. Si quiere trabajar con dichos archivos, recomendamos que primero los convierta a la frecuencia de muestreo configurada para su interfaz de audio en una aplicación offline que esté optimizada para esta tarea.
- Para todos los clips de audio, desactive las dos opciones Warp y Fade en la Vista Clip.
- No ajuste los controles Transpose y Detune en ninguno de los clips.
- Renderice siempre a 32-bit.

Por favor, tenga en cuenta que estas prácticas, aunque aseguran una calidad de audio óptima, desactivan algunas de las funciones de Live -- en particular, el estiramiento y la sincronización.

31.5 Resumen y conclusiones

Ableton redactó este informe para ayudar a los usuarios a comprender exactamente como el audio queda afectado cuando se realizan diversos procesos en Live. Nos hemos centrado en funciones que durante los años han demostrado causar confusión o incerteza, y la lista tanto de operaciones neutrales como no neutrales presentada aquí es necesariamente incompleta.

Le animamos a que consulte este informe si tiene preguntas sobre las funciones discutidas, pero también le animamos a que nos contacte¹¹ si tiene preguntas adicionales que no hayamos contestado. Live es un producto, pero también es un proceso en marcha, que se beneficia enormemente de los comentarios y sugerencias de nuestros usuarios.

Capítulo 32

Hoja técnica acerca del MIDI

Además de nuestro trabajo con el motor de audio, Ableton ha puesto un esfuerzo adicional analizando la temporalización MIDI en Live y realizando mejoras donde fuera necesario. Redactamos esta hoja informativa para ayudar a los usuarios a entender los problemas derivados de la creación de un entorno MIDI basado en ordenador fiable y preciso, y para explicar el enfoque de Live en cuanto a la resolución de estos problemas.

Nota: los problemas de temporalización MIDI que se comentan en este informe generalmente no son aplicables a los usuarios con un hardware de audio y MIDI de alta calidad. Si usted ya ha invertido tiempo y dinero en optimizar estos factores en su estudio, y no está experimentando problemas con la temporalización MIDI, probablemente no necesite esta información.

El comportamiento MIDI ideal 32.1

Para comprender cómo funciona el MIDI dentro de una estación de trabajo de audio digital (DAW), ayudará el presentar algunos términos y conceptos comunes. Un DAW debe ser capaz de acoger tres escenarios MIDI definidos:

- 1. Grabación tiene que ver con el envío de notas MIDI e información de controlador desde un dispositivo hardware (como un teclado MIDI) hasta un DAW para su almacenamiento. Un entorno de grabación ideal capturaría esta información entrantes con precisión temporal perfecta en relación a la línea temporal de la canción — con tanta precisión como una grabación de audio.
- 2. Reproducción tiene que ver con dos escenarios relacionados cuando tratamos con secuenciadores. El primero se trata de enviar notas MIDI e información de controlador desde el DAW hasta un dispositivo hardware como un sintetizador. El segundo trata sobre la conversión de información MIDI almacenada en datos de audio dentro del ordenador, como la reproducción por un dispositivo plug-in como el sintetizador Operator. En ambos casos,

- un entorno de reproducción ideal produciría una perfecta reproducción de la información almacenada.
- 3. Reproducción en ambas direcciones trata el envío de notas MIDI e información de controlador desde un dispositivo hardware (como un teclado MIDI) hasta el DAW y luego, en tiempo real, hacia afuera a un sintetizador hardware o dispositivo plug-in dentro del DAW. Un entorno ideal de reproducción en ambas direcciones (o playthrough) debería "sentirse" tan preciso y receptivo como un instrumento físico como por ejemplo un piano.

Problemas de temporalización MIDI 32.2

La realidad del MIDI basado en ordenador es compleja, y trata tantas variables que los sistemas ideales descritos arriba son imposible de alcanzar. Existen dos problemas fundamentales:

- 1. Latencia hace referencia al retardo inherente y consistente en un sistema. Esto es un problema en particular en un DAW puesto que el audio digital no puede transferirse hasta o desde un interfaz de audio en tiempo real, y debe ser sin embargo pasado por un buffer. Pero incluso los instrumentos acústicos muestran un cierto grado de latencia; en un piano, por ejemplo, hay algo de retardo entre el momento en que se pulsa una tecla y el momento en que el mecanismo del macillo activa de hacho la cuerda. Desde el punto de vista de una interpretación, los tiempos minúsculos de latencia no son generalmente un problema puesto que los intérpretes usualmente pueden adaptar la temporalización de su interpretación para compensar los retardos — siempre que los retardos sean constantes.
- 2. Jitter hace referencia al retardo inconsistente o aleatorio en un sistema. En un DAW, esto puede ser particularmente un problema puesto que diferentes funciones dentro del sistema (e.g., MIDI, audio y el interfaz de usuario) son procesadas por separado. La información, a menudo, es necesario que se transfiera de uno de estos procesos a otro — cuando se convierten datos MIDI en la reproducción de un plug-in, por ejemplo. La temporalización MIDI libre de Jitter requiere una conversión precisa entre diferentes relojes dentro de los componentes del sistema – el interfaz MIDI, el interfaz de audio, y el mismo DAW. La precisión de esta conversión depende de una variedad de factores, incluyendo el sistema operativo y la arquitectura del controlador que se está utilizando. Jitter, mucho más que la latencia, crea la sensación de que la temoralización MIDI es "descuidada" o "suelta."

323 Las soluciones MIDI de Live

El enfoque de Ableton hacia la temporalización MIDI está basado en dos asunciones clave:

- 1. En todos los casos, la latencia es preferible al jitter. Puesto que la latencia es consistentes y predecible, puede tratarse con mucha mayor facilidad tanto por los ordenadores como por la gente.
- 2. Si está usando 'playthrough' mientras graba, querrá grabar lo que escucha incluso si, por causa de la latencia, esto ocurre ligeramente después de lo que usted toca.

Live trata los problemas inherentes a la grabación, reproducción y 'playthrough' para que la temporalización MIDI llegue a ser receptiva, precisa y fiable. Para grabar eventos entrantes en las posiciones correctas en la línea temporal de un Live Set, Live necesita saber exactamente cuando se recibieron esos eventos desde el teclado MIDI. Pero Live no puede recibirlos directamente primero deben ser procesados por los drivers del interfaz MIDI y del sistema operativo. Para resolver este problema, los drivers del interfaz le colocan a cada evento MIDI un sello temporal a medida que los van recibiendo, y los pasan a Live junto con el evento para que Live sepa exactamente cuando deberian añadirse los eventos al clip.

Durante playthrough, un DAW debe tratar constantemente con eventos que deberían escucharse lo antes posible, pero que inevitablemente ocurrieron en el pasado debido a la latencia inherente y retardos del sistema. Por lo que hay que hacer una elección: ¿deberían reproducirse los eventos en el momento en que se reciben (lo que puede ocasionar jitter si ese momento ocurre justo cuando el sistema está ocupado) o deberían retardarse (lo que añade latencia)? La elección de Ableton es la de añadir latencia, puesto que creemos que es más fácil para los usuarios el ajustar una latencia constante que un jitter aleatorio.

Cuando se activa la monitorización durante la grabación, Live añade un retardo adicional al sello temporal del evento basado en el tamaño del buffer de su hardware de audio. Esta latencia añadida hace que sea posible la grabación de eventos al clip al tiempo que usted los escucha no al tiempo que usted los toca.

Para la reproducción de dispositivos hardware, Live también genera sellos temporales que intenta comunicar a los drivers del interfaz MIDI gestionar la salida de eventos MIDI. Sin embargo, los drivers Windows MME no pueden procesar sellos temporales y para los dispositivos que usan estos drivers, Live gestiona la salida de eventos de forma interna.

Incluso durante grandes cargas de sistema que causan caidas del audio, Live continuará recibiendo eventos MIDI entrantes. En el caso de caidas del audio, pueden haber errores de temporalización y de distorsión del audio durante 'playthrough', pero Live aún así debería grabar correctamente eventos MIDI en los clips. Posteriormente, cuando el sistema se haya recobrado de las caidas, la reproducción de estos eventos grabados debería ser precisa.

Variables fuera del control de Live 32 4

En general, los sellos temporales son un mecanismo extremadamente fiable para tratar la temporalización de eventos MIDI. Pero los sellos temporales sólo son aplicacbles a datos dentro del ordenador en sí. Los datos MIDI fuera del ordenador no pueden hacer uso de esta información, y por lo tanto la información temporal que proviene o que se envía a harware externo es procesada por el hardware tan pronto como llega, en vez de según un horario o programación temporal. Además, los cables MIDI son en serie, lo que significa que sólo pueden enviar un pedazo de información a la vez. En la práctica, esto significa que múltiples notas tocadas simultáneamente no se pueden transmitir simultáneamente a través de cables MIDI, sino que se deben enviar una tras otra. Dependiendo de la densidad de los eventos, esto puede ocasionar problemas de temporalización MIDI.


Otro problema que puede surgir, particularmente cuando se trabaja con sintetizadores hardware de los primeros días del MIDI, es que el tiempo de escaneo del dispositivo puede ocurrir a una frecuencia relativamente lenta. El tiempo de escaneo o 'Scan time' hace referencia a la frecuencia con la que el sintetizador comprueba su propio teclado para entrada de datos. Si esta frecuencia es demasiado lenta, se puede introducir jitter.

Por supuesto, cualquiera de estos problemas de temporalización presentes en el nivel del hardware pueden multiplicarse a medida que se añaden dispositivos adicionales a la cadena.

Incluso dentro del ordenador, la precisión de los sellos temporales puede variar ampliamente, dependiendo de la calidad del harware MIDI, errores en la programación del driver, etc. Live debe asumir que todos los sellos temporales incluidos en eventos MIDI entrantes son precisos, y que los eventos salientes serán tratados de forma correcta por cualquier hardware externo. Pero es imposible que Live pueda verificar ambas situaciones.

Pruebas y resultados

Nuestro procedimiento para probar la temporalización de eventos entrantes MIDI se representa en el siguiente diagrama:



Configuración de la prueba de entrada MIDI.

La salida de una fuente MIDI (un teclado u otro DAW reproduciendo largas secuencias de eventos MIDI aleatorios) alimenta un hardware MIDI Splitter con latencia cero. Una porción de la salida del 'splitter' se graba en un nuevo clip MIDI en Live. La otra porción se dirige a un convertidor MIDI-a-Audio. Este dispositivo convierte la señal eléctrica de la fuente MIDI en un simple ruido de audio. Puesto que el dispositivo no interpreta los datos MIDI, realiza esta conversión con latencia cero. Entonces la salida del convertidor se graba en un nuevo clip de audio en Live. En un sistema ideal, cada evento en el clip MIDI ocurriría de forma simultánea con el correspondiente evento del clip de audio. De esta forma la diferencia en tiempo entre los eventos MIDI y de audio en los dos clips puede medirse para determinar la precisión de Live.

Para poder valorar el rendimiento MIDI bajo una variedad de condiciones, realizamos los tests con tres interfaces combinados audio/MIDI en diferentes niveles de precios, todos de fabricantes muy conocidos. Nos referiremos a estos interfaces como A, B y C. Todos los tests se realizaron con una carga de CPU de aproximadamente 50% tanto en máquinas con OS X como con Windows, a 44.1 y 96 kHz y con tres tamaños diferentes de búfer de audio, hasta un total de 36 diferentes configuraciones de test.

Windows:


- Interface A: El máximo jitter fue de +/- 4 ms, con la mayor parte del jitter ocurriendo en $+/-1 \, \text{ms}.$
- Interface B: Para la mayoría de los tests, el máximo jitter fue de +/- 3 ó 4 ms. A 96 kHz y un búfer de 1024 muestras, hubo un pequeño número de eventos con +/- 5 ms de jitter. A 44.1 kHz y un búfer de 512 muestras, encontramos eventos ocasionales con +/- 6 ms. En todos los casos, la mayor parte del jitter ocurrió en +/- 1 ms.
- Interface C: Para la mayoría de los tests, el máximo jitter fue de +/- 5 ms. A 96 kHz y un búfer de 512 muestras, hubo un pequeño número de eventos con un jitter de entre +/- 6 y 8

ms. A 44.1 kHz y un búfer de 1024 muestras, hubo un pequeño número de eventos con un jitter de hasta +/- 10 ms. En todos los casos, la mayor parte del jitter ocurrió en +/- 1 ms.

OS X:

- Interface A: A 44.1 kHz y un b
 úfer de 1152 muestras, el jitter se distribuy
 ó bastante uniformemente entre los +/- 4 y los 11 ms. Para todos los demás tests, el máximo jitter fue de +/-5 ms. En todos los tests, la mayor parte del jitter ocurrió en los +/- 1 ms.
- Interface B: Para la mayoría de los tests, el máximo jitter fue de +/- 4 ó 5 ms. A 44.1 kHz y un búfer de 1152 muestras, hubi una distribución bastante uniforme entre los +/- 2 y los 11 ms. En todos los casos, la mayor parte del jitter ocurrió en +/- 1 ms.
- Interface C: En todos los tests, el máximo jitter fue de +/- 1 ms, con la mayor parte de los eventos no produciendo ningún jitter.

También llevamos a cabo un proceso similar para probar la temporalización de eventos MIDI salientes, tal y como se representa en el siguiente diagrama:




Configuración de la prueba de salida MIDI.

En todos los casos, los tests de salida mostraron resultados comparables a los tests de entrada.

Consejos para conseguir un rendimiento MIDI óptimo

Para ayudar a los usuarios a conseguir un rendimiento MIDI óptimo con Live, hemos proporcionado una lista de prácticas recomendadas y de configuraciones de programa.

- Use los tamaños de búfer más pequeños disponibles en su hardware de audio, manteniendo así la latencia al mínimo. Los controles del búfer de audio se encuentran en la pestaña Audio en las Preferencias de Live, y varían dependiendo del tipo del hardware que esté usando. Para más información, consulte la Lección "Configuración de la E/S de Audio."
- Use un interfaz MIDI de alta calidad con los drivers más actualizados para asegurar que los sellos temporales MIDI son generados y procesados con la mayor precisión posible.
- No active la monitorización de pista si está grabando MIDI mientras escucha directamente de un dispositivo hardware como un sintetizador externo (en contraposición a escuchar el audio del dispositivo a través de Live vía el dispositivo External Instrument). Del mismo modo, desactive la monitorización de pista cuando grabe datos MIDI que son generados por otro dispositivo MIDI (como una caja de ritmos). Cuando se activa la monitorización, Live añade latencia para compensar el jitter generado en la reproducción. Por lo tanto es importante el activar sólo la monitorización cuando de verdad se está tocando a través del interfaz MIDI.
- La arquitectura DirectMusic en Windows permite que los eventos MIDI salientes puedan ser programados respecto al tiempo por el sistema operativo en vez de que sean programados sólo por Live, por lo que el rendimiento puede diferir dependiendo de si está o no usando el modo MME o DirectMusic. Si experimenta problemas de temporalización, le recomendamos que cambie al otro modo. Esto se ajusta en la lista de Puertos MIDI en MIDI/Sync de Preferencias.



Selección del tipo de puerto MIDI (Windows).

32.6 Resumen y conclusiones

Ableton redactó este informe para ayudar a los usuarios a comprender una variedad de asuntos relacionados entre sí:

- los problemas inherentes en los sistemas MIDI basados en ordenador;
- nuestro enfoque para resolver estos problemas en Live;
- variables adicionales con las que no podemos contar.

Como ya mencionamos anteriormente, la mejor manera de resolver los problemas relacionados con la temporalización MIDI en su estudio es usar los componentes hardware de la mayor calidad disponibles. Para los usuarios de tales componentes, todos los sistemas MIDI software deberían rendir sin problemas apreciables. Para los usuarios con un hardware por debajo de lo óptimo, no obstante, Live todavía ofrece un grado adicional de precisión al minimizar el jitter, pero a expensas de una pequeña cantidad de latencia adicional.

Le animamos a consultar este documento si tiene preguntas acerca del enfoque que Live ha tomado respecto a la temporalización MIDI, pero también le animamos a que nos contacte¹² si tiene preguntas adicionales o le preocupan otros temas que no hayamos tratado.

Capítulo 33

Atajos de teclado de Live

Mostrar/ocultar vistas 33.1

	Windows	Macintosh
Activar/desactivar Modo pantalla completa	[F11]	[CTRL][CMD][F]
Conmutar segunda ventana	[CTRL][Mayús][W]	[CMD][Mayús][W]
Conmutar vistas Session/Arrangement	[Tab]	[Tab]
Conmutar Vista Dispositivo/Clip	[Mayús][Tab] o [F12]	[Mayús][Tab] o [CTRL] [F12]
Ocultar/mostrar vista detallada	[CTRL][ALT][L] o [Ma- yús][F12]	[CMD][ALT][L] o [CTRL][Mayús][F12]
Activar/desactivar modo Hot-Swap	[Q]	[Q]
Activar/desactivar Drum Rack/last-selected Pad	[D]	[D]
Ocultar/mostrar vista Info	[Mayús][?]	[Mayús][?]
Ocultar/mostrar Navegador	[CTRL][ALT][B]	[CMD][ALT][B]
Ocultar/mostrar vista global	[CTRL][ALT][O]	[CMD][ALT][O]
Ocultar/mostrar E/S	[CTRL][ALT][I]	[CMD][ALT][I]
Ocultar/mostrar Envíos	[CTRL][ALT][S]	[CMD][ALT][S]
Ocultar/mostrar Mezclador	[CTRL][ALT][M]	[CMD][ALT][M]
Abrir Preferencias	[CTRL][,]	[CMD][,]
Cerrar ventana/diálogo	[ESC]	[ESC]

Acceso a los menús 33 2

En Windows, puede acceder a los menús pulsando [ALT] y la primera letra del menú (por ejemplo, [ALT][F] para "File"). Mientras un menú esté abierto puede usar:

- teclas de cursor arriba y abajo para desplazarse entre los artículos de los menús;
- teclas de cursor arriba y abajo para abrir el menú de al lado;
- [Entrar] para seleccionar un elemento del menú.

En OS X, es posible acceder a entradas individuales de menú pulsando [CMD][?]. Esto abre un campo de búsqueda que sugerirá entradas de menú mientras teclea. Así puede navegar entre las opciones sugeridas pulsando las teclas arriba y abajo y pulsar [Intro] para elegir una.

33.3 Ajuste de valores

	Windows	Macintosh
Descenso/Incremento	teclas de cursor arri-	teclas de cursor arriba
	ba y abajo	y abajo
Resolución más fina al arrastrar	[CTRL]	[CMD]
Restablecer predeterminado	[Supr]	[Supr]
Teclear valor	[0][9]	[0][9]
Ir a siguiente campo (compás.tiempo.semicor-	[.][,]	[,][,]
chea)		
Anular entrada de valor	[ESC]	[ESC]
Confirmar entrada de valor	[Entrar]	[Entrar]

Navegación 33.4

Además de los atajos que aquí se muestran, la edición de atajos también puede usarse en el Navegador.

	Windows	Macintosh
Desplazar abajo/arriba	teclas de cursor arri-	teclas de cursor arriba
	ba y abajo	y abajo
Cerrar/abrir carpetas	teclas de cursor dere-	teclas de cursor dere-
	cha e izquierda	cha e izquierda
Cargar Objeto Seleccionado desde el Nave-	[Entrar]	[Entrar]
gador		
Preescuchar Archivo Seleccionado	[Mayús][Entrar]	[Mayús][Entrar]
Buscar en el Navegador	[CTRL][F]	[CMD][F]
Saltar a resultados del buscador	tecla de cursor hacia	tecla de cursor hacia
	abajo	abajo

33.5 Transporte

	Windows	Macintosh
Reproducir desde marcador inicio/Detener	[Space]	[Space]
Continuar reproducción desde punto de de- tención	[Mayús][Space]	[Mayús][Space]
Reproducir selección de vista Arrangement	[Space]	[Space]
Mover Marcador de inserción al inicio	[Inicio]	[Function]+tecla cur- sor izquierda
Grabar	[F9]	[F9]
Regresar al Arrangement	[F10]	[F10]
Activar/desactivar pistas 18	[F1][F8]	[F1][F8]

33.6 Edición

	Windows	Macintosh
Cortar	[CTRL][X]	[CMD][X]
Copiar	[CTRL][C]	[CMD][C]

Pegar	[CTRL][V]	[CMD][V]
Duplicar	[CTRL][D]	[CMD][D]
Eliminar	[Supr]	[Supr]
Deshacer	[CTRL][Z]	[CMD][Z]
Rehacer	[CTRL][Y]	[CMD][Y]
Renombrar	[CTRL][R]	[CMD][R]
Seleccionar todo	[CTRL][A]	[CMD][A]

Manteniendo pulsada una tecla modificadora, algunos de los comandos anteriormente listados pueden aplicarse a:

	Windows	Macintosh
Clips y ranuras en todas las pistas	[Mayús]	[Mayús]
Tiempo en todas las pistas	[Mayús]	[Mayús]
Parte seleccionada de la envolvente	[ALT]	[ALT]

[Tab] puede emplearse para desplazarse de una pista a otra, o de una escena a otra al renombrarlas.

33.7 Abrazadera del Loop y Marcadores Comienzo/Final

La abrazadera del loop y los marcadores de comienzo/final han de seleccionarse antes de aplicar cualquiera de los siguientes comandos.

	Windows	Macintosh
Desplazar Marcador inicial a posición	[Mayús]-clic	[Mayús]-clic
Empujar Loop a izquierda/derecha	teclas de cursor dere- cha e izquierda	teclas de cursor dere- cha e izquierda
Mover Loop por Longitud de Loop	teclas de cursor arri- ba y abajo	teclas de cursor arriba y abajo
Reducir a la mitad/Doblar la duración de Loop	[CTRL] teclas de cur- sor arriba y abajo	[CMD] teclas de cur- sor arriba y abajo

Acortar/alargar Loop	[CTRL] teclas de	[CMD] teclas de
	cursor derecha e	cursor derecha e iz-
	izquierda	quierda
Seleccionar material en loop	[CTRL][Mayús][L]	[CMD][Mayús][L]

Comandos de la vista Session 33.8

Véase también la edición de comandos.

	Windows	Macintosh
Lanzar Clip/Ranura seleccionada	[Entrar]	[Entrar]
Seleccionar Clip/Ranura adyacente	Teclas de cursor	Teclas de cursor
Seleccionar todos los Clips/Ranuras	[CTRL][A]	[CMD][A]
Copiar Clips	[CTRL]arrastrar	[ALT]arrastrar
Agregar/quitar Botón Detener	[CTRL][E]	[CMD][E]
Inserar clip MIDI	[CTRL][Mayús][M]	[CMD][Mayús][M]
Insertar escena	[CTRL][I]	[CMD][I]
Insertar escena capturada	[CTRL][Mayús][I]	[CMD][Mayús][I]
Mover escenas no adyacentes sin que se plieguen	[CTRL] teclas de cur- sor arriba y abajo	[CMD] teclas de cur- sor arriba y abajo
depositar Clip de navegador como escena	[CTRL]	[CMD]

Comandos de la vista Arrangement 33.9

Los accesos rápidos de teclado para acercar/alejar zoom, ajuste a rejilla/dibujar y ajustes de loop/región funcionan también en la vista Arrangement. Véase también la edición de comandos.

	Windows	Macintosh
Dividir Clip en selección	[CTRL][E]	[CMD][E]
Consolidar selección en clip	[CTRL][J]	[CMD][J]
Crear Fundido/Crossfade	[CTRL][ALT][F]	[CMD][ALT][F]

Selección de loop	[CTRL][L]	[CMD][L]
Insertar silencio	[CTRL][I]	[CMD][I]
Pan izq./der. de selección	[CTRL][ALT]	[CMD][ALT]
Desplegar todas las pistas	[ALT] botón desple- gar	[ALT] botón desplegar
Desplazar Visor para Seguir Reproducción	[CTRL][Mayús][F]	[CMD][Mayús][F]

33.10 Comandos de pista

Véase también la edición de comandos.

	Windows	Macintosh
Insertar pista audio	[CTRL][T]	[CMD][T]
Insertar pista MIDI	[CTRL][Mayús][T]	[CMD][Mayús][T]
Insertar canal de retorno	[CTRL][ALT][T]	[CMD][ALT][T]
Renombrar pista seleccionada	[CTRL][R]	[CMD][R]
Al renombrar, ir a pista siguiente	[Tab]	[Tab]
Agrupar pistas seleccionadas	[CTRL][G]	[CMD][G]
Desagrupar pistas	[CTRL][Mayús][G]	[CMD][Mayús][G]
Mostrar Pistas agrupadas	[+]	[+]
Ocultar pistas agrupadas	[-]	[-]
Mover pistas no adyacentes sin que se plie-	[CTRL] teclas de	[CMD] teclas de
guen	cursor	cursor
Armar/Solo de pistas múltiples	[CTRL] clic	[CMD] clic
Agregar dispositivo desde Navegador	[Entrar]	[Entrar]

33.11 Comandos de envolventes de nodos

Los accesos rápidos de teclado para acercar/alejar zoom, ajuste a rejilla/dibujar y ajustes de loop/región funcionan también en el Editor de envolventes y en la vista Arrangement. Véase también la edición de comandos.

	Windows	Macintosh
Resolución más fina al arrastrar	[CTRL]	[CMD]
Habilitar arrastre sobre nodos	[Mayús]	[Mayús]
Crear segmento de automatización curvo	[ALT]	[ALT]

33.12 Modo Key/MIDI Map y el teclado MIDI del Ordenador

	Windows	Macintosh
Activar/desactivar modo MIDI Map	[CTRL][M]	[CMD][M]
Activar/desactivar modo Key Map	[CTRL][K]	[CMD][K]
Teclado MIDI del Ordenador	[CTRL][Mayús][K]	[CMD][Mayús][K]

33.13 Zoom, vista y selección

	Windows	Macintosh
Acercar zoom	[+]	[+]
Alejar zoom	[-]	[-]
Arrastrar/pulsar para agregar a la selección	[Mayús]	[Mayús]
Pulse para añadir Clips/Pistas/Escenas adyacentes a Multiselección	[Mayús]	[Mayús]
Pulse para añadir Clips/Pistas/Escenas no adyacentes a Multiselección	[CTRL]	[CMD]
Seguir (Auto-Scroll)	[CTRL][Mayús][F]	[CMD][Mayús][K]

Pan izq./der. de selección	[CTRL][ALT]	[CMD][ALT]
----------------------------	-------------	------------

33.14 Visor de muestra de la vista Clip

Los accesos rápidos de teclado para acercar/alejar zoom y ajustes de loop/región funcionan también en el visor de muestras.

	Windows	Macintosh
Cuantizar	[CTRL][U]	[CMD][U]
Ajustes de Cuantizar	[CTRL][Mayús][U]	[CMD][Mayús][U]
Desplazar marcador Warp seleccionado	teclas de cursor dere- cha e izquierda	teclas de cursor dere- cha e izquierda
Seleccionar marcador Warp	[CTRL] teclas de cursor derecha e izquierda	[CMD] teclas de cursor derecha e iz- quierda
Desplazar Visor para Seguir Reproducción	[CTRL][Mayús][F]	[CMD][Mayús][F]
Mover Región de Clip con Marcador de Co- mienzo	[Mayús] teclas de cursor derecha e izquierda	[Mayús] teclas de cursor derecha e iz- quierda

33.15 Editor MIDI de la vista Clip

Los accesos rápidos de teclado para acercar/alejar zoom, ajuste a rejilla/dibujar y ajustes de loop/región funcionan también en el Editor MIDI.

	Windows	Macintosh
Cuantizar	[CTRL][U]	[CMD][U]
Ajustes de Cuantizar	[CTRL][Mayús][U]	[CMD][Mayús][U]
Desplazar Editor verticalmente	teclas Re/Av Pág	teclas Re/Av Pág
Desplazar Editor horizontalmente	[CTRL] teclas Re/Av	[Shift] teclas Re/Av
	Pág	Pág
Copiar notas	[CTRL]arrastrar	[ALT]arrastrar

Cambiar velocidad desde Editor de notas	[ALT]arrastrar	[CMD]arrastrar
Mover Marcador de inserción al inicio	[Inicio]	[Function]+tecla cur- sor izquierda
Mover Marcador de inserción al final	[Fin]	[Fin]
Desplazar Visor para Seguir Reproducción	[CTRL][Mayús][F]	[CMD][Mayús][F]
Mover Región de Clip con Marcador de Co- mienzo	[Mayús] teclas de cursor derecha e izquierda	[Mayús] teclas de cursor derecha e iz- quierda

33.16 Ajuste a la rejilla y Dibujar

	Windows	Macintosh
Activar/desactivar modo Dibujar	[B]	[B]
Estrechar rejilla	[CTRL][1]	[CMD][1]
Ensanchar rejilla	[CTRL][2]	[CMD][2]
Rejilla de tresillos	[CTRL][3]	[CMD][3]
Ajustar a la rejilla	[CTRL][4]	[CMD][4]
Rejilla Fija/Adaptable al Zoom	[CTRL][5]	[CMD][5]
Ignorar ajuste a la rejilla al arrastrar	[ALT]	[CMD]

33.17 Cuantización Global

	Windows	Macintosh
Cuantización a semicorcheas	[CTRL][6]	[CMD][6]
Cuantización a corcheas	[CTRL][7]	[CMD][7]
Cuantización a negras	[CTRL][8]	[CMD][8]
Cuantización a 1 Compás	[CTRL][9]	[CMD][9]
Cuantización desactivada	[CTRL][0]	[CMD][0]

33.18 Comandos de Set y programa

	Windows	Macintosh
Nuevo Set Live	[CTRL][N]	[CMD][N]
Abrir Set Live	[CTRL][O]	[CMD][O]
Guardar Set Live	[CTRL][S]	[CMD][S]
Guardar Set Live como	[CTRL][Mayús][S]	[CMD][Mayús][S]
Cerrar Live	[CTRL][Q]	[CMD][Q]
Ocultar Live		[CMD][H]
Exportar Audio/Video	[CTRL][Mayús][R]	[CMD][Mayús][R]
Exportar archivo MIDI	[CTRL][Mayús][E]	[CMD][Mayús][E]

33.19 Manejo de Plug-Ins y dispositivos

	Windows	Macintosh
Mostrar/Ocultar ventanas de plug-in	[CTRL][ALT][P]	[CMD][ALT][P]
Abrir ventanas de plug-in adicionales con el botón Plug-In Edit	[CTRL]	[CMD]
Abrir ventana Mac Keystroke con botón Plug- In Edit		[Mayús]
Agrupar/Desagrupar Dispositivos	[CTRL][G]	[CMD][G]
Activar/Desactivar todos los Dispositivos en el Grupo	[ALT] activador dispositivo	[ALT] activador dispositivo
Pulsar para Añadir Dispositivos a una Selec- ción Dispositivo	[Mayús]	[Mayús]
Cargar Dispositivo Seleccionado desde el Navegador	[Entrar]	[Entrar]

33.20 Utilización del menú de contexto

Hay un menú de contexto disponible en Live para un rápido acceso a muchas opciones de menú de uso común. Para acceder al menú contextual, [clic derecho](PC) / [CTRL-clic](Mac) en la parte del interface en donde quiera ejecutar algún comando en particular. Hay que tener en cuenta que el menú contextual de Live puede a veces contener configuraciones aplicables desde Preferencias. Debería manejar estas opciones con cuidado, ya que afectarán no sólo al objeto seleccionado en ese momento sino a las configuraciones generales del programa.

Algunos comandos sólo aparecen en el menú de contexto. Entre estos tenemos: varias opciones para trabajar con el navegador (página 53); los comandos especiales del marcador de rejilla para dirigir Auto-Warp (página 152); opciones detalladas para zoom adaptivo y anchura de línea de rejilla fija (página 104); copiado y pegado de las envolventes y osciladores de Operator (página 457); y numerosos comandos específicos para algunos dispositivos.

Índice botón Automation Arm......291 botón Borrar localizador96 botón Desplegar pista.....101, 103, 296 botón Desplegar Plug-In......260 Α botón Detener Clip110 añadir/eliminar.....116 abrazadera de loop botón Dividir...... 162 botón Edición 134 en el Arrangement......99 botón Editar Plug-In......261 Acciones de seguimiento 193 botones Clip Nudge......127 Administrador de archivos 82 botones de escena arriba/abajo....245, 553 Agrupar Pistas226 botones Doblar/Mitad BPM original....... 150 Analog......423 botones Pre/Post229 Arquitectura e interfaz......424 botones Punch-In/Out.....238 Envolventes......430 botones Tempo Nudge......145 Generador de ruido427 botón Grabar Arrangement...... 117 LFOs......432 botón Grabar Clip......48, 239 Los amplificadores......429 botón Grabar Session......48, 239 botón Guardar clip predeterminado .. 63, 135 botón Guardar Set actual por defecto 76 Parámetros globales......433 botón Lanzar Clip110 archivos de análisis63 botón Lanzar escena 112 guardar ajustes de clip en..... 135 archivos MIDI.......42 botón Localizador previo......95 y cambios de compás98 botón Plegar......166 atajos de teclado......699 botón Preescucha58 botón Reproducir......93 curvas298 botón Siguiente localizador95 edición......298 botón Solo.......223 grabación en la Vista Arrangement.... 291 grabación en la Vista Session......292 botón Tap Tempo 144 y líneas de rejilla.....298 con warping.......155 botón Teclado MIDI del Ordenador......203 Auto-Warp 152 botón VST Plug-In Custom Folder......265 В C Barra de título de pista.....225 Cadenas de dispositivos Botón Activador de Clip...... 125 con zonas......278 extracción.....290 botón Activador de pista......223 flujo de señal en los Racks.....272 botón Ajustar localizador95 puntos de encaminamiento interno

botón Armar grabación .. 224, 236, 239, 293

para207	Arquitectura e interfaz436
y troceado177	Consejos sobre diseño de sonido446
caja Clip 122	La pestaña MIDI444
caja de las envolventes122, 303	La sección del macillo437
caja Notes	La sección Global445
caja Sample123	La sección Noise438
Cambios de compás96	LFOs443
campo Clip Name125	Resonators439
campo de estado de pista 114	comando Abrir/Abrir reciente
campo Desafinar134	comando Administrar archivos
campo Grain Flux159	y administración de proyecto82
campo Grain Size158	y Búsqueda de archivos sin usar 87
campos Compás de un clip126	y cambiar referencias de archivos77
Campos de posición de Arrangement 94	y empaquetar Proyectos de Live88
campos Duración Loop/Punch Region99	y Localización de archivos perdidos 83
campo Seleccionar escena553	y Recopilación de Archivos exter-
campos Inicio de loop/Posición Punch-in 99	nos85, 86
campo Tempo 128, 143	comando Agregar/quitar Botón Detener 116
campo Velocity Amount191	comando Ajustar a la rejilla105
casilla Launch 123, 189	comando Ajustar localizador95
clip	comando Ajustar tiempo de inicio de canción
en pistas audio/MIDI40	aquí96
Clip Overview121	comando Bloquear envolventes300
clips36	comando Borrar Automatización294
agregar fundidos en101, 136	comando Borrar cambio de compás96
ajustar propiedades de121	comando Borrar localizador96
arreglo/edición100	comando Borrar tiempo
clips de audio40	en el Arrangement106
Clips MIDI40	en el Editor MIDI171
como plantillas308	comando Borrar tiempo del compás fragmen-
desactivar/silenciar 125	tado98
edición de notas/velocidad MIDI161	comando Borrar todos los cambios de com-
en la vista Arrangement100	pás 97
en la Vista Session110	comando Buscar actualizaciones19
fundido cruzado101	comando Capturar e Insertar escena 116
guardar ajustes de135	comando completar compás fragmentado. 98
guardar archivos al exportar86	comando Congelar Pista675
importar desde archivos59	comando Consolidar107
invertir138	comando Consolidar tiempo a nueva esce-
Live Clips72	na 119
multiselecciones de clip 122	comando Convertir armonía a una nueva pisto
renombrar125	MIDI180
Collision435	comando Convertir baterías a una nueva pista

MIDI181	con localizadores96
comando Convertir melodía a una nueva pista	con pistas225
MIDI	con plug-ins266
comando Cortar tiempo105	comandos del menú Edición
comando del menú Cuantizar156, 171	opción Crossfader222
comando Descongelar Pista675	opción Envíos44, 222
comando Deshacer166	opción In/Out (E/S)44, 199, 222
y clips grabados238	opción Mezclador44, 222
y edición de la automatización 294	opción Retornos44, 222, 228
y grabación MIDI243	opción Track Delays222
comando Dividir106	Comandos del menú Edición
comando Duplicar Loop 133, 167	con botones Detener Clip116
comando Duplicar Tiempo	con clips 125
en el Arrangement106	con dispositivos251
en el Editor MIDI170	con escenas116
comando Eliminar	y automatización294, 300
y dispositivos251	y escenas 112
y envolventes304	y notas MIDI168
y pistas226	comando Seguir93, 130
comando Ensanchar rejilla105	comando Seleccionar loop104
comando Estrechar rejilla105	comando Selección de loop99
Comando Exportar Clip MIDI71	comando Set 1.1.1 Here153
comando Guardar73	comando Warp From Here155
comando Guardar como73	comando Warp From Here (Start At) 155
comando Guardar una copia73	comando Warp From Here (straight) 155
comando Insertar cambio de compás 96	comando Warp Sample AsBar Loop 154
Comando Insertar Clip MIDI161	Comenzar grabación al lanzar escena240
comando Insertar escena116	compás
comando Insertar pista de audio225	y nombres de escena 113, 117
comando Insertar pista de retorno229	compases fragmentados97
comando Insertar pista MIDI225	conmutador Clip Fade136
comando Insertar silencio106	conmutador de modo Key Map554
comando Insertar Tiempo	conmutador de modo MIDI Map550
en el Editor MIDI171	conmutador Link/Unlink Envelope312
comando Loop al siguiente localizador 96	conmutador RAM Mode137
comando Modo Dibujar297	consejos del efecto Amp327
comando Nuevo	consejos del efecto Cabinet335
comando Pegar tiempo	consejos del efecto Compressor343
en el Arrangement106	controles de Send45, 228
comando Rejilla de tresillos105	controles Loop/Region 130, 132
comando Rejilla fija105	con Clips MIDI167
comando Renombrar	y envolventes de clip313
con clips 125	Controles Macro273

control Pan		creación y edición de notas	
control Track Delays	234	edición de velocidades	
control Volume	223	Estiramiento de nota MIDI	174
count-in para grabación	244	navegación	164
CPU	673	reagrupación de notas en	168
crossfader	45, 229	velocidad de Note-Off	173
automatizando el	232	y dibujo de MIDI	162
y control remoto	231	y dibujo de velocidades	
cuantización		y grabación MIDI	240
comando para audio	156	y grabación por pasos	
comando para notas MIDI sele	ecciona-	y líneas de rejilla	
das	1 <i>7</i> 1	efecto Arpeggiator	
para lanzar clips	191	y grooves	
para notas MIDI durante la gro		efecto Chord	
Cuantización de grabación		efecto Pitch	418
cueing		efecto Random	419
•		efecto Scale	420
D		efecto Velocity	
de disso de a Cita Casta	10.4	el botón Bloquear envolventes	
deslizador Clip Gain		el botón Metronome	
dispositivos		El botón New	
compensación de retardos		El botón Re-Enable Automation	
el efecto de audio Max		el botón Regresar al Arrangement	
el efecto MIDI Max		por pista	
el instrumento Max		el dispositivo Spectrum	
en el Navegador		Electric	
los efectos audio de Live		Arquitectura e interfaz	
los efectos MIDI de Live		La sección Damper	
los instrumentos de Live		La sección del diapasón	
presets		La sección del macillo	
uso de los dispositivos de Live .		La sección Global	
uso de los dispositivos plug-in .		La sección Pickup	
uso de plug-ins Audio Units		el efecto Amp	
uso de plug-ins VST		el efecto Auto Filter	
Dispositivo Tuner		el efecto Auto Pan	
dither	6/	el efecto Beat Repeat	
E		el efecto Cabinet	
L		el efecto Chorus	
Editor de envolvente	122, 303	El efecto Compressor	
Editor de notas	•	y botón Actualizar	
Editor de velocidad	162	y sidechain	
Editor MIDI		el efecto Corpus	
ajustes de loop/región para		el efecto Dynamic Tube	349

el efecto EQ Eight	350	como LFOs	315
el efecto EQ Three		control del mezclador con	.309
el efecto Erosion		creación de loops largos con	314
El efecto External Audio	355	desenlazar desde clips	
y congelación en tiempo real	675	edición general de	
y renderización en tiempo real		imponiendo ritmo con	
el efecto Filter Delay		mezclar ritmos con	
el efecto Flanger	358	para controles MIDI	311
el efecto Frequency Shifter	360	utilización de fundidos de salida	312
Consejos		y cambiar el tono de una nota	.305
el efecto Gate	363	y cambiar el volumen de nota	.307
el efecto Glue Compressor	365	Envolventes de transitorio	
y sidechain		escenas38	, 112
el efecto Grain Delay	368	edición	116
el efecto Limiter	370	grabación	.240
el efecto Looper	371	y mapeado MIDI/key	.553
encaminamiento de retroalimentac	ción 376	etiqueta Preescucha	58
el efecto Multiband Dynamics	377	Exportar Audio/Video	64
Consejos	383	y bajar muestreo	67
Interfaz y controles	379	_	
teoría	377	F	
y sidechain	382	Ficha informativa sobre el audio	679
el efecto Overdrive		Consejos	
el efecto Phaser	385	Operaciones neutrales	
el efecto Ping Pong Delay		Operaciones no neutrales	
el efecto Redux		Pruebas y metodología	
el efecto Resonators		función groove 126,	
el efecto Reverb		fundidos cruzados	
Ajustes globales		en la Vista Arrangement	. 101
Diffusion Network		en Operator	
Procesamiento de la señal de entre		en Sampler	
Reflexiones iniciales		en Simpler	
Salida		para clips	
el efecto Saturator		1 • • • 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
el efecto Simple Delay		G	
el efecto Utility		1	
el efecto Vinyl Distortion		grabación	00.5
el efecto Vocoder		Audio y MIDI	
Consejos		con cuenta atrás	
El knob de volumen de preescucha		grabación por pasos	
envolventes de clip		Overdubbing237,	
ajustes de loop/región para		punch-in/punch-out	
cambiar clips por	308	remuestreo de la salida principal	.20/

grabación de datos de automatización 291 y plug-ins multitímbricos 217 grabación de un Arrangement 117 y renderización en tiempo real 69 grabación por pasos 241 interruptor High Quality 135 Groove Pool 184 interruptor High Quality 135 group slots 1111 grupos de apagado 284 interruptor Loop 8ara de control 98 Barra de control 98 con Clips MIDI 152, 313, 314 interruptor Preescucha 163, 164 Hois swapping 60 interruptor Seguir 93, 130, 147, 165 interruptor Seguir 93, 130, 147, 165 interruptor Seguir 93, 130, 147, 165 interruptor Warp 128 k K K K y grooves 183 knob Grain Size 158 knob Transposition 134 L importing files 59 latencia y compensación de retardo 269 purbles 454 botón Link 455 latencia y compensación de retardo 29	y control remoto	245	y dispositivos ReWire	206
State	grabación de datos de automatización	291		
Groove Pool. 184 group slots 111 Barra de control 98 grupos de apagado 284 Con Clips MIDI 167 Vista Clip 132, 313, 314 interruptor Preescucha 163, 164 interruptor Seguir 93, 130, 147, 165 interruptor Solo/Cue Mode 233 interruptor Solo/Cue Mode 233 y presets de dispositivos 253 knob Grain Size 158 knob Grain Size	grabación de un Arrangement	11 <i>7</i>	y renderización en tiempo real	69
grupos de apagado 284 con Clips MIDI 132, 313, 314 H Interruptor Preescucha 163, 164 Hoja informativa sobre MIDI 691 interruptor Preescucha 163, 164 hot-swapping 60 e Impulse 93, 130, 147, 165 pads del Drum Rack 286 y grooves 183 y presets de dispositivos 253 knob Grain Size 158 knob Transposition 134 I latencia importing files 59 Impulse 454 botón Link 455 Controles globales 456 Filtro 455 Panorama y Volumen 456 Filtro strutaror y Envolvente 456 Start, Transpose y Stretch 455 y MIDI 454 y sudidas individuales 456 indicador Key/MIDI Out 204 indicador Key/MIDI Track In 204 indicador Sync In 204 indicador Sync Out 204 indicador Sync Out 204	grabación por pasos	241	interruptor High Quality	135
Con Clips MIDI	Groove Pool	184	interruptor Loop	
Vista Clip	group slots	111	Barra de control	98
Hoja informativa sobre MIDI	grupos de apagado	284	con Clips MIDI	167
Hoja informativa sobre MIDI			Vista Clip 132,	313, 314
interruptor Solo/Cue Mode	Н			
hot-swapping 60 e Impulse 454 pads del Drum Rack 286 y grooves 183 y presets de dispositivos 253 knob Grain Size 158 knob Transposition 134 latencia 158 purpulse 454 botón Link 455 Controles globales 456 Filtro 455 Panorama y Volumen 456 ranuras y controles de las muestras 454 listado de puertos MIDI 50 puertos y Start, Transpose y Stretch 455 y MIDI 454 y salidas individuales 456 radicador Key/MIDI In 204 indicador Key/MIDI Not 204 indicador Sync In 204 instrumento 249 instrumento 249 pista 255 plug-ins 256 lastrumento Externo 1456 Instrumento Externo 1456 Instrumento Externo 1456 Instrumento Externo 1456 Instrumento Externo 1457 increading interruptor Solo/Cue Mode 233 interruptor Warp 128 K	Hoig informative sobre MIDI	601		
Interruptor Warp 128			interruptor Solo/Cue Mode	233
Pads del Drum Rack 286 y grooves 183 y presets de dispositivos 253 knob Grain Size 158 knob Transposition 134 L L L L L L L L L	•			
y grooves				
knob Grain Size 158 knob Transposition 134 limporting files 59 lmpulse 454 botón Link 455 Controles globales 456 Filtro 455 lecciones 25 Panorama y Volumen 456 ranuras y controles de las muestras 454 Saturator y Envolvente 455 y MIDI 454 y salidas individuales 456 indicador de sobrecarga de disco 678 indicador Key/MIDI N 204 indicador MIDI Track In 204 indicador Sync In 204 indicador Sync In 205 plug-ins 225 plug-ins 225 plug-ins 255 limporting files 259 limporting files 259 knob Transposition 134 knob Transposition 134 litransposition 134 knob Transposition 134 litransposition 1	•		K	
Importing files			knoh Grain Size	158
Importing files	y presers de dispositivos	255		
importing files59Impulse454latenciabotón Link455y compensación de retardo269Controles globales456y el efecto External Audio356Filtro455lecciones25Panorama y Volumen456Librería del usuario55ranuras y controles de las muestras454listado de puertos MIDI203Saturator y Envolvente456Live Clips72Start, Transpose y Stretch455Live Sets36, 73y MIDI454exportación e importación77y salidas individuales456exportación e importación74indicador de sobrecarga de disco678guardar la plantilla por defecto76indicador Key/MIDI Out204limpiar la plantilla por defecto76indicador MIDI Track In204los efectos Note Length416indicador Sync Out204Los Proyectos Live78indicador Sync Out204y Live Sets78inserción249y Live Sets78instrumento249y Live Sets78plug-ins258MInstrumento Externo451marcador de inserción93	1		knob nansposinon	154
Impulse			L	
botón Link	. •			
Controles globales				
Filtro				
Panorama y Volumen				
ranuras y controles de las muestras				
Saturator y Envolvente				
Start, Transpose y Stretch				
y MIDI	•		•	
y salidas individuales	· · ·			
indicador de sobrecarga de disco				
indicador Key/MIDI In 204 limpiar la plantilla por defecto 76 indicador Key/MIDI Out 204 localizadores 95 indicador MIDI Track In 204 los efectos Note Length 416 indicador MIDI Track Out 204 Los Proyectos Live 78 indicador Sync In 204 packing 88 indicador Sync Out 204 y Live Sets 78 inserción y presets de dispositivos 82 instrumento 249 instrumento 249 pista 225 plug-ins 258 Instrumento Externo 451 Instrumento Externo 451	,			
indicador Key/MIDI Out 204 los efectos Note Length 416 indicador MIDI Track In 204 los efectos Note Length 416 indicador MIDI Track Out 204 los Proyectos Live 78 indicador Sync In 204 packing 88 indicador Sync Out 204 y Live Sets 78 inserción y presets de dispositivos 82 efecto 249 instrumento 249 pista 225 plug-ins 258 Instrumento Externo 451 marcador de inserción 93				
indicador MIDI Track In				
indicador MIDI Track Out 204 Los Proyectos Live 78 indicador Sync In 204 packing 88 indicador Sync Out 204 y Live Sets 78 inserción y presets de dispositivos 82 efecto 249 M pista 225 M plug-ins 258 Instrumento Externo 451 marcador de inserción 93				
indicador Sync In 204 packing 88 indicador Sync Out 204 y Live Sets 78 inserción y presets de dispositivos 82 efecto 249 instrumento 249 pista 225 plug-ins 258 Instrumento Externo 451 marcador de inserción 93				
indicador Sync Out 204 y Live Sets 78 inserción y presets de dispositivos 82 efecto 249 instrumento 249 M pista 225 plug-ins 258 Instrumento Externo 451 marcador de inserción 93	indicador MIDI Track Out	204	Los Proyectos Live	78
inserción y presets de dispositivos 82 efecto 249 instrumento 249 M pista 225 plug-ins 258 Instrumento Externo 451 marcador de inserción 93				
efecto 249 instrumento 249 pista 225 plug-ins 258 Instrumento Externo 451 marcador de inserción 93	indicador Sync Out	204		
instrumento 249 M pista 225 plug-ins 258 Instrumento Externo 451 marcador de inserción 93			y presets de dispositivos	82
pista	efecto	249		
plug-ins			M	
Instrumento Externo	pista	225	maneado a MIDI/teclas	50 543
Instrumento Externo	. •			
	y congelación en tiempo real	675		

Marcadores Warp	147	edición destructiva	78, 134
guardar	149	encontrar no utilizados	87
guardar ajustes		guardar con ajustes de clip	
pseudo		interpolación de alta calidad	
y transitorios		invertir	
Max for Live		offline/missing	
medidor de pista	223	recopilar	
medidor de recursos de CPU		reproducido en Modo RAM	
mezcla de monitorización		sustituir	
mezclador		time-warping	
MIDI	,	Multimuestreo	
cuantización	171, 243	muting	
edición con las herramientas de		clips	125
mación		·	
enviar cambios de banco/prog		N	
exportar		1	00 05 50
Modo Beats		navegador	
Modo Complex		búsqueda	
Modo Complex Pro		carpetas del Usuario	
Modo Configuración de Plug-In		Navegador de mapeado	
Modo Dibujar		normalización de audio renderiza	ıdo68
con envolventes de clip		0	
y dibujo de MIDI		O	
Modo Gate		offline clips	83
Modo Legato		opción Compensación de retardo	
Modo Macro Map		Opciones de Rejilla adaptable	
Modo pantalla completa		opción Segunda Ventana	
Modo Repeat		Opción Seleccionar siguiente esc	
Modo Re-Pitch		zar	
Modo REX		opción Time Ruler Format	669
Modos de lanzamiento		Operator	457
modos Warp		algoritmos	458
Modo Texture		aliasing y Tone	
Modo Toggle		archivos AMS	460
Modo Tones		Controles globales	468
Modo Transient Loop		disposición	
Modo Trigger		Envolventes	
modulación en anillo		Filtro	466
monitores duales		Glide (deslizamiento) y Sprec	ıd (difu-
y Vista Clip		sión)	
Monitorización		LFO	462
Mostrar/Ocultar ventanas de plug-		lista de parámetros	470
muestras		Osciladores	459
	,		

y recursos de CPU	469	preferencia Exclusive Arm/Solo	
Overdub		Preferencia Frecuencia de actualización	de
en clips de Session	240	clip	141
en el Arrangement	237	preferencia Loop/Warp Short Samples.	146
Overdub MIDI en Arrangement	237	preferencia Mínimo espacio libre	62
		preferencia Modo Takeover	548
P		preferencia Multiple Plug-In Windows	261
Pantalla del Zoom	26	preferencia Resolución de bits	244
		Preferencias	
pista Master		y grabación de clips	
pistas		Preferencias de idioma	
activando		Preferencias de la CPU	
agrupando		Preferencias del audio	
audio y MIDI en		preferencias de Skin	
automatización en		preferencia Seleccionar siguiente escenc	
compensación de retardos de disp		lanzar	
vos		preferencia Select on Launch	
controles de mezclador en		preferencias File/Folder	
desplegar101, 10		Preferencias File/Folder	
dispositivos in		y plug-ins VST	
el canal Master		Preferencias Licenses/Maintenance	
en la vista Arrangement		Preferencias Look/Feel	
en la Vista Session		Preferencias MIDI	
insertando		Preferencias Record/Warp/Launch	
muting		preferencias Reescanear Plug-Ins	
numeración			
pistas de retorno		preferencia Sync Delay	
redimensionar		preferencia Tamaño máximo del caché	
renombrar		Preferencia Tasa de fotogramas MTC	
returns (Retornos)	45	preferencia Timecode Start Offset	
pistas de retorno4	5, 228	preferencia Tipo de archivo	
plug-ins		presets	
en el Navegador	258	conversión de Sampler a Simpler	
preescucha		conversión de Simpler a Sampler	
en el Editor MIDI	163	guardar con archivos	
en el Navegador	58	para Proyectos Live específicos	
preferencia Audio Units del usuario	267	Por defecto	
preferencia Auto-Hide Plug-In Window	rs 261	Presets por defecto	
preferencia Auto-Open Plug-In Custom		Push	
tor		ajustando sensibilidad de aftertouch	
preferencia Auto-Warp Long Samples.		ajustando sensibilidad de velocidad	
preferencia Cache decodificador		automatización de lasSecuenciación	•
Preferencia Crear archivos de análisis		pasos	
profesencia Editor de muestras		cambiar tonalidad sobre	575

configuración55	8 programación de ritmos	612
control de la Vista Session58		659
cuantizar sobre57		
duración del loop57	9 reproducción de ritmos	612
Footswitches60		
grabación de datos de automatiza-	Armonías	-
ción58		
mezclando con58		
Modo 64-Pad56		
navegando sobre55	•	
programación de ritmos56		
recopilar dispositivos con58		
referencia de control59	i 3 .	071
repetir notas sobre57	Tacks	
reproducción de ritmos56	Componenies	
secuenciación por pasos de Melodías y	Connoies Macro	
Armonías57	, creación	
tiempos de la secuenciación por	Lista de la cadena	
pasos56	mezcla4	
Tocar melodías y armonías57	opcion Auto Select	
Touch Strip60	punios de iniervención para ence	
Push 260	المالية	
ajustando sensibilidad de velocidad 65	zonas	
automatización de lasSecuenciación por	Racks de baleria	
pasos65	carga de momples moesiras	
Automatización por paso65	La visia raa	
botón Convert66	A Recopilar archivos ar Exportar	86
cambiar tonalidad sobre62	negia de liellipos	00
Cargar baterías individuales61	y edicion de Arrangement	
configuración60	y edicion mibi	164
control de la Vista Session65	refind	01.4
cuantizar sobre62	en edición de envolventes de cilp	
duración del loop63	,, ilabajanao con ei	
Footswitches66	y edicion de Arrangemeni	
grabación de baterías62	y edicion MiDi	
grabación de datos de automatización6	y iliaicadoles de collipas	
Grabación de duración fija62	y iidzado de elivolvellies	
mezclando con64	7	207
Modo 64-Pad61	2 reproducción con scrubbing	0.4
Modo Clip65	en la visia Arrangemeni	
Modo Device64	2 VISIA CIIP	
navegando sobre60		
Navegar en el modo Note64		
	Live como maestro	70.5

routing4	7, 199	selector Preservar	. 157
con sintetizadores externos	204	selector Track Delays	. 234
e instrumentos	214	Simpler	.508
entre pistas	207	El Modo Classic	
y creación de submezclas	213	Envolventes	518
y disposición en capas	219	Filtro	516
y entradas de sidechain	218	LFO	519
y e/s de audio externo	201	Modo One-Shot	512
y e/s de MIDI externo	202	Modos de reproducción	.509
y grabación post-efectos	211	Modo Slicing	514
y grabar MIDI como audio	212	Pan	.520
y ReWire	205	Parámetros globales	.520
y teclas de la computadora		Transpose	
		Voices	
S		Volume	.520
Sampler	490	warping	515
importación de muestras		y recursos de CPU	
Key Zones		sincronización MIDI	
La pestaña Filter/Global		Solo in Place	. 232
La pestaña MIDI		soporte Multicore/Multiprocesador	. 673
La pestaña Modulation		SoundCloud	
La pestaña Pitch/Osc		exportar a	68
La pestaña Sample		submezcla	
La pestaña Zone		con Group Tracks	.226
Sample Select Zones		submezclas	
Velocity Zones		creación de submezclas	213
Seg. campo BPM		superficies de control	
selector Automation Control		bloquearse a dispositivos	.546
selector Clip Colorselector Clip Color		configuración manual	.547
selector Clip Groove		mapeados instantáneos para	.545
selector control de la envolvente de clip		soportado en modo nativo	
selector Cuantización de Clip		y el modo takeover	.548
selector Cuantización Global			
y grabación en Session		T	
selector Cue Outs	233	tempo	
selector de cajas Vista Clip 162, 189		ajuste	1/3
selector de dispositivo de la envolvente		automatización	
clip		nudging	
selector de la caja Vista Clip		rangos de mapeado MIDI	
selector de la sección de mezcla		tapping	
selector Fundidos/Dispositivo 10		y nombres de escena113	
selector Master Out		Tension	
selector Modo Warp		Arquitectura e interfaz	
selector Mode Mark	137	Aiguiecioia e illenaz	. 525

Consejos sobre diseño de sonido536	Vista Dispositivo	248
La sección Body531	Vista General de Arrangement	
La sección Damper	Vista InfoVista Info	
La sección Excitator	Vista IIIIO Vista Session	
La sección Pickup531	copiar al Arrangement	
•		
La sección String526 La sección Termination530	grabación de audio en	
	grabación de un Arrangement	
La sección Vibrato527	rejilla de clip	
Los parámetros Global y Keyboard534	selector	
Sección del Filtro533	y Vista Arrangement	36
transporte	W	
troceado 177	**	
U	Warp BPM desde aquí	155
0	warping	
Usar VST Plug-In Custom Folder264	loops de duración no precisa	151
Usar VST Plug-In System Folder264	loops no recortados	
Ç ,	loops sencillos	
V	manipulación de Grooves	
.1	múltiples clips	
vídeo317	piezas más largas	
ajustando sonido al vídeo	tempo master/slave	
en la Vista Arrangement318	, , ,	
exportar	Z	
importar317	- .	
trucos para recortar322	Zooming	
ventana319	en la vista Arrangement	
Vista Clip319	en la Vista Clip	129
y marcadores warp320		
Visor de la muestra123, 129		
Vista Arrangement91		
ajuste a rejilla104		
área de scrub93		
grabación de nuevos clips en el237		
looping en la98		
marcador de inserción93		
navegación91		
selector 37		
y copia en la vista Session119		
y Vista Session36		
Vista Clip 121		
área de scrub131		
y mapeado de control remoto553		
y reproducción del Arrangement 94		
, repredection der, mangement		